Das Open System Interconnection (kurz: OSI) Referenzmodell

Vorgang: Datenübertragung in einem Schichten-Modell. Jede Schicht packt das bestehende Paket wieder in ein neues Paket und sendet es an die nächst tiefere Schicht weiter. Wenn es in der tiefsten Schicht angekommen ist, wird es mittels einem Medium (z.B. Kabel) übertragen und diese Schicht packt die Pakete wieder aus und sendet

Hc Hb Ha Daten

es an die nächst höhere Schicht, bis es wieder in der Anwendung landet.

Die übermittlung von Datenpakete dauert ca. 30ms

1. Physical Layer (Bitübertragungsschicht)

Sorgt für die ungesicherte Datenübertragung eines BitStroms zwischen zwei Systeme und definiert:- elektrische Eigenschaften; Codierung; Mechanische Eigenschaften -> Das eigentliche Übertragungsmedium (z.B. Kabel) liegt unterhalb des Physical

Hardware: Leitungen, Stecker, Repeater | Sendet: Bits (Leitungscode)

2. Data Link Layer (Sicherungsschicht)

Layers und ist nicht Teil von OSI

Ist die gesicherte Übertragungsstrecke zwischen direkt verbundenen Knoten. Der Data Link Layer benutzt den Dienst der ungesicherten Datenübertragung des Physical Layers und bietet dann seinerseits einen gesicherten Dienst der nächsthöheren Schicht an. Aufgaben: Realisieren sicherer Verbindung, Massnahmen zur Fehlererkennung oder -korrektur, (Framing) Verpacken von Datenblöcken in Datenrahmen für die Übertragung, (Framing) Auspacken der Datenblöcke aus den empfangen Datenrahmen, Rahmenerkennung, Fluss-Steuerung (Flow-Control) Hardware: Bridge, Switch | Sendet: Frames

3. Network Layer (Vermittlungsschicht)

Durch die Vermittlungsschicht können zwei untersch. Systeme miteinander kommunizieren Aufgaben: Nachführen Routing Informationen, Ermittlung des Weges, Forwarding Hardware: Router, Layer-3-Switch | Sendet: Pakete

4. Transport Layer (Transportschicht)

User Data Protocol (UDP) bspw. Voice-Call

Transmission Control Protocol (TCP) bspw. Video Call

Aufgaben: Fehlerkorrektur, Reihenfolge Datagramme ordnen, Fehlererkennung | Sendet: Segmente

	verwaitung datur.		grund der Verbindun nmer ist effizienter
		Gesichert	Ungesiche
	verbindungsorientiert	TCP	
	verbindungslos	(RUDP)*	UDP
,	C t	_	

5. Session Layer (Kommunikationsschicht)

Auf- & Abbau einer Session -> wird die Transportverbindung unterbrochen, so kann der Session Layer eine neue Verbindung aufbauen.

6. Presentation Layer (Darstellungsschicht)

Umwandlung der Darstellung von Daten; Konvertierung ASCII (oder anderen Codes) & vers. Zahlenarten

7. Application Layer (Anwendungsschicht)

Bindeglied zur eigentliche Anwendung, bestimmt die Protokolle versch. Anwendungen (bspw. Fillezilla, WWW)

Kritik zu OSI

zu komplex, zu teuer; zu ineffizient -> Aus diesem Grund hat es sich nicht durchgesetzt in der prakt. Anwendung Aus heutiger Sicht fehlen folgende Punkte: 1. Daten-Sicherheit und -Verschlüsselung 2. Hochverfügbarkeit und Redundanz; 3. Netzwerk-Management; 4. Zeitsynchronisation

Übertragungsmedium

Das Übertragungsmedium gilt als Layer 0, welche unterhalb des Physical Layers ist. Die technische Kommunikation basiert auf Ausbreitung von Signalen. Dabei ist die

Ausbreitungsgeschwindigkeit eine wichtige unveränderliche Grösse:

- Lichtgeschwindigkeit im Vakuum: ca. 300'000'000 m/s (pro ns ca. 30cm) Bsp. Funk
- Ausbreitungsgeschwindigkeit in Materie ist langsamer ca. 200'000km/s

Signaldämpfung [dB]


Je höher die Bandbreite (Hz), desto höhere Datenrate (bit/s) können übertragen werden. Dabei hat die Signaldämpfung (in dB) ein wesentlicher Faktor für die erreichbare Distanz. Für die Übertragungsmedien ist die Dämpfung pro Distanz (typischerweise dB pro 100m) massgebend. Diese charakteristische Grösse wird Dämpfungsbelag genannt und wird

Signaldämpfung[dB] = $10 * log(P_4/P_2) = 10 * log((U_4/U_2)^2) = 20 * log(U_4/U_2)$ wobei P = Leistung U = Spannung Bsp Bild: $U_a/U_a = 1 / 0.5 = 2$ Signaldämpfung = 20 * log(2) = 6dB


-> Eine Dämpfung von 6 dB bedeutet also eine Leistungsabnahme um den Faktor 4 oder eine Spannungsabnahme um den Faktor 2.

mögliche Störungen bei der Übertragung

- Übersprechen zwischen den Leitungen (elektromagnetische Felder von den einzelnen Kabel)



- Rauschen des Empfängers
- Einstreuungen durch andere Geräte



Koaxialkabel (erstes Bild unten = Twinaxial-Kabel)

Eigenen sich für die Übertragung hochfreguenter Signale und sind relativ unempfindlich gegenüber elektromagnetische Strögungen, wobei es mechanisch (knicken/quetschen) heikel ist. Die Grenzfrequenz beträgt 1 GHz



Paarsymmetrische Kabel (Twisted Pair)

Schon lange im Einsatz (bspw. Hausanschlüsse Telefonie), je nach Qualität kann dies auch für breitbandige Datenübertragung genutzt werden. Gibt geschirmte (Shielded Twisted Pair, STP) und ungeschirmte Kabel (Unshielded Twisted Pair, UTP) und sind in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Die Kategorie 6 hat bspw. einen Frequenzbereich von bis zu 250MHz und ist daher am besten gegeignet für die Gigabit-Ethernet. Neben der Gesamtschirmung Fischt für die Aderpaarschirmung: können einzelne Aderpaare zusätzlich geschirmt werden. Der Namen der

Kabel setzt sich wie folgt zusammen: xx/vTP TP sind anfällig auf elektromagnetische Störungen. Diese werden als Ubersprechen oder Nebensprechen (Crosstalk) bezeichnet. Zwei parallel geführte Leitungen verhalten sich wie

Sender und Empfänger. Es gibt kapazitive und induktive Störungen. Diese Störungen können bspw. durch ein komplementäres Signal minimiert werden -> Kapazitiv eingekoppelte Störungen auf TP Kabeln werden durch ein komplementäres Signal minimiert. Der Empfänger subtrahiert die Signale, wobei die eingekoppelten gleichgerichteten Störungen weitgehend aufheben (durch einen Differenzverstärker) induktive Störungen entstehen durch Leiter, diese kann durch die Verdrillung von Kabeln (gegenpolig) nahezu eliminiert werden.

Stecker

Die 4 Adernpaare (8 Drähte, je zwei verdrillt) paarsymmetrischen Kabeln werden typischerweise mit den RJ45-Stecker verwendet. 10 / 100 Mbit: werden 2 Adernpaare gebraucht Gbit: Werden alle 4 Adernpaare gebraucht Heute ausschliesslich gerade Stecker (Systeme können den rest selber)

Lichtwellenleiter / Glasfaserkabeln

- + Vorteile: Unempfindlich gegenüber elektro.mag.Störungen; kleine Signaldämpfung und daher grössere Distanzen; grössere Bandbreite und somit grosse Übertragungsrate
- Nachteil: Teuer

Die Glasfaser besteht aus einer dünnen, zylindrischen Faser, das Kernglas ist von einem Mantelglas umschlossen mit geringer Dichte. Die mit dem Datensignal modulierten Lichtstrahlen breiten sich im Kernglas aus und werden am Mantelglas totalreflektiert aufgrund der Brechnungsunterschiede. Der Brechnungsindex des Kerns muss leicht höher sein, als der Brechnungsindex des Mantels. Wir unterscheiden bei den Glasfasernkabeln zwischen 2 Typen:

- Monomodefasern: genau in der zentrale Achse des Kerns eine Faser, teurer, grössere Distanz möglich
- Multimodefasern: hat mehrere Fasern, Unterscheidung Stufen- und Gradientenfasern. Stufenfasern haben einen Delay Skew von ca 50 ns/km und zeigen damit ausgeprägte Modendispersion.

Strukturierte Gebäudeverkabelung

Das wichtigste ist, dass die Verkabelungsinfrastruktur Reserven und die Kommunikationsanforderungen der nächsten 10 - 15 Jahren zu berücksichtiger

Primärbereich: max. Länge von 1'500m

Sekundärbereich: max. 500m

Teritärbereich: max. 90m zuzüglich 10m Anschlusskabel

1. Physical Layer (Bitübertragungssschicht)

Der Physical Layer sorgt für die ungesicherte Übertragung eines Bitstroms zwischen zwei Systeme.

Shared Medium: Bspw. Luft im Klassenzimmer

Punkt-Punkt: Bspw. Kabel

Simplex: geht nur in eine Richtung (Bspw. Radio oder TV)

Duplex: geht in beide Richtungen (Bspw. Anruf)


Halbduplex: Zu jedem bestimmten Zeitpunkt gibt es genau einen Sender Vollduplex. Es kann zu jedem Zeitpunkt frei in jede Richtung gesendet werden

-> Für die Kommunikation wird eig. immer Halb- oder Vollduplex verwendet

Parallele Übertragung

mehrere Bits gleichzeitig über mehrere Leitungen übertragen (Vergleichbar mit mehreren Spuren auf der Autobahn)

--> Wurde vor allem früher verwendet



Serielle Übertragung (asynchron)

Asynchron = Sender und Empfänger haben nicht dieselbe Zeitbasis Das vom Sender T (Takt) ist unterschiedlich zum T (Takt) des

Empfängers --> max. Abweichung 0.5Bit auf 9.5Bit sein


Bit-Dauer T? 1 / Baud = x *10-6 (-> usec)

Zuerst kommt das LSB und am Schluss kommt das MSB -> ASCII: 0*0101011** --> Hex: 0x2B | * MSB; ** I Vier Bits geben eine Hexadezimalzahl, ein solcher Block wird auch Nibble genannt.

Serielle Übertragung (synchron)

Sender und Empfänger arbeiten im selben Takt

-> Die Gefahr auf Übersprechung ist relativ hoch, weil man Takt und Daten zusammen versendet. Der Empfänger muss das Taktsignal aus den Daten herauslesen



Leitungscodes

Der Empfänger muss das Taksignal aus den Daten herauslesen. Die Leitungscodes sollen - die physiaklisch vorhandene Bandbreite effizient nutzen - Taktrückgewinnung erlauben - Möglichst gleichspannungsfrei sein, um Sender und Empfänger mit Übertragern galvanisch trennen (da fliesst kein Strom und ist komplett voneinander losgelöst) zu können - AMI = Alternate Mark Inversion

AMI garantiert unabhängig von den Daten ein gleichspannungsfreies Signal, jedoch ist es **nicht** für die Taktrückge-

winnung geeignet -> Takt muss auch ersichtlich sein, wenn keine Daten gesendet werden Takrückgewinnung erlaubt das erkennen des lokalen Taktes durch die übertragenen Daten.

HDB3 Taktrückgewinnungsvariante, absichtliche Code-Violation (V-Puls) -> immer vier

Nullen hintereinander werden in die entgegengesetze Richtung (gleich wie vorheriger

Impuls) gekippt und so hat man trotz einer längeren Null-Sequenz die Möglichkeit auf Taktrückgewinng

-> Gleichspannungsfreiheit geht verloren

Regel zum Bild rechts: Folgen von vier Nullen werden durch 000V (0001) oder B00V (1001) ersetzt. Die Auswahl folgt so, dass zwischen 2 V-Pulsen immer eine ungerade Anzahl Pulsen liegt (entweder B- oder AMI-Puls).

Datenübertragungsrate

- Bit pro Sekunde

Frame-Rate(F) = Bitrate / Total Frame (304 + Nutzdaten [P] * 8)

Nutzbit-Rate (N) = F * P

Bitrate / Datenübertragungsrate / Durchsatz sind Synonyme und bezeichnen Zeiteinheit einer Informationsmenge

Nutzung der Bandbreite

maximale Symbolrate $f_s(Baud)$ ist gemäss Nyquist gleich der doppelten Bandbreite B (Hz) des Übertragungskanals $f_s=2*B$ -> Gilt für ideales Übertragungsmedium ohne Störung


Maximale Bit-Rate (Hartley's Gesetz)

Anzahl Symbole = unterscheidbare Signalzustände: $M = 1 + \frac{A}{\Delta V}$ Informationsgehalt eines Symbols: $I_s = Id(M) = Id\left(1 + \frac{A}{\Delta V}\right)$

Die maximale Bit-Rate R einer Übertragungsstrecke ist gemäss Hartley, das Produkt der max. Symbolrate 2B und dem Informationsgehalt der Symbole

Kanalkapazität nach Shannon

$$C_s = B \cdot ld \left(1 + \frac{s}{N} \right)$$



2. Data Link Layer(Sicherrungsschicht)

Stellt dem übergeordneten Network Layer eine gesicherte Übertragungsstrecke zwischen zwei direkt verbundenen Teilnehmer zur Verfügung. Die Anforderungen sind je nach Anzahl der Teilnehmer unterschiedlich. Für Punkt-Punkt-Verbindung folgende Aufgaben: 1. sichere Verbindung inkl. Fehlererkennung / -korrektur 2. Verpacken / Auspacken der Datenblöcke in Frames 3. Frame-Erkennung 4. Flow-Control (Sender nicht schneller als Empfänger)

Framing

Daten aus dem NetworkLayer werden in Blöcke bestimmer Grösse unterteilt und fügt eigenen Header dazu, diese Frames werden ungesichert über den Physical Layer versendet. Der Empfänger muss diese Frames mit ankommenden Bitstrom erkennen und behandeln. Dabei unterscheidet man zwischen synchron und asynchron.

Unterschied synchron / asynchron

Synchron: Sender und Empfänger haben die gleiche Takrate (gleichzeitig) -> Bits werden auch gesendet, wenn keine Informationen übermittelt werden

Asynchron: Information der Taktrate fehlt beim Empfänger und hat seine eigene Zeitbasis

Bitstuffing bei synchroner Übertragung (nur synchron verwendet) -> Start/Endflag mit 011111110

- Der Sender fügt dem Datenstrom nach fünf Einsen immer eine 0 ein
- Der Empfänger wirft nach fünf Einsen immer ein Bit weg Framing bei synchroner Übertragung



Frame-Länge

- + Vorteil lange Frames: Gutes Verhältnis von Daten zu Header-Länger -> höhere Netto-Bitrate (auch Overhead)
- Nachteil langer Frames: grössere FehlerWSK; grösserer Datenverlust bei Fehler; grössere WSK unentdeckten

Fehler; Übertragungsstrecke länger blockiert -> höherer Jitter (Zeitvariation der Frames = Jitter)

Berechnung Nettobitrate: Bruttobitrate * (Nutzdaten / Nutzdaten + Header)
Für einen Lasttest muss man kurze Frames wählen!

Firstless den France I versen erst litten

Einfluss der Frame-Länger auf Jitter

Lange Frames blockieren die Übertragungsstrecke für die Dauer ihrer Übertragung. Die Blockierung der Übertragungsstrecke führt durch asynchrone Frames zu einer Verklumpung der isochronen Frames -> je länger Frames desto ausgeprägter (Abb. orange: kommunikationsframes typ.

klein 30Bit; grün: Datenframes typ. gross)

Einfluss der Frame-Länger auf den Durchsatz

Nettobitrate und Frame-FehlerWSK nehmen zu bei grösseren

Frames. FrameWSk hängt von der BitfehlerWSK p_e (BER) des

Physical Layers ab. Zuerst wird die WSK berechnet, dass ein Frame Länge N, keinen Fehler enthält:

Frame-<u>Erfolgs</u>WSK = (1-p_a)^N -> daraus folgt -> Frame-<u>Fehler</u>WSK = 1-(1-p_a)^N

Für eine BER p_e << 1 lässt sich die opt. Frame-Länge bei einer Header-Länge H nährerungsweise berechnen: Optimale Frame-Länge ≈ √(H/p)

Wie viel Frames sind nach der Übertragung des N Bits noch fehlerfrei? A = A(1-p_)N

Fehlererkennung

Der Data Link Laver muss fehlerbehaftete Daten nochmals senden (Retransmission)

Hamming-Distanz (h): gibt an wie viele Bits im Bitmuser eines gültigen Codes mind. geändert werden müssen, bis der nächste gültige Code vorliegt -> Anzahl erkennbare Fehler e = h-1

<u>Parity:</u> Jedem Datenelement wird ein zusätzliches Bit (Parity-Bit) zugefügt. Dieses wird so gewählt, dass die Anzahl Einsen inkl. Parity-Bit entweder gerade (Even Parity) oder ungerade (Odd Parity) ist. Even und Odd Varianten sind gleichwertig. Es ist genau ein Bitfehler erkennbar mit dieser Variante (h = 2)

Prüfsumme: Anzahl Datenelemente n eine Summer der Breite m, die Prüfsumme P kann durch einfache Addition berechnet werden: *P - (\subseteq \text{Descentif}) \text{ mod 2" Mehrbitfehler werden nicht erkannt; Einsatz bei TCP oder UDP

CRC: 1. multipliziere p mit x^m (m Nullen an die Nachricht anhängen) 2. Teile das Ergebnis f durch das Generator-polynom g und bilde den Rest r 3. addiere r zu f -> Das Ergebnis h entspricht dem gesuchten Codewort; h ist durch g teilbar --> Für Ethernet braucht man mind. CRC-32

Fehlerkorrektur

<u>Backward Error Correction:</u> Empfänger kann Fehler erkennen, aber nicht korrigieren. Daten werden nochmals gesendet. -> Funktioniert gut bei kleiner Bitfehlerwahrscheinlichkeit

Forward Error Correction: Empfänger kann Fehler erkennen & korrigieren. Notwendig wenn kein Rückkanal vorhanden ist oder die FehlerWSK gross ist. -> Verfahren bei hohen BER unbrauchbar

Flow Control (Flusssteuerung)

Es könnten Probleme auftreten, wenn der Sender über eine gewisse Zeit mehr Daten sendet, als der Empfänger verarbeiten kann. Der Flow Control erlaubt es den Sender temporär zu stoppen. Wenn Stop-and-Wait-Protokoll verwendet wird, so ist der Flow Control impliziert vorhanden.

Medium Zugriff

Einer der wichtigste Dienste bei mehreren Teilnehmern ist das Regeln des Zugriffs auf das Übertragungsmedium. Die Verfahren zur Regelung des Zugriffs lassen sich grob in deterministische und nicht-deterministische einteilen.

Wichtige Layer 2 Protokolle

- High Level Data Link Control (HDLC) -> ISO & ITU genormtes Protokoll, ist in vielen Anwendungen anzutreffen
- Point to Point Protocoll (PPP = HDLC Variante) -> zur Anbindung abgesetzten Teilnehmern an Internet Provider

3. Lokale Netzwerke (Local Area Network = LAN) [Teil des Network Layers]

LAN ist ein räumlich begrenztes Netzwerk in dem Daten mit hoher Geschwindigkeit übertragen werden. Es gibt versch. Verbindungsarten, die sich in Bandbreite/Reichweite unterscheiden (WAN, LAN, MAN, PAN, BAN etc)

Topologie

Früher vor allem Nord-Süd-Traffic, heute West-Ost-Traffic, daher in DatenCenters häufig Spine-Leaf-Architektur Bus: einfachste Topologie Vorteil: einfach & kostengünstig; Nachteil: Unterbruch, Kapazitätbeschr.

Linie: Industrieanwendung (Automation beliebt): Nachteil: Unterbruch

Ring: Linie mit einer Endverknüpfung am Schluss Vorteil: Unterbruch sicher

Stern: Vorteil: Ausfall keinen Einfluss auf Rest Nachteil: Single-Point-of-Failure (in der Mitte)

Baum: Stern-Topologie an Stern-Topologie;

flexible Kontrolle Datenfluss -> wird heute verwendet

Spine-Leaf

-> ist jeweils eine logische Verbindung von Komponenten

Übertragungsraten

Unicast: Genau ein klar spezifizierter Empfänger: Frame trägt Adresse des Empfängers: Analogie Briefpost Multicast: Gruppe von Empfängern; Frame trägt Multicast-Adresse der Gruppe; Analogie Mailing-Liste Broadcast: an alle Knoten im LAN; Frame trägt Broadcast-Adresse des LAN; Analogie Radio-Senderstation Anycast: z.B. DNS-Server hat diverse redundante Stellen wo bei einem Ausfall zum Zug kommen, ieder diese Stelle hat die gleiche IP wie der DNS Birate in Mibits BROAD = Broadband BROAD = Broadband (hither max. Segmentslänge in m)

Ursprünglich für LAN angedacht, mittlerweilen vielen Orten im Einsatz (Industrie, Automobile, Aviation, Railway). Wurde laufend weiterentwickelt Verbilligung (Thick -> Thin Ethernet); Vereinfachung (Koaxial -> TP-Kabel); Leistungssteigerung (10 -> 100'000 Mbit/s). Druch das Carrier Sense Multiple Access with Collision Detecion (CSMA/ CD) entstand am MIT ein verbessertes Verfahren. Zur erst mit Transceiver und Thick-Wire-Ethernet-Kabel, welches angebohrt werden musste. Danach entstand das Thin-Wire-Ethernet (10BASE2), welches mit den normalen, dünnen Koaxialkabeln direkt die Knoten verbunden hatte (-> sehr empfindlich mit mechanischen Probleme, hat sich nicht durchaesetzt.)

Leitungscodierung

Als Leitungscodierung wird ein Manchester-Code (Vorteil der Taktrückgewinnung) eingesetzt, dabei wird eine 1 als positive und eine 0 als negative Flanke übertragen. Für 10Mbit/s wird 10MHz benötigt (Doppelte vom Minimum). 10BASE2 verwendet asymmetrische Signalpegel von 0V und -2V. Mit 10BASE-T ist der Manchester-Code gleichstromfrei. Da der Code nicht eindeutig ist, ist eine Bitsynchronisation des Empfängers notwendig. Dabei braucht es 8 Bytes (7 Preamble und 1 Start Frame Delimiter[SFD]), das Ende wird durch eine 1-1-Bitfolge angezeigt.

Datenübertragung und Zugriffskontrolle (CSMA/CD = Carrier Sense Multiple Access / Collision Domain) Durch das CSMA/CD Zugriffsverfahren ist jeder Knoten autonom und es braucht kein zentrales Kontrollelement. Prinzip: Listen before Talk:

Senden ohne Kollision Ein Knoten wartet mit dem Senden eines Frames bis der Übertragungskanal frei ist. Danach sendet er über den Physical Layer die Preamble und SFD, damit der Empfänger synchronisieren kann. Dabei kontrolliert der Physical Layer ob eine Collision stattfindet. Falls ja, überlagen sich die Signale U, und U., resultierende höhere Signalpegel Up wird erkannt und an den DataLinkLayer (Collision Detected Signal) gemeldet. DataLinkLayer meldet Beendigung kollisionsfreier Übertragung.

Empfang ohne Kollision Sobald ein Knoten anfängt zu senden, realisieren dies die andern und unternehmen keine Sendungsversuche mehr. Alle Knoten werden nun zu Empfangsknoten. synchronisieren nun die Empfangseinrichtung und übersetzen Zieladresse von Manchester- zu Binärcode, Zieladresse von PhysicalLaver zu DataLinkLaver, Der adressierte Code empfängt nun die restlichen Daten

Senden mit Kollision Eine Kollision kann nur zu Beginn stattfinden. Um sicher zugehen, dass alle Knoten die Kollision erkannt haben, wird ein Jam-Signal (32Bit mit bel. Inhalt) ausgegeben -> Sendung wird eingestellt. Empfänger kann zwischen gültigen Frame und Jam-Signal unterscheiden, da Prüfsequenz am Ende falsch ist. Danach wird nach dem Binary Exponential Backoff (Vielfaches der Slotzeit t) genannten Algorithmus ein erneuter Sendeversuch gestartet.(10MBit/s: t_a = 51.2µs // 100MBit/s: t_a = 5.12µs). Zufällig 0* t_a oder 1* t_a gewartet. Danach Zeitbereich verdoppeln. Nach insgesamt 16 erfolglosen Versuche wird abgebrochen. CSMA/CD wird vom * Layer durchgeführt, CPU wird nicht belastet.

Durchsatzbetrachtung von CSMA/CD Bei viel Verkehr, ist die WSK von Kollision grösser -> Reduktion Leistung LAN spätere Untersuchungen zeigten jedoch,

auf falschen Grundannahmen beruhten (Poisson-Verteilung des Verkehrs)

Aufbau des Ethernet-Frames

Preamble hat das Format 10101010, welches mit dem Manchester-Code übermittelt wird. Die Übermittlung erfolgt vom kleinsten (LSB) zum grössten (MSB) Bit. wichtig! Es wird Byte für Byte (von Links nach Rechts) gesendet, 6 Byte jedoch innerhalb des Bytes in umgekehrter Reihenfolge (LSB zuerst). SFD(Start Frame Delimiter), für die Bitsynchronisation, Form: 10101011. Ethernet Header (total 14 Byte) beinhaltet 6 Byte 46 Byte Destination Adresse, 6 Byte I/G=1 steht für Group Adress Source Adresse 6 Byte Type / Length 2 Byte

46 bis 1518 Byte mit Daten, if (Daten <46 Byte), wird der Rest mit Nullen aufgefüllt. Am Schluss wird die Frame Check Sequenz von 4 Byte übermittelt (CRC32).

Evtl. noch der Interpacket Gap, danach geht es wieder auf 0 und "Ruhe auf der Leitung

Repeater arbeiten auf dem Physical Layer des OSI-Modells, dabei wird Amplitude, Synchronisatinosbits (Preamble) Flanken und kl. zeitlich Verschiebungen (Jiter) restauriert. Repeater schickt mit kl. Verzögerung das Signal ungesehen weiter, (-> Frameinhalt, Adresse etc. wird ignoriert). Multiport Repeater = Hub -> Alle Ports sind gleichberechtigt Mit Hubs können Stern- und Baumtopologien aufgebaut werden. Über einen Repeater angeschlossene Segmente bilden eine Collision Domain, innerhalb dieser Domain muss jede Collision von allen angeschlossenen Knoten erkannt werden.

Konfigurationsregeln Es gibt Begrenzungen bzgl. Anzahl Repeatern und Kabelsegmenten, die zwischen zwei bel. Knoten eines Netzwerks liegen können. 1. Round Trip Delay: bel. sendender Knoten muss Kollission erkennen. während er am Senden ist. 2. Interpacket Gap Shrinkage: Interpacket Gap (IPG) bezeichnet zeitlichen Abstand zwischen zwei folgenden Frames. Min. IPG = 96-Bit Zeiten. Beim Durchlaufen eines Repeaters werden verlorene Bits der Preamble regeneriert, Dadurch wird die Preamble länger und IPG kleiner

- a) Knote A beginnt zu senden
- b) B sendet im letzten Moment (kurz bevor Signal von A eintrifft)
- c) B stellt Kollission fest und sendet JAM-Signal
- d) Signal B trifft bei Knoten A ein solange dieser noch am Senden ist
- -> Collision Domain darf nur halb so gross sein, wie die Ausdehnung des kürz. Frame Falls Netz > doppelte Ausdehnung von Signal, wird der Knoten A die Kollision des

Signals A nicht bemerkt. -> Frame wird von A nicht nochmals versendet.

Dies wird Late Collision genannt, Anwender merkt praktisch nichts, TransportLayer übermittelt fehlende Frames nochmals -> Performance und Prozessoren leiden

Bedingung Erkennung einer Kollision: $t_{frame} > 2*t_{transfer} \mid \mid t_{frame} > 2*(\sum t_{transfer} + \sum t_{forwarding})$ max. Ausdehnung eines Segments: t_{frame} = Framesize_{min}/Bitrate & t_{transfer} = d_{max} / C_r

Man löst nach d_{max} auf d_{max} <0.5 * Framesize_{min}/Bitrate * C_{medium} wichtig! Bei Framesize: Preamble und SFD nicht berücksichtigen = 64Byte + Daten

Bedingung Erkennung einer Kollision bei Weiterleitung:

 $t_{\text{frame}} > 2*(\sum t_{\text{transfer}} + \sum t_{\text{forwarding}})$


Bridge (=Switch)

Eine Bridge koppelt mehrere Collision Domain miteinander, ohne das CSMA/CD Verfahren zu beinflussen. Die Bridge arbeitet auf dem Data Link Layer und prüft empfangene Frames und leitet diese aufgrund der Zieladresse an andere Ports weiter. Jedoch soll der Sende- und Empfangsknoten nicht merken, dass eine Bridge dazwischen ist -> Frameinhalt darf sich nicht ändern -> Daher auch transparent Bridging genannt. Bridges arbeiten im Promiscuous Mode und leiten die Frames mit der Ursprungsadresse weiter, obwohl ieder Port eine eigene MAC-Adresse besitzt. Bridges brauchen keine Konfiguration und auch keine Änderung an den Netzwerkknoten. Durch das Abhören aller Ports und dem merken der Sender-Adresse der empfangenen Frames entsteht eine Forwarding Database. Dadurch lernt die Bridge die einzelnen Adresse mit den versch. Ports. Nach einer gewissen Zeit (Default 600s) wird die Database wieder gelöscht.

Wenn Knoten A. Knoten B etwas senden möchte, so wird dies von Port1 empfangen und in den Input Buffer gelegt (falls unvollständig oder fehlerhaft -> gelöscht). Bei korrekten Frames wird die Database nach dem Ausgabe Port durchsucht -> via Output Buffer zu Port2.

Falls der adressierte Empfänger (bspw. C) dieselbe PortNr. wie Absender (A) hat, wird das Frame nicht in den Output-Buffer übertragen und gelöscht (discarded). Falls Destination-Adresse nicht gefunden wird, so wird das Frame auf allen Ports ausgegeben (Frame Flooding). Broadcast-Frames gehen an alle Knoten und dürfen von der Bridge nicht gefiltert werden, auch Broadcast-Frames werden am Eingangs-Port nicht ausgegeben.

Da die Bridge einen Teil des Frames ausfiltert, kann sie die Last in Teilnetzen reduzieren -> dient sowohl zur Erweiterung des bestehenden LANs, als auch zur Trennung des Verkehrs und Vergrösserung der Sicherheit



gegenüber Totalausfällen -> gilt vor allem dann wenn viel lokaler Verkehr herrscht.

Durch Vollduplex Betrieb kann der Durchsatz (theoretisch) verdoppelt werden, denn es kann gleichzeitig gesendet und empfangen werden. Voraussetzung ist getrennte oder bidirektionale Übertragungskanäle (heutzutage meist mit Twisted Pair-Verkabelung). Vollduplex auf einer Punkt-Punkt-Verbindung erlaubt über die durch die Kollisionerkennung limitierte Distanz hinauszugehen. wichtig! in einem vollständig vollduplex-fähigen geswitchten Netz (ohne Repeater) treten keine Kollisionen mehr auf, da jede Punkt-Punkt-Verbindung ein unabhängiges LAN mit genau einem Sender und einem Empfänger pro Verbindung darstellt. (-> mikrosegmentierten LAN). Die Frames bleiben solange im Switch zwischen gespeichert, bis der Port frei ist.

Remote Bridges erlauben die Verbindung über grosse Strecke, bei vollduplex nur durch Eigenschaften Überstragungsstrecke beschränkt. Serverfarmen, wurden häufig mit Remote Bridges aufgebaut

Multiport-Bridges (Switch) problemlose Koppelung von 2+ Segmenten,

typischw. 4 - 64 Ports welche sehr schnelle interne Paketvermittlung besitzen

Die Bündelung von mehreren physischen LAN-Ports zu einem schnellen Kanal wird als <u>Link Aggregation</u> oder <u>Port Trunking</u> bezeichnet.

Repeater vs. Bridge

Repeater: Hub in Physical Layer - verstärkt Signal und Weiterleitung an alle Ports

Bridge: Switch in DataLink und Physical Layer - Fehlererkennung mit CRC in FCS - erste Frame in Bridge wird an
alle Ports (ausser Sender) versendet, dadurch entsteht eine Learning Bridge, welche selber mit (Destination Adres-

se und Port; Source Adresse mit Port; TimeStamp für Löschung) gefüllt wird

VLAN

Dem Switch werden die einzelnen Ports einem VLAN zugeordnet, dadurch braucht man nicht n-Switches pro Stockwerk. Möchte man von VLAN_1 zu VLAN_2 etwas senden, muss das Datenpaket über den Router kehren. Mit dem grün/blauen

VLAN-Header tagged man die Leitungen um eine entsprechende Zuweisung zu machen

Redundanz Protokolle

Für die Verbesserung der Netzwerkzuverlässigkeit, können Pfade bei Bridges redudant aufgebaut werden werden. Wichtig dabei ist, dass die Frames nicht endlos im Netzwerk herumschwirren (bspw. bei unbekannter Destination Adresse), dies ist die Aufgabe der Redundanzprotokolle.

Ziel des Spanning Tree Protocol ist, dass man alle Segemente in einer loopfreien Topologie verbindet.

Vorgehen 1. Root-Bridge auswählen (tiefste BridgelD) 2. Baum aufbauen (ausgehend von der Root-Bridge) 3. Redundante Pfade sperren. -> Der Algorithmus beruht auf einem speziellen Austausch zwischen den Switches, so genannte Bridges Protocol Data Unit (BPDU). BPDU verwenden spezielle Multicast Adressen (Bridge Group Adresse), diese werden von den Switches nicht weitergeleitet.

Multicast Adressen gibt es 16 Stück zwischen 01-80-C2-00-00-00 bis 01-80-C2-00-00-0F.

Vorgehen: Jeder Knoten preist sich am Anfang als beste Bridge mit Kosten 0 an. Erkennt eine Bridge dass eine andere Bridge die bessere ID hat, teilt der Knoten seiner Nachbarn mittels BPDU mit, welches die beste Root-Bridge ist und zu welchen Kosten er diese erreichen kann.

Die Bridge mit dem tiefsten Identifier wird zur Root Bridge.

Pfadkosten: Ausgehen von root-Bridge aufsummiert. Falls redundante Pfade entstehen wird der Port mit der besten Kosten zur Root-Pfad.

Alle 2 Sekunden wird ein BPDU versendet, fällt dies aus gibt es eine Rekonfiguration des Netzes. Dies kann zu einem bis zu 30 sekundigen Ausfall führen, aus diesem Grund gibt es Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) bei einer Topologieänderung wird (soweit als möglich) auf die bisherige Pfade verwiesen und parallel die neuen Pfade bestimmt. Wenn neuer Baum bestummen -> umschalten => Ausfallszeit >1 Sekunde

High Availability Seamless Redundancy (HSR) and Parallel Redundancy Protocol (PRP) verbinden die hochverfügbaren Knoten über zwei Ports und schicken die Frames über unabhängige Pfade -> Hochverfügbarkeit Die blockierten Pfade werden bei STP nicht genutzt, auch in im Extremfall. Shortest Path Bridging erlaubt mehrere Pfade aktiv zu nutzen und unterstützt grössere und flexiblere Layer2-Topologien.

Leistungsmerkmale von Bridges / Switch

Grösse Adresstabelle; Filterrate; Transferrate; Store-and-Forward-Bridge; Cut-Through-Bridges (nur Dest.Addr relv.)

Moderne-Ethernet-Systems

Werden zwei 10BASE-T Geräte miteinander verbunden, so müssen Sendeleitung mit der Empfangsleitung verbunden werden und umgekehrt. Bei normalen Knoten (bspw. PC-Netzwerkkarte) können die Leitungen mit Hilfe von Cross-Over-Kabeln angeschlossen werden. Bei Switches/Hubs sind die Leitungen am Port ausgekreuzt (MDI-X), damit können die Geräte mit geraden Kabeln an den Repeater-Ports angeschlossen werden.

- -> Auto-Crossover erkennt ob die Leitung ausgekreuzt werden muss oder nicht
- -> Auto-Polarity erlaubt vertauschte Drähte eines Ader-Paares zu korrigieren



Halbduplex-Betrieb Bei 10BASE-T wird für Senden & Empfangen vers. Adernpaare verwendet. Dadurch entsteht bei Kollisionen keine Spannungsüberhöhung. Deshalb wird DI und DO zusammen überprüft und anhand dieser die CD getätigt.

Vollduplex-Betrieb

Da ein Netz aus Switches grundsätzlich aus Punkt-Punkt-Verbindungen besteht, ist auch ein Vollduplex-Betrieb möglich. Welches einfacher ist, da keine CD durchgeführt werden muss.(Loopfunktion gesperrt)

Medium Dependent Interface (MDI) mechanische und elektrische Schnittstelle zwischen Übertragungsmedium und Physical Layer des Knotens. zwischen 10 und 100 Mbit/s-Systeme = Interoperabilität gewährleistet

<u>Autonegotion</u> zusätzlicher Sub-Layer, damit Port automatisch zwischen 10 oder 100 MBits-Betrieb und anderen Leistungsmerkmalen (Übertragungsgeschw.; Voll-/Halbduplex Betrieb) wählen können (je nach Gegenseite)

Media Independent Interface (MII) unterstützt Datenrate von 10 und 100MBit/s über zwei je vier-Bit-breite Sendeund Empfangskanäle und ist Übertragungsmedium unabhängig. Praxis nur physische Schnittstelle

Reconcilliation Sublayer passt die Signale des MII an den Media Access Control Sublayer an. Die Schnittstelle zwischen MAC-Schicht und Reconciliation Layer is genau gleich wie 10MBit/s-Systemen

<u>Fast-Ethernet</u> Grundsätzlich identisch zu 10MBit/s-Ethernet, ausser dass der maximale <u>Netzwerkdurchmesser</u> für das Fast-Ethernet um den Faktor 10 kleiner als beim 10MBit/s-Ethernet ist. Das CSMA/CD wurde 1:1 übernommen daher muss die Grösse der Kollisionsdomäne verkleinert werden.

3.1 Internetprotokolle [Teil des Network Layers]

Internet = Zwischen den Netzen -> Das Internet ist ein virtuelles Netz, welches über einzelne eigene Netze besteht und zusammen verbunden ist. Das Hauptziel war einen Kommunikationskanal zu schaffen, welcher nicht von einer Verbindung abhängig ist. Der Anfang war bei den Universitäten im Jahre 1969. Die Verbindung vers. Netze erfolgt hardwaremässig mittels Router oder Gateway. Die Protokolle des Network Layers verbergen die technischen Details der zugrunde liegenden physischen Netze, Verbindungsstrecke und Router. Das resultierende Network Layer Kommunikationssystem wird darum auch als virtuelles Netz oder Internet bezeichnet.

Aufgaben: Routing (Austausch Routingprotokolle) & Weiterleitung von Pakete (Paket-Forwarding) flacher Adressraum Vor allem für kleine Netze geeignet, MAC-Adresse identifiziert Gerät zwar eindeutig,sagt jedoch nichts über Position innerhalb des Netzes aus. -> grosse Adresstabellen hierarchischer Adressraum beschränkte Anzahl von Subnetzen (welche wiederum Subnetz)

Analogie mit Postanschrift. Wechselt ein Host das Netzwerk, muss er eine neue Adresse bekommer

Router

Router verbinden Subnetze miteinander und arbeiten auf dem Netzwork Layer. Router empfangen nur Pakete welche über den Datalink Layer direkt an sie addressiert sind (bspw. MAC-Adresse) -> globales Überstragungssystem mit unabhängiger Addressierung möglich. untersch. Technologien muss der Router in jedem Netz ein Interface und den Protokoll-Stack der entsprechenden Technologie besitzen.

Router vs. Bridges

- Router benutzen immer den optimalen Pfad für die Verbindung zwischen zwei bel. Punkten im Netz
- (Router) verschiedene Netzbereiche k\u00f6nnen logisch und verkehrsm\u00e4ssig sehr gut voneinander getrennt werden Trennung erh\u00f6ht Sicherheit und verbessert \u00dcbersicht & Verwaltung
- Anzahl Stationen via Router vernetzt beinahe unbeschränkt
- Router sind Barriere auf Schicht zwei für Broadcast-Meldungen (Broadcast-Storms)
- Leistungsfähige Router meist teurer als Bridges
- Konfiguration von Router oftmals nicht einfach
- Es gibt Nonroutable Protocols, da keine Schicht 3 verfügen (bspw. Automatisierungsprotokolle)->Bridge notwendig

Routing

Router haben zwei Hauptaufgaben: 1. Routing - optimalen Weg (Route) im Netz zu bestimmen;

- 2. Forwarding die Weiterleitung dieser Datenpakete entlang dieser Routen. Diese Routen können statisch oder dynamisch angegeben werden. Die dynamische erfolgt über die Kommunikation der Router mittels Routing Protocols normierte Routing Protokolle:
- Routing Information Protocol (RIP) -> sehr verbereitet -> innerhalb eines Subnetzes routen
- Exterior Gateway Protocol (EGP) -> routing zwischen einzelnen Subnetzen
- Open Shortest Path First (OSPF) -> neuste und leistungsfähigste für sehr grosse Netze auch hirarchisch möglich
- Border Gateway Protocol (BGP)
- [OSI] Intermediate System End System (IS-ES) -> routet zu Endgeräte, die nicht weiterrouten
- [OSI] Intermediate System Intermediate System (IS-IS) -> routet zwischen Knoten die selber weiterrouten Brouter: Bridging Router oder Layer 3-Switches -> Router mit Bridging Funktionen

TCP/IP (1974 von Vint Cerf und Bob Kahn) vier Grundsätze: 1. jedes Netzwerk für sich funktionsfähig & keine Änderungen für I-Net notwendig; 2. Kommunikation Basis "best effort" -> Paketsendung fehlgeschlagen = nochmals senden; 3. Verbindung über Blackboxes (Router / Gateway) in denen keine Informationen gesammelt wird 4. keine zentrale Funktionssteuerung notwendig Das Internet-Protokoll ist heute das Network Layer Protokoll schlecht hin und lässt sich nicht direkt im OSI eingliedern, da es vorgängig entwickelt wurde. Oberhalt des (Application-) Message / Stream Internet-Layers befindet sich der Transport-Layer mit UDP (User Datagram Protocol) und TCP(Transmission Control Protocol) | 1. Byte (Oktett) | 1. Byte (O IP Adressierung

Jeder Host besitzt mind. eine Internet-Adresse und jede IP-Adresse ist einem

Host zugeordnet bzw. Interface. Es gibt Hosts (Router und Server) die in mehreren Subnetzen angeschlossen sein können -> multi-homed Hosts -> eindeutige 32 Bit grosse Zahl

Die IP-Protokolle verwenden grundsätzlich die Big-Endian-Konvention (höchstwertiges Byte zuerst). Die Bit-Übertraqung ist nicht definiert. Die 32 Bits werden von links nach rechts nummeriert -> MSB Nr. 0 LSB Nr. 31

Alle Hosts im gleichen Netz haben die gleiche Netz-Nr. aber unterschiedliche Host-Nr. In untersch. Netzen kann die

Classless-Routing mit Netzmasken erlaubt eine flexible Zuteilung von Adressräumen in Zweierpotenzschritten. Die Subnetzmaske definiert die Grenze zwischen Netz-& Host-Adresse -> 1 für Netz- und 0 für Host-Adresse. Alternative Schreibweise: 160.85.16.0 SubNMaske 255.255.240.0 -> 160.85.16.0/20 Da die Subnetzmaske keine Lücke aufweisen kann (1 immer links, 0 immer rechts) können nur folgende

9 Werte angenommen werden: 255 (1111'1111), 254(1111'1110), 252(1111'1100), 248(1111'1000), 240(1111'0000) 224(1110'0000), 192(1100'0000) 128(1000'0000), 0 (0000'0000)

Netzwerkadresse: tiefste Nummer, Host-Nr lauter Nullen, Adresse reserviert nicht an Knoten vergeben

Broadcastadresse: höchste Nummer. Host-Nr. lauter Einsen, werden alle Knoten addressiert

Classful-Routing: Durch vordefinierte Grössen in den ersten Adress-Bits kann die Klass und somit die Grösse des

Netzes bestummen werden. Wobei die tiefste (Netzwerkadresse) und die höchste (Broadcastadresse) für Knoten nicht verwendet werden dürfen.

-> Effizientes Routing möglich, in den letzten Jahren (vor allem B-Klasse) an seine Grenzen geraten IP-Verwaltung: IANA steht zu oberst und unterteilt die Adresseblöcke in die

- 239.255.255.255 1110 247.255.255.255 Reserviert für künftige Nutzung

1.0.0.0 - 127.255.255.255

C 192.0.0.0 - 223.255.255.255

101000000101010100010000000000000

2'097'152

65'534 10

254 110

2^16

5 Regionen ein (Schweiz -> Réseaux IP Européens Network Coordination - Network Coordination Center = RIPE-NCC).

Für Privateadressen gibt es reservierte IP-Adressen A-Klasse (10.0.0.0 / 255.0.0.0).

B-Klasse (172.16.0.0...172.31.0.0 / 255.255.0.0), C-Klasse (192.168.0.0 ... 192.168.255.0 / 255.255.255.0)

Loopback-Adressen: Kommunikation möglich ohne aufs Netz zu gehen. A-Klasse (127.0.0.0)

Funktion und Routing-Tabelle

Host-Nr. jedoch gleich sein.

Routing = Suche nach geeignetem Weg

Forwarding = Weiterleitung des Paketes -> Oftmals beides als Routing bezeichnet

Routing-Tabelle = bestimmt über welchen Pfad ein Datagram weitergeleitet werden soll (Sortierung nach Länge

Netzmaske) -> Anzeige route -n oder netstat -rn (Unix) route -print (Windows)

Flag U = Up // Flag G = Router zu einem Gateway(Router)

Befehle Routing Tabelle

Anzeige Routing Tabelle: route -n oder netstat -rn (Unix) route -print (Windows)

160.85.19.0 direkt über eth2 erreichbar: # router add -net 160.85.19.0 netmask 255.255.255.0 dev eth2

Default-Route Eintrag erstellen: # route add default gw 160.85.17.1

Eintrag löschen: # route del -net 160.85.19.0 netmask 255.255.255.0 dev eth2

Routingarten

- Flaches Routing: in zentralen Teilen stark vermaschter Netze -> Extremfall jeder Router kennt alle Wege => Falls ein Port ausfällt, so kann der Router direkt über einen anderen Port routen, Aufwand ist gewaltig

- hirarchisches (bzw. default) Routing: kleine Routing-Tabellen, jeder Host hat nur zwei Einträge (eigene Subnetz und Default-Eintrag für "seinen" Router). => Datagram das nicht im selben Subnetz ist, schickt es an Default-Router, dieser kennt auch nur die angeschlossen Subnetze und so weiter...

IP Protokoll

Ein IP-Datagram besteht aus einem Header und den eigentlichen Nutzdaten. Der Header besteht aus fix 20 Byte + optionalen Teil mit var. Grösse.

Version (4Bit) von IP (IPv4 oder IPv6) ausgelesen.

Internet Header Length (IHL -> 4 Bit) Grösse IP Header standardmässig 20 Byte.

IHL-Min = 5Bit IHL-Max = 15BitDie Zahl wird immer x4 gerechnet

Type of Service (8Bit) bestimmt die Qualität (Qos) des Dienstes, welches das Paket verlangt

Total Length (16Bit) gibt die totale Länge an (inkl. Header und Nutzdaten -> Max. 216 -1 = 65'535 Bytes, empfohlen max 576 Byte, ausser man kann sicherstellen, dass Host genügend grossen Buffer hat

Identifaction (16Bit) Sender zugeteilte Wert erlaubt fragementierte Datagramme wieder zusammenzustellen. Flag (3Bit) beinhaltet zwei Kontrollflags für die Fragementierung (DF Don't Fragment // MF More Fragments) Fragment Offset (13Bit) gibt an wo innerhalb des Datagramms ein Fragment hingehört (wird *8 gerechnet)

Time to live (8Bit) Bei jedem Hop dekrimentiert um 1, sobald 0 wird das Paket verworfen (Durchsch. 16 Hops) Protocol (8Bit) gibt an ob ICMP (1), TCP(6) oder UDP(17)

IP Header Checksum (16Bit) kostet etwas & bringt sehr wenig. Denn IP ist meistens fehlerfrei -> IPv6 weggelassen Source Address (32Bit) IP-Adresse des Hosts, welcher ursprünglich das Datagram versendet hat Destination Address (32Bit) IP-Adresse des Hosts, der das Datagram schlussendlich erhalten soll Options und Padding (var. Bit) Erweiterungen möglich ohne Design zu ändern Padding -> ganzzahliges Vielfaches von 32Bit zu füllen (mittels Nullen) -> Options max. 5 Linien

Fragmentation and Reassembly Max. übertragbare Paketgrösse ist von Netz-Technologie des Data Link Layers abhängig -> Maximum Transfer Unit

(MTU) -> Dafür müssen IP-Datagramme aufgeteilt und wieder zusammengesetzt werden. Falls alle Teilnetze gleiche oder grössere MTU haben, so ist keine Fragmentierung notwendig. Durchland | D Wenn eine Fragmentierung stattfindet, so erhält iedes Fragment einen 0 eigenen IP-Header und wird separat gekapselt und versendet. Nach der 3 Übertragung müssen die Datagramme wieder zusammengesetzt werden **4** (Reassembly). Der IP-Standard legt fest, dass die Fragmente erst beim Zielhost wieder zusammengesetzt werden -> Router werden entlastet &

Routen können dynamisch gewählt werden. Der Empfänger kann anhand des Feldes Identification das Reassembly vollziehen.

- Falls Fragment Offset und More Fragments beide = 0 -> Datagramm vollständig

- Falls Fragment Offset (erstes Fragment in Buffer) = 0 wird Header in Header-Buffer kopiert
- Falls More Fragments = 0 -> hinterstes Fragment -> mittels Fragment Offset und Total Lenght Wert des Total-Data-Length-Felds berechnet werden

Das Verfahren wird durch einen Timer überwacht (typischerweise 15s) -> falls nicht komplett wird verworfen

Kapselung eines IP-Datagramms

Zwei Aufgaben: 1. IP-Datagramm in Netzwerk-(Hardware-)spezifisches Fram verpacken

2 Iogische IP-Adresse in Hardware-Adresse umsetzen

- og.o.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, III I IGI	arraio / lai occ	o arric	0012011				
6 Byte	6 Byte 2	B. 3 Byte	5 Byte	38-1492 Byte	4 Byte	6 Byte	6 Byte	2 B.	46-1500 Byte	4 Byte
destination address	source address	ngth 802.2 LLC	802.2 type SNAP 0800	IP-Datagramm	CRC	destination address	source address	type 0800	IP-Datagramm	CRC

Abbildung 7.28: Kapselung eines IP-Datagramms in einem 802.2/802.3-Frame

Abbildung 7.27: Kapselung eines IP-Datagramms in einem Ethernet-Frame

Adressauflösung

Übersetzung der Protokolladresse in Hardware-Adresse nennt man Adressauflösung und ist immer netzwerkspezifisch. Knoten kann nur Adressen von Knoten im gleichen Netz auflösen -> Bei jedem Netzübergang wird das Datagramm ausgepackt, neu adressiert und wieder gekapselt (relevant für Ziel = Destination Address)

- 3 Arten:
- 1. algorithmische Umsetzung (zw. Adressformat und MAC-Adresse algort. Zusammenhang)
- 2. tabellengesteuert: + vollständige Kontrolle grosser Aufwand
- 3. Nachrichtenaustausch: Knoten fordert anderen Knoten auf Informationen zu liefern (zusätzlicher Verkehr)

Address Resolution Protokoll (ARP)

TCP/IP grundsätzliche alle 3 Arten möglich, beste Lösung Mischung aus 2. & 3. Sehr allg, gehalten, hier 4-Byte IP-Adressen auf 6 Byte Ethernet-Adressen

Prinzip: Wenn Knoten von Protokoll zu Hardware-Adresse umsetzen muss, so sendet er via Broadcast-Adresse ein

ARP-Request-Paket ("Who has"). Alle Knoten empfangen dies. Der Knoten, welcher die IP-Adresse besitzt, sendet

als Antwort ein ARP-Reply-Paket (Unicast) an den fragenden Knoten. Format: Format für ARP-Request und -Reply prinzipiell gleich. Request -> Ziel-Adresse = Broadcast & Feld "Hardware Address of Target" = 0. Für die IP-Adresse wird die zugehörige MAC-Adresse (Ethernet-Hardware-Adresse) gesucht. ARP-Reply Antwort in Sender-MAC-Adresse zu finden ≈ Source-Adress im Ethernet-Header (nicht zwingend der Fall)



2. Byte (Oktett) 3. Byte (Oktett) 4. Byte (Oktett

Total Length

145

(20)

195-000

0

0

Offset 8

340

340

420

931

931

331

0

Fragment Offset

IHL

ARP-Cache: Ohne weitere Massnahme, wäre für jede sendendes IP-Datagram das Vorgehen notwendig -> daher führt jeder Knoten ein ARP-Cache, in welchem er die bekannten Protokoll/Hardware-Adresspare einträgt. Nach gewisser Zeit wird die Tabelle wieder gelöscht. => Broadcast-Protokolle werden von Bridges nicht gefiltert, daher kann ARP-Request eine massive Belastung sein.

Gratuitous ARP: überflüssige ARP-Request -> IP-Adresskonflikt zu erkennen beim Booten verschickt eigene IP-Adresse, falls Reply kommt = IP bereits vergeben, falls nicht (zurzeit) kein Konflikt

D. 13 121

Prot | MAC-S | MAC-D P-S

ARP-Befehle:

Anzeige aller Einträge: arp -a Numerisches Anzeigen aller Einträge (nur UNIX): arp -an

Löschen eines Eintrages: arp -d ip addr

Setzen eines Eintrages: arp -s ip_addr hw_addr ARP-Request und Reply auslösen:

arping -c 1 -U 192.168.1.34 oder arping -c 1 -A 192.168.1.34

RARP: Wird heute nicht mehr verwendet -> heute DHCP

Internet Control Message Protocol (ICMP)

ICMP wird für die Übertragung von Fehlermeldungen (typw. in Verarbeitung oder Weiterleitung) verwendet.

ICMP-Meldungen werden in IP-Pakete gekapselt IP-Header-Feld Protocol = 1

Fehlermeldungen:

Time Exceeded - Destination Unreachable (3): Zielhost oder Netz nicht erreichbar. -> Type-Feld immer 3; Code-Feld gibt Grund der Unzustellbarkeit an; Checksum-Feld: Header in Worte (16Bit) zerlegt und mit dem Einer-

komplement invertiert wird, danach addiert, wobei Checksum = 0. Die nochmals invertierte Summe (16Bit) ergibt

- Source Quench (4): So viele Datagramme im Puffer, dass Speicher erschöpft

->Host aufgefordert Rate zu reduzieren

- Redirect (5): Sendung an entferntes Netz, sendet an Router das an Ziel befördert oder an falschen

Router gesendet und Host wird aufgefordert, angebene Route zu ändern (dieser Fall ist üblich).

- Time Exceeded (11): zwei Fälle: 1. TTL = 0 & 2. Wenn Timer abläuft für Reassembly

- -> Type-Feld immer 11: rest analog Destination Unreachable
- Parameter Problem (12): Router oder Host findet im IP-Header ungültigen Wert, der nicht verarbeitet werden kann Informationsmeldungen:
- Echo Request (8) / Reply (0): Request kann an ICMP-Software jedes Rechners gesendet werden, darauf folgt eine Reply-Sendung -> Antwort: gleiche Daten wie Anfrage
- -> Type-Feld 8 = Echo 0 = Reply; Identifier = Bezug zur Echo; Code-Feld = 0; Checksum analog oben
- Timestamp Request (13) / Reply (14): analog Echo + zusätzlich geben Sender / Empfänger ihre Zeit (ms seit Mitternacht) mit
- Information Request (15) / Reply (16): Sende-&Empfangsadresse kann = 0 sein. Anfrage sendet Antwort in der die Nr. und die 32-Bit Maske des benutzenden Subnetzes enthalten ist. unprivilegierte Anwendungs-Softwar (ausserhalb des Betriebsystems) Application Lave

4 Transport Laver

Der Transport Layer bildet die Schnittstelle zwischen Betriebssystem (Kernel Space) und Applikationen / Anwendung (User Space)

Die Applikationsdaten werden mit einem UDP- bzw. TCP-Header ausgestattet.

-> Transport Protocol Paket

UDP = User Datagram Protocol

TCP = Transmission Control Protocol

Danach wird die Applikationsdatei mit einem IP-Header versehen

-> "Protocol-Feld" steht ob UDP oder TCP

Multiplexen und Demultiplexen

Eine wichtige Aufgabe des Transport Layers ist das Verteilen von eintreffenden

Daten auf die vers. Applikationen. Dieser Vorgang nennt man Demultiplexen und basiert auf dem Destination Port des Transport Headers.

-> logischen I/O-Kanel und nicht zu verwechseln mit einem hardwaremässigen

User Datagram Protocol (UDP)

UDP ist ein verbindungsloses, unzuverlässiges Transport-Protokoll und dient im Wesentlichen für Multiplexen und Demultiplexen auf Applikation

UDP-Header:

- UDP Source Port und Destination Port (je 16Bit): Enthalten ein Word zum Verteilen der eintreffenden Datagramme. Der Source Port kann optional verwendet um dem Empfänger mitzuteilen an welchen Port die Antwort erfolgen soll.
- UDP Message Length (Min. 8 Byte): Gibt die Länge (in Bytes) des Transport-Portocol-Pakets an. Dieser besteht aus dem UDP-Header und den Applikationsdaten.

· Checksum: dient zur Fehlererkennung. Zuerst wird ein Pseudo-Header gebildet. Dieser beinhaltet IP-Source- & Destination Address, Protocol als Felder des IP-Headers + die Länge des UDP-Datagramms. Die Berechnung erfolgt nun mit dem Pseudo-Header, UDP-Header und den Daten -> Einerkomplement der Summer aller Einerkomplemente aller 16-Bit-Wörter gebildet wird. Statt Prüfsumme kann auch null angegeben werden -> Zeiteinsparung bei zeitkritschischen Anwendungen

Ports:

10 has , 1.1 ft 12 has had been a ft 12 has had been a ft 12 had been a ft 12

1.11

Source Quench

Timestamp

innerhalb des Betriebssystem

Internet Layer

Network Interfac

UDP-Header oder TCP-Header

Timestamp Reply

Information Reply

- · Ports 0 1023: System Port oder Well Known Ports und sind für bekannte Applikationen fest reserviert (durch IANA) · Ports 1024 - 49151: User Ports->neue Nr. auf Antrag ohne Beteiligung IETF zugeordnet
- Ports 49152 65535: Dynamic Port und können frei verfügt werden
- Beispiel Anwendungen: DNS, DHCP, NTP

Transmission Control Protocol (TCP)

Hauptaufgabe ist die Bereitstellung einer zuverlässigen Übertragung. TCP muss hierfür Verluste und Verzögerungen im Internet ausgleichen, dabei soll weder das Subnetz noch der Router überlasten.

-> Für die meisten Internet-Anwendungen wird TCP verwendet.

Merkmale von TCP:

- Verbindungsorientierte Übertragung: Die Anwendung muss zuerst eine Verbindung aufbauen, bevor es Daten übertragen kann. Jede TCP-Verbindung hat genau zwei Endpunkte (keine Multicast-Verbindungen)
- *· Hohe Zuverlässigkeit*: TCP garantiert die Übertragung der Daten **ohne Datenverlust** in der richtigen Reihenfolge
- Vollduplexübertragung: In einer TCP-Verbindung können die **Daten in beide Richtungen fliessen**, so dass beide Seiten jederzeit Daten senden und empfangen können
- Stream Schnittstelle: Die Anwendnung sendet oder empfängt eine fortlaufend, unstrukturierte Bytefolge über die Verbindung. Die Bytes treffen in der gleichen Reihenfolge wie versendet beim Empfänger ein
- Zuverlässiger Verbindungsaufbau: TCP fordert von zwei kommunikationswilligen Anwendungen die Vereinbarung über eine Verbindung. frührere Verbindungen (allenfalls Duplikate) werden nicht akzeptiert
- Eleganter Verbindungsaufbau: Verbindung aufbauen -> Daten austauschen -> Abbau der Verbindung. TCP gewährleistet die zuverlässige Zustellung aller Daten in beide Richtungen auch beim Abbau der Verbindung.

Ende-zu-Ende-Dienst TCP ist ein End-to-End-Dienst da es die Verbindung direkt von der Anwendung zum entfernten Host bietet. Die Ver-

bindung wird als virtuell angesehen, da sie von der Software hergestellt wird. Internet bietet weder Hardeware-, noch Software- Unterstützung für die Verbindung -> zwei Hosts tauschen Nachrichten aus um Verbindung zu schaffen. TCP verwendet IP zur Beförderung von Daten. Kommt das Datagramm beim Zielhost an, gibt IP den Inhalt an TCP ab. -> IP weder liest noch interpretiert die Daten.

Aus Sicht des TCPs ist das Internet ein Kommunikationssystem (virtuelles Netz), in dem Nachrichten transparent ausgetauscht werden, ohne das der Inhalt geändert oder interpretiert wird.

Es wäre möglich, dass eine Nachricht der ersten Verbindung dupliziert wird und erst nach dem Aufbau der zweiten Verbindung eintrifft. Nachrichten müssen daher eindeutig einer Verbindung zugeordnet werden können. Weitere grosse Herausforderung ist das Ein-/Ausschalten von Hosts.

Durch die Neuübertargung (Retransmission) von verlorenen Daten, erreicht TCP die Zuverlässigkeit. Bei der Datenübertragung startet der Sender ein Times, trifft das fehlerfreie Segment beim Empfänger ein sendet dieser eine Bestätigung (Acknowledgment). Läuft der Timer ab, so sendet der Sender das Segment (unaufgefordert) nochmals. Falls das Segment fehlerhaft ist, erfolgt keine Rückmeldung des Empfängers an den Sender.

Die Bestätigung in einem LAN kann innerhalb von ms erwartet werden. Über Satellit, kann dies Sekunden sein. Die zum Senden einer Nachricht und Empfangen einer Bestätigung benötigte Gesamtzeit wird Umlaufverzögerung, Round-Trip Time oder Round-Trip Delay genannt. Die Wartezeit bis zur Neuübertragung wird als Retransmission Time-Out bezeichnet.

-> Ziel ist es ausreichend lange zu warte, dass nur Paketverlust zu Timeout führt und unnötige Wartezeit vermieden wird. Neben der Unterscheidung von lokalen und entfernten Ziele muss TCP mit den Verkehrsbedingungen im Netz umgehen können.

Berechnung Retransmission Time-Out:

TCP misst bei jeder aktiven Verbindung die Round-Trip TIme (RTT_) und bildet daraus einen gewichteten Mittelwert SRTT (Smoothed Round-Trip Time)

 $SRTT_{\alpha} = (1-\alpha) * SRTT_{\alpha} + \alpha * RTT_{\alpha}$

Zusätzlich ermittelt TCP die Streuung RTTV AR durch einen gewichteten Mittelwert der Abweichung davon RTTV AR = $(1-\beta)$ * RTTV AR + β * | SRTT - RTT |

Der Retransmission Time-Out (RTO) ist eine Kombination aus der Umlaufverzögerung un dem Mehrfach der Streuung

RTO = SRTT + 4 * RTTV AR

13 Daytime

161 SNMP

110 Post Office Protocol - Version 3 123 Network Time Protocol

177 X Display Manager Control Protoco 220 Interactive Mail Access Protocol v3 513 maintains data bases showing who's

Erfahrungen haben gezeigt, dass die adaptive Neuübertragung von TCP gut funktioniert. Bei grosser Streuung setzt TCP den RTO auf einen deutlich über dem Mittel liegenden Wert, um Spitzenaufkommen zu berücksichtigen.

Fluss-Steuerung (Flow-Control)

Nicht alle Computer laufen in der gleichen Geschwindigkeit. Wenn ein Computer in einem Netz Daten schneller sendet, als das Ziel aufnehmen kann entsteht ein Datenüberlauf (Data Overrun) -> Datenverlust

Die Fluss-Steuerung (Flow Control) fasst versch. Techniken zusammen, die das löst:

- 1. Stop-and-Wait-Verfahren: Der Sender wartet immer auf die Quittung des Empfängers.-> Entsteht zwar kein Data Overrun, jedoch wird die Netzbandbreite nur sehr ineffizient genutzt
- 2. Sliding Window: Sender und Empfänger werden auf eine feste Fenstergrösse programmiert -> max. Datenmenge die vor Ankunft einer Bestätigung gesendet werden kann.

TCP-Fluss-Steuerung -> Sliding Window Mechanismus

Beide Seiten benötigen einen Buffer für eingehende Daten. Die zu einem Zeitpunkt verfügbare Anzahl Bytes des Buffers ist bei TCP das Window.

-> Window Advertisement

Sender wir bei Empfang bestätigt und gleichzeitig der aktuelle Stand des Window


Wenn Empfänger so schnell arbeiten kann wie Sender und nach mag, zeigt er eine positive Window-Grösse an. Wenn Sender schneller ist, füllt sich sein Buffer was ihn veranlasst ein Window von null (Zero Window) anzuzeigen. -> Sender wartet nun bis er (unaufgefordert) ein positives Window erhält.

Zuverlässiger Verbindungsaufbau und -abbau

Für die Gewährleistung der Zuverlässigkeit benützt TCP Dreiweg-Handshaking (3 Way Handshake) -> mind. drei Nachrichten müssen ausgetauscht werden, um eine eindeutige Verbindung sicherzustellen.

CLOSED Verbindung existiert noch nicht (pränatale Ruhezustand)

LISTEN passiver Zustand Server, wartet auf Verbindungsanforderung des Client SYN-SENT Client Verbindungsanforderung geschickt, wartet auf Bestätigung SYN-RECEIVED Server wartet auf Bestätigung seiner Verbindungsbestätigung ESTABLISHED Verbindung steht (Daten können gesendet / empfangen werden) FIN-WAIT-1 lok. Appl. will Verbindung schliessend. Abbauanforderung geschickt wartet auf Bestätigung des Remote-Endes



End of Stream

FIN-WAIT-2 Abbauanforderung bestätigt. warten bis Remote-Ende ready für Abbau ist CLOSE-WAIT Remote-Ende will Verbindung abbauen. warten bis lok. Appl. ready für Abbau ist LAST-ACK Verbindungsabbau wurde bestätigt. Wird auf Bestätigung der Bestätigung gewartet CLOSING Remote-Ende gleichzeitigi Verbindungsabbau verlangt, muss nurnoch auf Bestätigung gewartet werden TIME-WAIT letzte Bestätigung wurde gesendet. Wird fixe Zeit gewartet, dass bei einem Verlust nochmals gesendet werden kann, bevor Verbindung endgültig abgebrochen wird. Client Applikation

Auf beiden Seiten (Server & Client) steht eine unabhängige TCP State Machine (SM) welche durch Events beeinflusst werden. Die beiden TCP SM signalisieren Events mit Meldungen. Diese sind normale TCP Segmente, die im Header die Flags SYN, FIN und/oder ACK gesetzt haben.

Nachrichten (SYN-Segmente) die für den Verbindungsaufbau benutzt werden hab das SYN-Flag im Header gesetzt. Das SYN-Segment wird mit einem ACK-Segment bestätigt und bei Verlust nochmals gesendet. Für den Verbindungsaufbau wird der 3 Way Handshake verwendet. Server und Client legen vor dem eigentliche Verbindungsaufbau eine TCP-spezifische Datenstruktur an, dem Transmission Control Block (TCB). Dabei werden sämtliche wichtige Informationen für die Verbindung übermittelt (Port-Nummer, Pointer zu Sende-/Empfangs-Buffer, Sequenz-/ Acknowledge Nummer). Für ein eindeutige Identifkation generieren beide eine 32-Bit Sequenznummer, diese Sequenznummer ist für die Verbindung eindeutig. Alle weiteren Verbindungen haben anderen Sequenznummern.



<u>/erbindungsabbau</u>:

Um eine Verbindung abzubauen, schickt eine der beiden Seiten ein FIN-Segment. Nun hat die gesendete Seite ihre ausgehende Verbindung geschlossen, daher ist der aktuelle Zustand half closed (die andereSeite kann noch beliebig Daten senden). Die Ressourcen (TCB) dürfen erst freigegebenwerden, wenn die Verbindung von beiden Seiten geschlossen ist. -> Handshake-Verfahren notwendig. Die Wartezeit beträgt 2-mal die Maximum Segment Lifetime (MSL), was typischerweise 4 Minuten entspricht

TCP Header

TCP verwendet für alle Segmente dasselbe Header-Format. TCP kann in einem einzelnen Segment die Bestätigung für die Eingangsdaten, die Fensteranzeige und Ausgangsdaten übertragen.

 TCP Port und Destination Port: definiert welches Anwendungsprogramm auf dem empfangenden Host die Daten erhalten soll. Der Source Port bezeichnet das sendende Anwendungsprogramm. Falls das Anwendungsprogramm einem Server-Prozess gehört bezeichnet der Port den entsprechenden Dienst



- Seguenz Number: bezieht sich auf Ausgangsdaten, Gibt SeguenzNr, der im Segment enthaltenen Daten an. Empfänger ordnet anhand der SequenzNr. die Segmente, die ausser der Reihe ankommen und benutzt sie zur Berechnung der AcknowledgmentNr.
- Acknowledgment Number: bezieht sich auf Eingangsdaten. AckknowledgmentNr. definiert die SequenzNr. der zu empfangenden Daten
- Data Offset: gibt an wo die Daten beginnen und wo der TCP-Header (inkl. optionale Felder)zuende ist. Der Wert entspricht der Grösse des ganzen TCP-Headers in Doppelwörtern (32-Bit)
- Control Bits: bezeichnet eine Reihe von Flags. unter anderem den Verbindungsaufbau & -abbau oder Gültigkeit des

neaders.					Control Bits	Bedeutung		
10	11	12	13	14	15		URG	Urgent-Pointer-Feld enthält gültigen Wert.
10	- 11	12	13	14	15		ACK	Acknowledgment Feld enthält gültigen Wert.
							PSH	Push: Empfänger soll Daten sofort an die Applikation weiterleiten.
URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN		RST	Reset: Verbindung rücksetzen.
			1101 0111 1111			SYN	Synchronize: Verbindung aufbauen.	
							FIN	Sender hat keine weiteren Daten zu übertragen.

- Window: zeigt die noch verfügbare Buffer-Grösse an: Wie viele weitere Daten (Bytes) ist der Empfänger moment bereit zu empfangen
- Checksum: dient zur Fehlererkennung. Zuerst wird ein Pseudo-Header gebildet. Dieser beinhaltet IP-Source- & Destination Address, Protocol als Felder des IP-Headers + die Länge des UDP-Datagramms. Die Berechnung erfolgt nun mit dem Pseudo-Header, UDP-Header und den Daten -> Einerkomplement der Summer aller Einerkomplemente aller 16-Bit-Wörter gebildet wird.
- <mark>Urgent Pointer: Falls URG-Bits gesetzt, gibt das Feld an, wo in den Daten Informationen mit hoher Prio enthalten</mark> sind
- · Options: Oft bei Verbindungsaufbau verwendet -> Bspw. Angabe der maximalen Segmentlänge (MSS), Multiplikationsfaktor für die Window-Size oder Selective Acknowledge (SACK) etc.

Schnittstelle zum Transport-Layer (Sockets)

Die Schnittstelle zwischen einer Anwendung und der Transport Protokoll-Software heiss Application Program Interface. Eine API definiert eine Menge von Prozeduren und Datentypen, welche die Anwendung verwenden kann. Die Operationen, die eine Anwendung bei der Interaktion mit Protokoll Software ausführen kann, bestimmen im wesentlichen die Funktionalität, die einer Anwendung zur Verfügung steht, sowie den Komfort um mit Hilfe dieser Funktionalität eine Anwendung zu erstellen.

socket erzeugt Socket-Descriptor(16-Bit Int Wert), der im folgenden für die Netzkommunikation verwendet wird connect Verbindet einen Client mit einem Server-Dienst

write Sendet Daten über eine Netzwerk-Verbindung

read Liest Daten über eine Netzwerk-Verbindung

close / shutdown Schliesst eine Netzwerk-Verbindung

bind Verknüft ein Socket mit einer lokalen IP-Adresse und einer Port-Nummer


listen Setzt ein Socket eines Servers in den passiven (Warte-)Zustand und bestimmt die Grösse der Warteschlange accept (Server) wartet auf die nächste Verbindung eines Clients

recv Liest das nächste Datagramm von einer Netzwerk-Verbindung

send Sendet ein Datagramm über eine Netzwerk-Verbindung getsockopt Liefert die aktuellen Einstellungen eines Sockets

setsockopt Verändert die Einstellungen eines Sockets





Sekunden Präfix Bezeichnung Dezimal Wissenschaftlich Sekunde 1 s 1 s $1 * 10^{-3}$ Millisekunde 0.001 s 1 ms Mikrosekunde 0.000 001 s $1 * 10^{-6}$ 1 μs $1 * 10^{-9}$ Nanosekunde 0.000 000 001 s 1 ns

Bit / Byte (immer *1000)

Hilftestellungen für Umrechnungen

, , ,		
Name	Symbol	Wert
Kilobit/byte	kbit / byte	10^{3}
Megabit/byte	Mbit /byte	10^{6}
Gigabit/byte	Gbit/byte	10^{9}
Terabit/byte	Tbit/byte	10^{12}

Knotenadresse

Subnetzmaske

invertierte

Broadcast-


Adresse

0 0 0 0

OSI

Bit in Byte

Byte	Wiss.	Bit
1	1	8
2	21	16
4	2^2	32
8	2^3	64
16	2^4	128
32	2^5	256
64	2^{6}	512
128	2^{7}	1024
256	28	2048
512	29	4096
1024	210	8192
2048	211	16'384
4096	212	32'768



00001111

1111

OR

TCP / IP

Bit in Byte

Bit ii	Bit in Byte											
A	В	AND	A	В	OR							
0	0	0	0	0	0							
0	1	0	0	1	1							
1	0	0	1	0	1							
1	1	1	1	1	1							

Dec	Н	Oct	Cha	r	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	: Hx	Oct	Html Ch	nr_
0	0	000	NUL	(null)	32	20	040	6#32;	Space	64	40	100	6#64;	8	96	60	140	6#96;	*
1	1	001	SOH	(start of heading)	33	21	041	6#33;	1	65	41	101	6#65;	A	97	61	141	6#97;	a
2	2	002	STX	(start of text)				6#34;		66	42	102	4#66;	В	98	62	142	6#98;	b
3	3	003	ETX	(end of text)				6#35;		-			4#67;					6#99;	C
4	4	004	EOT	(end of transmission)				4#36;	1.0				4#68;					4#100;	
5				(enquiry)				6#37;					4#69;					6#101;	
6				(acknowledge)				6#38;					6#70;					6#102;	
7			BEL	(bell)		_		6#39;	1	71	-		6#71;					4#103;	
8	_	010		(backspace)				6#40;	(- 00			6#72;					6#104;	
9	-		TAB	(horizontal tab)				6#41;)				4#73;					a#105;	
10	-	012		(NL line feed, new line)				6#42;					6#74;					a#106;	
11	_	013		(vertical tab)				6#43;	+		-		6#75;					6#107;	
12	_	014		(NP form feed, new page)				6#44;					6#76;					4#108;	
13		015		(carriage return)				6#45;					6#77;					4#109;	
14	_	016		(shift out)		_		6#46;		10.00	_		6#78;					6#110;	
15	F	017	SI	(shift in)	10.00			6#47;	/	79			6#79;					6#111;	
				(data link escape)				6#48;		80			4#80;			-		6#112;	
				(device control 1)				4#49;	7.7	81			4#81;			-		6#113;	
				(device control 2)				6#50;		82			6#82;					6#114;	
				(device control 3)	100			6#51;	A. T				6#83;					6#115;	
20	14	024	DC4	(device control 4)				6#52;					6#84;					6#116;	
21	15	025	NAK	(negative acknowledge)				4#53;		85			4#85;			-		6#117;	
				(synchronous idle)				6#54;		86			4#86;					4#118;	
				(end of trans. block)				6#55;	200	87	-		6#87;					6#119;	
				(cancel)				6#56;		88			4#88;					6#120;	
25	19	031	EM	(end of medium)	-			6#57;		89			6#89;			-		6#121;	
		032		(substitute)				4#58;		90			4#90;					6#122;	Z
		033		(escape)				6#59;		91			6#91;					6#123;	(
28	10	034	FS	(file separator)				4#60;		92			6#92;			-		6#124;	1
29	1D	035	GS	(group separator)	61	3D	075	6#61;	•	93	5D	135	6#93;]	125	7D	175	6#125;)
		036		(record separator)				4#62;					6#94;					6#126;	
31	1F	037	US	(unit separator)	63	3F	077	4#63;	?	95	5F	137	6#95;	_	127	7F	177	a # bininp	a7EL