

Лабораторно упражнение 1

Обзор

В тази лаборатория ще конфигурирате 2 малки мрежи чрез GNS3 на вашия компютър и ще се запознаете с MikroTik OS.

Първо, прегледайте въведението на MikroTik RouterOS.


При използването на логически адреси . YY заместваме с последните 2 цифри от факултетния номер.

Първа мрежа

- 1. Създайте "New Blank Project" и го наречете lab01.
- 2. Плъзнете два "VPCS" (виртуални компютри) върху празната мрежова диаграма от панела вляво (намерен под бутона "Browse End Devices") Бутон: Преглед на крайни устройства. Ако бъдете попитани за "Choose a server", изберете "GNS3 VM".
- 3. Плъзнете рутер "Mikrotik" върху мрежовата диаграма от панела вляво (намира се под бутона " Browse Routers") Бутон: Преглед на рутери
- 4. Използване на бутона "Add a link": Добавете връзка в левия панел, свържете мрежата с помощта на виртуални Ethernet кабели! Направете вашата мрежа да изглежда като мрежата по-долу.
 - 1) **Забележка**: Компютрите имат само 1 интерфейс, така че не можете да свържете проводника към грешен порт там
 - 2) Забележка: Рутерът има 4 интерфейса. Портовете, към които включвате мрежовите си кабели, трябва да са в съответствие с начина, по който конфигурирате рутера си в софтуера. Засега просто внимателно съпоставете диаграмата. В бъдещи лаборатории, когато ви е по-удобно, можете сами да вземате решения за портовете.
 - 3) Забележка: Чудите се защо диаграмата ви не показва етикети на портове? Натиснете бутона "Show/Hide Interface Labels".
- 5. Натиснете бутона за стартиране:, за да стартирате вашите два виртуални компютъра и рутер. Всички връзки трябва да се променят от **ЧЕРВЕНО** в ЗЕЛЕНО.
- 6. Натиснете бутона "Console Connect to All Nodes", за да отворите терминал към трите устройства. (Можете да щракнете с десния бутон върху всеки и да изберете Console, но трябва да конфигурираме и трите).

ФМИ Факултет по математика и информатика

GNS3 Лабораторно



Мрежова диаграма 1 Лабораторно 1 (Забележка: Етикетите на подмрежата и пунктираните граници са само за информация)

На конзолата MikroTlk:

- 1. **Забележка**: Първо конфигурираме рутера, защото не можем да конфигурираме напълно компютърната мрежа, докато не съществува шлюзът по подразбиране (рутера).
- 2. Въведете стандартното влизане в Mikrotik admin с празна парола.
- 3. Изберете N, когато бъдете подканени да видите лицензния файл.
- 4. Конфигурирайте два интерфейса (съответстващи на двата включени проводника)
 - ip address add address=10.11.12.254/24 interface=ether1
 - ip address add address=20.30.40.254/24 interface=ether2
- 5. Отпечатайте конфигурацията, за да потвърдите: ІР адрес печат

На конзолата РС1:

- 1. Покажете помощното меню за наличната команда (припомнете си, че това е елементарен симулиран компютър): help
- 2. Конфигурирайте IP адрес: ip 10.11.12.YY/24 10.11.12.254
 - 1) Това създава подмрежа от 10.11.12.0/24, присвоява на компютъра IP адрес 10.11.12.YY, с шлюз по подразбиране 10.11.12.254 (който е рутерът)
- 3. Покажи конфигурацията: show ip
- 4. Запазете конфигурацията, за да се запази след превключване на захранването: save

На конзолата РС2:

- 1. Конфигурирайте IP адрес: ip 20.30.40.YY/24 20.30.40.254
 - 1) Това създава подмрежа от 20.30.40.0/24, присвоява на компютъра IP адрес 20.30.40.YY, с шлюз по подразбиране 20.30.40.254 (който е рутера)
- 2. Покажи конфигурацията: show ip
- 3. Запазете конфигурацията, за да се запази след превключване на захранването: save

И накрая, демонстрирайте, че мрежата е функционална:




GNS3 Лабораторно

- 1. Отидете на конзолата на РС 1
- 2. Изпратете ping към PC2 през рутера: ping 20.30.40.YY
- 3. Натиснете CTRL-C, за да излезете

Втора мрежа

В GNS3 създайте мрежова топология, която съответства на тази:



Мрежова диаграма 2 Лабораторно 2 (Забележка: Етикетите на подмрежата и пунктираните граници са само за информация)

Тази мрежа трябва да отговаря на следните спецификации:

Подмрежа 1

CIDR адресна нотация за подмрежа: 172.16.10.0/24

Съдържа един VPC с IP адрес 172.16.10.YY

Съдържа порта "Ether1" на рутера с IP адрес 172.16.10.254

Подмрежа 2

CIDR адресна нотация за подмрежа: 172.16.20.0/24

Съдържа един VPC с IP адрес 172.16.20.YY

Съдържа порта "Ether2" на рутера с IP адрес 172.16.20.254

Съдържа един Ethernet комутатор

За да постигнете това:

- 1. Създайте "New Blank Project " и го наименувайте lab02.
- 2. Плъзнете два "VPCS" (виртуални компютри) върху празната мрежова диаграма от панела вляво. Ако бъдете попитани "Choose a server ", изберете "GNS3 VM".
- 3. Плъзнете рутер "Mikrotik" върху мрежовата диаграма от панела вляво.
- 4. Плъзнете "Ethernet Switch" върху мрежовата диаграма от панела вляво.

ФМИ Факултет по математика и информатика

GNS3 Лабораторно

- 5. С помощта на бутона "Add a link " в левия панел свържете мрежата с помощта на виртуални Ethernet кабели. Направете вашата мрежа да изглежда като мрежата по-горе.
 - 1) Забележка: Компютрите имат само 1 интерфейс, така че не можете да свържете проводника към грешен порт
 - 2) **Забележка**: За базовия комутатор портовете нямат значение комутаторът автоматично ще научи местоположението на свързаните устройства.
 - 3) Забележка: Рутерът има 4 интерфейса. Портовете, към които включвате мрежовите си кабели, трябва да са в съответствие с начина, по който конфигурирате рутера си в софтуера. Засега просто внимателно съпоставете диаграмата. В бъдещите лабораторни, можете сами да вземате решения за свързването.
 - 4) Забележка: Диаграмата ви не показва етикети на портове? Натиснете бутона "Show/Hide Interface Labels".
- 6. Натиснете бутона Start, за да стартирате вашите два виртуални компютъра, рутер и комутатор. Всички връзки трябва да се сменят от **ЧЕРВЕНО** в ЗЕЛЕНО.
- 7. Натиснете бутона "Console Connect to All Nodes", за да пуснете терминал както към компютрите, така и към устройствата на рутера. (Можете да щракнете с десния бутон върху всеки и да изберете и Console, но трябва да конфигурираме и трите). Базовият комутатор няма конзола.

На конзолата на MikroTik:

- 1. Забележка: Първо конфигурираме рутера, защото не можем да конфигурираме напълно компютърната мрежа, докато не съществува шлюзът по подразбиране (рутерът).
- 2. Въведете стандартното влизане в MikroTik за администратор с празна парола.
- 3. Изберете N, когато бъдете попитани да видите лицензния файл.
- 4. Въведете "Safe Mode " чрез CTRL-X, като добър навик, докато експериментирате с конфигурацията
- 5. Конфигурирайте два интерфейса (съответстващи на двата включени кабела)
 - ip address add address=172.16.10.254/24 interface=ether1.
 - ip address add address=172.16.20.254/24 interface=ether2.
- 6. Отпечатайте конфигурацията, за да потвърдите: ip address print
- 7. Дайте на вашия рутер име, за да го идентифицирате в по-големи мрежи:
 - 1) Проверете текущото име на рутера: system identity print
 - 2) Задайте ново име на рутера: system identity set name=WHATEVER-YOU-WANT
 - 3) Проверете текущото име на рутера: system identity print

На конзолата РС1:

- 1. Покажете помощното меню за наличната команда (припомнете си, че това е елементарен симулиран компютър): help
- 2. Конфигурирайте IP адрес: ip 172.16.10.YY/24 172.16.10.254
 - 1) Това създава подмрежа от 172.16.10.0/24, присвоява на компютъра IP адрес 172.16.10.1, с шлюз по подразбиране 172.16.10.254 (който е рутерът)
- 3. Покажи конфигурацията: show ip
- 4. Запазете конфигурацията, за да се запази след изключване на захранването: save

На РС2 конзолата:

1. Конфигурирайте IP адрес: ip 172.16.20.YY/24 172.16.20.254



GNS3 Лабораторно

- 1) Това създава подмрежа от 172.16.20.0/24, присвоява на компютъра IP адрес 172.16.20.1, с шлюз по подразбиране 172.16.20.254 (който е рутерът)
- 2. Покажи конфигурацията: show ip
- 3. Запазете конфигурацията, за да се запази след изключване на захранването: save

И накрая, демонстрирайте, че мрежата е функционална:

- 1. Отидете на конзолата на РС1
- 2. Изпратете ping към интерфейса Ether1 на рутера, към който PC1 е директно свързан: ping 172.16.10.254. Трябва да видите нещо от вида 84 bytes from 172.16.10.254 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.699 ms, което показва, че рутерът отговаря на PC1. Натиснете CTRL-C, за да спрете ping.
- 3. Изпратете ping към интерфейса Ether2, който е от "другата страна" на рутера: ping 172.16.20.254
- 4. Изпратете ping към PC2 през рутера: ping 172.16.20.YY

Върнете се в рутера, излезте от безопасен режим чрез $\frac{\text{CTRL}-X}{\text{N}}$, когато сте сигрурни от конфигурацията на рутера. Това ще я запази.

Разгледайте RouterOS

- 1. Натиснете ?. Какво става?
- 2. Въведете system clock ?. Какъв е изходът?
- 3. Използвайки отговора от system clock ? задайте текущата дата и час. Какви команди използвахте? Използвайте отпечатване на системния часовник? Потвърдите чрез system clock print
- 4. Въведете interface ethernet print. Каква е стойността на вашия интерфейс ether1?
 - 1) МАС (физически) адрес
 - 2) MTU

Wireshark


Нека използваме още една функция на GNS3 - възможността за улавяне на пакети по всеки проводник и изпращането им до Wireshark за анализ.

Първо, ако нямате инсталиран Wireshark във вашата основна ОС (т.е. Windows или Mac), отидете и го инсталирайте сега: http://wireshark.org/ (Би трябвало при инсталацията на GNS3 да се е инсталирало)

Сега, за да започнете улавянето и анализа на пакети, щракнете с десния бутон върху връзката между РС1 и рутера (проводникът трябва да се маркира за кратко в червено) и изберете "Start Capture". Приемете името на файла по подразбиране, където се записват заснетите пакети, и се уверете, че "Start the capture visualization program" е поставена като отметка. Трябва да се появи лупа, което означава, че връзката се проверява. GNS3 ще започне да изпраща пакети от симулираната мрежа към .pcap файл на диска и ще стартира Wireshark, за да покаже съдържанието на този файл. За разлика от нормалната дейност на програмата, където използваме Wireshark като анализатор, тук GNS3 е " sniffer " (на симулираната мрежа), а Wireshark се използва само за последващ анализ и показване.



GNS3 Лабораторно



Octaвете прихващането да тече, докато използвате ping от PC1 към PC2. Когато приключите с прихващането, щракнете с десния бутон върху връзката отново и изберете "Stop Capture".

- 1. Как можете да определите кои ping пакети напускат PC1 и кои пристигат в PC1?
- 2. С помощта на Wireshark намерете ICMP съобщение "Echo (ping) request". Какъв е MAC адресът на източника на този пакет? След това, като използвате терминала PC1, използвайте show ip. Какъв е MAC адресът на интерфейса PC1?
- 3. С помощта на Wireshark намерете ICMP съобщение " Echo (ping) response ". Какъв е MAC адресът на източника на този пакет? След това, като използвате терминала на рутера, използвайте interface ethernet print. Какъв е MAC адресът на интерфейса "ether1"?
- 4. Какви други пакети/протоколи се изпращаха по мрежата, докато беше прихваната комуникацията?

Друга мощна характеристика на GNS3, която може да изследваме по натам, е "Packet Filters". С тях можете да укажете на GNS3 да "деградира" връзката по някакъв начин: пропускане на пакети, забавяне или повреждане на случаен принцип. Това е полезен начин да тествате как реагират софтуерните протоколи в такива сценарии.