

# Лабораторно упражнение 4 Динамична Маршрутизация


## Обзор

В тази лабораторна работа ще използвате динамично маршрутизиране, за да опростите настройката на мрежата и автоматично да реагира при нередности.

При използването на логически адреси . YY заместваме с последните 2 цифри от факултетния номер.

### Създаване на мрежата

В GNS3 създайте мрежова топология, която съответства на тази:



Мрежова диаграма 1 Лабораторно 4 (Забележка: Етикетите на подмрежата и пунктираните граници са само за информация)

Тази мрежа трябва да отговаря на следните спецификации:

Има четири рутера с имена router1, router2, router3 и router4, както се вижда на мрежовата диаграма.

Имайте предвид, че подмрежи 1-4 са /22 подмрежи, а не /24. Това са по-големи подмрежи, които имат 1024 адреса вместо 256.



Подмрежа 1 - 10.20.0.0/22

VPC1 IP: 10.20.0.YY Router1 IP: 10.20.3.254

Подмрежа 2 - 10.30.0.0/22

VPC2 IP: 10.30.0.YY Webterm IP: 10.30.0.2 Router2 IP: 10.30.3.254

Подмрежа 3 - 10.40.0.0/22

VPC3 IP: 10.40.0.YY Router3 IP: 10.40.3.254

Подмрежа 4 - 10.50.0.0/22

VPC4 IP: 10.50.0.YY Router4 IP: 10.50.3.254

Подмрежа А - 192.168.0.0/24

Router1 IP: 192.168.0.1 Roter3 IP: 192.168.0.2

Подмрежа В - 192.168.1.0/24

Router1 IP: 192.168.1.1 Router2 IP: 192.168.1.2

Подмрежа С - 192.168.2.0/24

Router2 IP: 192.168.2.1 Router4 IP: 192.168.2.2

**Подмрежа** D - 192.168.3.0/24

Router3 IP: 192.168.3.1 Router4 IP: 192.168.3.2

Подмрежа Е - 192.168.4.0/24

Router2 IP: 192.168.4.1 Router3 IP: 192.168.4.2

**Подмрежа** F - 192.168.5.0/24

Router1 IP: 192.168.5.1 Router4 IP: 192.168.5.2



#### Съвети:

- Процесът върви по-гладко, ако първо конфигурирате рутерите, а след това и компютрите във всяка подмрежа.
- Конкретният порт на комутатор няма значение
- Конкретният порт на рутера има значение. Конфигурацията на рутера в софтуера трябва да е в съответствие с начина, по който кабелите са свързани в хардуера.

#### Стъпки за конфигуриране:

- 1. **Конфигурирайте имената на рутерите 1-4 в GNS3**, за да предотвратите объркване. Използвайте GUI в GNS3 (щракнете с десния бутон, изберете " Change Hostname "), за да промените как се изписват на мрежовата диаграма.
- 2. Конфигурирайте имената на рутерите 1-4 в самите рутери, за да предотвратите объркване. Използвайте командата system identity set name=XXX, за да промените името на хоста на самия рутер. Забележете, че командният ред се променя, за да отрази това. Трябва да видите [admin@router1] > вместо [admin@MikroTik] >
- 3. **Конфигурирайте IP адресите на всички интерфейси на рутера**, които са свързани към подмрежи. Използвайте командата ip address add address=a.b.c.d/n interface=XXX.
- 4. Конфигурирайте IP адреса на всеки VPC. Използвайте командата ip a.b.c.d/n w.x.y.z.
- 5. Запазете конфигурацията на VPC чрез командата save и излезте от безопасен режим на рутера.

Когато приключите, левият ви рутер трябва да бъде конфигуриран по следния начин:

#### Конфигурация на Webterm

Модулът webterm е "малък" компютър с Linux, работещ с базов софтуер на Debian. Като такава, неговата мрежа също ще трябва да бъде конфигурирана.

- 1. Щракнете с десния бутон върху иконата на Firefox в мрежовата карта и изберете " Configure "
- 2. Под "Network Configuration "кликнете върху "Edit "
- 3. Това, което виждате тук, е общ мрежов конфигурационен файл на Debian. Можете да игнорирате съществуващите коментирани редове и да добавите това в дъното.

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.30.0.2
netmask 255.255.252.0
gateway 10.30.3.254
```

4. Щракнете върху "Save" и "ОК", за да излезете от конфигурацията.

# Тестване на мрежата

Преди да добавим динамичния протокол за маршрутизиране, нека първо тестваме дали всеки компютър и свързаният рутер са конфигурирани правилно, като изпълним ping тест между всеки. Всичко това трябва да работи.

- 1. Oτ PC1, ping Router1 (10.20.3.254).
- 2. OT PC2, ping Router2 (10.30.3.254).

# ФИИИ Факултет по математика и информатика

#### GNS3 Лабораторно

```
3. Oτ PC2, ping Webterm (10.30.0.2).
```

- 4. Oτ PC3, ping Router3 (10.40.3.254).
- 5. Oτ PC4, ping Router4 (10.50.3.254).
- 6. Oτ Router1, ping Router2 (192.168.1.2).
- 7. Oτ Router1, ping Router3 (192.168.0.2).
- 8. Oτ Router1, ping Router4 (192.168.5.2).
- 9. Oτ Router4, ping Router2 (192.168.2.1).
- 10. OT Router4, ping Router3 (192.168.3.1).

Само за да потвърдите знанията си за маршрутизиращите таблици, опитайте се от PC1 да осъществите ping до PC4 (10.50.0.YY). Това **не трябва да работи** и всъщност Router1 трябва да върне ICMP съобщение за грешка "Destination network unreachable", което се вижда в изходния ред от ping:

```
PC1> ping 10.50.0.YY
*10.20.3.254 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.670 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
```

Не забравяйте, че таблиците за маршрутизиране казват на рутерите къде да изпращат пакети, чиято дестинационна мрежа не е директно свързана към рутера. Записите в таблицата за маршрутизиране могат да бъдат статични или динамични. Днес разглеждаме динамични маршрути, които се създават от динамичен протокол за маршрутизиране, който се изпълнява на всички рутери едновременно.

## Routing Information Protocol (RIP)

Използваната метрика в този протокол е hop count — разстоянието в брой стъпки до местоназначението на изпращания пакет, максималния брой преходи, които може да бъдат преминати в една мрежа е 15. За обмен на маршрутна информация при този протокол се използва порт 520 с транспортен протокол UDP (port 520/UDP). Този протокол е подходящ за използване при малки мрежи, в които относително рядко се правят промени в топологията. Всеки ред от маршрутната таблица съдържа:

- информация за направлението;
- (адресът на) следващата стъпка към това направление;
- метриката.

#### RIP timers:

- 1. На всеки 30 sec изпраща копие от маршрутизиращата таблица към съседните маршрутизатори;
- 2. hold down timer 180 sec. Това е таймерът за невалиден маршрут;
- 3. flush timer съобщение за изтриване на маршрут пътя се изтрива окончателно от маршрутната таблица.

# Създаване на Динамичен маршрут

RIP трябва да бъде активиран на всички рутери в мрежата. За да активирате RIP на router1, следвайте този процес:

```
# Кажете на RIP да рекламира рутерите към свързани подмрежи (и съседни рутери)
routing rip set redistribute-connected=yes
```



```
# Кажете на RIP да работи по-често
# (Нашата мрежа е малка, така че системната информация за изпращане е минимална)
routing rip set update-timer=15s
routing rip set timeout-timer=30s
routing rip set garbage-timer=30s
# Изпълнете RIP на всички интерфейси
 (Забележка: тук сме мързеливи. Интерфейсите, които отиват към компютрите, НЕ се нуждаят от изпълнение на
RIP. Само рутерите имат нужда от него)
routing rip interface add interface=all send=v2 receive=v2
\# Кажете на RIP за подмрежите, директно свързани към вашия рутер
routing rip network add network=10.20.0.0/22
routing rip network add network=192.168.0.0/24
routing rip network add network=192.168.1.0/24
routing rip network add network=192.168.5.0/24
# Потвърдете, че сте въвели правилните мрежи
routing rip network print
# Вижте маршрутите, които RIP е открил
routing rip route print
```

#### ПОВТОРЕТЕ ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ РУТЕРИ.

След като RIP е активиран на рутери 2-4, проверете RIP маршрутите на router1. Трябва да има по една за всяка подмрежа в мрежата:

```
[admin@router1] > routing rip route print
Flags: C - connect, S - static, R - rip, O - ospf, B - bgp
 # DST-ADDRESS
                         GATEWAY
                                            FROM
                                                                   METRIC
0 R 10.20.0.0/22
 1 R 10.30.0.0/22
                                          192.168.1.2
2 R 10.40.0.0/22
                                           192.168.0.2
3 R 10.50.0.0/22
                                           192.168.5.2
 4 R 192.168.0.0/24
                                                                       1
5 R 192.168.1.0/24
 6 R 192.168.2.0/24
                                          192.168.1.2
 7 R 192.168.3.0/24
                                          192.168.0.2
 8 R 192.168.4.0/24
                                          192.168.1.2
9 R 192.168.5.0/24
```

# Тестване на мрежата (повторно)

Когато RIP е активиран на рутери 2-4, РС1 трябва да може да изпълни ping до РС2, РС3 и РС4. Проверете!



### Webterm (Traceroute)

За да разгледаме по-нататък мрежата, нека стартираме програмата traceroute на Webterm.

Първо, свържете се с Webterm. Щракнете с десния бутон върху иконата на Firefox и избора на "Console" ще изскочи VNC връзка с виртуален работен плот към Webterm.

Веднъж в Webterm, щракнете върху бутона "JWM" долу вдясно и стартирайте програмата " Terminal ". Извършете traceroute до PC3, показвайки преходите, направени за достигане до тази дестинация.

```
# traceroute 10.40.0.YY
traceroute to 10.40.0.1 (10.40.0.YY), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.30.3.254 (10.30.3.254) 4.242 ms 5.106 ms 5.306 ms
2 192.168.4.2 (192.168.4.2) 12.862 ms 13.863 ms 14.094 ms
3 10.40.0.YY (10.40.0.YY) 19.718 ms 21.102 ms 22.357 ms
```

## Провал на връзката

Нека сега симулираме някои неуспехи на връзката и да проследим как реагира нашият протокол за маршрутизиране!

- 1. Запишете резултатите от traceroute, показващо пътя от webterm до РСЗ (Резултат 1 Няма повреда на връзката)
- 2. "Suspend " връзката (Щракнете с десния бутон върху връзката) между Router2 и Router3, което казва на GNS3 да изпусне всички пакети на тази връзка
- 3. Изчакайте, докато ping до PC3 успее отново (~30 секунди)
- 4. Запишете резултатите от traceroute, показващо пътя от webterm до PC3 (Резултат 2 1 неуспешна връзка)
- 5. "Suspend " връзките между Router1 и Router2 и Router3 и Router4.
- 6. Изчакайте, докато ping до РСЗ успеят отново (~30 секунди)
- 7. Запишете резултатите от трасето, показващо пътя от webterm до PC3 (Резултат 3 3 неуспехи на връзката)
- 8. "Resume " на всичките 3 връзки отново
- 9. Запишете резултатите от трасето, показващо пътя от webterm до РСЗ (Резултат 4 Няма повреда на връзката)
- 10. Ако сте БЪРЗИ, може да засечете в процеса на актуализиране на маршрутите и оптимизиране на пътя всеки път, когато стартирате traceroute.

## Webterm (RouterOS GUI)

RouterOS също имат уеб интерфейс като алтернатива на командния ред. В Webterm стартирайте Firefox (JWM - > Applications -> Mozilla Firefox) и отидете до  $\frac{http://10.30.3.254}{http://10.30.3.254}$  или IP на който и да е рутер. Когато страницата се зареди, превключете към панела "WebFig" отгоре. Въпреки че графичният интерфейс може да не е хубав, той е верен еквивалент на интерфейса на командния ред по всякакъв начин и може да бъде полесен за навигация, ако "просто разглеждате", за да видите какви функции поддържа този способен софтуерен рутер.



