תרגול 9

מערכות הפעלה



על הפרק היום



שיתוף זיכרון

זיכרון משותף (בRAM)

קובץ משותף (בדיסק)

תקשורת בין תהליכים

windows התנסות בסביבת



מנגנוני תקשורת בין תהליכים

- במערכות הפעלה מודרניות, ישנם תהליכונים רבים שפועלים בו זמנית.
- אבל, כפי שכבר ראינו לעיתים יש צורך בתקשורת(בין היתר במובן שיתוף פעולה) בין תהליכונים, מסיבות שונות.
 - הכרנו כבר כמה מנגנוני תקשורת כגון:
 - סמפורים ומנעולים שהם סוג של מנגנון תקשורת
 - וכן על העברת מסרים ע"י קווי תקשורת •
 - וישנן עוד שיטות, חלקן מערבות את מערכת ההפעלה, וחלקן לא.
 - במצגת זו, נרחיב על העברת נתונים ותקשורת ע"י שימוש בזיכרון משותף

תקשורת בין תהליכים ע"י זיכרון

- עד עכשיו ראינו שכל תהליך הוא ישות נפרדת, שיש לה את אזורי הזיכרון שמיועדים לה, ושלאף תהליך אחר אין גישה אליהם.
- אמנם במקרה של תהליכונים בנים של אותו תהליכון אב ישנה גישה לנתונים משותפים, וניתן לסנכרן בין התהליכונים, ולהעביר מידע מתהליכון לתהליכון.
- אבל במקרה שמדובר בתהליכונים של תהליכים שונים הרי שישנה הפרדה מוחלטת, כך שלכל תהליך יש אזור זיכרון שלו, שרק הוא יכול לגשת אליו .
 - אם כן, כיצד יוכלו מספר תהליכים לשתף מידע ביניהם במקרה הצורך?

60 שניות של מושג בקצרה – מיפוי זיכרון




- מיפוי זיכרון הינו תהליך שבו נוצר קישור בין טווח כתובות של הזיכרון הראשי (ה RAM) לבין זיכרון משני (של התקן כלשהו).
 - לצורך כך:
 - י נקבע מקום מוגדר בRAM שמשמש אך ורק עבור התקן זה
- . נוצר עצם המהווה stream להעברת מידע מההתקן לRAM
 - Memory נקרא RAM נקרא מיפוי לזיכרון RAM נקרא י- התקן חומרה שבוצע עבורו מיפוי לזיכרון (Input\Output = O\I) Mapped I\O
 - משמעות הקישור היא יצירת מנגנון שבו כל שינוי שמתבצע בזיכרון
 אחד , יוצר את אותו השינוי בזיכרון האחר.
- שיטה זו מאפשרת למעבד לפנות בקלות להתקני חומרה , ללא צורך בהפעלת פסיקות חומרה (interrups) , וללא צורך בפניה ל-ports
 ושימוש בפקודות מיוחדות

איפה? – Memory Mapped I/O

- לאסי לכרטיסי גרפיקה, עקב מהירות Memory Mapped I/O קלאסי לכרטיסי גרפיקה, עקב מהירות העדכון הרבה שהם דורשים (לדוגמה: במשחקי מחשב, מיפוי הזיכרון הוא אפשרות מקובלת).
 - במערכת שיש בה מעבד, זיכרון RAM וכרטיס גרפי: כל מה שמוצג למשתמש על המסך חייב להיות בזיכרון של הכרטיס הגרפי.
 - כמו כן, ניתן לעשות מיפוי להתקן שמירת קבצים חיצוני (למשל: דיסק הקשיח).
 - הערה: ניתן לבצע מיפוי לקובץ מסוים ולא לכל ההתקן. במקרה כזה נקרא לקובץ: Memory Mapped File

דוגמא למיפוי זיכרון

- במעבד ה-8086 ההיסטורי, בו למעבד הייתה גישה ל-1 MB של זיכרון RAM:
- שמסוגל להציג 256 צבעים על מסך שגודלו VGA לצד המעבד היה מותקן כרטיס גרפי 200X320 שמסוגל להציג 200X320
- כל פיקסל דרש byte אחד. לכן גודל הזיכרון של הכרטיס היה byte ל פיקסל דרש •
- זיכרון מהכרטיס הגרפי, שהתאים לתצוגת מסך, מופה אל אזור מסוים בזיכרון ה-RAM שהתחיל בכתובת 0xA0000 וגודלו היה 0x10000 (כלומר 64KB)



יתרונות וחסרונות של מיפוי זיכרון

• יתרונות:

 פשטות ומהירות: כדי לפנות אל זיכרון ההתקן, המעבד פשוט מבצע פקודות העתקה מ/אל אזור הזיכרון של ההתקן שמופה ל- RAM . חוסך את הצורך בפסיקות חומרה איטיות.

• חסרונות:

- המיפוי גוזל חלק **מטווח הכתובות** מזיכרון ה-RAM של המעבד, שלמעשה הפך להיות בלתי שמיש לכל מטרה שאינה תקשורת עם ההתקן.
 - אבל יש עוד יתרונות.... ועל כך בשקופית הבאה!

??מה יתרון לאדם בכל עמלו

- יש שני יתרונות: לפעולה של מיפוי עבור קבצים אל ה- RAM יש שני יתרונות:
- חיסכון במקום ב-RAM(ביחס לטעינת כל הקובץ ל RAM)
 - לצורך כך נמפה בכל פעם רק חלק מהקובץ.
 - אפשרות לתקשורת בין תהלכים
 - ע"י שיתוף אזור זיכרון בין מספר תהליכים.

• תזכורת:

• בתהליך שנקרא "מיפוי" אנחנו מייצרים קשר בין ה-RAM לקובץ בדיסק הקשיח, כך שכל שינוי באחד -משפיע על השני.

?איך נוכל לחסוך בזכרון


- :הרעיון
- במקום לטעון את **כל** הקובץ מהדיסק הקשיח ל -RAM וממנו אל הזיכרון של ה-Process נבצע בכל פעם טעינה של קטע מידע אחר מהדיסק אל ה– RAM.
 - הערה: היה ניתן להגיע לאותה תוצאה ע"י קריאה רגילה של חלק אחר מהקובץ כל פעם, אך אין לשיטה הזאות את היתרונות האחרים של מיפוי לזיכרון.
 - .RAM -נשמור אותו ב, Process כל עוד המידע מהדיסק יהיה בשימוש על ידי ה
 - לטובת RAM- כאשר לא נזדקק יותר לקטע המידע נזרוק אותו ונשתמש באותו אזור ב-קטע המידע נזרוק אותו ונשתמש באותו אזור ב

מיפוי קובץ במערכת חלונות

- לצורך מיפוי קובץ במערכת ההפעלה windows, קיימות מספר פונקציות WINAPI:
 - CreateFileMapping
 - OpenFileMapping
 - MapViewOfFile •
 - UnMapViewOfFile
 - CloseHandle •

CreateFileMapping

- בתהליך המיפוי נוצר אובייקט מיפוי שניתן לגשת אליו.
- לא באמת מוקצה בשלב המיפוי- אלא, לפי תבנית עיצוב RAM- הזיכרון ב-lazy loading"- המידע נטען מהדיסק הקשיח רק כשצריכים אותו.




OpenFileMapping

- במקרה שקיים כבר אובייקט מיפוי, הפעולה מאפשרת גישה לאובייקט זה.
 - י שימו לב פעולה זו כבר כלולה בפונקציה CreateFileMapping כך שאין open צורך לבצע open אם התהליך שלנו ביצע
 - בהמשך נראה שבאמצעות פעולה זו נוכל לגשת לאובייקט המיפוי גם מתהליך נוסף.


MapViewOfFile

- כאשר process מבקש להשתמש בקטע מהקובץ, הוא יבקש למפות (להעביר) אותו מה-RAM לזיכרון הווירטואלי שלו .
- אם הקובץ לא הועתק עדיין, אובייקט המיפוי יבצע העתקה מהקובץ ל-RAM




!הבחנה דקה, אך חשובה מאד

- למילה "מיפוי" יש שתי משמעויות דומות, אבל שונות.
- כאשר אנו מדברים על מיפוי של קובץ לזיכרון הראשי הכוונה ליצירת קישור בין שני סוגי הזיכרונות באמצעות אפיק המעביר מידע מאחד לשני.
 - המידע קיים פעמיים אך נשמר הסנכרון בין שני המיקומים.
- כאשר אנו מדברים על **מיפוי של איזור בזיכרון הראשי** לזיכרון הווירטואלי של תהליך – הכוונה ליצירת קישור בין שני הזיכרונות, כך שהתהליך יכול להשתמש במידע.
 - המידע קיים רק פעם אחת, אבל תהליך אחד או יותר רואים במידע הזה חלק מהזיכרון שלהם.



גודל קטע הקובץ הממופה

- זיכרון ממופה צריך להתחיל מכתובת "עגולה".
 כלומר: כתובת שמתחלקת בחזקות 2.
- לכן כדאי שגודל אזור הזיכרון הממופה יהיה עגול,
 וגודל כל החלקים שאנו ממפים אליו יהיה תואם.
 (בהמשך נקרא לגודל זה "דף" או "מסגרת")
- ההגדרה של גודל במערכת חלונות, מתבצעת ע"י שימוש ב- Alignment Granularity




```
// get system memory alignment granularity (usually 65536)
SYSTEM_INFO sys_info;
GetSystemInfo(&sys_info);
int mem_buffer_size = sys_info.dwAllocationGranularity;
```

?איך כל זה חוסך לנו זיכרון

- אפשר לנצל את העובדה שכאשר אנחנו מסיימים לעבור על קטע מהקובץ אנחנו לא צריכים אותו יותר: לאחר שנסיים לעבוד על הקטע שמיפינו, נוכל להסיר את המיפוי שלו מהזיכרון ואז נטען את הקטע הבא בדיוק לאותו מקום בזיכרון.
- בצורה זו, הגודל של הזיכרון שנשתמש בו יהיה די קבוע ודומה לגודלו של הקטע שמיפינו אל הזיכרון.
 - גם אם הקובץ שלנו מאד גדול, לא נצטרך להגדיל את כמות הזיכרון, רק להחליף יותר פעמים את הקטע הממופה לזיכרון.


UnMapViewOfFile

- כאשר process מסיים לעבוד על קטע הזיכרון הוא מבקש להסיר את המיפוי של הקטע.
 - פעולה זו גורמת לכך שהזיכרון כולל השינויים שנעשו בו נכתבים בחזרה לדיסק הקשיח.



CloseHandle

- עם סיום העבודה על הקובץ הממופה, יש להרוס את עצם המיפוי.
- פעולה זו מבצעת סגירת הגישה לאובייקט המיפוי (הפעולה ההפוכה מ CreateFileMapping)




שימוש נוסף למיפוי זיכרון

- מיפוי זיכרון, כאמור יכול לסייע לנו בחסכון במקום בזיכרון הראשי. אבל הוא יכול לסייע לנו גם לתקשורת בין תהליכים באמצעות זיכרון משותף.
- תקשורת בין תהליכים יכולה להתבצע באמצעות זיכרון אבל גם באמצעים נוספים.
 - גם התקשורת באמצעות הזיכרון יכולה להתבצע בכמה אופנים.
 - נבחין בין:
 - קובץ נמצא בדיסק (shared file) קובץ משותף
- לזיכרון משותף (shared memory) הנמצא בזיכרון הראשי (ב RAM).

זיכרון משותף

- מיפוי זיכרון יכול לשמש לשיתוף זיכרון. במצב של שיתוף זיכרון, אותו אזור ב RAM-ממופה לתוך הזיכרון הווירטואלי של שני התהליכים.
 - למשל שני קטעי זיכרון ב- RAM ממופים אל שני תהליכים.
- כעת, הזיכרונות של שני התהליכים קשורים זה לזה באמצעות קטעי זיכרון ב RAM. אם תהליך אחד ישנה את הזיכרון המשותף, גם התהליך השני "יראה" את השינוי



- ראשית יש צורך בקובץ משותף, אותו ממפים – ולכן אחד מהתהליכים צריך ליצור אותו.
 - שנית יש לגשת לזיכרון המשותף.

<u>תהליך 1</u>

- 1. יצירת אובייקט מיפוי
- כחלק מתהליך זה נתינת שם לאובייקט המיפוי = כינוי לאזור בזיכרון הראשי אליו ימופה הקובץ.
 - 2. שימוש במיפוי עבור חלק מהקובץ לפי הצורך
- 3. כמובן כאשר ישנה כתיבה לקובץ, מדובר בקטע קריטי, ולכן יש לבצע סינכרון מתאים

כיצד נגדיר זיכרון משותף?

<u>תהליך 2</u>

- 1. פתיחת גישה לאובייקט המיפוי
- לצורך פתיחת הגישה יש לדעת
 את שם אובייקט המיפוי.
 - 2. שימוש במיפוי עבור חלק מהקובץ לפי הצורך.
- 3. כמובן כאשר ישנה כתיבה לקובץ, מדובר בקטע קריטי, ולכן יש לבצע סינכרון מתאים

שיתוף זיכרון – קוד מערכת ההפעלה

- כפי שלמדנו, חלק ממרחב הזיכרון של כל תהליך מוקדש לקוד של ה Kernel (כלומר של מערכת הפעלה), כדי שכל תהליך יכול לפנות לפונקציות של מערכת ההפעלה במקרה הצורך.
 - נבצע ייעול: כאשר מבצעים החלפת הקשר בין תהליכים, אין צורך בעצם לבצע החלפה של קטע הזיכרון של מערכת ההפעלה, שהרי גם התהליך החדש זקוק לאותו קוד עבור מערכת ההפעלה במרחב הזיכרון שלו.
 - הרבה יותר פשוט לבצע מיפוי של קוד הזיכרון שכבר מצוי ב RAM לזיכרון הווירטואלי של התהליך!
- ייעול נוסף: הרי בעצם ראינו שניתן לטעון בכל פעם רק חלק מהזיכרון של התהליך, ע"י מיפוי של קוד התהליך = שימוש בקטע זיכרון קטן בלבד ובו נחליף את הקוד לפי הצורך (כפי שראינו קודם). הדבר מאפשר לנו לטעון בו זמנית כמה קטעי קוד של תהליכים שונים.
 - נוכל לשתף את מיפוי קוד הזיכרון של מערכת ההפעלה עבור כל התהליכים!
- כמובן: כל אזור הזיכרון המשותף המכיל את קוד מערכת ההפעלה לא יקבל הרשאות כתיבה, ואף תהליך לא יכול לשנות אותו. כך תישמר האבטחה.

שיתוף זיכרון – קבצי DLL

- על בסיס הרעיון שהראנו כעת, נוכל לבצע שיתוף זיכרון גם עבור קטעי קוד נוספים.
- קובץ DLL הינו חבילת קוד מקומפל שאפשר לייבא לתוך הקוד שלנו . אלו בעצם קבצי "ארכיון" המכילים בתוכם מימוש של פקודות שונות לפי שפת התכנות, ועוד.
 - . ראינו קבצים כאלו עבור שפת C, למשל: עבור קלט-פלט סטנדרטי.
 - במקרה שכמה תהליכים זקוקים לאותו קובץ DLL נוכל ליישם את רעיון הזיכרון המשותף.
- במקום שכל תהליך יעתיק את חבילת הקוד לתוך הזיכרון הראשי, נמפה את הקוד לתוך הזיכרון הראשי פעם אחת – והזיכרון הראשי הזה ימופה לכל הזיכרונות הווירטואליים של התהליכים שביצעו ייבוא לקוד זה.

תקשורת בין תהליכים

כמו שאמרנו בתחילה – שימוש בקובץ משותף ובמיפוי זיכרון זו רק דרך אחת להעברת מידע בין תהליכים. ננצל הזדמנות זאת להזכיר אמצעי תקשורת נוספים Linux השימושיים מאד בסביבת –

אמצעי תקשורת בין תהליכים

- ישנם אמצעי תקשורת רבים בין תהליכים, השונים זה מזה הן בצורת העבודה, הן ביכולות ובגודל המידע המועבר, והן בשאלה בין איזה סוגי תהליכים ניתן להשתמש בהם.
 - נושא זה מוכר כ: Inter Process Communication -IPC
 - ב: וראפשריים רק את השימוש ב: IPC נכיר מבין כלי ה
 - אות, סיגנל SIGNAL
 - PIPE צינור
 - תור QUEUE

SIGNAL

שליחה של אות מוסכם דרך מערכת ההפעלה. ישנו מספר גדול מאד של סיגנלים אפשריים. זהו כלי פרימיטיבי יחסית.

PIPE

צינור הוא אפיק (stream) מוסכם – בו תהליך אחד כותב לצינור, והתהליך השני קורא ממנו זהו כלי מקובל מאד בסביבת יוניקס.

בקצרה...

בדומה לצינור, תהליך אחד כותב לתור, ותהליך שני קורא ממנו.

שימוש בסיגנל

- כאמור, סיגנל מערב את מערכת ההפעלה כמעבירת המסרים בין התהליכים.
 - השימוש בסינגל כולל שני שלבים:
- קביעת הפונקציה שתקושר לסיגנל כלומר, הפונקציה שתופעל כאשר הסיגנל ישלח
- signal(signalName, funcPtr)
 signal(signalName, funcPtr)
 הפעלת הסיגנל, האיתות כלומר, שליחת הודעה לתהליך מסוים להפעלת הפונקציה
- **kill**(pid,signalName)
 - במערכת Linux קיימים שני סיגנלים פנויים לשימוש המשתמש: SIGUSR1, SIGUSR2

מדוע חשוב שתהליך האב יבצע המתנה (כלומר – שלא יתבצע) לפני הבן)?

דוגמא לשימוש בסיגנל

• תהליך האב מבצע המתנה, והוא יתעורר ויבצע את הפונקציה כאשר הבן ישלח לו סיגנ*ד*

```
#include <signal.h>
void father_funtion();
void min()
pid t pid;
int s;
signal(SIGUSR1, &father function);
if (fork() == 0) { // child process
   pid = getppid();
   kill(pid, SIGUSR1);
                              הפעלת איתות ע"י הסיגנל
} else //parent process
   wait(&s);
```

```
void father function()
  printf("I heard you my poor son\n");
 exit(1);
```

קביעת הפונקציה שתקושר לסיגנל

```
דוגמת הרצה:
> gcc -o signal signal.c
> ./signal
I heard you my poor son
```

שימוש בצינור משורת הפקודה

• כאשר משתמשים בצינור, מריצים במקביל שני תהליכים ומסמנים את היחסים ביניהם:

./pipe1 | ./pipe2



- יוצר קלט הוא ייכתב לצינור ולא למסך. pipe1 כעת, כאשר
- וכאשר pipe2 מבקש קלט הוא יקבל אותו מהצינור ולא מהמשתמש
- המידע נשלח ומגיע כזרם של בתים, ויש לקחת בחשבון טיפול בזיהוי המידע המגיע ובגודלו.

דוגמא לשימוש בצינור

```
pipe1.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
  puts("4");
  return EXIT_SUCCESS;
}
```


```
pipe2.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
  int n;
  scanf(" %d", &n);
  printf("%d\n", n*n);
  return EXIT_SUCCESS;
}
```

```
דוגמת הרצה:
> gcc -o pipe1 pipe1.c
> gcc -o pipe2 pipe2.c
> ./pipe1 | ./pipe2
16
```

```
A \rightarrow A תוכנית A \rightarrow A
```

שימוש בתור

- התור שייך לקבוצת כלי הסנכרון יחד עם סמפורים וזיכרון משותף.
 - יש דמיון קל בין צינור לתור, אך בהבדלים הבאים (חלקי מאד...):
 - כל הודעה מגיעה בנפרד
 - להודעה יש תכונת סוג וניתן למיין אותן בהתאם.
 - התור יכול לשמש לשני הכיוונים.
 - לתור יש שם והפתיחה והסגירה שלו נעשות בקוד עצמו
 - קריאה וכתיבה לתור אלו קריאות מערכת מיוחדות
 - יש דמיון קל גם בין תור לזיכרון משותף.
 - האיור מדגים את ההבחנה בין שני כלי הסנכרון הללו
 - יש כמה סוגים של תורים.
 - הסוג המסורבל והישן יותר נמצא יותר בשימוש
 - יותר. POSIX הסוג החדש נקרא בשם POSIX הסוג החדש נקרא בשם



מעבדת כיתה ותרגיל בית

- בזמן שנותר ננסה להדגים את מה שהסברנו כעת:
 - הפחתה של גודל הזיכרון במקרה של מיפוי קובץ
 - זיהוי זיכרון משותף עבור תהליך מסוים •
- בתרגיל הבית תבצעו שימוש בזיכרון משותף על מנת לשנות קובץ.

בהצלחה רבה!