

MAGOWEB – Manuale Utente

Sommario


Acquisto MagoWeb.....	3
Prerequisiti hardware e software	4
Installazione e Configurazione Iniziale	6
Avvio dell'Installer	7
Modalità di installazione.....	7
Selezione del percorso di installazione	8
Avvio dell'installazione	8
Configurazione iniziale dei parametri.....	9
Creazione dell'utente SYS-ADMIN.....	10
Accesso al sistema	10
Configurazione dell'account SYS-ADMIN	11
Configurazione del Database di Sistema.....	12
Scelta del provider di database.....	12
Creazione o selezione del database di sistema	13
Riepilogo delle operazioni	14
Creazione Database Sottoscrizione	15
Modifiche alla Configurazione Iniziale	16
Aggiornamento di MagoWeb.....	16
Monitoraggio dei Servizi	18
Disinstallazione di MagoWeb	19
Recupero di una installazione precedente	20
Amministrazione Utenti e Subscription.....	20
Gestione Subscriptions.....	20
Gestione Database	21
Gestione Moduli Attivati	24
Sincronizzazione dei Moduli	24
Gestione Account.....	25
Creazione di un Nuovo Account.....	25
Gestione Accounts Esistenti.....	26

Gestione System DB.....	29
Sincronizzazione dati dal Cloud Provisioning	30
Gestione e Configurazione dei Server SMTP	32
Accesso a MagoWeb e configurazione del Two-Factor Authentication	40
Accesso a MagoWeb	40
Accesso a MSH	41
Gestione delle impostazioni dell'account	42
Abilitazione della Two-Factor Authentication (2FA)	43
Disabilitazione della Two-Factor Authentication	44
Gestione Multi-Company e Multi-Tenant.....	46
Appendice A.....	50
Esposizione in rete di MagoWeb	50
Appendice B.....	51
Configurazione certificati	51
Troubleshooting	52


Acquisto MagoWeb

L'acquisto delle subscription MagoWeb avviene sul portale Zucchetti dedicato, secondo l'iter standard.

- Una volta effettuato l'ordine è necessario attivare la sottoscrizione tramite l'apposito tasto di attivazione nella schermata "I miei Clienti" dello Store Mago.



- Al termine del processo riceverai una mail contenente le informazioni necessarie per l'installazione, tra cui l'Instance Key ed il Security Value.



Sarà richiesto di fornire questi dettagli durante la prima installazione.

Successivamente, sarà possibile procedere alla creazione del nuovo Database.

Prerequisiti hardware e software

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per un'installazione di **MagoWeb**.

I requisiti HW sono riferiti a due range di postazioni di lavoro (PDL), e relativi allo scenario in cui la stessa macchina faccia sia da Application che da DB server.

Le risorse HW indicate sono dedotte da test di carico fatti simulando un uso interattivo del programma, e possono variare in base ai casi d'uso.

A parità di risorse virtuali, le prestazioni possono variare in base al tipo di HW sottostante e al sistema di virtualizzazione in uso. I requisiti indicati vanno considerati come un riferimento di massima.

Range PDL	CPU	RAM	Requisiti SW
1-5	2 core	16 GB	- Windows Server Standard 2016, 2019, 2022, 2025 - Microsoft SQL Server 2017, 2019, 2022, 2025 - PostgreSQL 14 , 15, 16
6-10	4 core	16 GB	- Windows Server Standard 2016, 2019, 2022, 2025 - Microsoft SQL Server 2017, 2019, 2022, 2025 - PostgreSQL 14 , 15, 16

IMPORTANTE

Al fine di garantire prestazioni ottimali e ridurre il rischio di conflitti, in particolare quelli legati all'allineamento delle versioni di RabbitMQ ed Erlang, sconsigliamo l'installazione di MagoWeb, Mago4 e Mago.net sulla stessa macchina. La soluzione migliore è utilizzare una macchina dedicata per ciascun prodotto, così da assicurare maggiore stabilità, isolamento dei servizi e una gestione più efficiente delle risorse

Nota Aggiornamento a partire dalla versione 5.1.0


A partire dalla versione 5.1, lo strumento MagowebInstaller ha cambiato tecnologia di installazione, abbandonando la tecnologia clickonce in favore di un meccanismo di autoaggiornamento interno.

Il nuovo installer sarà posizionato al seguente url:



<https://raw.githubusercontent.com/Microarea/magoweb-installer/stable/setup.exe>

In ogni caso le “vecchie” versioni del MagowebInstaller saranno in grado di aggiornarsi automaticamente all’ultima versione.

Per un limite tecnico della tecnologia clickonce, la vecchia versione non potrà automaticamente essere rimossa in maniera silente, sarà necessario effettuare la disinstallazione manuale dal pannello di controllo (per distinguere la versione clickonce, la nuova versione sarà marcata nel pannello “diinstallazione applicazioni con la voce “MagowebInstaller (new)”



Per semplificare il processo di disinstallazione della vecchia versione, sarà presente nel MagowebInstaller un apposito bottone per attivare il processo di rimozione, l’utente dovrà semplicemente confermare nella finestra che apparirà, la volontà di rimuovere la versione clickonce




Installazione e Configurazione Iniziale

Eseguire l'accesso alla macchina, su cui si intende installare MagoWeb, con un account che dispone dei permessi amministrativi.

Scaricare dal sito Microarea <https://mymago.zucchetti.com>, l'installer e il file.zst per la versione che si intende installare, verificando che le versioni dei due file corrispondano.

A partire dalla versione 1.4 è stato modificato l'installer di MagoWeb, è necessario utilizzare l'installer **setup.exe** e NON è possibile utilizzare il MagoWebinstaller.exe delle versioni precedenti, facendolo l'installazione fallirà e sarà necessaria una reinstallazione pulita del prodotto.

Verificare e/o impostare il livello di sicurezza del Controllo Account utente di Windows (UAC) al livello default come nello screenshot.



Versioni 1.3 o precedenti

Eseguire **MagoWebInstaller.exe** come amministratore, nel caso il passaggio precedente non sia stato eseguito, un messaggio di warning avviserà l'utente.

Versioni 1.4 o successive

Aprire un prompt dei comandi amministrativo ed eseguire il file **Setup.exe**, il setup verificherà e scaricherà i necessari prerequisiti e, conclusa questa operazione aprirà la finestra dell'installer. Anche in questo caso se i livelli di permission UAC non sono impostati correttamente un messaggio avviserà l'utente.


Avvio dell'Installer

Esegui il file MagoWebInstaller.exe

Se non è mai stato configurato il sistema prima, verrà avviato automaticamente un wizard di configurazione che ti guiderà passo dopo passo nel processo.


Modalità di installazione

- **Installazione Nuova (Install MagoWeb):** Se è la prima volta che installi MagoWeb.
- **Ripristino di un'installazione esistente (Recovery existing installation):** Se desideri utilizzare una configurazione già presente.



Selezione del percorso di installazione


- Cliccando su **INSTALL MAGOWEB** verrà richiesto di selezionare la cartella dove desideri installare MagoWeb. Durante l'installazione, MagoWeb verrà creato in una sottocartella denominata "Zst file".
- **Percorso del file Zstd:** Inserisci il percorso del file Zst associato all'installazione di MagoWeb (il file scaricato).



Avvio dell'installazione


- Dopo aver selezionato il percorso, clicca su **Start** per avviare l'installazione.
- Il sistema procederà con il download e l'installazione dei file necessari.

In alternativa si può procedere con **Recovery existing installation**, il sistema in questo caso richiederà di selezionare il percorso della cartella di installazione di MagoWeb già esistente, una volta selezionato cliccare su start per avviare la procedura di recovery.



Configurazione iniziale dei parametri

La finestra di configurazione è divisa in cinque sezioni principali:



The screenshot shows a 'Parameters' configuration window with a dark theme. It is divided into several sections: 'GENERIC PARAMETERS' with fields for Instance key, Security value, Log Folder (c:\logs), and Storage folder (c:\storagefolder); 'RABBIT PARAMETERS' with fields for Rabbit user (guest), Rabbit password (*****), Rabbit host (localhost), and Rabbit port (5672); 'NETWORK PARAMETERS' with fields for HostName/IP, Default http port (60000), Default https port (443), an Enable Https checkbox, and fields for Certificate full filename and Certificate key full filename; 'LOCAL POSTGRES PARAMETERS' with fields for Postgres server (localhost), Postgres user (postgres), and Postgres password (*****); and 'MAIL CONFIGURATION' with a 'CONFIGURE MAIL' button. At the bottom, there is a 'PROXY SETTINGS' section with a 'Use Proxy' checkbox. On the right side, there are 'START' and 'CANCEL' buttons.

Parametri generali:

- **l'Instance Key e Security Value**, che dovrete aver ricevuto via mail in precedenza (vedi sezione Acquisto MagoWeb)
- **Log folder**: folder in cui verranno immagazzinati i log diagnostici prodotti dai vari servizi.
- **Storage folder**: in questa folder verranno parcheggiati temporaneamente i vari file durante le eventuali operazioni di Upload/Download.

Parametri di rete:

- **Hostname/Ip**: questo campo ospita l'indirizzo IP pubblico della macchina che ospiterà l'installazione di magoweb, o un relativo alias impostato esternamente a livello di DNS
- **Default http e Https port**: default 60000 (http) e 443 (https)
- **Enable Https**: specifica se abilitare la gestione https per l'installazione (abilitando questa opzione verranno abilitati i parametri relativi ai certificati).
- **Percorso completo del file di certificato e della chiave**: (es. c:\cert\certificate.crt e c:\cert\certificate.key). Specificare i file di certificato e di chiave relativi al dominio/ip impostato in precedenza.

Nel caso venga abilitato https, assicurarsi di inserire nel campo HostName l'esatto nome dell'host corrispondente al certificato che si andrà ad usare.

L'installer si occuperà di configurare automaticamente i vari servizi per girare in https e di creare regole nel firewall di windows per permettere il traffico in arrivo sulle porte specificate.

Impostazioni Proxy

In caso l'installazione di MagoWeb sia effettuata in un dominio sottoposto a proxy, abilitare il relativo flag e impostare l'url del proxy.

Parametri Rabbit

In questa sezione inserire i parametri per la connessione a RabbitMQ.

L'installer è in grado di utilizzare una versione già esistente di RabbitMQ o nel caso non esista, verrà installata e configurata automaticamente.

Parametri Postgres

Come per RabbitMQ, l'installer è in grado di utilizzare versioni già esistenti di PostgreSQL o di installare automaticamente la versione necessaria.

Nota: *PostgreSql è un prerequisito per il funzionamento di alcuni servizi di MagoWeb, e non è necessariamente da considerarsi il server di database da collegare alla subscription.*

Impostazioni porte


Per finire, in questa sezione sono evidenziate le porte di default su cui i vari servizi di MagoWeb si metteranno in ascolto.

Premendo il bottone **Start** partirà la vera e propria configurazione ed installazione di MagoWeb.

Creazione dell'utente SYS-ADMIN

Accesso al sistema


- Una volta terminata l'installazione, sarà necessario creare un account SYS-ADMIN.
- Nella sezione **Provisioning**, clicca su **Login** per avviare il wizard di configurazione dell'account SYS-ADMIN.



Configurazione dell'account SYS-ADMIN

- **Password:** Scegli una password per l'account SYS-ADMIN
- **Indirizzo e-mail:** Inserisci un indirizzo e-mail valido per il recupero dell'account e per le notifiche.
- **Nome dell'account:** Questo campo non è modificabile e verrà precompilato con il nome dell'account SYS-ADMIN, ovvero **mwsysadmin**.

Puoi anche scegliere la lingua di preferenza per l'interfaccia utente.



Clicca su **Next** per procedere.

Configurazione del Database di Sistema

- Prima di configurare il database per MagoWeb Console, verranno richieste le **credenziali amministrative** del database.

Scelta del provider di database


Seleziona il **database provider** da utilizzare:

- **SQL Server** o **PostgreSQL**.

Inserisci i dati relativi al server di database:

- **Server di riferimento:** Inserisci l'indirizzo del server SQL o PostgreSQL.
- **SysAdmin User:** Il nome utente per l'accesso amministrativo (e.g. 'sa' per SQLServer / 'postgres' per PostgreSQL).
- **SysAdmin Password:** La password dell'utente amministrativo.

Nota: Le credenziali di amministrazione fornite sono utilizzate solo per le operazioni di gestione del database di sistema e NON verranno salvate localmente.



The screenshot shows the 'MagoWeb Console Configurator' window. The title bar is dark gray with the text 'MagoWeb Console Configurator'. The main content area has a dark background with white text. It starts with the heading 'DATABASE INFORMATION FOR THIS MAGOWEB CONSOLE INSTALLATION'. Below this, it says 'Before configure the database for MagoWeb Console, we need the administrative credentials to proceed with the operations of creation database and dbowner.' and 'These credentials WILL NOT BE SAVED anywhere, but only used to complete the process.' A section titled 'ADMINISTRATIVE CONNECTION CREDENTIALS' contains four input fields: 'Provider:' with a dropdown menu showing 'SqlServer', 'Server:', 'SysAdmin user', and 'SysAdmin password' with a toggle icon. At the bottom, there are three buttons: 'CANCEL', 'BACK', and 'NEXT'.

Clicca su **Next** per procedere.

Creazione o selezione del database di sistema


- **Nuovo Database:** Puoi scegliere di creare un nuovo database.
- **Database Esistente:** Seleziona un database esistente
- **Downer:** credenziali dell'utente che diventerà downer per il database di sistema.

Se il downer non esiste, verrà creato automaticamente con la password specificata.

Se esiste già, verrà eseguita una **connessione di prova** per verificarne la validità.

Il downer scelto sarà applicato a tutti gli oggetti del database di sistema

Nota: *Nell'impossibilità di recuperare la password di un downer esistente, sarà necessario agire manualmente collegandosi al server e modificarla tramite gli strumenti amministrazione del provider.*



The screenshot shows the 'MagoWeb Console Configurator' window. It has a title bar with standard window controls. The main content area is titled 'DATABASE INFORMATION FOR THIS MAGOWEB CONSOLE INSTALLATION' and contains instructions: 'Configure the database for MagoWeb Console. Choose a new or an existing database and its downer. If Downer does not exist it will be created with specified password, otherwise a test connection will be executed.'


Below the instructions is a section titled 'MAGOWEB DATABASE CONSOLE NAME AND CREDENTIALS'. It contains two sub-sections:

- DATABASE:** This section has two radio buttons: 'Nuovo' (unselected) and 'Seleziona esistente' (selected). Below the radio buttons is a dropdown menu currently showing 'localhost'.
- DBOWNER CREDENTIALS:** This section contains three input fields: 'Dbo user:', 'Dbo password:', and 'Confirm Dbo password:'. The password fields have eye icons to toggle visibility.

At the bottom of the window are three buttons: 'CANCEL', 'BACK', and 'NEXT'.

Riepilogo delle operazioni

- Una volta inseriti tutti i dati, verrà mostrato un **riepilogo** delle operazioni di configurazione.
-



- Clicca su **Finish** per completare la configurazione.

Completamento dell'installazione


- Dopo aver cliccato su **Finish**, il sistema eseguirà le ultime operazioni di configurazione, avviando i servizi necessari per la corretta esecuzione di MagoWeb Console.

Nota: si ricorda che in coda al Wizard viene eseguita la sincronizzazione dati dal Provisioning Cloud. Si rimanda ai dettagli nella sezione dedicata.

Creazione Database Sottoscrizione

Dopo l'autenticazione troverete, nel menu a tendina, le vostre sottoscrizioni.

In questa fase l'installer avviserà che la sottoscrizione non ha ancora un database: procedere quindi alla creazione premendo il bottone **“Crea database per la subscription”**.



Configurazione database

È possibile utilizzare, come provider database, sia SqlServer che PostgreSQL.


Selezionare dall'apposito menu a tendina il provider desiderato.

Una volta impostato il provider è necessario inserire le informazioni Server, Login e Password per il collegamento.

È possibile utilizzare il bottone “Test Connection” per verificare la bontà delle informazioni appena inserite.

Andranno inserite le credenziali del dbowner da associare al database. È possibile inserire credenziali di un dbowner esistente o di un utente nuovo, l'installer provvederà a crearlo automaticamente.

Nota: non è possibile indicare come dbowner un utente amministratore (e.g. sa / postgres)



Premendo il tasto “Configura” partirà la creazione del database.

Successivamente si potrà procedere all’importazione di un set di dati di default o di esempio.


Modifiche alla Configurazione Iniziale

Una volta terminata la configurazione iniziale sarà tuttavia possibile eseguire delle modifiche inerenti alla configurazione.


Aggiornamento di MagoWeb

Per eseguire l’aggiornamento di MagoWeb

1. Nella sezione Configurazione, seleziona **Update MagoWeb**.



2. Verrà richiesto di selezionare il percorso del file **zst** della versione di MagoWeb che si vuole installare.




3. Dopo aver selezionato il file cliccando su start, il sistema procederà automaticamente all'aggiornamento.

Nota: *non è possibile avere più installazioni attive di MagoWeb contemporanee. È necessario aggiornare ad una nuova versione oppure effettuare una disinstallazione dell'attuale e un recupero di una versione esistente.*


Monitoraggio dei Servizi

Per monitorare lo stato dei servizi e gestirli:

1. Vai alla sezione **Monitor Service Status**.



2. Qui potrai visualizzare lo stato dei servizi in esecuzione.
3. Per riavviare un servizio, clicca su **Restart**.
4. Per fermare un servizio, clicca su **Stop**.



Nota: il servizio **magoweb_micro-database-management** viene attivato e stoppato automaticamente a seconda delle necessità, durante le operazioni di manutenzione del database.

Al di fuori di questi utilizzi, il servizio verrà stoppato per evitare inutili occupazioni di memoria e sarà quindi normale vederlo “stopped” nelle tipiche condizioni di utilizzo

Nota: Alcuni servizi dipendono da altri: nel caso vengano riavviati manualmente servizi che dipendono o sono dipendenza di altri servizi, verranno riavviati di conseguenza anche i servizi collegati.


Disinstallazione di MagoWeb

Per disinstallare MagoWeb e i suoi componenti aggiuntivi:

1. Vai alla sezione **UNINSTALL MAGOWEB**.



2. Tutti i servizi verranno “spenti” e rimossi, ad esclusione di RabbitMQ e PostgreSQL (a meno che l’utente non abbia deciso di non rimuoverli come da immagine successiva).
3. Clicca su **UNINSTALL** per avviare il processo di disinstallazione.



4. Il sistema procederà con la rimozione di MagoWeb e dei componenti selezionati.

Nota: la cartella di installazione **non** verrà cancellata: sarà onere dell’utente cancellarla manualmente. In qualsiasi momento sarà possibile recuperare una versione di MagoWeb tramite il bottone “Recupera Installazione esistente”.

Recupero di una installazione precedente

In qualsiasi momento è possibile disinstallare l'attuale versione di Magoweb e recuperarne una disinstallata in precedenza.

Per recuperare una versione di MagoWeb disinstallata in precedenza, sarà sufficiente cliccare sul bottone "Recupera installazione precedente".



Nella finestra che appare, selezionare la cartella della versione che si vuole ripristinare.


Premendo start verranno reinstallati tutti i servizi utilizzando l'ultima configurazione inserita dall'utente.

Amministrazione Utenti e Subscription


Dopo aver effettuato il login come **SYS-ADMIN**, accedere alla sezione **Provisioning**.

Gestione Subscriptions

Nella sezione Provisioning, cliccando su **Manage Subscriptions**




Da questa sezione sarà possibile gestire **Database/Account associati/Moduli**.




Gestione Database

Cliccando su **Database Management** verranno visualizzate le informazioni relative alla connessione al database.



Da questa schermata, è possibile eseguire le seguenti operazioni:




- Nella sezione di **CONNECTION INFO**:
 - **Change connection info** consente di modificare le informazioni di connessione al database (e.g. in caso di cambio nome del server o del database).
 - **Copy info** copia le informazioni della subscription nella clipboard.
- Nella sezione di **STRUCTURE**:
 - Un test di connessione (**Test Connection**) per verificare la raggiungibilità del database
 - Un **Check Database** che esegue una verifica sul DB corrente della subscription verificando se la struttura tabellare sia allineata alla versione corrente
 - Il tasto di **Upgrade Database** che scatena appunto l'aggiornamento del database della subscription
 - Il tasto di **Generate JSON for Custom** crea un json, che sarà salvato nella tabella tb_customtbfs, contenente tutta la struttura attuale del database. Queste informazioni sono utilizzate da Reporting Studio e MyMagoStudio.
 - Il tasto di **Check consistency** avvia un controllo tra la struttura del database della sottoscrizione e gli oggetti (tabelle, colonne) dichiarati nei file EFSchemaObjects.xml, segnalando le eventuali differenze.
- Nella sezione di **DATA**:
 - **Import Data** consente di effettuare l'import di dati di default di MagoWeb:
 - **Dati di default**: dati di configurazione necessari per far funzionare le procedure applicative. Sono divisi per paese e configurazione. Solitamente la scelta del paese fa riferimento a quella selezionata in fase di acquisto della sottoscrizione.
 - **Dati di esempio**: Un set di dati di default arricchiti di valori addizionali che vanno a comporre un insieme di dati con scopo illustrativo.

- **Import Data from ZIP** permette di caricare dei file in formato .xml con dati a scelta dell'utente. È necessario che la struttura dell'xml segua perfettamente la struttura che il sistema è in grado di leggere. Questo può essere desunto esportando le tabelle con la funzionalità di export per poi utilizzarle per generare i file che potranno poi essere zippati ed importati correttamente. Il limite di dimensione è di 100 MB.
- **Export Data to ZIP** permette di esportare tutto il contenuto delle tabelle in formato .xml all'interno di un file .zip, l'operazione ha un limite massimo di dimensione del database di 2GB.
- Nella sezione di **DELETE**:
 - **Delete Table Contents** elimina, previa conferma, tutti i dati contenuti nelle tabelle lasciando inalterata la struttura tabellare.
 - **Delete Database Objects** elimina, previa conferma, l'intera struttura tabellare della sottoscrizione MagoWeb.
 - **Unlink Database** elimina il collegamento tra la sottoscrizione e il database, ma **SENZA** alterare il database stesso, che sarà sempre disponibile nel server di riferimento.


Gestione Account Associati

Selezionando la voce **Accounts Associati**, verrà aperta una nuova schermata con l'elenco di tutti gli accounts associati alla Subscription.




In questa sezione è possibile:

- **Associare un nuovo account:** cliccare sul pulsante Associa Account, selezionare l'account desiderato e confermare cliccando su Save.




- **Modificare il ruolo di un account:** cliccare sull'icona della matita accanto all'account per modificare il suo ruolo.

- **Eliminare l'associazione di un account:** per rimuovere un account associato alla sottoscrizione, cliccare sull'icona del cestino




Gestione Moduli Attivati

Cliccando sul pulsante **Fragments** (Activated Modules) verranno visualizzati tutti i moduli associati alla sottoscrizione.



Sincronizzazione dei Moduli


Se in futuro verranno aggiunti nuovi moduli alla sottoscrizione tramite il portale Infinity o dallo store, sarà necessario eseguire una sincronizzazione locale affinché i nuovi moduli siano visibili. Per farlo, cliccare sul pulsante **Activation Sync** per completare il processo di sincronizzazione.




Nota: Assicurarsi di eseguire la sincronizzazione ogni volta che nuovi moduli vengono aggiunti alla propria sottoscrizione per garantire un corretto aggiornamento delle informazioni.

Gestione Account

Nella sezione Provisioning, cliccando su **Manage accounts**




in questa sezione il **SYS-ADMIN** potrà visualizzare la lista degli accounts attuali e accedere alla funzionalità di creazione e gestione.



The screenshot shows the 'Manage Accounts' window. At the top, there are buttons for 'CREATE NEW...' and 'RESET PASSWORD FOR ALL ACCOUNTS'. Below these, there is a dropdown menu showing 'mwsysadmin' and buttons for 'RESET PASSWORD' and 'RESET TWO FACTOR AUTHENTICATION'. The main section is titled 'ACCOUNT INFORMATION' and contains fields for 'Full name:', 'Email:', 'Language:' (set to English), 'Regional settings:' (set to English), and 'Notes:' (containing 'Verifica 1'). There are also fields for 'Expiration date:' (21/02/2025), 'Password expiration date:' (14/07/2025), and 'Login count failed:' (-1). Below these are checkboxes for 'Disabled', 'Locked', and 'Must change password', and a 'Roles:' section with a checkbox for 'ESP-ADMIN'. At the bottom, there is a 'Two FA Authentication (TOTP):' section with a button labeled 'Enabled'. Below the account information, there is a section titled 'ASSOCIATED TO THE FOLLOWING SUBSCRIPTIONS' with a table showing 'Subscription key' and 'Description'. At the bottom of the window, there are buttons for 'DELETE', 'SAVE', and 'CANCEL'.

Creazione di un Nuovo Account

Cliccare su **Create new**,



successivamente compilare tutti i campi richiesti:

- **Account Name:** Nome identificativo dell'account.
- **Full Name:** Nome completo dell'utente.
- **Password:** Inserisci una password sicura per l'utente.
- **E-mail:** Indirizzo e-mail associato all'account.
- **Note (Facoltativo):** Puoi aggiungere delle note supplementari per l'account (questo campo è opzionale).
- Clicca su **Save and close** per completare la creazione dell'account.


Dopo aver creato l'account, al primo accesso, l'utente sarà obbligato a cambiare la password attraverso la funzionalità **Cambia Password**.

Gestione Accounts Esistenti


Il **Sys-Admin** può gestire tutti gli account presenti in console direttamente dalla schermata di **Manage Accounts**.

Le azioni disponibili includono:

- **Disabilitare Account:** Clicca sull'icona appropriata per disabilitare l'account, impedendone l'accesso.
- **Bloccare Account:** Clicca sull'icona per bloccare l'account, impedendo l'accesso ma senza disabilitarlo completamente.
- **Assegnare Ruolo ESP-ADMIN:** Se necessario, puoi assegnare tale ruolo all'account selezionato.



- **Modificare la Data di Scadenza della Password:** Se necessario, puoi impostare o aggiornare la data di scadenza della password dell'utente.
- **Modificare la Lingua:** Puoi anche modificare la lingua preferita per l'utente.
- Nella schermata di gestione degli accounts, il **Sys-Admin** può eseguire anche le seguenti azioni:
 - **Rimuovere l'Associazione alla Sottoscrizione:** clicca sull'icona del cestino per rimuovere l'associazione dell'account alla sottoscrizione.
 - **Reset della Password:** Se richiesto, il Sys-Admin può eseguire un reset della password, inserendo una nuova password temporanea per l'utente, che sarà obbligato a cambiarla al primo accesso.
 - **Abilitare/Disabilitare Two-Factor Authentication (2FA):** Se l'account ha la Two-Factor Authentication (2FA) abilitata, lo stato verrà visualizzato come Abilitato. Se necessario, il Sys-Admin può rimuovere l'abilitazione del **TWO FACTOR AUTHENTICATION**, cliccando sull'apposito tasto.



The screenshot shows the 'Manage Accounts' window. At the top, there are buttons for 'CREATE NEW...' and 'RESET PASSWORD FOR ALL ACCOUNTS'. Below this, a dropdown menu shows 'mwsysadmin'. To the right of the dropdown are buttons for 'RESET PASSWORD' and 'RESET TWO FACTOR AUTHENTICATION'. The main section is titled 'ACCOUNT INFORMATION' and contains fields for 'Full name:', 'Email:', 'Language:' (set to English), 'Regional settings:' (set to English), and 'Notes:' (containing 'Verifica 1'). To the right of these fields are 'Expiration date:' (21/02/2025), 'Password expiration date:' (14/07/2025), and 'Login count failed:' (-1). Below these are checkboxes for 'Disabled', 'Locked', and 'Must change password', all of which are unchecked. There is also a 'Roles:' section with an unchecked checkbox for 'ESP-ADMIN'. At the bottom of the 'ACCOUNT INFORMATION' section is a 'Two FA Authentication (TOTP):' button set to 'Enabled'. Below this is a section titled 'ASSOCIATED TO THE FOLLOWING SUBSCRIPTIONS' with a table that has two columns: 'Subscription key' and 'Description'. The table is currently empty. At the bottom of the window are buttons for 'DELETE', 'SAVE', and 'CANCEL'.

Nella lista degli accounts, il **Sys-Admin** può visualizzare le seguenti informazioni per ciascun account:

- **Nome dell'Account**
- **E-mail dell'Account**
- **Stato di Two-Factor Authentication (2FA):** Se abilitato, verrà mostrato come attivo.
- **Data di Scadenza della Password:** Viene visualizzata la data in cui la password dell'account scadrà.


Se necessario, il **Sys-Admin** può aggiornare le informazioni relative all'account, come nome ed e-mail, direttamente dalla schermata di gestione.

Inoltre, il **SysAdmin** può aggiornare rapidamente le password di tutti gli accounts, evitando di dover modificare manualmente ciascun account individualmente, tramite l'apposito tasto **Reset Password for all accounts**.



This screenshot is a close-up of the top part of the 'Manage Accounts' window. It shows the 'CREATE NEW...' button on the left and the 'RESET PASSWORD FOR ALL ACCOUNTS' button on the right. A white arrow points directly to the 'RESET PASSWORD FOR ALL ACCOUNTS' button. Below these buttons, the 'mwsysadmin' dropdown menu and the 'RESET PASSWORD' button are partially visible.


Sarà quindi possibile impostare una password temporanea per tutti gli accounts senza soddisfare i criteri di complessità), che dovranno cambiare al primo accesso al programma.
Il Sys-Admin è automaticamente escluso da questa operazione di reset massivo.



Nota: la funzionalità di “Reset password per tutti gli accounts” si rende particolarmente utile dopo la prima fase di configurazione del sistema. Infatti, la sincronizzazione degli accounts dal Provisioning Cloud elimina alcuni dati ritenuti sensibili, quali e-mail, full name e password. Con quest’opzione di Reset massivo è possibile impostare con un solo passaggio una password temporanea per tutti.


Gestione System DB

Nella sezione Provisioning, cliccando su **Manage System DB**, il MagoWeb Installer ti indirizzerà a una schermata che mostra tutte le informazioni relative alla connessione al database di sistema per **MagoWeb**



In questa schermata, troverai i seguenti dati:

- **Server:** Indica l'indirizzo del server che ospita il database.
- **Database:** Nome del database di sistema a cui l'applicazione si connette.
- **Dbo user:** Identifica il proprietario del database (dbowner).



The screenshot shows a window titled "MagoWeb database connection info". Inside, there is a section "DATABASE INFORMATION FOR THIS MAGOWEB CONSOLE INSTALLATION" with explanatory text and a warning. Below this is a form titled "MAGOWEB CONSOLE DATABASE INFORMATION" with fields for Provider (set to "SqlServer"), Server, Database, Dbo user, and Dbo password. Another section titled "DEFAULT INSTALLATION LANGUAGES" has fields for Language (set to "English") and Regional settings (set to "English"). At the bottom are three buttons: "CANCEL", "UNLINK DATABASE", and "SAVE AND CLOSE".

Sarà possibile modificare le credenziali di connessione al database, per eseguire questa operazione ti verrà richiesto di inserire le credenziali dell'amministratore del database. Queste credenziali sono necessarie per autorizzare la modifica delle impostazioni e garantire l'accesso corretto al database.


Nel caso in cui sia necessario cambiare il provider di connessione, dovrai scegliere l'opzione Scollega DB. Questa operazione scollega il database attuale e ti permetterà di configurare una nuova connessione con un altro provider.

Sincronizzazione dati dal Cloud Provisioning

In caso di utilizzo di un'istanza di MagoWeb di versioni precedente alla 5.0, si rende necessario sincronizzare tutti i dati ad essa correlati ed attualmente memorizzati negli archivi del Provisioning in Cloud.

Nota: si ricorda che la sincronizzazione dati dal Provisioning Cloud viene eseguita automaticamente in coda al Wizard di configurazione del database di sistema.

La sincronizzazione dei dati può essere ripetuta tramite l'opzione **Cloud Provisioning SYNC**.



Quest'operazione è utile quando si desidera aggiornare i dati in locale con quelli presenti nel sistema di Provisioning in Cloud.

Se durante il processo di sincronizzazione si verificano conflitti con i dati esistenti, l'azione di **Sync** ne evita la sovrascrittura per non perdere informazioni importanti.

Gli accounts sono sincronizzati previa eliminazione di alcuni dati ritenuti sensibili, quali e-mail, full name e password.

Tramite la funzionalità "Reset password for all accounts" il Sys-Admin pre-impostare una password temporanea per tutti in un solo passaggio, affinché gli accounts stessi possano accedere al programma agevolmente.

Gestione e Configurazione dei Server SMTP

Con MagoWeb 5.2 è stata introdotta una nuova funzionalità che consente di configurare e gestire facilmente uno o più server SMTP per l'invio di e-mail (notifiche automatiche, comunicazioni, report, ecc.), supportando anche l'autenticazione OAuth2.

Questa gestione avanzata permette di:

- Configurare server SMTP di tipo classico o OAuth2.
- Associare server specifici a singole subscription o, in presenza di CGM, a fiscal company all'interno delle subscription.
- Amministrare tutte le configurazioni direttamente dalla console di MagoWeb.

Dalla console cliccando sul **MANAGE SMTP SERVERS**:

si apre una sezione dedicata con l'elenco di tutte le configurazioni SMTP e OAuth2 presenti, comprese quelle ereditate da versioni precedenti.

Come funzionava prima di MagoWeb 5.2


Fino alla versione 5.1, la configurazione e-mail era gestita tramite il MagoWebInstaller, dove si potevano impostare varie modalità di invio ma solo una risultava attiva per l'intera installazione. L'email mittente veniva indicata nell'anagrafica azienda, e il micro-servizio messaging si occupava dell'invio mail.

Cosa cambia nella versione 5.2


- La sezione configurazione e-mail nel MagoWebInstaller non è più disponibile.
- All'aggiornamento da versioni precedenti, tutte le configurazioni SMTP e OAuth esistenti vengono **importate automaticamente** nel database di sistema.
- Ogni server importato riceve un alias composto dal tipo provider più il suffisso "import", modificabile successivamente.
- I dati sensibili sono criptati nel database.
- Tutti i server configurati in precedenza vengono associati automaticamente a tutte le subscription dell'istanza, rendendoli immediatamente disponibili.
- Inoltre, l'identificativo (Smtpld) assegnato al server SMTP impostato in 5.1 verrà automaticamente riportato nell'anagrafica azienda, dopo aver aggiornato il database della sottoscrizione alla v. 5.2.

Gestione e visualizzazione dei server SMTP

- Cliccare su **MANAGE SMTP SERVERS** per accedere alla lista di tutte le configurazioni SMTP e OAuth2 attive, incluse quelle importate.



- Nel menu a tendina sono elencate tutte le configurazioni con il relativo tipo di provider (SMTP o OAuth2).



Manage SMTP Servers

CREATE NEW...

OAUTH2_google_1

SMTP SERVER INFORMATION

Alias name: OAUTH2_google_1

Provider type: OAUTH2

Provider: google

Server:

Email to register:

ClientId:

Client Secret:

TenantId: NotNeeded

Token Expiry Date: 10/7/2025 1:21:14 PM

Port: 587

☐ Disabled

REFRESH TOKEN


ASSOCIATED TO THE FOLLOWING SUBSCRIPTIONS

Subscription key	Description

DELETE SAVE CANCEL

- Selezionando una configurazione, si visualizzano dettagli come alias, server, e-mail di registrazione, client ID (per OAuth2) e le subscription associate.

- È possibile rimuovere l'associazione di una configurazione da una subscription cliccando sull'icona a forma di cestino.



Manage SMTP Servers

CREATE NEW...

OAUTH2_google_1

SMTP SERVER INFORMATION

Alias name: OAUTH2_google_1

Provider type: OAUTH2

Provider: google

Server: ☐ Disabled

Email to register:

ClientId:

Client Secret:

TenantId: Not needed

Token Expiry Date: 10/7/2025 1:21:14 PM

Port: 587

REFRESH TOKEN


ASSOCIATED TO THE FOLLOWING SUBSCRIPTIONS

Subscription key	Description
	

DELETE SAVE CANCEL

Creazione di una nuova configurazione SMTP/OAuth2:

Cliccare su **Create New** per avviare il wizard di configurazione:



Manage SMTP Servers

CREATE NEW...

AUTH2_google_1

SMTP SERVER INFORMATION

Alias name: OAUTH2_google_1

Provider type: OAUTH2

Provider: google

Server: ☐ Disabled

Email to register:

ClientId:

Client Secret:

TenantId: Not needed

Token Expiry Date: 10/7/2025 1:21:14 PM

Port: 587


REFRESH TOKEN

ASSOCIATED TO THE FOLLOWING SUBSCRIPTIONS

Subscription key	Description
	

DELETE SAVE CANCEL

Per provider SMTP



MagoWeb SMTP Server Configurator

WELCOME TO MAGOWEB SMTP SERVER CONFIGURATION WIZARD

SMTP PROVIDER TYPE INFORMATION

Choose the provider type you want to configure for send e-mail from this MagoWeb instance.


Provider type:

Provider name:

Server name:

- Il nome provider è di default -> "default" (modificabile).
- Inserire:
 - Server name
 - SMTP Username
 - SMTP Password
 - SMTP Port
 - SMTP Protocol Type
- Se richiesto, abilitare **Enable SSL**.
- Procedere fino al riepilogo e cliccare **Finish** per salvare.

Per provider OAuth2 (Google o Microsoft)




- Preparare le credenziali necessarie dall'applicazione registrata (Client ID, Client Secret, Tenant ID).
- Inserire:
 - Provider (Google o Microsoft)
 - Server SMTP (smtp.gmail.com per Google, smtp.office365.com per Microsoft)
 - Porta (sempre 587)
 - E-mail da registrare
 - Client ID OAuth
 - OAuth Client Secret
 - OAuth Tenant ID (non obbligatorio per Google, ma va valorizzato)
- Cliccare **Register** per generare l'URL di autenticazione, che va aperto in una pagina in incognito di Chrome (o browser predefinito in assenza di incognito).
- Inserire password e accettare le condizioni.
- Se la procedura è corretta, verrà mostrata una pagina con informazioni criptate, segno che il token è pronto.
- Tornare alla console e cliccare **IsTokenReady** per verificare e completare la configurazione cliccando **OK**.


Al termine, la configurazione sarà salvata e visibile nell'elenco.

Associazione server SMTP alle subscription


- Dalla console, aprire **Manage Subscriptions**.



- Selezionare una subscription e cliccare su **Associated SMTP Servers**.




- Qui si possono:
 - Visualizzare i server SMTP già associati.
 - Associare nuovi server cliccando su **Associate SMTP Server** e salvando.
 - Rimuovere associazioni cliccando sull'icona cestino.



Utilizzo delle configurazioni SMTP in Mago

- Nell'anagrafica azienda, nella scheda Indirizzi e-mail, è possibile selezionare il server SMTP da utilizzare tramite una combobox che elenca i server associati alla subscription.



MAGOWEB Cerca...

Sottoscrizione: Account: 08/10/2025

Menu **Azienda**

TITOLO: Ragione Sociale:

DATI PRINCIPALI

Persona Fisica ☐ Natura giuridica ☐ ISO Stato: IT Codice Fiscale: Partita IVA: Cliente:

Logo Azienda:  Capitale Sociale: 0,00 Interamente Versato: ☐ Ufficio IVA:

DATI INDIRIZZO

Indirizzo: Indirizzo Aggiuntivo: Comune: CAP: Provincia: Stato:


CONTATTI

Telefono 1: Telefono 2: Altri Telefonii: Fax: Email: PEC: Internet:

IMPOSTAZIONI INDIRIZZO E-MAIL

Smtp Id: 2 Alias: SMTP E-Mail Mittente: E-Mail CC: E-Mail CCN:

- Per aziende con CGM attivo, la selezione SMTP può essere fatta anche per singola fiscal company.
- In caso di OAuth2, l'e-mail mittente è bloccata e corrisponde a quella configurata.
- Anche nell'anagrafica Addetti (Workers) è disponibile una scheda simile per impostare server SMTP differente per singolo utente, che ha precedenza sulla configurazione aziendale.




MAGOWEB Cerca...

Sottoscrizione: Account: 08/10/2025

Menu **Addetti**

DATI PRINCIPALI

Addetto: 57 Disattivo: ☐ Titolo: Nome: Cognome: Login aziendale: Centro di costo:

Immagine: 

INDIRIZZO

Indirizzo: Indirizzo aggiuntivo: Comune: CAP: Stato/Provincia: Paese: Latitudine: Longitudine:

CONTATTI

Telefono: Fax: Altro: Skype: Email: Internet: Note: Automatically generated


IMPOSTAZIONE INDIRIZZO E-MAIL

Smtp Id: 5 Alias: E-Mail Mittente: E-Mail CC: E-Mail CCN:

Accesso a MagoWeb e configurazione del Two-Factor Authentication

Accesso a MagoWeb

Dalla console posizionandosi su Others-MagoWeb verrà aperto un menu a tendina. Cliccando Open Client si aprirà il browser della MagoWeb Autenticazione:



Autenticazione:

Una volta aperto il browser MagoWeb, verrà richiesto di inserire il nome utente e la password:




Dopo aver inserito le credenziali, il sistema chiederà di selezionare la sottoscrizione a cui si desidera accedere:



Dopo aver selezionato la sottoscrizione, clicca su Accedi per entrare nel sistema.

Accesso a MSH

L'opzione "Apri frontend di MSH" apre il frontend di MSH sul browser di default




Nota: *l'accesso al Frontend di MSH avviene con le stesse credenziali che si utilizzano per accedere allo Store di Mago, a differenza di Mago4 non è presente un'utenza di servizio per MSH.*


Gestione delle impostazioni dell'account

Visualizzazione e modifica delle impostazioni:

Eseguito l'accesso in MagoWeb, verranno riportati i dettagli relativi alla tua sottoscrizione e utente.




Per accedere alle impostazioni del tuo account, clicca su Informazioni Account e poi su Settings.



In questa sezione potrai:

- **Cambiare la lingua** del sistema.
- **Modificare la password** dell'account.
- **Abilitare la Two-Factor Authentication (2FA)**.




Abilitazione della Two-Factor Authentication (2FA)

Nota: in MagoWeb l'unico tipo di autenticazione ammesso per il 2FA è via TOTP, quindi tramite l'utilizzo di un'app di autenticazione.

Iniziare il processo di abilitazione:

Nella schermata delle impostazioni dell'account, clicca su Start per iniziare la configurazione della 2FA.




The screenshot shows the MagoWeb Settings page. The 'TWO-FACTOR AUTHENTICATION' section is highlighted with a red arrow pointing to the 'START' button. The page includes sections for 'SELECT LANGUAGE AND CULTURE', 'CHANGE PASSWORD', 'EXTERNAL LINKS', 'PRODUCT INFO', and 'CONNECTION INFO'.

Scansione del QR code:

Una volta avviato il processo, verrà mostrato un **QR code** sullo schermo.

Usa un'app di autenticazione (come **Google Authenticator**, **Microsoft Authenticator**, **Authy** o altre app compatibili con il sistema TOTP) per scansionare il QR code.



The screenshot shows the MagoWeb Settings page with the 'TWO-FACTOR AUTHENTICATION' section. A QR code is displayed for scanning. Below the QR code, there is a text input field for the verification code and buttons for 'Validate' and 'Cancel'.

Verifica del codice OTP:

Dopo aver scansionato il QR code, l'app mobile genererà un codice temporaneo (OTP - One Time Password).

Inserisci il codice visualizzato nell'app e clicca su **Valida** per completare l'attivazione della Two-Factor Authentication.

Accesso futuro con Two-Factor Authentication attiva

Dopo aver abilitato la 2FA, la prossima volta che accederai a MagoWeb, oltre a inserire **il nome utente e la password**, dovrai inserire anche il codice OTP generato dall'app di autenticazione.



Questo codice temporaneo cambierà ogni 30 secondi e verrà generato automaticamente dall'app che hai configurato, garantendo un'ulteriore protezione al tuo account.

Disabilitazione della Two-Factor Authentication

Disattivazione della 2FA:

Se in seguito desideri disabilitare la Two-Factor Authentication, il **Sys-Admin** (amministratore del sistema) avrà la possibilità di disattivarla per te, se necessario.

Manage Accounts

CREATE NEW... RESET PASSWORD FOR ALL ACCOUNTS

RESET PASSWORD

RESET TWO FACTOR AUTHENTICATION

ACCOUNT INFORMATION

Full name:

Expiration date:

Email:

Password expiration date:

Language:

Login count failed:

Regional settings:

☐ Disabled ☐ Locked ☐ Must change password

Notes:

Roles: ☐ ESP-ADMIN

Two FA Authentication (TOTP):

ASSOCIATED TO THE FOLLOWING SUBSCRIPTIONS

	Subscription key	Description
	SUBSCRIPTION KEY	

DELETE SAVE CANCEL

Questo passaggio deve essere effettuato dal Sys-Admin che ha i privilegi necessari per modificare le impostazioni di sicurezza dell'account.

Gestione Multi-Company e Multi-Tenant

Un'installazione Magoweb di default prevede l'installazione di una singola istanza su una singola macchina, con una sola subscription associata.


Esistono tuttavia due modalità, con cui è possibile estendere il numero di subscription, mantenendo lo stesso codice istanza.

- MultiCompany
- Multi-Tenant


Tecnicamente entrambe permettono l'estensione del numero di subscription, ma con qualche sostanziale differenza:

- MultiCompany -- Permette di ospitare i dati di più aziende, purché appartenenti allo stesso gruppo societario.
Ogni subscription aggiuntiva mantiene gli stessi moduli della subscription master, ereditandone caratteristiche e configurazioni.
- Multi-Tenant -- consente di associare più subscription di aziende clienti differenti, appartenenti anche a country diverse, alla stessa istanza di MagoWeb. Questa funzionalità è trasversale rispetto al Multicompany e alla CGM. Le singole aziende in modalità Multi-Tenant possono utilizzare entrambe le funzionalità. Ogni azienda avrà una configurazione autonoma (moduli acquistati, CAL, account associati ecc), condividendo solo le impostazioni lato installer. Sul nostro portale sono presenti due guide che spiegano come attivare entrambe le modalità e creare le subscription aggiuntive. Di seguito sono indicate le rispettive sezioni:
 - Guida del portale->Gestione Subscription->Gestione Multicompany
 - Guida del portale->Acquisto Subscription->Attivazione Subscription MagoWeb Multi-Tenant

A prescindere dalla modalità selezionata, una volta attivata una sub aggiuntiva sarà necessario accedere all'installer di Magoweb e cliccare sul tab Cloud Provising Sync



In questo modo accedendo al menu Manage subscription e cliccando sul menu a tendina, saranno disponibili le subscription aggiuntive



Manage Subscriptions

SUBSCRIPTION MANAGEMENT

Sub Padre
Sub Padre
Sub figlia Master

subscription key:

Subscription key: DEV-24-BED643

Description: Sub Padre

Creation date: 1/8/2024 11:07:53 AM

Parent account: daniele.floriddia@zucchetti.com_myz

Notes:

Country: IT

Industry: Trade Pack

Edition: pro

Timezone: Europe/Rome

Language: it-IT

Regional settings: it-IT

DATABASE MANAGEMENT


ASSOCIATED ACCOUNTS

FRAGMENTS (ACTIVATED MODULES)

ASSOCIATED SMTP SERVERS

Una volta selezionata la subscription creata e cliccando sul tab Database Management, comparirà il menu di creazione database. Analogamente come avviene per l'attivazione della subscription base, sarà sufficiente cliccare sul bottone Create Database for Subscription e configurare i parametri della stringa di connessione del database aziendale. (pag 15 e 16 della guida)

E' importante sottolineare che la scelta del provider db può essere differente da quella della subscription master. Magoweb permette di avere multisubscription installati in provider differenti (postgres/sql)



Manage Subscriptions

SUBSCRIPTION MANAGEMENT

Sub Padre
Sub Padre
Sub figlia Master

subscription key:

Subscription key: DEV-24-BED643

Description: Sub Padre

Creation date: 1/8/2024 11:07:53 AM

Parent account: daniele.floriddia@zucchetti.com_myz

Notes:

Country: IT

Industry: Trade Pack

Edition: pro

Timezone: Europe/Rome

Language: it-IT

Regional settings: it-IT

DATABASE MANAGEMENT

ASSOCIATED ACCOUNTS

FRAGMENTS (ACTIVATED MODULES)

ASSOCIATED SMTP SERVERS

Una volta completata la creazione del database della subscription aggiuntiva si potrà procedere con l'import dei dati. Effettuando l'accesso a Magoweb, alla pagina di frontend, una volta effettuata la login sarò possibile selezionare la subscription aggiuntiva dal menu a tendina e poi cliccare su Accedi



Quando si effettua un aggiornamento di versione in un ambiente magoweb multi-tenant, è necessario tenere presente un aspetto fondamentale.

L'aggiornamento della componente applicativa di MagoWeb è sempre unico e viene eseguito una sola volta a livello di istanza.

Diversamente, per quanto riguarda i database aziendali, l'aggiornamento deve essere eseguito per ciascuna singola subscription presente nell'ambiente. Non è infatti supportata la coesistenza di subscription con versioni differenti: tutte le subscription devono risultare allineate alla stessa versione.

In ambiente multi-tenant il processo di upgrade può considerarsi concluso correttamente, solo quando tutte le subscription sono state aggiornate correttamente e allineate alla medesima versione

A livello di gestione delle altre funzionalità (configurazione smtp e OAuth, configurazione di rete, security, auditing, scheduler e DMS), non vi sono differenze particolari rispetto all'installazione standard

Ogni subscription dispone di una gestione completamente indipendente e può avere:

- una propria configurazione
- un numero differente di account associati, anche completamente distinti
- funzionalità configurabili (Security, DMS, auditing, ecc.) attive in modo differenziato
- server SMTP associati differenti

A partire dalla versione 5.2 è disponibile la gestione multi-smtp (pag. 32): il codice istanza resta unico, ma è possibile definire più server smtp o configurazioni OAuth e associarli in modo differente alle singole subscription. Ogni subscription può quindi avere uno o più server smtp configurati.

Dal punto di vista della configurazione di rete, non sono richieste variazioni: qualora si desideri esporre pubblicamente l'installazione di Magoweb, l'accesso al frontend rimane invariato e le impostazioni relative alle aperture e connessioni di rete restano le medesime dell'installazione standard

Appendice A

Esposizione in rete di MagoWeb

Per la configurazione di rete al fine di esporre pubblicamente MagoWeb per raggiungerlo dall'esterno queste sono le configurazioni indicate in linea di massima.

1. Inserire IP/DNS pubblico del server alla voce hostname dell'installer di MagoWeb
2. Lato firewall abilitare delle regole in ingresso che accettino le chiamate verso il server dai client che effettuano la login a MagoWeb, avendo cura di aprire le porte comprese nell'intervallo 60000 - 60300, con una regola di questo tipo: ES:
 - Tipo: Tutte le regole TCP (o tutto il traffico)
 - Protocollo: tutti i protocolli
 - Intervallo Porte: 60000 - 60300
 - Origine: ip client/32
3. In uscita tutte le chiamate devono essere aperte con una regola di questo tipo:
 - Tipo: Tutte le regole TCP (o tutto il traffico)
 - Protocollo: tutti i protocolli
 - Intervallo Porte: Tutte
 - Destinazione: 0.0.0.0/0
4. Impostare una regola in ingresso per cui siano consentite anche le chiamate dall'IP pubblico/privato stesso della macchina server:
 - Tipo: Tutte le regole TCP (o tutto il traffico)
 - Protocollo: tutti i protocolli
 - Intervallo Porte: 60000 - 60300
 - Origine: ip server/32

Un'alternativa è quella di censire un DNS interno e uno esterno. Cioè, indicare nel file di host del server, l'indirizzo Ip privato e il nome dns registrato; nella gestione del server DNS esterno, censire il medesimo DNS e assegnargli l'ip pubblico dell'host.

Nota: Queste sono indicazioni di massima, specifici parametri o configurazioni possono variare in base alla struttura della rete dove è presente MagoWeb.

Appendice B

Configurazione certificati

In generale è possibile utilizzare qualsiasi tipo di certificato che rientri nei formati supportati (*.pem, *.crt, *.der, *.cer, *.ca-bundle, *.p7b, *.p7c, *.p7s, *.der, *.pfx, *.p12, *.key).

E quelli non autofirmati generati e rilasciati da una CA valida.

Non esistono integrazioni "ufficiali" lato MagoWeb. All'installer interessa solo che vengano caricati i due file del certificato e che il medesimo sia correttamente installato e validato. In genere vanno bene sia i certificati a pagamento che quelli rilasciati da una Ca pubblica.

In genere i due parametri riferiti alla chiavi private e pubbliche sono separati, ma se si possiede un unico certificato che contiene entrambe le parti pubbliche e private, si può usare anche solo il primo (se il formato è tra quelli consentiti).

I due file indicati vanno caricati alla prima voce, però potrebbe darsi che, se il certificato contenga entrambe le parti (pubbliche e private), non separate, venga letta solo una delle due e quindi viene generato l'errore. Vi sono molte configurazioni possibili e suggeriamo di effettuare diversi test.

Per esempio, per quanto riguarda i certificati generati da Certbot/Let's Encrypt, quello che il cliente/rivenditore può fare, lato installer, è ovviamente quello di selezionare un path sul file system relativamente ai due certificati (ad esempio C:\Users\Administrator\Documents\certificate.cer e C:\Users\Administrator\Documents\certificate.key).

Conversione formato Certificati

Di seguito alcuni comandi per effettuare la conversione di alcuni certificati in formati supportati:

- Conversion to a combined PEM file
To convert a PFX file to a PEM file that contains both the certificate and private key, the following command needs to be used:
openssl pkcs12 -in filename.pfx -out cert.pem -nodes
- Conversion to separate PEM files
We can extract the private key from a PFX to a PEM file with this command:
openssl pkcs12 -in filename.pfx -nocerts -out key.pem
- Exporting the certificate only:
openssl pkcs12 -in filename.pfx -clcerts -nokeys -out cert.pem
- Removing the password from the extracted private key:
openssl rsa -in key.pem -out server.key

Troubleshooting

Dove reperire i log

I log di Magoweb si trovano nel path impostato in fase di installazione (di default c:\logs), suddivisi in file per i diversi servizi di Magoweb.

I log dell'Installer sono nel percorso C:\Users\user\AppData\Roaming\MagoWebInstaller\Logs

Linee guida generali:


- Potrebbe essere necessario disattivare il firewall durante l'installazione di *Mago Web*.
- Verificare che le porte assegnate ai servizi non siano già impegnate o utilizzate.
- Verificare che UAC sia impostato al valore di Default (2), questo è necessario per la corretta esecuzione degli script di installazione, nel caso non sia stato settato correttamente, comparirà un avviso nell'installer

Importante: Dopo ogni modifica apportata sull'interfaccia dell'installer, premere **INIZIA** per salvare le modifiche.

Importante: All'uscita di una nuova build, scaricare dal sito mymago.zucchetti.com entrambi i pacchetti nuovi, installer e ztds. Per effettuare la procedura di upgrade utilizzare sempre l'installer allineato alla versione che si sta installando/aggiornando.

Importante: In fase di creazione di un nuovo database memorizzare e conservare le credenziali relative alla parte dbowner, queste saranno necessarie qualora dovessero venire effettuate operazione di backup/restore sul database server, o migrazioni su provider database (per esempio da postgres a sql, o viceversa). Se vengono inserite credenziali diverse dal display possono comparire errori legati ai permessi.

(Versione > 1.4) MagoWebInstaller Setup: An error occurred while downloading a required file



Aprire l'editor del registro di sistema, posizionarsi sul percorso `HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings` Verificare la chiave **DisableCachingOfSSLPages** se il valore è 1 impostarlo a 0 Lanciare nuovamente l'installer.

TestConnection exception: Response status code does not indicate success: 404 (Not Found).

Verificare dallo stato dei servizi, dall'interfaccia dell'installatore di Magoweb, che il microservizio *traefik* sia arrivato correttamente e che la porta utilizzata non sia già in uso. Riavviare il servizio corrispondente e riprovare ad accedere. Se il problema persiste, modificare l'installazione e riavviare Start.

Verifica installazione dotnet

Affinché MagoWeb funzioni correttamente è necessario che dotnet e i suoi tool siano installati correttamente. Per verificare che sia così, è possibile fare quanto segue:

- aprire powershell e posizionarsi sulla cartella che contiene l'exe del MagoWeb installer (e quindi Psexec)
- eseguire: `.\psexec -s -i powershell`
- si aprirà una seconda finestra di powershell, qui eseguire: `dotnet ef`

Se la shell disegna l'immagine di un unicorno (<https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/cli/dotnet#verify-installation>), l'installazione è avvenuta con successo. In caso di errore, seguire il workaround indicato nell'anomalia 34337.

Promptail non si avvia

Eliminare il file positions.yaml presente in

C:\ProgramData\scoop\apps\promptail\current\positions.yaml

Riavviare il servizio di Promptail

Error: I cannot find any subscriptions associated with this account.

Questo errore si verifica quando durante l'inizializzazione della propria istanza MagoWeb, all'interno dell'interfaccia, alla voce modifica installazione, è stato immesso un codice di istanza (instance key) o un codice sicurezza errato (security value). Reinserire il security value corretto da modifica installazione e fare clic su **INIZIA**.