第2章 进程的描述与控制

2.1 前驱图和程序执行

• **前趋图**: 前趋图(Precedence Graph)是一个**有向**无循环图,记为DAG(Directed Acyclic Graph),用于描述进程之间执行的前后关系。

▲ 前趋图中必须不存在循环。

- 程序顺序执行时的特征:
 - 顺序性:按照程序结构所指定的次序。
 - **封闭性**: **独占资源**, 计算机的状态只由于该程序的控制逻辑所决定, 执行过程中不受外界影响。
 - 可再现性:程序运行结果与程序执行速度无关,只要初始状态相同,结果应相同。
- 程序**并发执行**时的特征: ①间断性; ②失去封闭性; ③不可再现性; ④异步; ⑤资源共享; ⑥相互制约

2.2 进程的描述

- 进程的定义: 进程是进程实体的运行过程, 是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。
- 进程与程序的关联
 - 进程是操作系统为了管理控制程序的运行而加设的一个概念和实体
 - 程序不运行,就没有进程,一个进程是一个程序的一次执行过程
 - 一个程序可能对应多个讲程
- 进程实体组成:程序段、数据段、PCB三部分组成了进程实体(进程映像),进程实体也称为进程。
 - PCB (Process Control Block 进程控制块) 信息:
 - 进程标识符:外部与内部标识符
 - **处理机状态(进程上下文)**: 由处理机的各种寄存器中的内容组成,主要包括①通用寄存器;②指令计数器;③程序状态字PSW;④用户栈指针
 - 进程调度信息: ①进程状态; ②进程优先级; ③事件
 - **进程控制信息**: ①程序和数据的地址; ②进程同步和通信机制; ③资源清单; ④链接指针; ⑤家族信息(记录父、子进程的关系)
 - 程序段: 存放需要执行的代码
 - 数据段: 存放程序运行过程中处理的各种数据
 - **注意事项**: **PCB 是系统感知进程存在的唯一标志**, 当进程被创建时,操作系统为其创建 PCB, 当进程结束时,会回收其 PCB; **进程与PCB——对应**。

• 进程的特征:

- o **动态性**: 进程是程序的一次执行过程, 是动态地产生、变化和消亡的
- o **并发性**: 内存中有多个进程实体,各进程可井发执行
- **独立性**: 独立占有资源、独立参与CPU调度
- 。 **异步性**: 推进速度不可预知
- 结构性: 【进程 = 程序+数据+PCB】


交互性: 进程之间的关系(直接、间接)

• 进程的状态

- **创建态** (New): 进程正在被创建,操作系统为进程分配资源、初始化PCB
- 运行态 (Running),: 占有CPU并在CPU上执行
- 。 就绪态 (Ready): 已经具备运行条件, 没有空闲 CPU 因此还没有运行
- 阻塞态 (Wating/Blocking), 因等待某一时间暂时不能运行
- **终止态** (Terminated), 进程正在从系统中撤销,操作系统会回收进程拥有的资源、撒销PCB注意:某一时刻,进程只能处于一种状态。

○ ★状态转换:

- **运行态**→**就绪态**: ①时间片轮转调度机制下,时间片用完; ②优先级进程调度机制下, 就绪态队列出现了优先级比当前运行的进程优先级高的进程。
- **阻塞态**→**就绪态**:不是进程自身能控制的,是一种被动行为
- **运行态**→**阻塞态**:是一种进程自身做出的**主动行为**



• 进程控制块PCB的组织方式:


线性方式:实现简单、开销小,但每次查找时都需要扫描整张表,因此适合进程数目不多的系统。

○ 链接方式

- 按照进程状态将 PCB 分成多个队列 (每个队列具有优先级)
- 操作系统有指向各队列的指针

○ 索引方式

- 根据进程状态的不同,建立几张索引表
- 操作系统持有指向各个索引表的指针



2.3 进程控制

2.3.1 OS内核的功能

- 处理机的执行状态:系统态(管态,内核态)、用户态(目态)。
- **OS内核的支撑功能**:中断处理、时钟管理、原语操作
 - **原语操作**:它是一个不可分割的基本单位,因此,在执行过程中不允许被中断。原子操作在**管态**下执行,常驻内存。
 - o **时钟管理**: 时间片轮转调度、实时系统 的截止时间控制、批处理系 统中的最长运行时间控制
 - 中断处理: 内核最基本的功能, 是整个 OS赖以活动的基础
- **OS内核的资源管理功能**:进程管理、存储器管理、设备管理。
 - o 进程管理: 进程调度与分派、进程创建与撤销、进程同步、进程通信等
 - o **存储器管理**: 地址转换机构、内存分配与回收、 内存保护和对换等
 - 设备管理: 设备驱动程序、缓冲管理、设备分配、设备独立性等

2.3.2 进程的创建

• 进程的层次结构

- 。 子进程可以继承父进程所拥有的资源
- 子进程被撤消时,从父进程那里获得的资源归还给父进程;撤消父进程时,也必须同时撤消其 所有的子进程。
- 。 进程不能拒绝其子进程的继承权


• 引起创建进程的事件

用户创建的用户进程:应用请求

• 进程的创建原语

- 申请空白 PCB:为新进程申请获得惟一的数字标识符,并从PCB集合中索取一个空白PCB。
- **为新进程分配资源**:内存、文件、I/O设备、CPU时间等
- 初始化PCB: 标识符信息、处理机状态信息、处理机控制信息

- o **将新进程插入就绪队列**(如果进程就绪队列能够接纳新进程)
- 创建原语流程图




2.3.3 进程的终止

- 引起进程终止 (Termination of Process) 的事件
 - 。 正常结束 (批处理系统中的Holt指令、分时系统中的Logs off指令)
 - **异常结束**(越界错、保护错、非法指令、特权指令错、运行超时、等待超时、算术运算错、 I/O故障)
 - 外界干预(操作员或操作系统干预、父进程请求、因父进程终止)

• 进程的终止原语

- 。 从PCB标识符集合中找到要终止进程的PCB
- 。 若进程正在运行, 立即剥夺CPU, 将CPU分配给其他进程
- 。 终止其所有子讲程
- 。 将该进程拥有的所有资源归还给父进程或操作系统
- 。 将被终止进程(PCB)从所在队列(或链表)中移出,等待其他程序搜集信息

• 撤销原语流程图



2.3.4 进程的阻塞


• 引起进程阻塞的事件

- 。 向系统请求共享资源失败
- 。 等待某种操作的完成
- 。 进程同步约束
- 。 等待新任务的到达 (如:服务进程无事可做)

• 阻塞原语

- o 找到要阻塞的进程对应的PCB
- 。 保护进程运行现场,将PCB状态信息设置为"**阻塞态**",暂时停止进程运行
- 。 将PCB插入相应事件的阻塞队列
- 。 调度程序重新调度, 将处理机分配给其他进程

• 阻塞原语流程图



2.3.5 进程的唤醒

• **进程唤醒过程**: 当被阻塞进程所期待的事件发生,则调用唤醒原语wakeup将 等待该事件的进程唤醒。

• 唤醒原语

- 。 将被阻塞的进程从等待该事件的阻塞队列中移出
- 。 将 PCB 中的现行状态由**阻塞态**改为**就绪态**
- 。 将该PCB插入到就绪队列中,等待被调度

2.3.6 进程的挂起与激活

• 挂起原语

- 检查被挂起进程的状态, 若处于活动就绪状态, 便将其改为静止就绪
- 。 对于活动阻塞状态的进程,则将之改为静止阻塞。
- 注意:若被挂起的进程被挂起前正在执行,则挂起后内核要转向调度程序重新调度其他进程来运行。

• 激活原语

- 检查该进程的现行状态,若是静止就绪,便将之改为活动就绪
- 。 若为静止阻塞, 便将之改为活动阻塞。

2.4 进程同步

2.4.1 进程同步的基本概念

- 两种形式的制约关系
 - o **间接相互制约关系**:源于资源共享
 - **直接相互制约关系**:源于进程间的合作(即执行的先后顺序)
- 临界资源 (Critical Resouce): 诸进程间应采取互斥方式实现对这种资源的共享
- 临界区
 - 每个进程中**访问临界资源的那段代码**称为**临界区**(critical section)
 - **检查是否可进入临界区的代码**,把这段代码称为**进入区(entry section)**
 - 将临界区正被访问的标志恢复为未被访问的标志,这段代码段称为退出区(exit section)
- 同步机制应遵循的规则
 - 空闲让进: 临界资源空闲时应允许自己立即进入临界区
 - · **忙则等待**:若临界资源正在被访问,则必须等待
 - 有限等待: 等待必须是有限时间的, 以免陷入"死等待"
 - · **让权等待**: 当进程不能进入自己的临界区时,应立即释放处理机,以免进程陷入"忙等"状态。

2.4.2 硬件同步机制

- **关中断**: 进入锁测试之前关闭CPU中断机制, 实现互斥
 - 优点: 简单
 - 。 缺点
 - **不适用于多处理机, 只适用于操作系统内核进程**, 不适用于用户进程(因为开/关中断指令 只能运行在内核态, 这组指令如果能让用户随意使用会很危险)
 - **关中断时间过长**, **会影响系统效率**, 限制了处理器交叉执行程序的能力
- 利用Test-and-Set指令实现互斥

该指令简称 TS 指令,也有地方称为 TestAndSetLock 指令,或 TSL 指令; TSL 指令是用硬件实现的,执行过程中**不允许被中断**,只能一气呵成,示例如下:

```
// 布尔型共享变量 lock 表示当前临界区是否被加锁
// true 表示加锁, false 表示未加锁
bool TestAndSet(bool *lock) {
    bool old;
    old = *lock;
    *lock = true;
    return old;
}

// 以下是使用 TSL 指令实现互斥的算法逻辑
while (TestAndSet(&lock)); // 检查 并 上锁
// 临界区代码段...
```

```
lock = false;  // 解锁  // 剩余区代码段...
```

优点: 实现简单, 无需像软件实现那样严格检查是否会有逻辑漏洞; 适用于多处理机环境

缺点: 不满足让权等待, lock = true, 另一个进程会忙等

• 利用Swap指令实现进程互斥

也有叫 Exchange 指令,简称 XCHG 指令,同TS指令,执行的过程不允许被中断,只能一气呵成,示例如下:

```
// Swap 指令的作用是交换两个变量的值
Swap (bool *a, bool *b) {
   bool temp;
   temp = *a;
   *a = *b;
   *b = temp;
}
// 以下是使用 TSL 指令实现互斥的算法逻辑
// lock 表示当前临界区是否被加锁
bool old = true;
while (old == true)
   Swap(&lock, &old);
// 临界区代码段...
                        // 解锁
lock = false;
// 剩余区代码段...
```

优点: 实现简单, 无需像软件实现那样严格检查是否会有逻辑漏洞; 适用于多处理机环境

缺点:不满足让权等待, lock = true, 另一个进程会忙等

2.4.3 信号量 (Semaphores) 机制

信号量表示系统中某种资源的数量,该机制包含一对原语: wait(S) 和 signal(S), 叫做 P(S), V(S) 操作; wait(S)和signal(S)是两个原子操作,因此,它们在执行时是不可中断的。

• **整型信号量**:整数型变量,表示某种资源的数量

```
int S = 1;
void wait(int S) {
    while (S <= 0);
    S --;
}

void signal(int S) {
    S ++;
}
// PO
{
    wait(S);
    使用资源...
    signal(s);
}</pre>
```

缺点: 会发生忙等, 不满足让权等待 互斥原则

• 记录型信号量

```
typedef struct {
   int value; // 剩余资源数
   struct process_control_block_list *L; // 阻塞队列
} semaphore;
void wait (semaphore S) { // 原语操作
   s.value --;
   if (S.value < 0)
      block (S.L);
                    // 资源数不够, 把进程挂到S的等待队列中, 进入阻塞态
}
void signal(semaphore S) { // 原语操作
   S.value ++;
   if (s.value <= 0) {
      wakeup(S.L); // 释放资源后,可用资源还是小于等于0,则表示释放之前肯定有
进程阻塞了
  }
                     //此时将阻塞的进程唤起,由阻塞态变为就绪态
}
```

优点: 没有申请到资源的进程会被挂起进入**阻塞态**, 所以**不会发生忙等(让权等待满足)**, 满足所有的互斥原则

• AND型信号量:

对若干个临界资源的分配,采取原子操作方式:要么把它所请求的资源全部分配到进程,要么一个也不分配。

```
Swait(S1, S2, ..., Sn)
{
   while (TRUE)
       if (Si >= 1 \&\& ... \&\& Sn >= 1) {
          for (i = 1; i <= n; i++)Si--;
           break;
       }
       else{
           //将第一个发现资源分配不足的进程进行阻塞,然后PC计数置0,PC指向要分配的资源的
起始地址,相当于一切从新来过
           place the process in the waiting queue associated with the first
Si found with Si < 1, and set the program count of this process to the
beginning of Swait operation
       }
   }
Ssignal(S1, S2, ..., Sn) {
   while (TRUE) {
       for (i = 1; i \ll n; i++) {
           Si++;
           Remove all the process waiting in the queue associated with Si
into the ready queue
      }
   }
}
```

• 信号量集

以对AND信号量机制加以扩充,对进程所申请的所有资源以及每类资源不同的资源需求量,在一次 P、V原语操作中完成申请或释放。

进程对信号量 S_i 的测试值不再是1,而是该资源的分配下限值 t_i ,对应Swait和Ssignal的格式为:

$$Swait(S_1, t_1, d_1; \ldots; S_n, t_n, d_n);$$

$$Ssignal(S_1, d_1; \ldots; S_n, d_n);$$

其中 Si, t_i, d_i 分别表示拥有的资源量,最小分配量,申请分配的量。

下面是几种特殊的形式:

- 。 **Swait(S,d,d)**,此时在信号量集中只有一个信号量S,但允许它每次申请d个资源,当现有资源数少于d时,不予分配。
- Swait(S,1,1), 此时的信号量集已蜕化为一般的记录型信号量(S>1时)或互斥信号量(S=1时)。
- 。 **Swait(S,1,0)**。这是一种很特殊且很有用的信号量操作。当S>1时,允许多个进程进入某特定区:当S变为0后,将阻止任何进程进入特定区。换言之,它相当于一个可控开关。

2.4.4 信号量的应用

• 进程互斥

⚠ ▲ 需要为不同的临界资源设置不同的互斥信号量; P、V操作必须成对出现。


• 进程同步(合作/前驱关系)

! 让各并发进程按照一定顺序进行,必须有先后顺序

```
/**
    * 要求: 代码4需要在代码1和代码2执行后才可以执行
    */
P1() {
        // 代码1
        // 代码2
        signal(S);
```

```
// 代码3
}
P2() {
    wait(S); //如果代码1和代码2没有执行完,就会主动请求阻塞
    // 代码4
    // 代码5
    // 代码6
}
```

上述代码描述仅两个进程间,我们现在描述一下多个进程,现在假设有如下进程前驱图



则我们有如下同步代码:

```
p1(){ S; signal(a); signal(b);}
p2(){ wait(a); S2; signal(c); signal(d);}
p3(){ wait(b); S3; signal(e);}
p4(){ wait(c); S4; signal(f);}
p5(){ wait(d); Ss; signal(g);}
p6(){ wait(e); wait(f); wait(g); S6;}
main(){
    semaphore a, b, c, d, e, f, g;
    a.value=b.value=c.value=0;
    d.value=e.value=0;
    f.value=g.value=0;
    cobegin
        p10;p20; p30); p40(); p50; p60;
    coend
}
```

2.4.5 管程

- 定义: 管程是由局部数据结构、多个处理过程和一套初始化代码组成的模块。
- 管程与进程的区别

	进程	管程
定义的数据结构	私有	公共

	进程	管程
所执行的操作	顺序程序	同步操作和初始化操作
设置目的	实现系统并发	解决共享资源的互斥使用问题
工作方式	主动工作方式	被动工作方式 (被调用)
并发	进程之间能并发执行	不能与其调用者并发
动态性	有诞生有消亡	OS中的一个资源管理模块

• 条件变量

- o x.wait: 当遇到同步约束,将执行x.wait操作的进程阻塞在条件变量x关联的阻塞队列上。
- o **x.signal**:从条件变量x关联的阻塞队列上唤醒一个进程,让它恢复运行。若队列上没有进程 在等待,就什么也不做。

2.4.6 总结

• 信号量机制解决互斥问题

- 一种临界资源设一个信号量。
- 。 信号量=系统初始状态临界资源的可用量。
- o wait和signal操作必须成对匹配,wait操作用于临界区前,signal操作用于临界区后。
- 。 互斥信号量的定义

semaphore mutex;//信号量mutex用于互斥问题

| The proof of the pro

• 信号量机制解决同步问题

- 一种同步信号设一个信号量。
- 。 信号量的初值设置为系统初始状态下信号的有无。
- o wait和signal操作不成对匹配,一般使用其进行同步的两个进程具有前驱关系。
- 。 同步信号量的定义

semaphore s;//这样声明的信号量s用于同步问题



• 记录型信号量机制解决问题的步骤

- 。 分析问题中的进程、资源
- 。 分析进程间的关系
- o 分别设置互斥、同步信号量
- 。 写出并发进程体, 找出相关的临界区
- o 分别加wait、signal操作并分析结果

2.5 经典进程的同步问题

2.6 进程通信

- 进程通信就是进程之间的信息交换
- 进程是分配系统资源的单位(包括内存地址空间),因此各进程拥有的内存地址空间相互独立

2.6.1 进程通信的类型

• 共享存储器系统 (Shared-Memory System)

不需要频繁地进行内核态和用户态的切换,**速度最快**,但共享内存是**临界资源**,两个进程对共享空间的**访问**必须是**互斥**的(互斥访问通过操作系统提供的工具实现)

基于数据结构的共享

使用有界缓冲区,这种共享方式仅适用于传递少量的数据,其通信效率低下,是一种**低级通信** 方式

。 基于**存储区**的共享

在内存中画出一块共享存储区,数据的形式、存放位置都是由进程控制,而不是操作系统。相比之下,这种共享方式速度更快,是一种**高级通信**方式

• 管道 (Pipe) 通信系统

"管道"是指用于连接读写进程的一个共享文件,又名pipe文件。其实就是在内存中开辟个大小固定的缓冲区

- 管道**只能采用半双工通信**,某一时间段内只能实现单向的传输。如果要**实现双向同时通信,则** 需要设置两个管道。
- 。 各进程要**互斥地访问管道**
- 。 数据以宇符流的形式与入管道
 - 当**管道写满**时,写进程的write()**系统调用将被阻塞**,等待读进程将数据取走。
 - 当读进程将数据全部取走后,**管道变空**,此时读进程的read()系统调用将被阻塞。
- 数据读出后,管道立即丢弃,这就意味着读进程最多只能有一个,否则可能会有读错数据的情况。

- 管道机制必须提供以下三方面的协调能力: 互斥; 同步; 确定对方是否存在。
- 消息传递系统 (Message passing system)

进程间的数据交换以**格式化**的消息(Message) 为单位。进程通过操作系统**提供的"发送消息/接收消息"两个原语进行数据交换**。

○ 消息结构

- 消息头,包括:发送进程ID、接受进程ID、消息类型、消息长度等格式化信息
- 消息体

。 传递方式

- 直接传递: 消息直接挂到接收进程的消息缓冲队列上
- 间接传递:消息要先发送到中间实体(信箱)中,因此也称"信箱通信方式"。
- 客户机-服务器系统 (Client-Server system)
 - o 套接字
 - 基于文件型:通信双方通过对特殊文件的读写实现通信,其原理与管道相似。
 - 基于网络型:采用的是非对称方式通信,发送者需要知道接收者"地址"。

其好处在于①具有逻辑链路的唯一性(有"地址");②隐藏实现细节

。 远程过程调用和远程方法调用

远程过程(函数)调用RPC(Remote Procedure Cal),是一个通信协议,用于通过网络连接的系统。

2.6.2 消息传递通信的实现方式

- 直接消息传递
 - 直接通信原语
 - **对称寻址**方式

```
send(receiver, message); //发送一个消息给接收进程 receive(sender, message); //接收 Sender 发来的消息
```

■ **非对称寻址**方式

有时接收进程可能需要与多个发送进程通信,无法事先指定发送进程,例如打印进程,可接收多个进程的打印任务

```
send(P, message); //发送一个消息给进程P(例如,发给打印进程)
receive(id, message); //接收来自任何进程的消息,id变量可设置为进行通信的发送方进程 id 或名字。
```

○ 消息格式

消息传递系统中所传递的消息,必须具有一定的消息格式,只有这样才能规范传输,减少工作量。

。 进程同步方式

■ 发送进程阻塞,接收进程阻塞:主要用于进程之间紧密同步,发送进程和接收进程之间 无缓冲时。

- 发送进程不阻塞、接收进程阻塞: 应用最广, 节省资源
- 发送进程和接收进程均不阻塞: 仅当发生某事件使它无法继续运行时,才把自己阻塞起来等待。这种方式可以最大化地利用系统资源,但是需要进行额外的同步措施来防止数据的丢失或读写冲突。

○ 通信链路

- 连接请求方式
 - 1. 使用原语显示请求建立通信链路
 - 2. 利用系统发送原语,自动建立链路

■ 依通信方式划分

- 1. 单向通信链路
- 2. 双向通信链路

信箱通信

- 1.信箱通信属于**间接**通信方式,即进程之间的通信,需要通过某种**中间实体**(如共享数据结构等)来完成。
- 2.邮箱通信方式既可实现实时通信,又可实现非实时通信。

○ 信箱结构

■ **信箱头**: 存放有关信箱的描述信息

■ 信箱体: 由若干个可以存放消息(或消息头)的信箱格组成,个数在创建信箱时已确定

○ 信箱通信原语

- 邮箱的创建和撤消
- 消息的发送和接收

Send(mailbox, message) //将一个消息发送到指定邮箱 Receive(mailbox, message) //从指定邮箱中接收一个消息

○ 信箱的类型

- **私用邮箱**:由用户进程创建,并作为该进程的一部分,创建者只能读,其他用户只能写,属于单向通信
- **公用邮箱**:由操作系统创建,并提供给系统中的所有核准进程使用,因此,其具有全局性,区别于共享邮箱
- **共享邮箱**:由某进程创建,在创建时或创建后指明它是可共享的,同时须指出共享进程 (用户)的名字。
- 。 发送进程和接收进程之间的关系

■ 一对一关系: 专用通信

■ 多对一关系: 服务进程与其他很多进程进行交互

■ 一对多关系:一发多收,属于广播式通信.

■ 多对多关系: 一般使用公用邮箱进行通信

2.7 线程 (Threads) 的基本概念


线程是一个基本的CPU执行单元,也是程序执行流的最小单位。

• 引入线程的原因

- 提示系统并发度:引入线程后,不仅是进程之间可以并发,进程内的各线程之间也可以并发, 使得一个进程内也可以并发处理各种任务
- 线程和进程的区别
 - 。 资源分配、调度
 - 传统进程机制中,进程是资源分配、调度的基本单位
 - 引入线程后, 进程是资源分配的基本单位, 线程是调度的基本单位
 - 。 并发性
 - 传统进程机制中,只能进程间并发
 - 引入线程后, 各线程之间也能并发, 提升了并发度
 - 。 系统开销
 - 传统的进程间并发,需要切换进程的运行环境,系统开销很大
 - 线程间并发,如果是同一个进程内的线程切换,则不需要切换进程环境,系统开销小
 - 引入线程后, 并发所带来的系统开销减小

2.8 线程的实现

2.8.1 用户级线程 (User-Level Thread, ULT)




- 用户级线程由应用程序通过线程库实现,所有的**线程管理工作**都由**应用程序负责**(包括线程切换)
- 用户级线程中,**线程切换**可以在**用户态下完成**,无需操作系统的干涉
- 在用户看来,是有多个线程,但是操作系统内核看来,是意识不到线程的存在。"**用户级线程**"就是 "**从用户视角能看到的线程**"

优点: 用户级线程的切换在用户空间即可完成,不需要切换到核心态,线程管理的系统开销小,效率高

缺点: 当一个用户级线程被阻塞后,整个进程都会被阻塞,并发度不高。多个线程不可在多核处理 机上**并行**运行

2.8.2 内核级线程 (Kernel-Level Thread, KLT)




- 内核级线程的管理工作由操作系统内核完成
- 线程调度、切换等工作都是由内核负责,因此**内核级线程的切换**必然需要在**核心态**下才能完成
- 操作系统会为每个内核级线程建立相应的 TCB(Thread Control Block,线程控制块),通过 TCB 对线程进行管理。"内核级线程"就是"从操作系统内核视角能看到的线程"

优点: 当一个用户级线程被阻塞后,其他线程还可以继续执行,并发度高。多个线程可在多核处理 机上**并行**运行

缺点: 一个用户进程会占用多个内核级线程,线程切换由操作系统内核完成,需要切换到核心态,因此线程管理的成本高,开销大


2.8.3 多线程模型

• 一对一模型




- **一对一模型**: 一个用户级线程映射到一个内核级线程。每个用户进程有与用户级线程同数量的 内核级线程
- **优点**: 当一个用户级线程被阻塞后,其他线程还可以继续执行,并发度高。多个线程可在多核处理机上**并行**运行
- 缺点:一个用户进程会占用多个内核级线程,线程切换由操作系统内核完成,需要切换到核心态,因此线程管理的成本高,开销大

• 多对一模型



- 。 **多对一模型**: 多个用户级线程映射到一个内核级线程。且一个进程只被分配一个内核级线程
- **优点**: 用户级线程的切换在用户空间即可完成,不需要切换到核心态,线程管理的系统开销小,效率高
- **缺点**: 当一个用户级线程被阻塞后,整个进程都会被阻塞,并发度不高。多个线程不可在多核处理机上**并行**运行
- **重点**:操作系统只看得见内核级线程,因此只有**内核级线程才是处理机分配的单位**

• 多对多模型



- 。 多对多模型: n 用户级线程映射到 m 个内核级线程($n \ge m$)。每个用户进程对应 m 个内核级线程
- **优点**:克服了多对一模型并发度不高的缺点(一个阻塞全体阻塞),又克服了一对一模型中一个用户进程占用太多内核级线程,开销太大的缺点
- 内核级线程中可以运行任意一个有映射关系的用户级线程,只有所有内核级线程中正在运行的 代码逻辑都阻塞时,这个进程才会阻塞

理解:

- 用户级线程是"代码逻辑"的载体
- 内核级线程是"运行机会"的载体(内核级线程才是处理机分配的单位)
- 一段"逻辑代码"只有获得了"运行机会"才能被 CPU 执行