
## Тема 5. Разработка интерьера кухни из примитивов 3ds MAX

В результате работы должен получиться интерьер, примерно соответствующий рисунку.



- 1. Выбрать окно Perspective, в меню [+] развернуть его на полный экран и убрать сетку Grid;
- 2. Создать объект «Холодильник», состоящий из морозильной камеры и холодильного отсека:
  - •выбрать на командной панели в режиме Create объект ChamferBox (Параллелепипед с фаской) в Geometry/Extended Primitives и нарисовать его протяжкой мыши по диагонали в окне;
  - •перейти на командной панели к режиму Modify и задать для него точные размеры: Length 45, Width 45, Height 45, Fillet (Закругление) 0,5, а количество сегментов LengthSegs, HeightSegs, WidthSegs и FilletSegs увеличить до 10;
  - добавить на сцену еще один примитив ChamferBox с теми же параметрами, кроме высоты Height 90;
  - поставить второй объект на первый, используя операцию выравнивания: 1)выделить высокий объект ChamferBox, щелкнув на нем кнопкой мыши; 2) выполнить команду Tools/Align/Quick Align;3) щелкнуть на втором объекте ChamferBox (при этом совмещаются центры объектов); 4) выбрать в контекстном меню команду Move и сдвинуть по оси Z высокий объект вверх (используйте эти приемы выравнивания, сдвига и вращения каждый раз при состыковке объектов);
  - создать ручки на дверцах холодильника, используя стандартный примитив Тор: 1) выбрать примитив Geometry/StandardPrimitives/Torus; 2) нарисовать объект в окне протяжкой мыши; 3) перейти в режим Modify и задать ему точные размеры: Radius 1 13, Radius 2 1,5, Rotation- 0, Twist (Скручивание) 0, Segments 4, Sides 21 и установить переключатель Smooth в положение All; 3) выбрать в контекстном меню команду Rotate и повернуть объект по оси Z на 90°, а затем также на 90° по оси Y; 4) выбрать в контекстном меню команду Move и переместить объект в нужное положение на дверце; 5) скопировать ручку, удерживая нажатой клавишу Shift, переместить ее в направлении другой камеры, установить ручку на нужной высоте и нажать кнопку ОК; 6) сгруппировать созданные объекты: выделить последовательно все объекты, удерживая нажатой клавишу Ctrl; выполнить команду Group/Group; в диалоговом окне Group указать название группы в поле Group name «Холодильник».
- 3. Создать объект «Электрическая плита» с духовкой и 4 конфорками:
  - создать основу плиты с помощью стандартного примитива Geometry/StandardPrimitives/Box со следующими параметрами: Length 60, Width 60, Height 68;
  - создать дверцу духовки из аналогичного примитива Box со следующими параметрами: Length 60, Width 2,4, Height 50;
  - расположить дверцу относительно основы, используя команду выравнивания Edit/Align и затем команду в контекстном меню Move, действуя при этом аналогично сборке холодильника;
  - создать ручку для духовки на основе примитива Тор с параметрами: Radius 1 27, Rotation 45, Sides 4, установить переключатель Smooth в положение None, а затем выполнить для ручки команды Rotate и Move так, чтобы она расположилась в нужном месте дверки;
  - создать стекло для дверцы духовки: 1) создать объект ChamferBox со следующими значениями параметров: Length 36, Width 1, Height 29, Fillet 0,5;

- •выровнять стекло относительно дверцы духовки, действуя при этом аналогично сборке холодильника;
- создать конфорки на плите на основе массива примитивов: 1) создать примитив Geometry/StandardPrimitives/Cylinder; 2) установить для него параметры: Radius 10, Height− 1,5, Sides 30 и установить флажок Smooth; 3) выполнить команду Tools/Array, в области Array Dimensions установить переключатель в положение 2D и в поле Count ввести число 2, в поле Count напротив переключателя 1D ввести число 2; 4) установить значение параметра Incremental Row Offsets по оси Y равным 27, а по оси X также равным 27 в строке Move группы параметров Incremental (в левой верхней части диалогового окна) области Array Transformation: World Coordinates (Use Pivot Point Center); 5) выделить комфорки, сгруппировать их командой Group/Group, выровнять с плитой командой Edit/Align/Quick Align и сдвинуть к верху плиты командой Move;
- создать переключатели управления конфорками: 1) создать примитив шара Geometry/StandardPrimitives/Sphere со значениями параметров: Radius 2, Segments 32, Hemisphere 0,5 и установить флажок Smooth; 2) создать новый примитив Box с параметрами: Length 0,3, Width 3, Height 3 и выровнять его относительно полусферы по всем трем осям по центрам объектов; 3) сгруппируйте два объекта, которые составляют переключатель командой Group/Group; 4) создать одномерный массив командой Tools/Array, в области Array Dimensions установите переключатель в положение, в поле Count ввести число 5 и установить равным 9 значение параметра, находящегося на пересечении столбца Y и строки Move в столбце Incremental области Array Transformation: World Coordinates (UsePivotPointCenter); 5) сгруппировать переключатели командой Group/Group командой Move передвинуть объект, установив его на передней панели плиты;

## 4. Создать стены кухни

• создать объекты стен: 1) переключиться для удобства в окно проекции Тор; 2) создать примитив Geometry/AEC Extanded/Wall(Стена) с параметром Height - 190; 3) создать еще один подобный объект и расположить его перпендикулярно первому, получив таким образом уголок кухни, переключиться снова в окно Perspective и вернуться к исходному виду созданных объектов кухни; 4) создать для имитации плитки объект Geometry/StandardPrimitives/Pyramid с параметрами: Width - 17, Depth - 17, Height - 2; 5) для размножения плитки по поверхности стен использовать инструмент Array, в области Array Dimensions установить переключатель 2D и в поле Count ввести число 7, а в поле Count напротив переключателя 1D ввести число 20, установить значение параметра Incremental Row Offsets по оси Y равным 17 и такое же значение задать параметру, находящемуся на пересечении столбца X и строки Move в столбце Incremental области Array Transformation: World Coordinates (Use Pivot Point Center); 6) выделить плитки по цвету командой Edit/SelectBy/Color и сгруппировать их затем командой Group/Group; 7) расположить созданный массив возле стены, используя инструмент Rotate, повернуть массив объектов вокруг оси Z на 90°, а затем вокруг оси Y на -90° - плоскость, в которой лежит массив плиток, станет параллельна стене; 8) выделить сгруппированный объект и выполнить команду Edit/Clone, в окне Clone Options выбрать вариант клонирования Сору, созданную копию массива повернуть на 90° вокруг оси Z; 9) используя инструмент Move переместить массивы относительно стен так, чтобы плитка примыкала к стенам.

## Создать вытяжку

- создать примитив Geometry/Standard Primitives/Cone (Конус) с параметрами: Radius 1 48, Radius 2 5, Height 34, Sides 4 и снять флажок Smooth;
- поверните объект, используя Rotate, вокруг оси Z на 45, выровнять его относительно плиты в плоскости X и Y по центру;
- используя инструмент Move, поднять объект вдоль оси Z так, чтобы он располагался над плитой.
- создать шланг для вытяжки Geometry/Extended Primitives/Hose (Шланг) с параметрами: Diameter 10, Sides 100 и установить переключатель Smoothing в положение All; в настройках объекта подобрать значения других параметров так, чтобы шланг выглядел правдоподобно;
- создать вспомогательную точку Helpers/Standard/Point;
- выровнять положение созданной точки в центре верхнего основания конуса-вытяжки, выровняв объекты по оси Z и для Target Object указать максимальную координату, после чего выровнять объекты по осям X и Y и для Target Object указать центр объекта;
- удерживая нажатой клавишу Shift, клонируйте объект Point, переместив его вдоль оси Y так, чтобы точка была расположена за стеной;
- выделить объект Hose, перейти в режим Modify, нажать кнопку Pick Top Object и указать на стене объект Point, спрятанный в основании конуса, затем нажать кнопку Pick Bottom Object и указать клонированный объект Point, который находится за стеной.
- 6. Создать примитив Geometry/StandardPrimitives/Teapot(Чайник) и установить его на одной из конфорок, используя при этом приемы выравнивания и передвижения объектов.