Índice

Configuración del servicio FTP	2
Dar permisos a la carpeta:	2
Configuración del archivo de proftpd ubicado en "/etc/proftpd/proftpd.com	ıf":
	2
Configuración FTP anonimo:	4
Agregamos la carpeta "ftpAnonimo" en el directorio "/var":	4
	4
Configuramos las lineas de Anonimo en el archivo de configuracion de ftp	
(/etc/proftpd/proftpd.conf):	4
Configuración del servicio TOMCAT	5
Configuramos el fichero de servidor (/etc/tomcat10/server.xml) en tomcat Usando filezilla vamos a pasar el .war al servidor usando el servidio ftp	:. 5
anteriormente utilizado:	6
Movemos el archivo .war a la ubicación de tomcat	
"var/lib/tomcat10/webapps/":	-
Agregamos el context DENTRO DE HOST de forma manual en el archivo de	
configuración "/etc/tomcat10/server.xml":	7
Configuración servicio DNS	8
Comprobación de servicios instalados de DNS:	8
Comando de instalación DNS:	

Configuración del servicio FTP

Instalación "proftpd":

apt install proftpd

Crear carpeta "ftp" en directorio "/var":

mkdir ftp

Dar permisos a la carpeta (chown):

chmod -R 777 /var/ftp

Configuración del archivo de proftpd ubicado en "/etc/proftpd/proftpd.conf":

```
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPO configuration file.
# To really apply changes, reload proftpd after modifications, if
# it runs in daemon mode. It is not required in inetd/xinetd mode.
#
# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6 on
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
<IfModule mod.ident.c>
        IdentLookups off
</ifModule>

ServerName "Debian"
# Set to inetd only if you would run proftpd by inetd/xinetd/socket.
# Read README.Debian for more information on proper configuration.
ServerType standalone
DeferMelcome off
# Disable MultilineRFC2228 per https://github.com/proftpd/proftpd/issues/1085
# MultilineRFC2228on
DefaultServer on
ShowSymlinks on

TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200

DisplayLogin welcome.msg
OisplayLogin welcome.msg
OisplayLogin welcome.msg
OisplayLogin welcome.msg
DisplayLogin welcome.msg
DisplayLogin welcome.msg
DefaultRoot /var/ftp_

# Use this to jail all users in their homes
# DefaultRoot /var/ftp_
# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# RequireValidShell off
# Port 21 is the standard FTP port.
```

Bajo la linea comentada DefaultRoot, añadimos la ruta a la carpeta que acabamos de crear (/var/ftp).

Limitar el acceso a nuestro servicio FTP

Comando para crear usuarios: "adduser"

```
#Permitir o denegar accesos
<Limit LOGIN>
AllowUser usuario
DenyUser usuario2
</Limit>
```

Añadimos el siguiente texto para poder limitar el acceso.

Configuración FTP anonimo:

Agregamos la carpeta "ftpAnonimo" en el directorio "/var":

mkdir ftpAnonimous

Configuramos las lineas de Anonimo en el archivo de configuracion de ftp (//etc/proftpd/proftpd.conf):

CAMBIAR RUTA DE LA CARPETA PARA ANONIMOS.

```
(Anonymous /var/ftpAnonimo>
 User ftp
 Group nogroup
UserAlias anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell off
 MaxClients 10
   # in each newly chdired directory.
 DisplayLogin welcome.msg
 DisplayChdir .message
   # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
 <Directory *>
   <Limit WRITE>
    DenyAll
   </Limit>
 </Directory>
      # (second parm) from being group and world writable.
        </Limit>
             AllowAll
        </Limit>
   # </Directory>
/Anonymous>
```

Dejamos el apartado de Anonymous tal que así.

Configuración del servicio TOMCAT

URLs de TOMCAT desde el cliente:

"ipServidor:8080"

"ipServidor:8080/manager/html"

Instalación de TOMCAT:

```
apt install tomcat10 apt install tomcat10-admin
```

Configuramos el fichero de usuarios (<a href="mailto:left-color: left-color: l

```
Krole rolename="manager-gui" />
Kuser username="admin" password="admin" roles="manager-gui" />
```

Añadimos esas dos lineas en el final del fichero para añadir un usuario 'admin'.

Cambiar puerto del TOMCAT:

Configuramos el fichero de servidor (/etc/tomcat10/server.xml) en tomcat:

Modificamos el puerto al deseado en este texto.

M. Ángel de la Rosa Leva


Ejecutar .war desde el cliente:



En examinar, adjuntamos el archivo que deseamos desplegar.

Ejecutar .war desde el servidor:

Usando filezilla vamos a pasar el .war al servidor usando el servidio ftp anteriormente utilizado:



M. Ángel de la Rosa Leva

Movemos el archivo .war a la ubicación de tomcat "var/lib/tomcat10/webapps/":

mv RequestDispatcher.war /var/lib/tomcat10/webapps/

Agregamos el context <u>DENTRO DE HOST</u> de forma manual en el archivo de configuración "/etc/tomcat10/server.xml":

```
<!-- Aplicacion 1 (sample) -->
<Context path="/aample" docBase="sample" relodeable="true" />
<!-- Aplicacion 2 (requestdispatche) -->
<Context path="/RequestDispatcher" docBase="RequestDispatcher" relodeable="true" />
```

Configuración servicio DNS

Instalación DNS:

Comprobación de servicios instalados de DNS:

Comando de instalación DNS:

```
apt install bind9
```

Añadimos las zonas en el archivo de "/etc/bind/named.conf.local":

```
// Zona de zona inversa
zone "105.168.192.in-addr.arpa" {
   type master;
   file "db.192.168.106";
};

// Zona de ftpd
zone "pruebaftp.com" {
   type master;
   file "db.pruebaftp";
};
```

Realizamos la copia del archivo de resolución de IP:

cp /etc/bind/db.emptu /var/cache/bind/db.pruebaftp Realizamos la copia del archivo de resolución de IP inversas:

cp /etc/bind/db.127 /var/cache/bind/db.192.168.106

Configuramos el archivo de IPs directas:

```
; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
 DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
 Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
$TTL
       86400
        ΙN
               SOA
                       ServerMroslev2025.pruebaftp.com. hostmaster.pruebaftp.com. (
                             1 ; Serial
                        604800
                                       ; Refresh
                         86400
                                       ; Retry
                        2419200
                                       ; Expire
                         86400 )
                                      ; Negative Cache TTL
       ΙN
                       ServerMroslev2025.pruebaftp.com.
$ORIGIN pruebaftp.com.
ServerMroslev2025 IN A 192.168.106.1
ftp IN CNAME ServerMroslev2025
```

Configuramos el archivo de IPs inversas:

```
BIND reverse data file for local loopback interface
$TTL
       604800
       ΙN
               SOA
                        ServerMroslev2025.pruebaftp.com._hostmaster.pruebaftp.com. (
                                       ; Serial
                         604800
                                        ; Refresh
                          86400
                                       ; Retry
                        2419200
                                       ; Expire
                         604800 )
                                       ; Negative Cache TTL
       ΙN
               NS
                        localhost.
1.0.0
       ΙN
               PTR
                        localhost.
@IN NS ServerMroslev2025.pruebaftp.com.
@ORIGIN 106.168.192.in-addr.arpa.
1 IN PTR ServerMroslev2025.pruebaftp.com.
 IN PTR ftp.pruebaftp.com.
```

Configuración del reenviador en el archivo "/etc/bind/named.conf.options":

Configuramos el nuevo DNS en el archivo de configuración de DHCP "/etc/dhcp/dhcpd.conf":

```
option domain-name-servers 192.168.106.1;
option domain-name "pruebaftp.com";
```