





📌 Título: Configuración básica de VLANs y verificación de conectividad

## **o** Objetivo del ejercicio:

Aprender cómo segmentar una red utilizando VLANs, asignar direcciones IP y verificar la conectividad entre dispositivos en diferentes VLANs.

## 📝 Escenario:

En tu red local, tienes dos departamentos, **Administración** y **Finanzas**, y deseas segmentarlos utilizando VLANs para mejorar el rendimiento y la seguridad. Utilizarás un switch para segmentar las redes y un router para permitir la comunicación entre ellas (enrutamiento entre VLANs).

## Tu tarea:

#### Paso 1 - Creación de VLANs:

- 1. Crea dos VLANs en un switch:
  - VLAN 10: Administración
  - VLAN 20: Finanzas

#### Paso 2 – Asignación de direcciones IP:

- 1. Asigna direcciones IP estáticas a los dispositivos de cada VLAN:
  - o Para VLAN 10 (Administración):
    - IP de la PC1: 192.168.10.10

Máscara de subred: 255.255.255.0

#### o Para VLAN 20 (Finanzas):

■ IP de la PC2: 192.168.20.10

Máscara de subred: 255.255.255.0

#### Paso 3 – Configuración de puertos en el switch:

 Configura el puerto del switch al que está conectada PC1 para que pertenezca a VLAN 10.

2. Configura el puerto del switch al que está conectada **PC2** para que pertenezca a **VLAN 20**.

#### Paso 4 – Verificación de la conectividad:

- 1. Utiliza el comando ping para verificar la conectividad entre las PCs dentro de sus VLANs (deberían poder hacer ping entre sí dentro de la misma VLAN).
- 2. Verifica que **PC1** y **PC2** no puedan hacer ping entre ellas, ya que están en VLANs diferentes y no han configurado enrutamiento inter-VLAN.

#### Paso 5 – Enrutamiento entre VLANs (opcional):

- 1. Si estás utilizando un router o un switch de capa 3, configura **enrutamiento entre VLANs** para permitir que **PC1** y **PC2** se comuniquen.
  - Configura subinterfaces en el router para cada VLAN y habilita el enrutamiento IP.

# Ejercicio Práctico – Solución

### 📌 Configuración básica de VLANs y verificación de conectividad

## Objetivo

Aprender a segmentar una red mediante VLANs, asignar direcciones IP estáticas a dispositivos, y verificar la conectividad dentro y entre VLANs utilizando un switch y un router para enrutamiento inter-VLAN.

## Escenario

En este caso práctico, se segmenta una red en dos departamentos: Administración y Finanzas, usando VLAN 10 y VLAN 20 respectivamente. Se utilizan un switch gestionable para crear las VLANs y un router (o switch de capa 3) para habilitar el enrutamiento entre VLANs.

### 🥄 Paso 1 – Creación de VLANs en el switch

#### Comandos para configurar en modo CLI (ej. Cisco IOS):

Switch> enable Switch# configure terminal Switch(config)# vlan 10 Switch(config-vlan)# name Administracion Switch(config-vlan)# exit Switch(config)# vlan 20 Switch(config-vlan)# name Finanzas Switch(config-vlan)# exit

### 🧩 Paso 2 – Asignación de direcciones IP

- PC1 (Administración):
  - o IP: 192.168.10.10
  - Máscara: 255.255.255.0

o Gateway: 192.168.10.1

#### • PC2 (Finanzas):

o IP: 192.168.20.10

o Máscara: 255.255.255.0

o Gateway: 192.168.20.1

## 🔌 Paso 3 – Asignación de puertos a VLANs

#### **Suposiciones:**

- PC1 está conectada al puerto FastEthernet 0/1
- PC2 está conectada al puerto FastEthernet 0/2

#### Configuración en el switch:

Switch(config)# interface fa0/1 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan 10 Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fa0/2 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan 20 Switch(config-if)# exit

## Paso 4 – Verificación de conectividad

#### 1. Dentro de la misma VLAN:

Si se agregan más PCs a VLAN 10 o 20, podrán **hacerse ping entre sí** sin problemas.

#### 2. Entre VLANs (sin enrutamiento):

 PC1 (192.168.10.10) y PC2 (192.168.20.10) NO pueden hacerse ping entre ellas, ya que están en subredes diferentes y el enrutamiento aún no ha



## 

Método: Router-on-a-Stick (router con subinterfaces)

#### En el router:

Router> enable Router# configure terminal Router(config)# interface g0/0.10 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface g0/0.20 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20 Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface g0/0 Router(config-if)# no shutdown

#### En el switch (puerto de enlace al router):

Switch(config)# interface fa0/24 Switch(config-if)# switchport mode trunk

## Resultado esperado:

Una vez configurado el enrutamiento, PC1 y PC2 podrán comunicarse entre VLANs mediante el router.