Descripción de casos de uso específicos — Aplicación de Donaciones

Introducción y convenciones

Este documento describe los 51 casos de uso de los cinco diagramas específicos de la Aplicación de Donaciones. Se excluye la descripcion del diagrama general.

Diagrama	Casos de uso	Requerimientos
1. Registro, Perfil e Inicio de sesión	CU-01 a CU-10	RF-01 a RF-04
2. Publicar Necesidad / Artículo	CU-11 a CU-22	RF-05 a RF-10
3. Enviar oferta o solicitud	CU-23 a CU-29	RF-11
4. Coordinar entrega	CU-30 a CU-39	RF-12 a RF-14
5. Autorización de Intermediarios	CU-40 a CU-47	RF-15
6. Administracion de categorias	CU-48 a CU-51	RF-07

Plantilla de descripción. Cada caso de uso lleva una tabla con seis campos, seguida de su flujo principal y sus flujos alternos.

Campo	Contenido
Actores	Quién inicia el caso y quién participa. «Sistema» indica una acción automática.
Requerimientos	RF y RNF que el caso cubre.
Descripción	Qué logra el caso y para quién.
Precondiciones	Lo que debe cumplirse antes de iniciar.
Postcondiciones	Estado del sistema al terminar con éxito.
Relaciones	«include», «extend» y casos de otros diagramas con los que se vincula.

Convenciones

- Los identificadores CU-01 a CU-51 siguen el orden de los diagramas.
- Una relación «include» significa que el caso base siempre ejecuta el incluido; una «extend», que el extensor solo se ejecuta si se cumple su condición.
- Los casos con borde punteado en un diagrama se describen donde nacen: CU-04 (Diagrama 1), CU-11 y CU-17 (Diagrama 2), CU-30 y CU-34 (Diagrama 3B).
- En los flujos alternos, el número indica el paso del flujo principal que alteran (por ejemplo, 3a).
- Salvo CU-01, CU-02, CU-07, CU-08 y CU-09, todos los casos exigen sesión iniciada (RF-04); se indica en cada precondición.

- Donante, Donatario e Intermediario comunitario son especializaciones de Usuario y heredan sus casos.
- Publicación, Necesidad, Artículo, Solicitud, Oferta y Donación se usan como en el glosario del documento de requerimientos.

Supuestos de redacción

1. Las acciones automáticas (recalcular el Perfil de Confianza, finalizar a los 7 días, rechazar las demás pendientes) se describen dentro del caso que las dispara. Solo CU-02, CU-09, CU-18 y CU-28 tienen al sistema como actor, porque así aparecen en los diagramas.
2. Un Intermediario comunitario que es autor de una Necesidad responde las Ofertas en lugar del Donatario. RF-15 lo deja implícito y la tabla de roles no le asigna RF-11.
3. Las notificaciones son avisos dentro de la aplicación.
4. Cuando un requerimiento no define un comportamiento, el caso lo marca como «Por confirmar». La lista completa está al final del documento.

Diagrama 1 — Registro, Perfil e Inicio de sesión

Cubre RF-01 a RF-04 en diez casos de uso (CU-01 a CU-10). El actor es el Usuario; CU-02 y CU-09 los ejecuta el sistema.

CU-01 · Registrarse

Campo	Descripción
Actores	Usuario (persona que aún no tiene cuenta)
Requerimientos	RF-01, RNF-01, RNF-07
Descripción	El usuario crea su cuenta con sus datos personales y acepta el aviso de privacidad para formar parte de la comunidad.
Precondiciones	La persona no tiene una cuenta activa.
Postcondiciones	La cuenta queda creada con el correo pendiente de verificar. La contraseña se guarda protegida (RNF-07). El perfil se crea con los datos del registro. El sistema muestra una confirmación.
Relaciones	«include» CU-02 Verificar correo electrónico

Flujo principal

1. El usuario abre la pantalla de registro.
2. Captura, en máximo 3 pasos principales (RNF-01), su nombre de usuario único, su nombre legal completo (como en su acta de nacimiento), un correo electrónico válido, un teléfono de 10 dígitos y una contraseña de al menos 8 caracteres con una mayúscula, una minúscula y un número.
3. De forma opcional, agrega una fotografía de perfil.
4. Lee y acepta el aviso de privacidad.
5. Confirma el registro.

6. El sistema valida los datos y crea la cuenta.
7. El sistema envía el enlace de verificación al correo (CU-02).
8. El sistema muestra la confirmación de registro completado.

Flujos alternos y excepciones

- 6a. El nombre de usuario ya existe: el sistema lo indica y pide otro.
- 6b. El correo, el teléfono o la contraseña no cumplen las reglas: el sistema marca el campo y explica la regla incumplida.
- 5a. El usuario no acepta el aviso de privacidad: el sistema no permite completar el registro.
- 6c. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y no la muestra como completada (RNF-12).

CU-02 · Verificación por correo electrónico

Campo	Descripción
Actores	Sistema (envía el enlace); Usuario (lo abre)
Requerimientos	RF-01, RF-04
Descripción	El sistema comprueba que el correo registrado es del usuario mediante un enlace enviado a esa dirección. Sin esta verificación no se puede iniciar sesión.
Precondiciones	El usuario completó el registro con un correo válido (CU-01).
Postcondiciones	El correo queda verificado y el usuario puede iniciar sesión (CU-07).
Relaciones	Incluido por CU-01

Flujo principal

1. El sistema envía al correo registrado un mensaje con el enlace de verificación.
2. El usuario abre el mensaje y accede al enlace.
3. El sistema marca el correo como verificado.
4. El sistema informa que la cuenta ya puede usarse.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. El usuario no accede al enlace: la cuenta sigue sin verificar y no puede iniciar sesión (RF-04).

CU-03 · Consultar perfil

Campo	Descripción
Actores	Usuario
Requerimientos	RF-02, RF-03, RNF-02
Descripción	El usuario consulta la información de su perfil: los datos del registro, su estado de confianza y las reseñas recibidas.

Campo	Descripción
Precondiciones	Sesión iniciada.
Postcondiciones	El perfil se muestra sin modificar ningún dato.
Relaciones	«include» CU-04 Consultar Perfil de Confianza; «include» CU-05 Consultar reseñas recibidas

Flujo principal

1. El usuario accede a su perfil desde la pantalla principal, en máximo 3 interacciones (RNF-02).
2. El sistema muestra los datos del registro y la fotografía de perfil.
3. El sistema muestra el estado de confianza y las métricas (CU-04).
4. El sistema muestra las reseñas recibidas (CU-05).

Flujos alternos y excepciones

- 2a. El usuario no agregó fotografía: el sistema muestra el perfil sin ella.
- Desde el perfil, el usuario puede pasar a modificar sus datos (CU-06) o cerrar sesión (CU-10).

CU-04 · Consultar Perfil de Confianza

Campo	Descripción
Actores	Usuario
Requerimientos	RF-03
Descripción	El usuario ve si tiene el Perfil de Confianza, sus métricas actuales y cuánto le falta para cada umbral. La insignia también se ve en sus publicaciones, Solicitudes y Ofertas.
Precondiciones	Sesión iniciada.
Postcondiciones	Se muestran el estado y las métricas; no cambia ningún dato.
Relaciones	Incluido por CU-03. También se usa desde CU-26 (Diagrama 3A).

Flujo principal

1. El usuario abre su perfil (CU-03).
2. El sistema muestra si el estado está otorgado.
3. El sistema muestra las métricas actuales (Donaciones Finalizadas, calificación promedio y número de reseñas) y cuánto falta para cada umbral: 5 Donaciones Finalizadas, promedio de 4.0 y 3 reseñas.
4. Si el estado está otorgado, el sistema muestra la insignia en el perfil, en las publicaciones y en las Solicitudes u Ofertas del usuario.

Flujos alternos y excepciones

- 3a. El usuario no cumple algún umbral: el sistema muestra cuánto le falta y no muestra la insignia.
- 3b. El promedio baja de 4.0: el sistema retira el estado y deja de mostrar la insignia.
- El sistema recalcula el estado de inmediato cuando una Donación pasa a Finalizada (CU-34) o se registra una reseña (CU-37).

CU-05 · Consultar reseñas recibidas

Campo	Descripción
Actores	Usuario
Requerimientos	RF-02, RF-14
Descripción	El usuario consulta las reseñas que le dejaron otras personas tras una Donación Finalizada.
Precondiciones	Sesión iniciada.
Postcondiciones	Se muestran las reseñas recibidas; no cambia ningún dato.
Relaciones	Incluido por CU-03. Las reseñas se generan en CU-37.

Flujo principal

1. El usuario accede a las reseñas desde su perfil.
2. El sistema lista las reseñas recibidas, cada una con su calificación de 1 a 5 estrellas, su comentario (si lo tiene) y la etiqueta «Donación verificada».

Flujos alternos y excepciones

- 2a. El usuario aún no recibe reseñas: el sistema lo indica.

CU-06 · Modificar perfil

Campo	Descripción
Actores	Usuario
Requerimientos	RF-02, RNF-07, RNF-12
Descripción	El usuario actualiza su fotografía, su teléfono o su contraseña. El nombre de usuario y el nombre legal no se pueden editar.
Precondiciones	Sesión iniciada.
Postcondiciones	Los cambios se guardan solo después de que el usuario los confirma. Si cambió la contraseña, se guarda protegida (RNF-07).
Relaciones	Se inicia desde CU-03

Flujo principal

1. El usuario abre su perfil (CU-03) y elige editarlo.
2. El sistema muestra como editables la fotografía, el teléfono y la contraseña, y como solo lectura el nombre de usuario y el nombre legal.
3. El usuario modifica uno o más datos.
4. El usuario confirma los cambios.
5. El sistema valida y guarda los cambios.
6. El sistema muestra el perfil actualizado.

Flujos alternos y excepciones

- 4a. El usuario cancela sin confirmar: el sistema no guarda ningún cambio.
- 5a. El teléfono no tiene 10 dígitos o la contraseña no cumple las reglas de RF-01: el sistema rechaza el cambio y explica la regla.
- 5b. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y conserva los datos anteriores (RNF-12).

CU-07 · Iniciar sesión

Campo	Descripción
Actores	Usuario
Requerimientos	RF-04, RNF-07
Descripción	El usuario accede a su cuenta con su nombre de usuario o su correo electrónico y su contraseña.
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta activa con correo verificado (CU-02) y su cuenta no está bloqueada. No hay sesión iniciada.
Postcondiciones	Se abre una sesión y el usuario llega a su pantalla principal.
Relaciones	«extend» desde CU-08 Restablecer contraseña {olvidó su contraseña}; «extend» desde CU-09 Bloquear acceso temporalmente {5 intentos fallidos}

Flujo principal

1. El usuario abre la pantalla de inicio de sesión.
2. Ingresa su nombre de usuario o su correo y su contraseña.
3. El sistema verifica que las credenciales correspondan a una cuenta activa con correo verificado.
4. El sistema abre la sesión y lleva al usuario a su pantalla principal.

Flujos alternos y excepciones

- 3a. Las credenciales son inválidas: el sistema muestra un mensaje de error genérico, sin indicar cuál de los dos datos falló, y suma un intento fallido consecutivo.
- 3b. Es el quinto intento fallido consecutivo: se ejecuta CU-09.
- 3c. El correo de la cuenta no está verificado: el sistema no abre la sesión.
- 2a. El usuario no recuerda su contraseña: se ejecuta CU-08.

CU-08 · Restablecer contraseña

Campo	Descripción
Actores	Usuario
Requerimientos	RF-04, RF-01, RNF-07
Descripción	El usuario define una nueva contraseña mediante un enlace enviado a su correo, válido por 30 minutos y de un solo uso.
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta registrada y no recuerda su contraseña. No hay sesión iniciada.
Postcondiciones	La contraseña queda actualizada y protegida (RNF-07). El enlace deja de ser válido.
Relaciones	«extend» CU-07 Iniciar sesión {olvidó su contraseña}

Flujo principal

1. Desde la pantalla de inicio de sesión, el usuario elige restablecer su contraseña.
2. Indica el correo electrónico de su cuenta.
3. El sistema envía a ese correo un enlace válido por 30 minutos y de un solo uso.
4. El usuario abre el enlace e ingresa una nueva contraseña que cumple las reglas de RF-01.
5. El sistema guarda la nueva contraseña e invalida el enlace.
6. El sistema informa que la contraseña cambió y lleva al usuario a iniciar sesión.

Flujos alternos y excepciones

- 4a. El enlace ya venció (más de 30 minutos) o ya se usó: el sistema lo rechaza y permite pedir uno nuevo.
- 4b. La nueva contraseña no cumple las reglas: el sistema la rechaza y explica la regla.

CU-09 · Bloquear acceso temporalmente

Campo	Descripción
Actores	Sistema (se activa por los intentos fallidos del Usuario)
Requerimientos	RF-04
Descripción	Tras 5 intentos fallidos consecutivos, el sistema bloquea el inicio de sesión de esa cuenta durante 15 minutos.
Precondiciones	La cuenta acumuló 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.
Postcondiciones	El inicio de sesión de la cuenta queda bloqueado 15 minutos. Pasado ese tiempo, el usuario puede intentarlo de nuevo.
Relaciones	«extend» CU-07 Iniciar sesión {5 intentos fallidos}

Flujo principal

1. El usuario falla su quinto intento consecutivo en CU-07.
2. El sistema bloquea el inicio de sesión de la cuenta durante 15 minutos.
3. El sistema informa que el acceso está bloqueado temporalmente.
4. Al cumplirse los 15 minutos, el sistema vuelve a permitir el inicio de sesión.

Flujos alternos y excepciones

- 1a. Un inicio de sesión exitoso antes del quinto fallo reinicia la cuenta de intentos consecutivos.
- 2a. Durante el bloqueo, el sistema no abre la sesión aunque las credenciales sean correctas.

CU-10 · Cerrar sesión

Campo	Descripción
Actores	Usuario
Requerimientos	RF-04
Descripción	El usuario cierra su sesión desde su perfil.
Precondiciones	Sesión iniciada.
Postcondiciones	La sesión queda cerrada. Para usar las funciones de la comunidad hay que iniciar sesión de nuevo.
Relaciones	Se inicia desde CU-03

Flujo principal

1. El usuario abre su perfil.
2. Elige cerrar sesión.
3. El sistema cierra la sesión.
4. El sistema lleva al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Flujos alternos y excepciones

- Sin flujos alternos relevantes en los requerimientos.

Diagrama 2 — Publicar Necesidad / Artículo

Cubre RF-05 a RF-10 en doce casos de uso (CU-11 a CU-22). Los actores son el Donatario, el Donante, el Intermediario comunitario y el Usuario.

CU-11 · Publicar Necesidad

Campo	Descripción
Actores	Donatario; Intermediario comunitario (cuando publica en nombre de un beneficiario, ver CU-46)
Requerimientos	RF-05, RF-07, RF-09, RNF-06, RNF-09, RNF-12

Campo	Descripción
Descripción	El donatario publica una Necesidad para que los donantes conozcan lo que requiere y le envíen Ofertas.
Precondiciones	Sesión iniciada. Existe al menos una categoría activa.
Postcondiciones	La Necesidad queda publicada en estado Activa y visible para la comunidad. El sistema muestra una confirmación. La Necesidad entra al emparejamiento (CU-17).
Relaciones	«include» CU-12 Asignar nivel de urgencia; «include» CU-13 Asignar categoría; extendido por CU-46

Flujo principal

1. El donatario elige publicar una Necesidad.
2. Indica el nombre del artículo requerido y una descripción.
3. Selecciona una categoría (CU-13).
4. Indica las características necesarias del artículo (por ejemplo, talla, cantidad o estado aceptable).
5. Selecciona el nivel de urgencia: Alta, Media o Baja (CU-12).
6. Indica una ubicación aproximada (colonia o código postal).
7. Confirma la publicación.
8. El sistema valida los datos, publica la Necesidad como Activa y muestra la confirmación en máximo 5 segundos (RNF-06).

Flujos alternos y excepciones

- 7a. Falta un dato obligatorio: el sistema lo señala y no publica.
- 6a. El formulario solo pide colonia o código postal, nunca el domicilio exacto (RNF-09).
- 8a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y no muestra la Necesidad como publicada (RNF-12).

CU-12 · Asignar nivel de urgencia

Campo	Descripción
Actores	Donatario; Intermediario comunitario
Requerimientos	RF-05, RF-09
Descripción	Al publicar una Necesidad, el donatario le asigna un nivel de urgencia (Alta, Media o Baja) para que los donantes sepan cuáles atender primero.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario está publicando una Necesidad (CU-11).
Postcondiciones	La Necesidad queda con un nivel de urgencia, que se muestra con un distintivo de color y texto.

Campo	Descripción
Relaciones	Incluido por CU-11. El nivel se usa en CU-17 y CU-22.

Flujo principal

1. El sistema presenta los tres niveles: Alta, Media y Baja.
2. El donatario selecciona uno.
3. El sistema asocia el nivel a la Necesidad.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. El donatario no selecciona ningún nivel: el sistema no permite publicar, porque toda Necesidad debe tener uno.
- El nivel puede cambiarse mientras la Necesidad esté Activa (CU-15).

CU-13 · Asignar categoría

Campo	Descripción
Actores	Donatario; Donante; Intermediario comunitario
Requerimientos	RF-05, RF-06, RF-07, RNF-14
Descripción	Al publicar una Necesidad o un Artículo, el usuario le asigna exactamente una categoría activa.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario está publicando una Necesidad (CU-11) o un Artículo (CU-14). Hay categorías activas.
Postcondiciones	La publicación queda asociada a exactamente una categoría.
Relaciones	Incluido por CU-11 y CU-14. Las categorías se administran en CU-49, CU-50 y CU-51.

Flujo principal

1. El sistema muestra las categorías activas.
2. El usuario selecciona una.
3. El sistema asocia la categoría a la publicación.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. El usuario no selecciona categoría: el sistema no permite publicar.
- 1a. Las categorías desactivadas por el Administrador no se ofrecen para nuevas publicaciones.

CU-14 · Publicar Artículo

Campo	Descripción
Actores	Donante

Campo	Descripción
Requerimientos	RF-06, RF-07, RNF-06, RNF-12
Descripción	El donante publica un Artículo disponible para donación para que lo aproveche una persona que lo necesite.
Precondiciones	Sesión iniciada. Existe al menos una categoría activa.
Postcondiciones	El Artículo queda publicado en estado Activa y visible para la comunidad. El sistema muestra una confirmación. El Artículo entra al emparejamiento (CU-17).
Relaciones	«include» CU-13 Asignar categoría

Flujo principal

1. El donante elige publicar un Artículo.
2. Ingresa el nombre y la descripción del artículo.
3. Agrega entre 1 y 5 fotografías; la primera es obligatoria.
4. Selecciona una categoría (CU-13).
5. Indica la cantidad disponible y el estado del artículo (nuevo, como nuevo o usado).
6. Indica una ubicación aproximada (colonia o código postal).
7. Confirma la publicación.
8. El sistema publica el Artículo como Activa y muestra la confirmación en máximo 5 segundos, sin contar la carga de archivos (RNF-06).

Flujos alternos y excepciones

- 3a. El donante no agrega la primera fotografía: el sistema no permite publicar.
- 3b. El donante intenta agregar más de 5 fotografías: el sistema no lo permite.
- 7a. Falta un dato obligatorio: el sistema lo señala y no publica.
- 8a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y no muestra el Artículo como publicado (RNF-12).

CU-15 · Editar o retirar Necesidad

Campo	Descripción
Actores	Donatario autor de la Necesidad; Intermediario comunitario autor de la Necesidad
Requerimientos	RF-05, RF-12, RNF-12
Descripción	El autor modifica los datos de su Necesidad o la retira, mientras esté Activa.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario es autor de la Necesidad y esta está Activa.
Postcondiciones	La Necesidad queda con los cambios guardados o deja de mostrarse en

Campo	Descripción
	la comunidad.
Relaciones	Parte de una Necesidad publicada en CU-11

Flujo principal

1. El donatario abre una de sus Necesidades Activas.
2. Elige editarla o retirarla.
3. Si edita, modifica los campos de CU-11 y confirma; el sistema guarda los cambios y muestra la confirmación.
4. Si retira, confirma el retiro y el sistema deja de mostrar la Necesidad.

Flujos alternos y excepciones

- 1a. La Necesidad está Reservada: no se puede editar ni retirar. Primero hay que cancelar la Donación (CU-36), con lo que la publicación vuelve a Activa.
- 1b. La Necesidad está Cerrada: no se puede editar.
- 3a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó (RNF-12).
- Por confirmar: RF-05 no define en qué estado queda una Necesidad retirada ni qué pasa con sus Ofertas pendientes.

CU-16 · Editar o retirar Artículo

Campo	Descripción
Actores	Donante autor del Artículo
Requerimientos	RF-06, RF-12, RNF-12
Descripción	El autor modifica los datos de su Artículo o lo retira, mientras esté Activo.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario es autor del Artículo y este está Activo.
Postcondiciones	El Artículo queda con los cambios guardados o deja de mostrarse en la comunidad.
Relaciones	Parte de un Artículo publicado en CU-14

Flujo principal

1. El donante abre uno de sus Artículos Activos.
2. Elige editarlo o retirarlo.
3. Si edita, modifica los campos de CU-14 y confirma; el sistema guarda los cambios y muestra la confirmación.
4. Si retira, confirma el retiro y el sistema deja de mostrar el Artículo.

Flujos alternos y excepciones

- 1a. El Artículo está Reservado: no se puede editar ni retirar. Primero hay que cancelar la Donación (CU-36), con lo que la publicación vuelve a Activa.
- 1b. El Artículo está Cerrado: no se puede editar.
- 3a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó (RNF-12).
- Por confirmar: RF-06 no define en qué estado queda un Artículo retirado ni qué pasa con sus Solicitudes pendientes.

CU-17 · Consultar coincidencias

Campo	Descripción
Actores	Donante; Donatario
Requerimientos	RF-10, RF-08, RF-09, RNF-04
Descripción	El usuario consulta las sugerencias de coincidencia entre Artículos disponibles y Necesidades publicadas, y desde ellas puede enviar una Solicitud o una Oferta.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario tiene al menos una publicación Activa.
Postcondiciones	Se muestran las coincidencias del usuario; no cambia ningún dato.
Relaciones	«extend» desde CU-23 Enviar Solicitud y desde CU-24 Enviar Oferta {desde una coincidencia}

Flujo principal

1. El usuario abre la sección de coincidencias.
2. El sistema cruza cada publicación Activa del usuario con las publicaciones Activas de la misma categoría y de tipo contrario (Artículo con Necesidad).
3. El sistema ordena las coincidencias por urgencia y después por distancia.
4. El sistema muestra cada coincidencia con su distancia aproximada y las características de la Necesidad que el Artículo cumple, en máximo 3 segundos (RNF-04).
5. El usuario abre una coincidencia y, desde ella, puede enviar una Solicitud (CU-23) o una Oferta (CU-24).

Flujos alternos y excepciones

- 4a. El usuario no tiene coincidencias: el sistema lo indica.
- 3a. El usuario no autorizó su ubicación: la distancia se calcula con la ubicación aproximada registrada (CU-20).

CU-18 · Recibir notificación de coincidencia

Campo	Descripción
Actores	Sistema (genera la notificación); Donante y Donatario (la reciben)
Requerimientos	RF-10

Campo	Descripción
Descripción	El sistema avisa al usuario cuando aparece una nueva coincidencia entre una publicación suya y la de otra persona.
Precondiciones	El usuario tiene una publicación Activa. Otra persona publica, o vuelve a dejar Activa, una publicación compatible.
Postcondiciones	El usuario recibe la notificación y puede abrir la coincidencia.
Relaciones	Complementa a CU-17

Flujo principal

1. Se publica un Artículo o una Necesidad Activos de la misma categoría que una publicación Activa de otro usuario.
2. El sistema detecta la nueva coincidencia.
3. El sistema notifica al usuario.
4. El usuario abre la notificación y el sistema le muestra la coincidencia (CU-17).

Flujos alternos y excepciones

- 4a. El usuario no abre la notificación: la coincidencia sigue disponible en CU-17.

CU-19 · Filtrar necesidades por categoría y tipo

Campo	Descripción
Actores	Usuario
Requerimientos	RF-07, RNF-04
Descripción	El usuario consulta las publicaciones organizadas por categorías y las filtra por categoría y por tipo (Necesidad o Artículo).
Precondiciones	Sesión iniciada.
Postcondiciones	Se muestran solo las publicaciones que cumplen los filtros elegidos.
Relaciones	Ninguna

Flujo principal

1. El usuario abre el listado de publicaciones.
2. Selecciona una categoría, un tipo de publicación o ambos.
3. El sistema muestra únicamente las publicaciones que cumplen los filtros, en máximo 3 segundos (RNF-04).
4. El usuario abre una publicación de la lista.

Flujos alternos y excepciones

- 3a. Ninguna publicación cumple los filtros: el sistema lo indica.
- 2a. El usuario quita los filtros: el sistema muestra todas las publicaciones.

CU-20 · Consultar publicaciones cercanas

Campo	Descripción
Actores	Usuario
Requerimientos	RF-08, RNF-05, RNF-08
Descripción	El usuario consulta las publicaciones cercanas a su ubicación para identificar donaciones que pueda entregar o recibir con mayor facilidad.
Precondiciones	Sesión iniciada.
Postcondiciones	Se muestran las publicaciones con su distancia aproximada en kilómetros, ordenadas o filtradas según lo elegido.
Relaciones	«extend» desde CU-21 Usar ubicación del dispositivo {el usuario autoriza}

Flujo principal

1. El usuario abre las publicaciones cercanas.
2. El sistema toma como referencia la ubicación del dispositivo si el usuario la autorizó (CU-21); si no, la ubicación aproximada que registró.
3. El sistema calcula la distancia a cada publicación con su ubicación aproximada.
4. El sistema muestra las publicaciones con su distancia en kilómetros, en máximo 5 segundos después de obtener la ubicación autorizada (RNF-05).
5. El usuario las ordena por distancia y las filtra por radio de 5, 10 o 25 km.

Flujos alternos y excepciones

- 4a. No hay publicaciones dentro del radio elegido: el sistema lo indica.
- Por confirmar: RF-08 supone que el usuario registró una ubicación aproximada, pero RF-01 y RF-02 no la capturan. Falta definir dónde se registra.

CU-21 · Usar ubicación del dispositivo

Campo	Descripción
Actores	Usuario
Requerimientos	RF-08, RNF-08
Descripción	Con autorización previa del usuario, el sistema usa la ubicación del dispositivo para calcular la distancia a las publicaciones.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario está consultando publicaciones cercanas (CU-20).
Postcondiciones	Las distancias se calculan con la ubicación del dispositivo.
Relaciones	«extend» CU-20 Consultar publicaciones cercanas {el usuario autoriza}

Flujo principal

1. El sistema solicita al usuario autorización para acceder a la ubicación del dispositivo.
2. El usuario autoriza.
3. El sistema obtiene la ubicación del dispositivo.
4. El sistema calcula las distancias con esa ubicación.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. El usuario no autoriza: el sistema no accede a la ubicación del dispositivo (RNF-08) y usa la ubicación aproximada que el usuario registró.
- 3a. El sistema no logra obtener la ubicación: informa al usuario y continúa con la ubicación aproximada registrada.

CU-22 · Ordenar y filtrar Necesidades por urgencia

Campo	Descripción
Actores	Donante
Requerimientos	RF-09
Descripción	El donante identifica el nivel de urgencia de las Necesidades y las ordena o filtra para atender primero las prioritarias.
Precondiciones	Sesión iniciada.
Postcondiciones	Las Necesidades se muestran ordenadas o filtradas por urgencia.
Relaciones	Usa el nivel asignado en CU-12

Flujo principal

1. El donante abre el listado de Necesidades.
2. El sistema muestra cada Necesidad con un distintivo de color y texto según su urgencia (Alta, Media o Baja).
3. El donante elige ordenar por urgencia, filtrar por un nivel, o ambas cosas.
4. El sistema muestra las Necesidades según lo elegido.

Flujos alternos y excepciones

- 4a. Ninguna Necesidad tiene el nivel elegido: el sistema lo indica.

Diagrama 3 — Solicitudes y Ofertas

Cubre RF-11 en siete casos de uso (CU-23 a CU-29). Los actores son el Donante y el Donatario; CU-28 lo ejecuta el sistema.

CU-23 · Solicitar articulo

Campo	Descripción

Campo	Descripción
Actores	Donatario
Requerimientos	RF-11, RF-10, RNF-12
Descripción	El donatario envía al donante una Solicitud para recibir un Artículo publicado, con un mensaje de máximo 300 caracteres.
Precondiciones	Sesión iniciada. El Artículo está Activo. El donatario no tiene otra Solicitud pendiente sobre ese Artículo.
Postcondiciones	La Solicitud queda registrada como pendiente y el donante puede consultarla (CU-26).
Relaciones	«extend» CU-17 Consultar coincidencias {desde una coincidencia}

Flujo principal

1. El donatario abre un Artículo Activo, desde el listado o desde una coincidencia (CU-17).
2. Elige solicitarlo.
3. Escribe un mensaje de máximo 300 caracteres.
4. Confirma el envío.
5. El sistema registra la Solicitud como pendiente.
6. El sistema muestra una confirmación al donatario.

Flujos alternos y excepciones

- 3a. El mensaje supera los 300 caracteres: el sistema no permite enviarlo.
- 2a. El donatario ya tiene una Solicitud pendiente sobre ese Artículo: el sistema no permite otra; puede retirar la existente (CU-25).
- 2b. El Artículo ya no está Activo (Reservado o Cerrado): el sistema no permite la Solicitud.
- 5a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y no muestra la Solicitud como enviada (RNF-12).
- Por confirmar: RF-11 solo exige notificar la respuesta; no indica si el donante recibe un aviso cuando llega una Solicitud nueva.

CU-24 · Ofertar articulo

Campo	Descripción
Actores	Donante
Requerimientos	RF-11, RF-10, RNF-12
Descripción	El donante envía al donatario una Oferta para cubrir una Necesidad publicada, con una descripción y al menos una fotografía del artículo ofrecido.
Precondiciones	Sesión iniciada. La Necesidad está Activa. El donante no tiene otra

Campo	Descripción
	Oferta pendiente sobre esa Necesidad.
Postcondiciones	La Oferta queda registrada como pendiente y el autor de la Necesidad puede consultarla (CU-26).
Relaciones	«extend» CU-17 Consultar coincidencias {desde una coincidencia}

Flujo principal

1. El donante abre una Necesidad Activa, desde el listado o desde una coincidencia (CU-17).
2. Elige ofrecer un artículo.
3. Escribe la descripción del artículo ofrecido y agrega al menos una fotografía.
4. Confirma el envío.
5. El sistema registra la Oferta como pendiente.
6. El sistema muestra una confirmación al donante.

Flujos alternos y excepciones

- 3a. El donante no agrega descripción o fotografía: el sistema no permite enviar la Oferta.
- 2a. El donante ya tiene una Oferta pendiente sobre esa Necesidad: el sistema no permite otra; puede retirar la existente (CU-25).
- 2b. La Necesidad ya no está Activa (Reservada o Cerrada): el sistema no permite la Oferta.
- 5a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y no muestra la Oferta como enviada (RNF-12).
- Por confirmar: la misma pregunta de CU-23 sobre el aviso al autor de la Necesidad.

CU-25 · Retirar Solicitud u Oferta pendiente

Campo	Descripción
Actores	Donatario (retira una Solicitud); Donante (retira una Oferta)
Requerimientos	RF-11
Descripción	El autor de una Solicitud o de una Oferta la retira mientras siga pendiente.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario es autor de una Solicitud u Oferta que sigue pendiente.
Postcondiciones	La Solicitud u Oferta queda retirada y deja de aparecer entre las pendientes del autor de la publicación. El usuario puede enviar otra sobre la misma publicación.
Relaciones	Ninguna

Flujo principal

1. El usuario abre las Solicitudes u Ofertas que ha enviado.

2. Selecciona una que siga pendiente.
3. Elige retirarla y confirma.
4. El sistema la marca como retirada y muestra la confirmación.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. La Solicitud u Oferta ya fue aceptada o rechazada: el sistema no permite retirarla. Si ya existe una Donación, se cancela con CU-36.

CU-26 · Consultar Solicitudes y Ofertas recibidas

Campo	Descripción
Actores	Donante (consulta las Solicitudes sobre sus Artículos); Donatario (consulta las Ofertas a sus Necesidades)
Requerimientos	RF-11, RF-03
Descripción	El autor de una publicación consulta las Solicitudes u Ofertas pendientes, junto con el perfil y el estado de confianza de quien las envía.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario es autor de una publicación Activa con Solicitudes u Ofertas pendientes.
Postcondiciones	Se muestran las pendientes; no cambia ningún dato.
Relaciones	«include» CU-04 Consultar Perfil de Confianza

Flujo principal

1. El autor abre una de sus publicaciones Activas.
2. El sistema lista las Solicitudes u Ofertas pendientes.
3. Por cada una, el sistema muestra el mensaje o la descripción con sus fotografías, el perfil de quien la envía y su estado de confianza con la insignia, si la tiene (CU-04).
4. El autor puede aceptar una (CU-27) o rechazar las que no le convengan (CU-29).

Flujos alternos y excepciones

- 2a. La publicación no tiene pendientes: el sistema lo indica.

CU-27 · Aceptar Solicitud u Oferta

Campo	Descripción
Actores	Donante (acepta una Solicitud); Donatario (acepta una Oferta)
Requerimientos	RF-11, RF-12, RNF-10, RNF-11, RNF-12
Descripción	El autor de la publicación acepta una Solicitud u Oferta pendiente. Con ello se concreta el acuerdo y se crea la Donación.

Campo	Descripción
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario es autor de una publicación Activa con al menos una pendiente.
Postcondiciones	Se crea una sola Donación en estado Aceptada. La publicación queda Reservada. Las demás pendientes quedan rechazadas. Ambas partes reciben una notificación con la respuesta. Se habilita el chat (CU-31).
Relaciones	«include» CU-28 Crear Donación

Flujo principal

1. El autor consulta las pendientes (CU-26).
2. Selecciona una y elige aceptarla.
3. El sistema crea la Donación en estado Aceptada (CU-28).
4. El sistema cambia la publicación a Reservada.
5. El sistema rechaza automáticamente las demás Solicitudes u Ofertas pendientes.
6. El sistema notifica la respuesta a ambas partes.
7. El sistema habilita el chat entre las partes (CU-31).

Flujos alternos y excepciones

- 2a. El autor pulsa varias veces el botón o la conexión se reintenta: el sistema genera un solo registro de Donación (RNF-11).
- 2b. La Solicitud u Oferta fue retirada antes de aceptarse: el sistema lo informa y no crea la Donación.
- 3a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y no muestra la Donación como aceptada (RNF-12).
- Cuando la Necesidad la publicó un Intermediario comunitario, él responde las Ofertas en lugar del Donatario (supuesto 2 de la introducción).

CU-28 · Crear Donación

Campo	Descripción
Actores	Sistema (se activa al aceptar una Solicitud u Oferta)
Requerimientos	RF-11, RF-12, RNF-10, RNF-11, RNF-15
Descripción	El sistema registra la Donación que nace de una Solicitud u Oferta aceptada, con su estado y su historial de cambios.
Precondiciones	El autor confirmó la aceptación de una Solicitud u Oferta (CU-27).
Postcondiciones	Existe una Donación en estado Aceptada, ligada a la publicación y a las dos partes. Su primer cambio de estado queda en el historial con fecha, hora y usuario. Todo se guarda de forma persistente.
Relaciones	Incluido por CU-27

Flujo principal

1. El sistema recibe la aceptación confirmada.
2. Verifica que esa misma confirmación no haya generado ya una Donación (RNF-11).
3. Crea la Donación en estado Aceptada y la liga a la publicación y a las partes.
4. Registra el estado inicial en el historial con fecha, hora y usuario.
5. Guarda la Donación y su historial de forma persistente (RNF-10).

Flujos alternos y excepciones

- 2a. Ya existe una Donación generada por esa confirmación: el sistema no crea otra y devuelve la existente.
- 5a. El almacenamiento falla: el sistema no muestra la Donación como creada (RNF-12).

CU-29 · Rechazar Solicitud u Oferta

Campo	Descripción
Actores	Donante (rechaza una Solicitud); Donatario (rechaza una Oferta)
Requerimientos	RF-11
Descripción	El autor de la publicación rechaza una Solicitud u Oferta pendiente.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario es autor de la publicación y la Solicitud u Oferta está pendiente.
Postcondiciones	La Solicitud u Oferta queda rechazada. La publicación sigue Activa. Ambas partes reciben una notificación con la respuesta.
Relaciones	Ninguna

Flujo principal

1. El autor consulta las pendientes (CU-26).
2. Selecciona una y elige rechazarla.
3. El sistema la marca como rechazada.
4. El sistema notifica la respuesta a ambas partes.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. Las demás pendientes también se rechazan, pero de forma automática, cuando el autor acepta una (CU-27).
- Por confirmar: RF-11 no pide que el autor indique un motivo al rechazar.

Diagrama 4 — Coordinar entrega

Cubre RF-12 a RF-14 en diez casos de uso (CU-30 a CU-39). Los actores son el Donante, el Donatario, el Intermediario comunitario y el Usuario. Cada cambio de estado de una Donación se registra con fecha, hora y usuario, se notifica a ambas partes y se guarda de forma persistente (RF-12, RNF-10).

CU-30 · Coordinar entrega

Campo	Descripción
Actores	Donante; Donatario; Intermediario comunitario (en nombre del beneficiario)
Requerimientos	RF-12, RF-15, RNF-10, RNF-12
Descripción	Las dos partes coordinan la entrega de un Artículo mientras la Donación esté Aceptada o En entrega. Es el caso del diagrama general; aquí se detalla su flujo.
Precondiciones	Sesión iniciada. Existe una Donación en estado Aceptada o En entrega y el usuario es una de las partes.
Postcondiciones	Las partes acordaron lugar y fecha, y la Donación quedó En entrega.
Relaciones	«include» CU-31 Chatear con la otra parte; «include» CU-32 Registrar lugar y fecha de entrega; «extend» desde CU-35 {en cualquier momento}; «extend» desde CU-36 {en Aceptada o En entrega}

Flujo principal

1. El usuario abre la Donación en estado Aceptada.
2. El sistema habilita el chat entre las dos partes (CU-31).
3. Las partes acuerdan por el chat el lugar y la fecha de la entrega.
4. Una de las partes registra el lugar y la fecha acordados (CU-32).
5. El sistema pasa la Donación a En entrega, registra el cambio y notifica a ambas partes.
6. El donante entrega el Artículo y marca la Donación como Entregada (CU-33).
7. El donatario, o su intermediario, confirma la recepción (CU-34).

Flujos alternos y excepciones

- 3a. Las partes no logran ponerse de acuerdo: cualquiera de ellas puede cancelar la Donación (CU-36).
- En cualquier momento, las partes pueden consultar el estado y el historial (CU-35).
- 5a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y no muestra el nuevo estado (RNF-12).

CU-31 · Chatear con la otra parte

Campo	Descripción
Actores	Donante; Donatario; Intermediario comunitario
Requerimientos	RF-12, RNF-09
Descripción	Las dos partes de una Donación se comunican por un chat para coordinar la entrega. El teléfono de cada parte no se muestra salvo que

Campo	Descripción
	su dueño decida compartirlo.
Precondiciones	Sesión iniciada. La Donación está en estado Aceptada o En entrega.
Postcondiciones	Los mensajes enviados llegan a la otra parte. Ningún teléfono se revela sin decisión de su dueño.
Relaciones	Incluido por CU-30

Flujo principal

1. El usuario abre el chat de la Donación.
2. Escribe un mensaje y lo envía.
3. El sistema entrega el mensaje a la otra parte.
4. Si el usuario lo decide, comparte su teléfono con la otra parte.

Flujos alternos y excepciones

- 1a. La Donación está Entregada, Finalizada o Cancelada: el chat ya no está disponible.
- 4a. El usuario no comparte su teléfono: el sistema no lo muestra a la otra parte (RNF-09).

CU-32 · Registrar lugar y fecha de entrega

Campo	Descripción
Actores	Donante; Donatario; Intermediario comunitario
Requerimientos	RF-12, RNF-10, RNF-11, RNF-12
Descripción	Una de las partes registra el lugar y la fecha de entrega que ambas acordaron, con lo que la Donación pasa a En entrega.
Precondiciones	Sesión iniciada. La Donación está Aceptada y las partes acordaron lugar y fecha.
Postcondiciones	La Donación queda En entrega con el lugar y la fecha registrados. El cambio queda en el historial y ambas partes reciben una notificación.
Relaciones	Incluido por CU-30

Flujo principal

1. El usuario abre la Donación en estado Aceptada.
2. Elige registrar la entrega.
3. Indica el lugar y la fecha acordados.
4. Confirma el registro.
5. El sistema guarda el lugar y la fecha y pasa la Donación a En entrega.
6. El sistema registra el cambio con fecha, hora y usuario, y notifica a ambas partes.

Flujos alternos y excepciones

- 4a. Falta el lugar o la fecha: el sistema lo señala y no cambia el estado.
- 4b. El usuario pulsa varias veces el botón: el sistema aplica el cambio una sola vez (RNF-11).
- 5a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y mantiene el estado Aceptada (RNF-12).
- Por confirmar: RF-12 no dice qué parte registra el lugar y la fecha; se supone que cualquiera de las dos.

CU-33 · Marcar como Entregada

Campo	Descripción
Actores	Donante
Requerimientos	RF-12, RNF-10, RNF-11, RNF-12
Descripción	El donante marca la Donación como Entregada para avisar que ya entregó el Artículo.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario es el donante y la Donación está En entrega.
Postcondiciones	La Donación queda Entregada. El cambio queda en el historial y ambas partes reciben una notificación. Comienza el plazo de 7 días para confirmar la recepción (CU-34).
Relaciones	Ninguna

Flujo principal

1. El donante abre la Donación En entrega.
2. Elige marcarla como Entregada y confirma.
3. El sistema cambia el estado a Entregada.
4. El sistema registra el cambio con fecha, hora y usuario, y notifica a ambas partes.

Flujos alternos y excepciones

- 1a. La Donación no está En entrega (por ejemplo, sigue Aceptada): el sistema no ofrece esta acción.
- 2a. El donante pulsa varias veces el botón: el sistema aplica el cambio una sola vez (RNF-11).
- 3a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y mantiene el estado En entrega (RNF-12).

CU-34 · Confirmar recepción

Campo	Descripción
Actores	Donatario; Intermediario comunitario (en nombre del beneficiario); Sistema (finalización automática)
Requerimientos	RF-12, RF-15, RF-13, RF-03, RNF-10, RNF-11, RNF-12, RNF-15
Descripción	El donatario, o su intermediario, confirma que recibió el Artículo. La

Campo	Descripción
	Donación queda Finalizada y la publicación Cerrada.
Precondiciones	Sesión iniciada. La Donación está Entregada.
Postcondiciones	La Donación queda Finalizada y la publicación Cerrada. El cambio queda en el historial y ambas partes reciben una notificación. La Donación pasa al historial de donaciones (CU-38). Se recalcula el Perfil de Confianza de los usuarios involucrados. Ambas partes pueden dejar una reseña (CU-37).
Relaciones	El Intermediario comunitario lo ejecuta en nombre del beneficiario (Diagrama 4)

Flujo principal

1. El donatario, o su intermediario, abre la Donación Entregada.
2. Confirma la recepción.
3. El sistema cambia la Donación a Finalizada y la publicación a Cerrada.
4. El sistema registra el cambio con fecha, hora y usuario, y notifica a ambas partes.
5. El sistema agrega la Donación al historial (RF-13) y recalcula de inmediato el Perfil de Confianza (RF-03).

Flujos alternos y excepciones

- 2a. No se confirma en 7 días: el sistema finaliza la Donación de forma automática, con los mismos efectos de los pasos 3 a 5; el cambio queda a nombre del sistema.
- 2b. El usuario pulsa varias veces el botón: el sistema aplica el cambio una sola vez (RNF-11).
- 3a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y no muestra la Donación como finalizada (RNF-12).
- Por confirmar: RF-12 no precisa desde cuándo se cuentan los 7 días; se supone que desde que el donante marca la Donación como Entregada.

CU-35 · Consultar estado e historial de cambios

Campo	Descripción
Actores	Donante; Donatario; Intermediario comunitario
Requerimientos	RF-12, RNF-15
Descripción	Las partes consultan el estado actual de la Donación y el historial de sus cambios para conocer el avance hasta su cierre.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario es una de las partes de la Donación.
Postcondiciones	Se muestran el estado actual y el historial; no cambia ningún dato.
Relaciones	«extend» CU-30 Coordinar entrega {en cualquier momento}

Flujo principal

1. El usuario abre la Donación.
2. El sistema muestra el estado actual: Aceptada, En entrega, Entregada, Finalizada o Cancelada.
3. El sistema muestra el historial de cambios en orden cronológico, cada uno con su fecha, hora y usuario.

Flujos alternos y excepciones

- 3a. La Donación acaba de crearse: el historial muestra solo su estado inicial (Aceptada).

CU-36 · Cancelar Donación

Campo	Descripción
Actores	Donante; Donatario; Intermediario comunitario
Requerimientos	RF-12, RF-13, RNF-10, RNF-11, RNF-12
Descripción	Cualquiera de las partes cancela la Donación mientras esté Aceptada o En entrega, indicando un motivo. La publicación vuelve a Activa.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario es una de las partes y la Donación está Aceptada o En entrega.
Postcondiciones	La Donación queda Cancelada con el motivo registrado. La publicación vuelve a Activa. El cambio queda en el historial y ambas partes reciben una notificación. La Donación pasa al historial de donaciones (CU-38). El chat deja de estar disponible.
Relaciones	«extend» CU-30 Coordinar entrega {en Aceptada o En entrega}

Flujo principal

1. El usuario abre la Donación.
2. Elige cancelarla.
3. Indica el motivo de la cancelación.
4. Confirma.
5. El sistema cambia la Donación a Cancelada y la publicación a Activa.
6. El sistema registra el cambio con fecha, hora y usuario, y notifica a ambas partes.
7. El sistema agrega la Donación al historial (RF-13).

Flujos alternos y excepciones

- 3a. El usuario no indica un motivo: el sistema no permite cancelar.
- 1a. La Donación está Entregada o Finalizada: el sistema no ofrece la cancelación.
- 4a. El usuario pulsa varias veces el botón: el sistema aplica el cambio una sola vez (RNF-11).
- 5a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y no muestra la Donación como cancelada (RNF-12).

CU-37 · Reseñar Donación finalizada

Campo	Descripción
Actores	Donante; Donatario
Requerimientos	RF-14, RF-03
Descripción	Cada parte de una Donación Finalizada califica a la otra para generar confianza en la comunidad.
Precondiciones	Sesión iniciada. La Donación está Finalizada, el usuario es una de las partes, aún no la ha reseñado y no han pasado 14 días desde que finalizó.
Postcondiciones	La reseña queda asociada a la Donación y se muestra en el perfil de quien la recibe con la etiqueta «Donación verificada». Se recalcula de inmediato el Perfil de Confianza de quien la recibe.
Relaciones	Las reseñas se consultan en CU-05; alimentan CU-04

Flujo principal

1. El usuario abre una Donación Finalizada.
2. Elige reseñar a la otra parte.
3. Selecciona una calificación de 1 a 5 estrellas.
4. De forma opcional, escribe un comentario de máximo 500 caracteres.
5. Envía la reseña.
6. El sistema la registra asociada a la Donación y la muestra en el perfil de la otra parte con la etiqueta «Donación verificada».
7. El sistema recalcula el Perfil de Confianza de la otra parte.

Flujos alternos y excepciones

- 1a. El usuario ya reseñó esa Donación: el sistema no permite una segunda reseña.
- 1b. Pasaron más de 14 días desde la finalización: el sistema ya no permite reseñar.
- 3a. El usuario no elige calificación: el sistema no permite enviar.
- 4a. El comentario supera los 500 caracteres: el sistema no permite enviarlo.

CU-38 · Consultar historial de donaciones

Campo	Descripción
Actores	Usuario (incluye Donante y Donatario)
Requerimientos	RF-13
Descripción	El usuario consulta las donaciones que ha dado y recibido dentro de la plataforma.
Precondiciones	Sesión iniciada.

Campo	Descripción
Postcondiciones	Se muestra el historial del usuario; no cambia ningún dato.
Relaciones	«extend» desde CU-39 Filtrar historial por papel y estado {opcional}

Flujo principal

1. El usuario abre su historial de donaciones.
2. El sistema lista las Donaciones Finalizadas o Canceladas en las que participó.
3. Cada registro muestra el artículo, la otra parte, el papel del usuario (donante o donatario), el estado final y la fecha.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. El usuario no tiene donaciones cerradas: el sistema lo indica.
- Las Donaciones que siguen en curso (Aceptada, En entrega o Entregada) no aparecen en el historial.

CU-39 · Filtrar historial por papel y estado

Campo	Descripción
Actores	Usuario
Requerimientos	RF-13
Descripción	El usuario reduce su historial a las donaciones que dio o recibió, o a las Finalizadas o Canceladas.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario está consultando su historial (CU-38).
Postcondiciones	El historial muestra solo los registros que cumplen los filtros.
Relaciones	«extend» CU-38 Consultar historial de donaciones {opcional}

Flujo principal

1. El usuario elige filtrar por papel (donante o donatario), por estado (Finalizada o Cancelada), o por ambos.
2. El sistema muestra únicamente los registros que cumplen los filtros.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. Ningún registro cumple los filtros: el sistema lo indica.
- 1a. El usuario quita los filtros: el sistema muestra todo el historial.

Diagrama 5 — Autorización de Intermediarios

Cubre RF-15 en ocho casos de uso (CU-40 a CU-47). Los actores son el Usuario, el Intermediario comunitario y el Administrador. El Beneficiario representado es un actor externo que no usa la

aplicación. CU-42 es un caso abstracto: su comportamiento lo definen sus especializaciones (CU-43 a CU-45).

CU-40 · Solicitar rol de intermediario

Campo	Descripción
Actores	Usuario
Requerimientos	RF-15, RNF-12
Descripción	El usuario solicita el rol de Intermediario comunitario indicando la comunidad u organización a la que apoya y un documento que lo respalde. El Administrador resuelve la solicitud.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario no es todavía un intermediario autorizado.
Postcondiciones	La solicitud de rol queda registrada como pendiente de revisión por el Administrador (CU-43 o CU-44).
Relaciones	«include» CU-41 Adjuntar documento de respaldo

Flujo principal

1. El usuario elige solicitar el rol de intermediario.
2. Indica la comunidad u organización a la que apoya.
3. Adjunta un documento que respalde su solicitud (CU-41).
4. Envía la solicitud.
5. El sistema registra la solicitud como pendiente y muestra una confirmación.

Flujos alternos y excepciones

- 4a. Falta la comunidad u organización, o el documento: el sistema no permite enviar la solicitud.
- 5a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y no muestra la solicitud como enviada (RNF-12).
- Por confirmar: RF-15 no define si el usuario puede tener varias solicitudes de rol pendientes ni si recibe un aviso con la decisión.

CU-41 · Adjuntar documento de respaldo

Campo	Descripción
Actores	Usuario
Requerimientos	RF-15
Descripción	El usuario adjunta el documento que respalda su solicitud de rol, para que el Administrador lo revise.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario está solicitando el rol de intermediario (CU-40).

Campo	Descripción
Postcondiciones	El documento queda asociado a la solicitud de rol y disponible para el Administrador.
Relaciones	Incluido por CU-40

Flujo principal

1. El sistema solicita el documento de respaldo.
2. El usuario selecciona y adjunta el documento.
3. El sistema lo asocia a la solicitud de rol.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. El usuario no adjunta ningún documento: el sistema no permite enviar la solicitud (CU-40).
- Por confirmar: RF-15 no define los formatos ni el tamaño máximo del documento.

CU-42 · Autorizar intermediarios

Campo	Descripción
Actores	Administrador
Requerimientos	RF-15
Descripción	Caso abstracto del diagrama general. Reúne las tres decisiones del Administrador sobre el rol de intermediario: aprobar, rechazar o revocar.
Precondiciones	Sesión iniciada como Administrador.
Postcondiciones	Según la especialización que se ejecute.
Relaciones	Generalizado por CU-43 Aprobar solicitud, CU-44 Rechazar solicitud y CU-45 Revocar rol de intermediario

Flujo principal

1. El Administrador abre las solicitudes de rol y la lista de intermediarios autorizados.
2. Elige la acción: aprobar (CU-43), rechazar (CU-44) o revocar (CU-45).

Flujos alternos y excepciones

- Este caso no tiene flujos alternos propios; cada especialización describe los suyos.

CU-43 · Aprobar solicitud

Campo	Descripción
Actores	Administrador
Requerimientos	RF-15, RNF-12

Campo	Descripción
Descripción	El Administrador aprueba la solicitud de rol, con lo que el usuario queda autorizado como Intermediario comunitario.
Precondiciones	Sesión iniciada como Administrador. Existe una solicitud de rol pendiente.
Postcondiciones	El usuario queda como intermediario autorizado y puede publicar Necesidades en nombre de beneficiarios (CU-46). La decisión queda registrada.
Relaciones	Especializa a CU-42

Flujo principal

1. El Administrador abre las solicitudes de rol pendientes.
2. Revisa la comunidad u organización indicada y el documento de respaldo.
3. Aprueba la solicitud.
4. El sistema otorga el rol de Intermediario comunitario al usuario y registra la decisión.
5. El sistema muestra una confirmación al Administrador.

Flujos alternos y excepciones

- 3a. La información o el documento no respaldan la solicitud: el Administrador la rechaza (CU-44).
- 4a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y el usuario no recibe el rol (RNF-12).

CU-44 · Rechazar solicitud

Campo	Descripción
Actores	Administrador
Requerimientos	RF-15, RNF-12
Descripción	El Administrador rechaza la solicitud de rol, con lo que el usuario no obtiene la autorización.
Precondiciones	Sesión iniciada como Administrador. Existe una solicitud de rol pendiente.
Postcondiciones	La solicitud queda rechazada y el usuario sigue sin poder publicar en nombre de beneficiarios. La decisión queda registrada.
Relaciones	Especializa a CU-42

Flujo principal

1. El Administrador abre las solicitudes de rol pendientes.
2. Revisa la comunidad u organización indicada y el documento de respaldo.

3. Rechaza la solicitud.
4. El sistema marca la solicitud como rechazada y registra la decisión.
5. El sistema muestra una confirmación al Administrador.

Flujos alternos y excepciones

- 4a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y la solicitud sigue pendiente (RNF-12).
- Por confirmar: RF-15 no define si el Administrador debe indicar un motivo ni si el usuario puede volver a solicitar el rol.

CU-45 · Revocar rol de intermediario

Campo	Descripción
Actores	Administrador
Requerimientos	RF-15, RNF-12
Descripción	El Administrador retira la autorización a un Intermediario comunitario.
Precondiciones	Sesión iniciada como Administrador. El usuario es un intermediario autorizado.
Postcondiciones	El usuario deja de ser intermediario autorizado y ya no puede publicar Necesidades en nombre de beneficiarios. La decisión queda registrada.
Relaciones	Especializa a CU-42

Flujo principal

1. El Administrador abre la lista de intermediarios autorizados.
2. Selecciona al intermediario cuyo rol quiere revocar.
3. Confirma la revocación.
4. El sistema retira el rol y registra la decisión.
5. El sistema muestra una confirmación al Administrador.

Flujos alternos y excepciones

- 4a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y el rol se mantiene (RNF-12).
- Por confirmar: RF-15 no define qué pasa con las Necesidades y las Donaciones en curso que el intermediario ya gestionaba.

CU-46 · Publicar Necesidad en nombre de un beneficiario

Campo	Descripción
Actores	Intermediario comunitario; Beneficiario representado (actor externo: no usa la aplicación y recibe la ayuda a través del intermediario)

Campo	Descripción
Requerimientos	RF-15, RF-05, RF-09, RNF-09, RNF-12
Descripción	El intermediario publica una Necesidad en nombre de una persona con acceso digital limitado, con el mismo formulario y flujo de CU-11 más un alias del beneficiario.
Precondiciones	Sesión iniciada. El usuario es un intermediario autorizado y su rol no ha sido revocado.
Postcondiciones	La Necesidad queda Activa y muestra la etiqueta «Gestionada por intermediario» junto con el nombre de usuario del intermediario. El beneficiario aparece solo con su alias.
Relaciones	«include» CU-47 Registrar alias del beneficiario; «extend» CU-11 Publicar Necesidad. Después, el intermediario coordina la entrega (CU-30) y confirma la recepción (CU-34) en nombre del beneficiario.

Flujo principal

1. El intermediario elige publicar una Necesidad en nombre de un beneficiario.
2. Registra el alias del beneficiario (CU-47).
3. Completa los datos de la Necesidad como en CU-11: nombre del artículo, descripción, categoría, características, nivel de urgencia y ubicación aproximada.
4. Confirma la publicación.
5. El sistema publica la Necesidad como Activa, con la etiqueta «Gestionada por intermediario» y el nombre de usuario del intermediario.
6. El sistema muestra la confirmación.

Flujos alternos y excepciones

- 1a. El usuario no es un intermediario autorizado: el sistema no ofrece esta opción, porque solo un intermediario autorizado puede publicar en nombre de un beneficiario.
- 3a. El sistema no pide datos que identifiquen públicamente al beneficiario (RNF-09).
- 4a. Falta un dato obligatorio: el sistema lo señala y no publica.
- 5a. Se pierde la conexión: el sistema informa que la operación no se realizó y no muestra la Necesidad como publicada (RNF-12).

CU-47 · Registrar alias del beneficiario

Campo	Descripción
Actores	Intermediario comunitario
Requerimientos	RF-15, RNF-09
Descripción	El intermediario identifica al beneficiario con un alias, sin datos que lo identifiquen públicamente.

Campo	Descripción
Precondiciones	Sesión iniciada. El intermediario está publicando una Necesidad en nombre de un beneficiario (CU-46).
Postcondiciones	El alias queda asociado a la Necesidad. No se guarda ningún dato que identifique públicamente al beneficiario.
Relaciones	Incluido por CU-46

Flujo principal

1. El sistema solicita un alias para el beneficiario.
2. El intermediario ingresa el alias.
3. El sistema asocia el alias a la Necesidad.

Flujos alternos y excepciones

- 2a. El intermediario no ingresa alias: el sistema no permite publicar la Necesidad.

Diagrama 6 — Administrar Categorías

Cubre la administración de categorías de RF-07 en cuatro casos de uso (CU-47 a CU-51). El único actor es el Administrador. CU-48 es un caso abstracto: su comportamiento lo define su especialización (CU-49 a CU-51).

CU-48 · Gestionar categorías

Campo	Descripción
Actores	Administrador
Requerimientos	RF-07, RNF-14
Descripción	Caso abstracto del diagrama general. Reúne las tres operaciones del Administrador sobre las categorías: crear, renombrar y desactivar.
Precondiciones	Sesión iniciada como Administrador.
Postcondiciones	Según la especialización que se ejecute.
Relaciones	Generalizado por CU-49 Crear categoría, CU-50 Renombrar categoría y CU-51 Desactivar categoría

Flujo principal

1. El Administrador abre la gestión de categorías.
2. Elige la operación: crear (CU-49), renombrar (CU-50) o desactivar (CU-51).

Flujos alternos y excepciones

- Este caso no tiene flujos alternos propios; cada especialización describe los suyos.

CU-49 · Crear categoría

Campo	Descripción
Actores	Administrador
Requerimientos	RF-07, RNF-14
Descripción	El Administrador agrega una categoría nueva para clasificar las publicaciones.
Precondiciones	Sesión iniciada como Administrador.
Postcondiciones	La categoría queda activa y disponible al publicar (CU-13) y al filtrar (CU-19), sin modificar la lógica de registro, publicación y seguimiento (RNF-14).
Relaciones	Especializa a CU-48

Flujo principal

1. El Administrador abre la gestión de categorías y elige crear una.
2. Ingresa el nombre de la categoría.
3. Confirma.
4. El sistema crea la categoría como activa y muestra la confirmación.

Flujos alternos y excepciones

- 3a. El nombre está vacío: el sistema no crea la categoría.
- Por confirmar: RF-07 no dice si el nombre de una categoría debe ser único.

CU-50 · Renombrar categoría

Campo	Descripción
Actores	Administrador
Requerimientos	RF-07
Descripción	El Administrador cambia el nombre de una categoría existente.
Precondiciones	Sesión iniciada como Administrador. La categoría existe.
Postcondiciones	La categoría tiene el nuevo nombre. Las publicaciones asociadas siguen en esa categoría.
Relaciones	Especializa a CU-48

Flujo principal

1. El Administrador abre la gestión de categorías y selecciona una.
2. Elige renombrarla e ingresa el nuevo nombre.
3. Confirma.

4. El sistema guarda el nuevo nombre y muestra la confirmación.

Flujos alternos y excepciones

- 3a. El nombre está vacío: el sistema no guarda el cambio.

CU-51 · Desactivar categoría

Campo	Descripción
Actores	Administrador
Requerimientos	RF-07, RNF-14
Descripción	El Administrador desactiva una categoría para que deje de ofrecerse en nuevas publicaciones.
Precondiciones	Sesión iniciada como Administrador. La categoría está activa.
Postcondiciones	La categoría queda desactivada y ya no se ofrece al publicar (CU-13).
Relaciones	Especializa a CU-48

Flujo principal

1. El Administrador abre la gestión de categorías y selecciona una activa.
2. Elige desactivarla.
3. Confirma.
4. El sistema desactiva la categoría y muestra la confirmación.

Flujos alternos y excepciones

- Por confirmar: RF-07 no define qué pasa con las publicaciones que ya tienen esa categoría, ni si el filtro de CU-19 la sigue mostrando.

Matriz de trazabilidad

Los 15 requerimientos funcionales quedan cubiertos por al menos un caso de uso. Los requerimientos no funcionales se citan en cada caso donde aplican.

RF	Requerimiento	Casos de uso
RF-01	Registro de usuario	CU-01, CU-02
RF-02	Gestión del perfil	CU-03, CU-05, CU-06
RF-03	Perfil de Confianza	CU-04, CU-26; se recalcula en CU-34 y CU-37
RF-04	Inicio de sesión	CU-07, CU-08, CU-09, CU-10
RF-05	Publicación de una Necesidad	CU-11, CU-12, CU-15

RF	Requerimiento	Casos de uso
RF-06	Publicación de un Artículo	CU-14, CU-16
RF-07	Clasificación por categorías	CU-13, CU-19, CU-48 a CU-51
RF-08	Localización de publicaciones cercanas	CU-20, CU-21
RF-09	Priorización por urgencia	CU-12, CU-22
RF-10	Emparejamiento entre Necesidades y Artículos	CU-17, CU-18
RF-11	Solicitudes, Ofertas y aceptación	CU-23 a CU-29
RF-12	Coordinación y seguimiento de la donación	CU-27, CU-28, CU-30 a CU-36
RF-13	Historial de donaciones	CU-38, CU-39; se alimenta en CU-34 y CU-36
RF-14	Reseñas de donaciones finalizadas	CU-37; se consultan en CU-05
RF-15	Gestión mediante intermediarios comunitarios	CU-40 a CU-47

RNF	Tema	Dónde se refleja
RNF-01	Eficiencia del registro	CU-01
RNF-02	Navegación	Transversal; se cita en CU-03
RNF-03	Legibilidad	Transversal; aplica a toda la interfaz
RNF-04	Tiempo de respuesta	CU-17, CU-19
RNF-05	Consulta por proximidad	CU-20
RNF-06	Carga de publicaciones	CU-11, CU-14
RNF-07	Protección de contraseñas	CU-01, CU-06, CU-07, CU-08
RNF-08	Autorización de ubicación	CU-20, CU-21
RNF-09	Protección de información personal	CU-11, CU-31, CU-46, CU-47
RNF-10	Integridad del seguimiento	CU-27, CU-28, CU-30, CU-32 a CU-36
RNF-11	Prevención de duplicidad	CU-27, CU-28, CU-32 a CU-34, CU-36
RNF-12	Recuperación ante errores	Todas las operaciones que guardan datos; se cita en cada caso
RNF-13	Compatibilidad móvil	Transversal; aplica a toda la aplicación

RNF	Tema	Dónde se refleja
RNF-14	Escalabilidad	CU-13, CU-48, CU-49, CU-51
RNF-15	Trazabilidad	CU-28, CU-34, CU-35