

Chapitre 8 Surcharge des opérateurs

Marco Lavoie



Langage C++ 14278 ORD

Aux deux chapitres précédents, nous avons introduit les principes de base des classes en C++. Les manipulations d'objets de classes (c.à.d. des instances) sont effectuées en invoquant des fonctions membres de la classe sur l'objet en question. Cette notion d'appels de fonctions membres devient encombrante pour certaines catégories de classes mathématiques, pour lesquelles il serait commode d'utiliser la riche série d'opérateurs prédéfinis, afin de spécifier les manipulations d'objets.



Objectifs

- Redéfinir (surcharger) des opérateurs pour les classes
 - Savoir quand surcharger et comment surcharger
- Créer des classes surchargeant des opérateurs
 - Études de cas

Marco Lavoie

14728 ORD - Langage C++

Dans ce chapitre, nous étudions comment permettre aux opérateurs du C++ de travailler avec des objets de classes. Ce processus, appelé surcharge des opérateurs, permet une extension simple et naturelle du C++ grâce à ces nouvelles possibilités. Toutefois, il faut l'employer avec un soin méticuleux, puisqu'une mauvaise utilisation de la surcharge peut compliquer la compréhension d'un programme.



🔼 Aperçu

- Fondements de la surcharge des opérateurs
- Restrictions de la surcharge des opérateurs
- Surcharge d'opérateurs via
 - Fonctions membres
 - Fonctions amies (friend)
- Études de cas
 - Classes Chaine et Date

Marco Lavoie

14728 ORD - Langage C++

Le C++ permet au programmeur de surcharger la plupart des opérateurs (tels que <<, >>, +, -, *, /, =, +=, !=, ->, etc.), qui deviennent sensibles au contexte dans lequel on les emploie. Le compilateur génère le code approprié, en fonction de la manière d'utiliser l'opérateur.

Certains opérateurs du C++ peuvent sont surchargés via l'implantation de fonctions membres particulières de la classe, alors que d'autres opérateurs requièrent l'implantation de fonctions conventionnelles déclarées amies (friend) de la classe. De plus, certains opérateurs peuvent être surchargés des deux facons (c.à.d. soit par une fonction membre ou par une fonction amie, au choix du programmeur).

Enfin, ce ne sont cependant pas tous les opérateurs du langage C++ qui peuvent être surchargés.



March Introduction

- Surcharger un opérateur consiste à définir comment une classe interagit avec un opérateur
- Exemples d'opérateurs surchargeables
 - Flux d'entrées/sorties (>> et <<)
 - Opérateurs arithmétiques (+, −, *, /, %)
 - Opérateurs relationnels (==, !=, <, <=, etc.)
 - Opérateurs d'affectations (=, +=, /=, etc.)
 - Incrémentation et décrémentation (++ et --)
- Un même opérateur peut être surchargé de multiples fois pour une même classe

Certains opérateurs sont surchargés fréquemment, comme l'opérateur d'affectation et différents opérateurs arithmétiques tels que + et -. Il est également possible d'effectuer le même travail que les opérateurs surchargés par des appels de fonctions membres, bien que la notation des opérateurs soit souvent plus claire et



🄼 Fondements de la surcharge

- · Les types prédéfinis interagissent de façon différents avec les opérateurs prédéfinis
 - Par exemple, l'opérateur d'addition (+) n'effectue pas le même travail avec deux int qu'avec deux float
- · Nos classes peuvent définir comment elles interagissent avec les opérateurs
 - En définissant une fonction membre correspondant à
 - Exemple : operator+() définit ce que représente l'addition pour notre classe
 - Permet donc l'exploitation des opérateurs surchargés avec notre classe
 - Exemple: objet3 = objet1 + objet2;

Marco Lavole

14728 ORD - Langage C++

Les opérateurs du langage C++ sont applicables aux types prédéfinis, tels que int ou float. Le comportement d'un opérateur varie cependant selon le type de données auquel il est appliqué.

Les programmeurs peuvent également se servir des opérateurs avec des types qu'ils ont définis, tels que des classes. Bien que le C++ ne permette pas la création de nouveaux opérateurs, il permet la surcharge de la plupart des opérateurs existants afin qu'ils puissent avoir une signification appropriée aux nouveaux types lors de leur utilisation avec des instances de classes. Il s'agit d'une des caractéristiques les plus puissantes du C++.

La surcharge d'un opérateur se présente sous la forme d'une définition classique de fonction, dont un en-tête et un corps, avec cette différence que l'on nomme la fonction du mot-clé operator, suivi du symbole de l'opérateur surchargé. Par exemple, la fonction operator<< surcharge l'opérateur de flux de sortie <<.



🄼 Opérateurs déjà surchargés

- Lorsqu'on définit une classe, deux opérateurs sont automatiquement surchargés pour celle-ci
 - Opérateur d'affectation (=) : effectue une affectation membre par membre d'une instance à l'autre
 - Opérateur d'adresse (&) : retourne l'adresse de l'instance
- Ces deux opérateurs peuvent toutefois être de nouveau surchargés dans la classe

Marco Lavole

14728 ORD - Langage C++

Pour utiliser un opérateur sur les objets d'une classe, on doit surcharger cet opérateur pour cette classe, mais il existe deux exceptions à cette règle. Premièrement, l'opérateur d'affectation (=) est disponible pour toute classe, sans surcharge explicite. Le comportement par défaut de l'opérateur d'affectation consiste en une affectation membre à membre des attributs de la classe. Nous verrons plus loin qu'une telle affectation par défaut des attributs membres d'un objet à l'autre est dangereuse lorsque ces membres sont des pointeurs.

Deuxièmement, l'opérateur d'adresse (&) peut aussi être employé sans surcharge avec les objets de toute classe : il retourne simplement l'adresse de l'objet en mémoire. L'opérateur d'adresse peut cependant être surchargé pour en changer le comportement, au besoin.



🄼 Restrictions de la surcharge

Opérateurs surchargeables

Opérateu	ırs pouvant être	surcharge	ės				
+	-	*	/	8	^	5.	1
-		=	<	>	+=	-=	*=
/=	%=	^=	ε=	=	<<	>>	>>=
<<=		!=	<=	>=	8.6	- 11	++
	->*	,	->	[]	()	new	delete
new[]	delete[]						

- · La surcharge ne permet pas de modifier la priorité ou l'associativité d'un opérateur
- Il n'est pas possible de créer de nouveaux opérateurs via la surcharge
 - Ou de modifier la surcharge d'un opérateur pour un type prédéfini

La plupart des opérateurs du C++ sont susceptibles d'être surchargés. Ceux-ci sont énumérés dans le tableau ci-contre.

La surcharge d'un opérateur ne modifie pas sa priorité ni son associativité, car ceci pourrait porter à confusion le programmeur exploitant ces opérateurs pour certains objets de classe. De plus, il est impossible de changer le nombre d'opérandes qu'accepte un opérateur. Les opérateurs unaires (tels que ++, -- et !) demeurent des opérateurs unaires, et ceux binaires demeurent binaires quels que soient leurs surcharges. Notez qu'il n'est pas possible de surcharger l'opérateur ternaire ?:.

Il n'est pas possible de créer de nouveaux opérateurs: seuls ceux qui existent peuvent être surchargés. Ce fait interdit au programmeur d'utiliser des notations populaires mais non disponibles en C++, comme l'opérateur d'élévation à une puissance ** des langages FORTRAN et BASIC.



Fonctions de surcharge

- · Les fonctions de surcharge peuvent être membres et/ou amies
 - Les opérateurs (), [], -> ainsi que ceux d'affectation (=, +=, etc.) doivent être surchargés par des fonctions membres de la classe
 - Les opérateurs >> et << doivent être surchargées par</p> des fonctions ordinaires déclarées amies (friend)
 - Les autres opérateurs (+, -, ==, !=, etc.) peuvent être surchargés par des fonctions membres ou amies, au

14728 ORD - Langage C++

Les fonctions d'opérateurs peuvent être des fonctions membres ou non membres de classe; des fonctions non membres sont généralement déclarées amies (friend) de la classe pour des raisons d'accès aux attributs membres privés.



Fonctions de surcharge (suite)

- Fonction membre ou amie?
 - Tout dépendant du type de l'opérand gauche
 - · Le compilateur convertit l'invocation de l'opérateur en invocation de fonction de surcharge
 - Exemples (où c1 et c2 sont de type Classe)

c1 + c2 devient c1.operator+(c2) ou operator+(c1, c2) c1 + 4 devient c1.operator+(4) ou operator+(c1, 4) 4 + c1 devient operator+(4, c1)

Impossible d'invoquer 4 . operator+(c1) car on ne peut pas ajouter une fonction de surcharge au type int (qui n'est pas une classe)

• Si l'opérand gauche est de type Classe, une fonction membre de Classe peut surcharger l'opérateur; sinon la surcharge doit être fait via une fonction amie

Marco Lavole

14728 ORD - Langage C++

Les fonctions membres surchargeant un opérateur utilisent implicitement le pointeur this pour accéder à l'objet de leur propre classe correspondant à l'argument gauche de l'opérateur (dans le cas des opérateurs binaires). Le seul paramètre de ces fonctions membres reçoit l'argument à droite de l'opérateur.

Les deux arguments de classe doivent être énumérés explicitement dans un appel à un opérateur surchargé par une fonction non membre.

Lors de la surcharge des opérateurs (), [], -> ou de tout autre opérateur d'affectation (p.ex. +=, /=, etc.), la fonction de surcharge de l'opérateur doit être déclarée comme membre de la classe. Pour les autres opérateurs, les fonctions de surcharge d'opérateur peuvent être membre ou non membre, au choix du programmeur.



🄼 Fonctions de surcharge (suite)

- Complexité de la syntaxe
 - La syntaxe relative à la surcharge des opérateur est complexe car
 - · Plusieurs opérateurs peuvent être surchargés Et ceux-ci ont des fonctionnalités divergentes
 - Un même opérateur peut souvent être surchargé de différentes façons (ex: fonction membre ou
 - Conséquemment il est illusoire de tenter de mémorier la syntaxe de surcharge
 - · L'important est de comprendre les principes de surcharge et les subtilités de la syntaxe

Lorsqu'une fonction d'opérateur est mise en place sous la forme d'une fonction membre, l'opérande situé le plus à gauche (ou l'unique opérande dans le cas des opérateurs unaires) doit être un objet de la classe ou une référence à un objet de la classe associée à l'opérateur. Si l'opérande gauche doit représenter un objet d'une classe différente ou d'un type prédéfini, cette fonction d'opérateur doit être mise en place sous forme de fonction non membre de la classe. Elle doit cependant être déclarée amie de la classe si elle doit accéder aux attributs membres privés de cette dernière.

Les opérateurs de flux << et >> sont des exemples d'opérateurs ne pouvant être implantés que via des fonctions non membres car l'opérande à gauche de l'opérateur n'est généralement pas du type de la classe surchargeant l'opérateur.



Surcharge d'entrées/sorties

- Une classe peut surcharger les opérateurs de flux >> et <<
 - Permet de contrôler l'affichage des instances de la classe
 - Exemple d'utilisation

Date d; cout << "Entrez une date: "; cin >> d; cout << d;

Entrez une date: 22/11/2002 22 novembre 2002

• Puisque le programmeur écrit les fonctions du surcharge, il peut contrôler la façon de lire et d'écrire une instance de Date

14728 ORD - Langage C++

Le C++ permet les manipulations d'entrée et de sortie des types prédéfinis en utilisant l'opérateur d'extraction de flux >> et l'opérateur d'insertion de flux <<. Ces opérateurs sont surchargés pour ces types dans <iostream>

Les opérateurs de flux peuvent aussi être surchargés afin d'effectuer des entrées et des sorties pour les objets de classes définies par le programmeur. L'exemple cicontre montre la surcharge de ces opérateurs pour la classe Date. Ce code présume que les dates sont entrées correctement au clavier; il est cependant possible d'écrire une version de la surcharge qui incorpore la détection d'erreurs.



🔼 Surcharge d'entrées/sorties (suite)

Arguments de l'opérateur

cin >> d; Instance de Instance de la classe istream

 Donc la fonction surchargeant l'opérateur >> doit avoir deux paramètres de type approprié

- Premier paramètre : istream&

- Deuxième paramètre : Date& Paramètre référence essentiel car la fonction doit modifier l'argument correspondant (i.e. un alias)

Notez que les fonctions de surcharge exploitent toujours des paramètres référence (&) afin de manipuler les arguments

14728 ORD - Langage C++

Pour comprendre comment une fonction de surcharge est invoquée, il faut étudier le contexte dans lequel l'opérateur est utilisé. Dans l'exemple ci-contre, l'opérateur d'extraction de flux >> extrait (ou lit) une valeur du flux cin afin de la stocker dans la variable d, de type Date. On note que >> est un opérateur binaire, appliqué à un objet de type istream à sa gauche et à un objet de type Date à sa droite. Pour que cin sache comment afficher un objet de type Date, il faut surcharger l'opérateur >> pour la classe istream à l'aide d'une fonction nommée operator>> recevant les deux arguments en paramètre.

Notez que les deux paramètres de operator>> doivent être des références aux arguments car la fonction doit modifier ces arguments (c.à.d. extraire une valeur du paramètre de type istream et affecter celle-ci à l'argument de type Date).



Surcharge d'entrées/sorties (suite)

 Chaînage de l'opérateur (de gauche à droite) cin >> d1 >> d2;

> Doit retourner cin de sorte que le chaînage (i.e. lire dans d2) soit supporté

 Donc la fonction surchargeant l'opérateur >> doit retourner le même flux d'entrées que celui obtenu via le premier paramètre

- Type de valeur de retour : istream&

Le type de retour des fonctions de surcharge d'opérateurs <u>enchaînables</u> est toujours une référence (s) afin de retourner la même instance que celle obtenu via paramètre

Une autre caractéristique commune à plusieurs opérateurs du C++, tels que les opérateurs arithmétiques, les opérateurs logiques et les opérateurs de flux, est le chaînage de ceux-ci, qui consiste à appliquer l'opérateur successivement à plusieurs opérandes (p.ex. 1 + 2 + 3 + 4). Pour supporter cette caractéristique, les fonctions de surcharge de ces opérateurs doivent retourner l'objet de classe surchargeant l'opérateur afin que la prochaine invocation implique ce même objet comme premier argument.

Dans l'exemple ci-contre, la surcharge de >> pour la classe istream doit retourner l'objet de type istream (c.à.d. cin dans l'exemple) afin que la prochaine invocation de l'opérateur (c.à.d. >> d2 dans l'exemple) ait ce même objet istream (c.à.d. cin) comme opérande gauche.



Surcharge d'entrées/sorties (suite)

 Surcharge de l'opérateur >> pour lire des Flux d'entrées Instance de dates à exploiter Date à lire

istream& operator>>(istream& istr, Date& date) { Retourne le même flux d'entrées

- À noter que c'est une fonction ordinaire (i.e. non membre de la classe Date)
 - Elle doit donc être déclarée amie de Date afin d'avoir accès aux attributs membres privés

Marco Lavole

14728 ORD - Langage C++



Surcharge d'entrées/sorties (suite)

• Mise à jour de la déclaration de Date

```
friend istream& operator>>( istream&, Date& );
Date( int, int, int );
int jour, mois, annee;
```

 L'opérateur de sorties (<<) doit être similairement surchargé via une fonctions amie

Marco Lavole

14728 ORD - Langage C++

La fonction de surcharge de l'opérateur d'extraction de flux operator>> prend comme arguments une référence istream nommée istr et une référence Date nommée date, et retourne une référence istream. La fonction d'opérateur operator>> sert ici à entrer des dates de la forme ji/mm/aaaa dans des objets de la classe Date. Lorsque le compilateur voit l'expression

```
cin >> d:
```

dans le code client, il génère l'invocation de fonction

```
operator>>( cin, d );
```

Lorsque l'appel est effectué, le paramètre de référence istr devient un alias de cin, tandis que le paramètre de référence date devient un alias de d. La fonction d'opérateur lit de istr (c.à.d. l'argument cin) les trois parties de la date, incluant les barres obliques les séparant, dans les membres jour, mois et annee de l'objet date (c.à.d. l'argument d).

La fonction retourne la référence istr pour permettre le chaînage des opérations d'entrées sur les objets Date avec d'autres types de données.

Les fonctions operator>> et operator<< sont des fonctions non membres déclarées friend de la classe Date, ces opérateurs doivent être non membres puisque l'objet de la classe Date apparaît dans chaque cas comme opérande droit de l'opérateur; l'opérande de la classe doit apparaître à la gauche afin de surcharger l'opérateur comme fonction membre de la classe de l'objet en question.

Les opérateurs d'entrée et de sortie surchargés se déclarent comme friend s'ils nécessitent l'accès directement à des membres non public de la classe.



🄼 Surcharge d'entrées/sorties (suite)

Surcharge de l'opérateur <

```
ostream& operator<<( ostream& ostr, const Date& date ) {
       ostr << date.jour << ';
switch ( date.mois ) {
    case 1: ostr << "janvier";
    case 2: ostr << "février";
    break;
    case 3: ostr << "mars";
    break;
    case 4: ostr << "avril";
    break;
    case 5: ostr << "mai";
    break;
    case 6: ostr << "juin";
    break;
    case 6: ostr << "juin";
    break;
    case 6: ostr << "juilet";
    break;
    case 6: ostr << "juilet";
    break;
    case 9: ostr << "août";
    break;
    case 9: ostr << "sootr = break;
    case 10: ostr << "octobre";
    break;
    case 12: ostr << "décembre"; break;

Notez le paramètre const.

                                                                                                                                break;
                                                                                                                                                                    car la fonction ne modifie
                                                                                                                                                                         pas le contenu de
                                                                                                                                                                         .
l'argument
         ostr << ' ' << date.annee;
        return ostr;
```

surchargé par la fonction non membre operator<< déclarée amie de la classe de l'objet servant d'opérande gauche de l'opérateur. Dans l'exemple ci-contre, la fonction de surcharge operator<< affiche sous forme textuelle des objets de type Date; elle doit conséquemment accéder aux attributs membres privés de la classe Date pour insérer dans la référence de flux de sortie ostr la date représentée par l'objet date. Notez également que la référence Date dans la liste

Similairement à la surcharge de l'opérateur d'extraction de flux >>, l'opérateur d'insertion de flux << est

des paramètres d'operator << est const, puisque l'objet date n'est pas modifié par la fonction de surcharge. Remarquez par contre que la référence Date dans la liste de paramètres d'operator>> est non const, puisque l'objet date doit être modifié pour stocker la date entrée dans l'objet.



Exercice 8.1

- Récupérez le code source distribué par l'instructeur (solution du Devoir #5)
 - Surchargez les opérateurs d'entrées/sorties (>> et <<) afin de lire et afficher en format fractionnel (ex: 3/4)
 - · Supprimez les anciennes fonctions d'affichage définies dans la classe
- N'oubliez pas les conventions d'écriture
- Soumettez votre projet selon les indications de l'instructeur

14728 ORD - Langage C++

Le code source permettant de lire et d'afficher un objet de type Rationnel vous est déjà fourni. Votre tâche consiste donc à déplacer ce code respectivement dans les nouvelles fonctions non membres operator>> et operator<<, déclarées amies (friend) de la classe Rationnel.



🄼 Opérateurs arithmétiques

 Considérons l'exemple suivant consistant à additionner deux heures

```
Temps t1( 12, 23, 34 ), t2( 1, 17, 8 );
```

- c.à.d. ajouter 1h 17m 8s à 12h 23m, 34s
- L'opérateur + peut être surchargé de deux
 - Fonction amie (comme les opérateurs >> et
 - Fonction membre de la classe Temps

14728 ORD - Langage C++

La plupart des opérateurs binaires, tels que ceux d'arithmétique, peuvent être surchargés par une fonction membre avec un paramètre ou par une fonction non membre avec deux paramètres (tels que operator>> et operator<<).

Pour présenter la surcharge d'opérateurs binaires, nous présentons un exemple de surcharge de l'opérateur arithmétique d'addition pour la classe Temps. L'addition de deux objets de type Temps consiste à produire un nouvel objet Temps dont les attributs membres sont initialisés à la somme des deux opérandes fournis à l'opérateur. Dans l'exemple ci-contre, l'instruction

```
cout << t1 + t2;
```

est transformée en

operator<<(cout, operator+(t1, t2));

Le nouvel objet résultant de l'addition des objets £1 et t2 sera initialisé à 13h 40m 42s.

🄼 Opérateurs arithmétiques (suite)

Surcharge via fonction amie

- Convertir les temps en secondes, en faire la somme puis reconvertir celle-ci en heures, minutes et secondes

```
Temps operator+( const Temps& gauche, const Temps& droite ) {
           resultat;
secG = gauche.heure * 3600 + gauche.minute * 60 + gauche.seconde;
secD = droite.heure * 3600 + droite.minute * 60 + droite.seconde;
secRes = secG + secD;
   resultat.heure = secRes / 3600;
secRes = resultat.heure % 3600;
                                                           // extraire les heures
// secondes restantes
   resultat.minutes = secRes / 60;
secRes = resultat.minute % 60;
                                                            // extraire les minutes restantes // secondes restantes
   resultat.seconde = secRes;
   return resultat;
                                                            // retourner l'heure résultante
```

La fonction non membre operator+ ci-contre additionne ses deux paramètres en les transformant en secondes, puis retransforme la somme des secondes en heures, minutes et secondes pour un nouvel objet Temps nommé resultat.

Notez les deux paramètres références de la fonction de surcharge qui sont désignés const puisque ceux-ci ne sont pas modifiés par la fonction. L'avantage de désigner ces paramètres constants est de permettre l'application de l'opérateur d'addition à des opérandes de type const Temps, c'est-à-dire des objets constants.

Marco Lavole

🄼 Opérateurs arithmétiques (suite)

Notez l'en-tête de la fonction de surcharge

```
Temps t1( 12, 23, 34 ), t2( 1, 17, 8 ); cout << t1 + t2;
Temps operator+( const Temps& gauche, const Temps& droite ) {
  return resultat;
  Retourne une nouvelle instance de Temps que cout peut afficher via une
```

- Particularité de l'opérateur : l'argument de gauche (gauche) est de même classe que la valeur de retour (i.e. type Temps)
 - L'opérateur peut dans ces cas être surchargé via une fonction membre de la classe

14728 ORD - Langage C++

14728 ORD - Langage C++

Similairement à l'exemple ci-contre, pour les objets £1, t2 et t3 de type Temps, l'instruction

```
t3 = t1 + t2;
est transformée en
```

```
operator=( t3, operator+( t1, t2 ) );
```

par le compilateur. L'invocation de la fonction de surcharge operator+ retourne un nouvel objet de type Temps (c.à.d. l'objet correspondant à la variable locale resultat dans la fonction). Ce nouvel objet est ensuite affecté à l'objet t3 via l'invocation de l'opérateur d'affectation. Comme mentionné au chapitre 7, toute classe dispose implicitement d'une surcharge de l'opérateur d'affectation = qui effectue une affectation membre à membre des attributs d'un objet à l'autre.

Nous verrons plus loin comment surcharger explicitement l'opérateur d'affectation pour une classe afin de modifier le comportement de l'opérateur =.



🄼 Opérateurs arithmétiques (suite)

Surcharge via fonction membre de la classe

Le pointeur this remplace l'argument de gauche

• En d'autre mots, operator+() s'exécute pour l'opérand gauche, et l'opérand droite est obtenu via le paramètre

```
Temps t1( 12, 23, 34 ), t2( 1, 17, 8 );
                   cout << t1 + t2;
         Temps Temps::operator+( const Temps& droite ) const {
                  secG = this->heure * 3600 + this->minute * 60 + this->seconde;
secD = droite.heure * 3600 + droite.minute * 60 + droite.seconde;
secRes = secG + secD;
                                                            // retourner l'heure résultante
Marco Lavole
```

14728 ORD - Langage C++

Lorsque la valeur retourne par une fonction de surcharge d'un opérateur binaire est de même classe que l'opérande gauche de l'opérateur (en d'autres mots, lorsque le type de retour d'une fonction de surcharge non membre implique la même classe que celle du type de son premier paramètre), l'opérateur peut être aussi surchargé par une fonction membre de la classe :

Temps operator+(const Temps&, const Temps&);

Dans l'exemple ci-contre, l'instruction t1 + t2 est transformée par le compilateur en une des deux formes d'invocation suivantes: operator(t1, t2) ou t1.operator(t2), selon la disponibilité d'une ou l'autre de ces surcharges. Dans le cas de la seconde surcharge (c.à.d. via une fonction membre de la classe Temps), l'opérande gauche de l'opérateur (c.à.d. t1) devient l'objet pour lequel la fonction membre operator+ est invoquée et dont l'adresse est accessible via le pointeur this dans la fonction



🄼 Opérateurs arithmétiques (suite)

En résumé, les opérateurs arithmétiques sont

```
surchargés sous deux formes alternatives
        class Classe { // Surchargées via fonctions amies
friend Classe operator+( const Classe4, const Classe4 );
friend Classe operator-( const Classe4, const Classe8);
friend Classe operator*( const Classe4, const Classe4);
friend Classe operator/( const Classe4, const Classe4);
friend Classe operator*( const Classe4, const Classe4);
         class Classe { // Surchargées via fonctions membres
             ublic:
Classe operator+( const Classe& ) const;
Classe operator-( const Classe& ) const;
Classe operator*( const Classe& ) const;
Classe operator/( const Classe& ) const;
Classe operator%( const Classe& ) const;
                                                                                                                                                                  14728 ORD - Langage C++
Marco Lavole
```

Le choix de la façon de surcharger ces opérateurs binaires est laissé au programmeur. Cependant une bonne pratique de programmation en C++ consiste à privilégier la surcharge d'opérateurs sous forme de fonctions membres, soit la deuxième alternative dans l'exemple ci-contre. Il n'y a cependant aucun avantage de privilégie une forme à l'autre du point de vue performances.

Même si un opérateur binaire peut être surchargé sous forme de fonction membre et de fonction non membre, une seule surcharge de l'opérateur doit être fournie à une classe. En effet, si les deux formes de surcharge de operator+ sont fournies à la classe Temps, le compilateur ne saura pas laquelle invoquer lorsque l'opérateur + est appliqué à deux objets de type Temps.




🄼 Opérateurs arithmétiques (suite)

- · Un opérateur arithmétique peut être surchargé de multiples fois
 - En autant que chaque fonction de surcharge ait une signature distincte
 - Exemple: ajouter des secondes: Temps t1(12, 23, 34); cout << t1 + 5; Temps Temps::operator+(const int droite) const { int secG = this->heure * 3600 + this->minute * 60 + this->seconde; int secRes = secG + droite;

return resultat; // retourner l'heure résultante

14728 ORD - Langage C++



Un opérateur peut être surchargé plus d'une fois pour une même classe, en autant que ces surcharges aient des signatures distinctes. Dans l'exemple ci-contre, la classe Temps dispose d'une seconde surcharge de l'opérateur + afin de permettre d'additionner un entier à un objet de type Temps. Cette surcharge aurait tout aussi bien peut être effectuée sous forme de fonction non membre:

Temps operator+(const Temps&, const int droite);

Une autre raison de choisir une fonction non mebre afin de surcharger un opérateur est de permettre à cet opérateur de devenir commutatif, c'est-à-dire que l'opérande gauche de l'opérateur soit d'un type autre que celui de la classe. Ainsi, la surcharge

Temps operator+(const int droite, const Temps&);

permet d'invoguer l'opérateur d'addition en inversant ses opérandes (p.ex. 5 + t1). Notez que cette surcharge peut seulement être fait via une fonction non membre car le premier paramètre n'est pas de type Temps.



🄼 Opérateurs arithmétiques (suite)

 Une fonction de surcharge peut même en invoquer une autre au besoin

```
Pemps Temps::operator+( const Temps& droite ) const {
  int secD = droite.heure * 3600 + droite.minute * 60 + droite.seconde;
                                  // invoque operator+( const int )
return *this + secD;
```

- Il est fréquent que des fonctions de surcharge d'une classe fassent appel à d'autre fonctions de surcharge de cette même classe
 - · Ça évite de dupliquer du code source, facilitant ainsi la maintenance

Marco Lavole

14728 ORD - Langage C++

Pour des raisons de facilité de maintenance, il est fréquent qu'une fonction de surcharge d'un opérateur en invoque une autre pour effectuer le travail. Dans l'exemple ci-contre, la surcharge d'addition de deux objets de type Temps transforme l'objet en opérande droite de l'opérateur en secondes, puis invoque l'autre surcharge de l'addition permettant d'ajouter des secondes à un objet de type Temps.

Les bénéfices de cette stratégie d'implantation sont multiples, le plus important étant que le code source effectuant l'addition est principalement retrouvé dans une seule surcharge de l'opérateur +, facilitant ainsi le débogage et la maintenance du code source de la classe, ce code n'étant pas dupliqué dans plusieurs fonctions

Exercice 8.2

- Poursuivez l'exercice 8.1 (classe Rationnel)
 - Surchargez l'opérateur arithmétique d'addition (+) sous deux formes afin de permettre l'addition d'une fraction à un entier (ex: £1 + 5) et vice-versa (ex: 5 + f1)
- N'oubliez pas les conventions d'écriture
- Soumettez votre projet selon les indications de l'instructeur

14728 ORD - Langage C++

Référez-vous à l'exemple des surcharges de l'opérateur d'addition de la classe Temps des pages précédentes pour solutionner cet exercice. En particulier, vous aurez trois formes de surcharges de l'opérateur dans la classe Rationnel:

- 1. l'addition de deux objets de type Rationnel,
- 2. l'addition d'un entier à un objet de type Rationnel, et
- 3. l'addition d'un objet de type Rationnel à un entier.

Deux de ses trois surcharges peuvent être implantées sous forme de fonction membre de Rationnel, ou de fonction non membres amies de Rationnel; l'autre surcharge pouvant seulement être implantée sous forme de fonction non membre.



M Opérateurs d'affectation

- Par défaut, une classe dispose d'un opérateur d'affectation (=) membre à membre
 - La valeur de chaque attribut membre est copiée

Temps t1 (12, 23, 34), t2; cout << t2; // affiche 12:23:34

- On peut cependant surcharger explicitement l'opérateur =
- Les autres opérateurs d'affectation (+=, -=, etc.) ne sont pas automatiquement surchargés, mais on peut les surcharger

14728 ORD - Langage C++

Comme mentionné au chapitre 7, toute classe dispose implicitement d'une surcharge de l'opérateur d'affectation = qui effectue une affectation membre à membre des attributs d'un objet à l'autre. Ainsi, l'invocation t2 = t1 dans l'exemple ci-contre est traduite par le compilateur à operator=(t1, t2), qui correspond à la surcharge implicite fournie par le compilateur à la classe Temps.

Même si le compilateur fournie une surcharge implicite de l'opérateur d'affectation à la classe Temps, il est tout de même possible de « remplacer » cette surcharge par une surcharge explicite. Notez que seule l'opérateur d'affectation = est implicitement fournie aux classes; les autres opérateurs d'affectation doivent, eux, être explicitement surchargés.



Magnetation (Suite)

 Les opérateurs d'affectation se surchargent uniquement sous forme de fonctions membres

const Temps& Temps::operator=(const Temps& droite) { // Éviter l'auto-affectation On s'assure de ne pas affecter if (&droite == this) une instance à elle-même return *this; / Copier attribut à attribut this->heure = droite.heure; this->minute = droite.minute; this->seconde = droite.seconde;

- Toujours éviter l'auto-affectation lors de la surchagre de l'opérateur =
 - Essentiel pour les attributs dynamiques

Marco Lavoie


14728 ORD - Langage C++


Toute surcharge d'opérateurs d'affectation doit obligatoirement être faite sous forme de fonction membre. Il est en effet interdit de surcharger un opérateur d'affectation avec une fonction non membre amie, et ce même si l'opérande gauche est du même type que la classe visée.

La fonction operator= ci-contre teste l'auto-affectation. Si cette fonction détecte une tentative d'affecter un objet à lui-même, alors l'affectation est omise. L'autoaffectation est dangereuse et doit généralement être évitée dans les surcharges d'opérateurs d'affectation.

Rappel: l'opérateur d'affectation doit généralement permettre le chaînage :

Conséquemment, la surcharge de l'opérateur d'affectation doit retourner une référence à l'opérande gauche (c.à.d. *this) pour permettre ce chaînage.






La classe Exemple ci-contre exploite l'allocation dynamique de mémoire pour stocker la chaîne de caractères fournie en argument du constructeur (paramètre n) dans le bloc mémoire dont l'adresse est stockée dans le pointeur attribut membre nom.

Puisque la classe **Exemple** ne surcharge pas l'opérateur d'affectation **operator=**, celui par défaut fournie par le compilateur effectue une affectation attribut par attribut d'un objet à l'autre. Si l'affectation

```
e1 = e2
```

est exécutée dans le code client (c.à.d. dans main), les deux pointeurs partageront le même bloc mémoire puisque l'adresse de e2.nom sera copiée dans e1.nom. L'état résultant des deux objets est corrompu, et le bloc


mémoire stockant « Bob » est perdu à jamais car son adresse n'est plus accessible.



Pour éviter l'anomalie décrite à la page précédente lors de l'affectation d'un objet de type Exemple à un autre objet du même type, nous surchargeons l'opérateur d'affectation = afin de gérer adéquatement les blocs mémoires lors de l'affectation.

La surcharge ci-contre libère premièrement le bloc mémoire alloué préalablement à this (correspondant à l'objet e1 de l'invocation e1.operator=(e2) dans main). Un nouveau bloc mémoire est ensuite alloué à e1, puis le contenu du bloc mémoire alloué à e2 y est copié (avec strcpy).

Notez que les premières instructions de la fonction de surcharge évitent l'auto-affectation en s'assurant que l'objet pointé par this et celui référencé par le paramètre droite ne sont pas le même objet (c.à.d. qu'ils n'ont pas la même adresse mémoire).



Que se passerait-il si aucune détection d'auto-affectation n'était faite dans la fonction de surcharge? Si *this et droite sont un même objet (tel que c'est le cas lors de l'invocation e2.operator=(e2) dans main), l'instruction

delete [] this->nom;

supprime le bloc mémoire associé à l'objet e2. La condition de la structure conditionnelle qui suit, droite.nom != NULL, étant vraie (car e2.nom contient toujours l'adresse du bloc mémoire supprimé, l'instruction suivante tente crée un nouveau bloc mémoire en invoquant strlen sur le bloc mémoire supprimé, ce qui occasionne habituellement une défaillance du programme à l'exécution.

La détection de l'auto-affectation évite ce comportement erroné du programme en court-circuitant l'affectation si *this et droite sont un même objet.

Magnetation (Suite)

 La surcharge des autres opérateurs d'affectation (-=, +=, *=, /= et %=) se fait de façon similaire

```
// Concaténer les deux noms dans une nouvelle chaîne
char *nouv = new char[ totLen + 1 ];
nouv[ totLen ] = '\0';
if ( this->nom != NULL ) strcpy( nouv, this->nom );
if ( droite.nom != NULL ) strcat( nouv, droite->nom );
    // Remplacer le nom de this
delete [] this->nom;
   nom = nouv;
   return *this;
```

surchargés via une fonction membre de classe telle que operator=. Dans l'exemple ci-contre surchargeant l'opérateur += pour la classe Chaine, un nouveau bloc mémoire est alloué pour l'attribut nom de this (i.e. l'objet de type Chaine servant d'opérande gauche de +=), ce bloc ayant une taille correspondant aux tailles additionnées des blocs mémoires des deux opérandes de l'opérateur (c.à.d. la taille du bloc mémoire de this->nom additionnée à la taille de celui de droite.nom). Dans ce nouveau bloc mémoire est copié bout à bout le contenu de this->nom suivi de selon de droite.nom. En conclusion, ce nouveau bloc remplace l'ancien bloc de this->nom, qui est supprimé au préalable.

Les autres opérateurs d'affectation peuvent être

Notez que l'opérateur += ci-contre autorise l'autoaffectation car celle-ci n'occasionne pas comportement erroné rencontré par operator=, l'objet droite n'étant pas altéré dans operator+=.

Marco Lavole

Magnetation (Suite)

- Les opérateurs d'affectation peuvent être surchargés plusieurs fois
 - En autant que chaque version de surcharge ait une signature distincte
 - Exemple :

```
// Ajouter une chaîne à la fin de this (ex: c1 += c2;) const Chaine & Chaine::operator+=( const Chaine & );
// Ajouter une caractère à la fin de this (ex: cl += 'x';)
const Chaine & Chaine::operator+=( const char & );
// Ajouter un tableau de caractères à la fin de this (ex: c1 += "xyz";)
const Chaine & Chaine::operator+=( const char [] );
```

14728 ORD - Langage C++

14728 ORD - Langage C++

Comme les autres opérateurs binaires tels que ceux arithmétiques vus précédemment, les opérateurs d'affectation peuvent être surchargée à de multiples reprises dans une même classe, en autant que chaque surcharge d'un même opérateur ait une signature distincte.

Notez que les surcharges d'opérateurs d'affectation retournent une référence de type const car en fait elles retournent l'objet pointé par le pointeur constant this (c.à.d. return *this;). De plus, puisque ces fonctions de surcharge doivent retourner l'objet pointé par this, et non une copie de cet objet, la valeur de retour doit être une référence (&) à l'objet. C'est ainsi que, dans l'exemple ci-contre, this étant de type const Chaine *, la valeur de retour des fonctions de surcharge (soit *this) doivent être const Chaine &.

M Opérateurs relationnels

 Les opérateurs relationnels peuvent être surchargés Chaine s1("table"), s2("chaise"); if (s1 < s2) cout << s1;

Via des fonctions membres

bool Classe::operator==(const Classe &) const;
bool Classe::operator!=(const Classe &) const;
bool Classe::operator<(const Classe &) const;
bool Classe::operator>(const Classe &) const;
bool Classe::operator>(const Classe &) const;
bool Classe::operator>(const Classe &) const;

Ou via des fonctions amies

friend bool operator==(const Classe &, const Classe &); friend bool operator!=(const Classe &, const Classe &); friend bool operator<(const Classe &, const Classe &); friend bool operator<=(const Classe &, const Classe &); friend bool operator>(const Classe &, const Classe &); friend bool operator>=(const Classe &, const Classe &);

Marco Lavole

14728 ORD - Langage C++

Les opérateurs relationnels (<, <=, >, >=, == et !=) peuvent être surchargés soient comme fonctions membres de classe ou comme fonction non membre amie de la classe. Ces fonctions doivent retourner une valeur booléenne indiquant le résultat de la comparaison des deux objets, ces derniers n'étant généralement pas altérés par l'opérateur, d'où le type des paramètres, des références constantes aux objets (p.ex. const Classe

Généralement, plusieurs de ces surcharges d'opérateurs relationnels invoquent d'autres opérateurs relationnels. Par exemple, la fonction de surcharge operator!= peut simplement retourner la négation du résultat de operator==. Il en est de même pour operator< qui peut retourner la négation du résultat de operator>=.

Notez qu'une classe n'a pas à surcharger tous les opérateurs relationnels. Il arrive fréquemment qu'un classe ne surcharge que les opérateurs == et !=.



M Opérateurs logiques

- · Les opérateurs logiques peuvent aussi être surchargés
 - L'opérateur ! (négation) peut seulement être surchargé via une fonction membre

```
bool Classe::operator!() const;
```

- Les opérateurs && et | | peuvent être surchargés via une fonctionmembre ou une fonction amie

```
bool Classe::operator&&( const Classe & ) const;
bool Classe::operator||( const Classe & ) const;
friend bool operator&&( const Classe &, const Classe & ); friend bool operator||( const Classe &, const Classe & );
```

Comme les opérateurs relationnels, les opérateurs logiques (&&, || et !) peuvent aussi être surchargés pour une classe. Notez cependant que l'opérateur unaire de négation (!) peut seulement être surchargé par une fonction membre de classe, comme les autres opérateurs unaires surchargeable du C++.



🄼 Opérateur d'indiçage []

• L'opérateur d'indiçage ([]) peut être surchargé

```
char & Exemple::operator[]( int indice ) {
   // Valider l'indice
   assert( indice >= 0 && indice < strlen( nom ) );</pre>
class Exemple {
  Exemple ( const char * = NULL );
char & operator[]( int );
```

 Le retour d'une référence permet l'affectation de caractères via l'opérateur

```
Exemple e("Gustove");
cout << e[ 4 ]; // Affiche o
e[ 4 ] = 'a'; // Gustave</pre>
```

14728 ORD - Langage C++

L'opérateur d'indexation [] peut aussi être surchargés pour une classe sous forme de fonction membre de celle-ci. La fonction de surcharge recoit en paramètre l'indice fournie en argument lors de l'invocation de l'opérateur.

Dans l'exemple ci-contre, l'instruction

```
cout << e[ 4 ];
```

est convertie par le compilateur en invocation suivante :

```
operator<<( cout, e.operator[](4));
```



🄼 Exemple : classe Chaine

Classe de manipulation de chaînes de caractères

```
class Chaine {
  friend ostream &operator<< ( ostream &, const Chaine & );
  friend istream &operator>> ( istream &, Chaine & );
     Chaine ( const char * = "" ); // constr. de conversion et par défaut
Chaine ( const Chaine & ); // constructeur de copie
~Chaine(); // destructeur
    const Chaine &operator=( const Chaine & ); // affectation const Chaine & operator== ( const Chaine & ); // concaténation bool operator!() const; // chaine est-elle vide? bool operator==( const Chaine & ) const; // teste s1 == s2 bool operator<( const Chaine & ) const; // teste s1 < s2
     bool operator!=( const Chaine & droite ) const {
  return !( *this == droite ); }
```

14728 ORD - Langage C++

À titre d'exemple de synthèse pour notre étude de la surcharge, nous construisons une classe supportant la création et la manipulation de chaînes de caractères, semblable à la classe string en Java (notez que la bibliothèque du langage C++ dispose aussi d'une classe string, que nous verrons plus tard).

La classe Chaine dispose de deux constructeurs, soient

```
Chaine ( const char * = "" );
Chaine ( const Chaine & );
```

Le premier est un constructeur de conversion et sert aussi de constructeur par défaut (puisqu'une valeur par défaut est fournie pour son paramètre). Ce constructeur convertit la chaîne fournie, de type char *, en un objet Chaine.

Le second constructeur est un constructeur de copie, qui initialise un objet Chaine en fabriquant une copie d'un objet Chaine existant.

🌃 Exemple : classe Chaine (suite) bool operator>(const Chaine &droite) const { return droite < *this: } bool operator<=(const Chaine &droite) const { return !(*this > droite); } bool operator>=(const Chaine &droite) const { return !(*this < droite); } char &operator[](int); // opérateur d'indice const char &operator[](int) const; // opérateur d'indice Chaine operator()(int, int); // renvoie une sous-chaîne int lectureLongueur() const; // renvoie la longueur de la chaîne int longueur; char *sPtr; // longueur de la chaîne // pointeur vers le début de la chaîne

14728 ORD - Langage C++ Marco Lavole

void ajusterChaine (const char *); // fonction utilitaire

Notre implantation d'un objet Chaine surcharge plusieurs opérateurs utiles aux codes clients, dont quelques opérateurs d'affectation ainsi que tous les opérateurs relationnels. De plus, elle surcharge deux versions de l'opérateur d'indexation, operator[], ainsi que l'opérateur d'appel de fonction, operator (). Cette dernière surcharge, acceptant deux arguments entiers, permettent de spécifier l'emplacement de départ ainsi que la longueur d'une sous-chaîne à sélectionner à même un objet Chaine existant.

Notre classe Chaine possède un attribut membre privé longueur représentant le nombre de caractères dans la chaîne, à l'exclusion du caractère nul de fin de chaîne. La classe possède aussi un pointeur privé sPtr vers son espace de stockage alloué dynamiquement qui identifie la chaîne de caractères.

Finalement, la classe Chaine fournie un accesseur public à son attribut longueur, lectureLongueur.

🔼 Exemple : classe Chaine (suite)

```
Constructeur de conversion: convertit char * en Chaine
Chaine: Chaine ( const char *s ): longueur ( strlen( s ) )
   ajusterChaine( s ); // appelle la fonction utilitaire
// Destructeur
Chaine::~Chaine() {
                                       // récupère la chaîne
// Cette Chaine est-elle inférieure à Chaine droite?
bool Chaine::operator<( const Chaine &droite ) const {
  return strcmp( sPtr, droite.sPtr ) < 0;</pre>
```

Les constructeurs de la classe Chaine exploitent un initialiseur pour initialiser l'attribut privé longueur à la longueur de la chaîne reçue en paramètre. L'attribut sPtr se voit allouer un bloc mémoire dynamiquement via l'invocation de la fonction membre privée ajusterChaine, qui crée le bloc mémoire et copie la chaîne fournie dans ce bloc.

Le destructeur de la classe, ~Chaine(), utilise delete pour récupérer l'espace mémoire dynamiquement obtenue par new (dans ajusterChaine) afin de libérer l'espace occupé par la chaîne de caractères.

Tous les opérateurs relationnels sont surchargés dans Chaine de façons sensiblement semblables, en invoquant les fonctions de la bibliothèque <cstring> pour comparer le contenu des blocs mémoires pointés par l'attribut sptr des deux objets comparés. Dans l'exemple ci-contre, operator< invoque strcmp pour comparer this->sPtr à droite.sPtr.

Marco Lavole

Marco Lavole

🔼 Exemple : classe Chaine (suite)

```
cerr << "Tentative d'affectation d'une chaîne ... elle-même\n";
  return *this; // permet des affectations en cascade
bool Chaine::operator!() const { return longueur == 0; }
// Cette Chaine est-elle égale à Chaine droite?
bool Chaine::operator==( const Chaine &droite ) const {
  return strcmp( sPtr, droite.sPtr ) == 0;
```

La fonction de surcharge de l'opérateur d'affectation, operator=, teste la possibilité d'une auto-affectation. S'il s'agit bien d'une auto-affectation, la fonction retourne simplement le contrôle puisque l'objet se représente déjà lui-même. Si cette vérification était omise, la fonction supprimerait immédiatement l'espace dans l'objet cible, ce qui provoquerait la perte de la chaîne, soit un exemple classique de fuite de mémoire.

S'il ne s'agit pas d'un cas d'auto-affectation, la fonction supprime l'espace, copie le champ longueur de l'objet source (droite) dans l'objet cible (*this) tout en invoquant ajusterChaine afin de créer un nouvel espace mémoire pour l'objet cible. Finalement, *this est retourné pour permettre des affectations en cascade.

L'opérateur de négation (!) est surchargé pour simplement permettre au code client de vérifier si l'objet Chaine contient une chaîne de caractères ou non.

© Marco Lavoie Page 8.13

14728 ORD - Langage C++

14728 ORD - Langage C++



🌃 Exemple : classe Chaine (suite)

```
// Concaténation de l'opérande de droite à l'objet this
// et remisage dans l'objet this
const Chaine &Chaine::operator+=( const Chaine &droite ) {
     onst Chaine &Chaine::operator+=( const Chaine &Croite ) {
    char 'tempPtr = sptr;
    longueur += droite.longueur;
    longueur += droite.longueur;
    // naintient pour supprimer
    // nouvelle longueur de Chaine
    sptr = new char[ longueur + 1 ];
    // crée de l'espace
    assert ( sptr != 0 );
    // termine si mémoire non allouée
    strcat ( sptr, droite.sptr );
    // partie droite de la nouvelle Ch
    delete [] tempPtr;
    // récupère l'ancien espace
                                                                                    // partie gauche de la nouvelle Chaine
// partie droite de la nouvelle Chaine
     return *this;
                                                                                    // permet des appels en cascade
 // Renvoie une référence à un caractère dans une Chaine
// comme valeur gauche
char &Chaine::operator[]( int indice ) {
    // Premier test pour indice hors de portée
assert ( indice >= 0 && indice < longueur );</pre>
     return sPtr[ indice ]; // crée une valeur gauche
                                                                                                                                               14728 ORD - Langage C++
```

La fonction membre operator+= surcharge l'opérateur d'affectation sous forme d'opérateur de concaténation de chaînes. Cette fonction crée d'abord un pointeur temporaire pour contenir la chaîne de caractères de l'objet courant jusqu'à ce que la mémoire associée puisse être supprimée. Elle calcule ensuite la longueur combinée de la chaîne concaténée, emploie new afin de réserver de l'espace mémoire pour la chaîne, vérifie si new a bien fonctionné via assert et copie la chaîne d'origine dans l'espace nouvellement alloué grâce à strcpy.

Finalement, la fonction utilise strcat afin de concaténer la chaîne de caractères de l'objet source (droite) dans le nouvel emplacement mémoire, se sert de delete pour récupérer l'espace occupé par la chaîne d'origine et retourne finalement *this comme élément const Chaine & pour permettre le chaînage d'opérateurs +=.



🔼 Exemple : classe Chaine (suite)

```
Renvoie une référence à un caractère dans une Chaine
const char &Chaine::operator[]( int indice ) const {
    // Premier test pour indice hors de portée.
assert ( indice >= 0 && indice < longueur );</pre>
   return sPtr[ indice ]; // crée une valeur droite
// Renvoie une sous-chaîne commençant à index et d'une
// Renvoie une sous-chaine commençant à index et d'une
// longueur sous-chaine commençant à index et d'une
// longueur sous-longueur comme référence à un objet Chaine
Chaine Chaine::operator()( int index, int sous-Longueur ) {
    // Assure qu'index est dans la plage
    // et que la longueur de sous-chaine >= 0
    assert ( index >= 0 && index < longueur && sous-Longueur >= 0 );
    // Déterminer la longueur de la sous-chaîne.
   if ( ( sousLongueur == 0 ) || ( index + sousLongueur > longueur ) )
       lng = longueur - index;
   else
      lng = sousLongueur;
```

La classe Chaine surcharge l'opérateur d'indexation [] de deux façons. Lorsque le compilateur lit une expression telle que chaine[0], il génère l'invocation chaine.operator[](0), en utilisant la version appropriée d'operator[], selon que la chaîne chaine est const ou non. Ces fonctions retournent un char & pouvant agir à titre d'opérande gauche d'une affectation pour modifier le caractère désigné de l'objet Chaine.

L'opérateur d'appel de fonction operator(), permet de sélectionner une sous-chaîne à partir d'un objet Chaine existant. Les deux paramètres entiers spécifient l'emplacement de départ ainsi que la longueur de la sous-chaîne sélectionnée à même l'objet *this. Si l'emplacement de départ se trouve hors de portée ou si la longueur de la souschaîne est négative, un message d'erreur est généré par assert. Par convention, pour une longueur de 0, la sous-chaîne est sélectionnée jusqu'à la fin de la chaîne d'origine.



🄼 Exemple : classe Chaine (suite)

```
// Allouer un tableau temporaire pour la sous-chaine et le caractère nul
// de terminaison
char *tempPtr = new char[ lng + 1 ];
assert( tempPtr != 0 ); // vérifier que l'espace est Bien alloué
   // Copier sous-chaîne dans le tableau de caractères et compléter chaîne
  strncpy( tempPtr, &sPtr[ index ], lng );
tempPtr[ lng ] = '\0';
   // Créer un objet de Chaine temporaire contenant la sous-chaîne
  Chaine tempChaine( tempPtr );
delete tempPtr; // supprimer le tableau temporaire
                                    // renvoie une copie de la Chaine temporaire
// Renvoie la longueur de la chaîne
int Chaine::lectureLongueur() const { return longueur; }
```

Marco Lavoie 14728 ORD - Langage C++ La surcharge de l'opérateur d'appel de fonction () est efficace puisque les fonctions peuvent alors prendre des listes de paramètres arbitraires à la fois longues et complexes. Nous pouvons donc employer cette caractéristique nombre d'applications pour intéressantes.

La fonction membre lectureLongueur est un accesseur à l'attribut membre privé longueur, et ne fait donc que retourner la valeur stockée dans cet attribut.

Page 8.14 © Marco Lavoie

14728 ORD - Langage C++

K Exemple : classe Chaine (suite)

```
Fonction utilitaire appelée par les constructeurs et
// par l'opérateur d'affectation
// Opérateur d'entrée surchargé.
istream &operator>>( istream &entree, Chaine &s ) {
  char temp[ 100 ]; // tampon pour remiser entree
```

La fonction ajusterChaine, d'accès private, est une fonction utilitaire de la classe Chaine utilisée par les constructeurs pour initialiser l'attribut sptr à une chaîne de caractères fournie. La fonction invoque new pour obtenir dynamiquement un espace mémoire juste assez grand pour stocker la chaîne de caractères fournie en paramètre, s'assure qu'un tel bloc mémoire fut bien obtenu (via un assert), puis copie la chaîne fournie dans ce bloc mémoire.

Les opérateurs de flux de la classe Chaine exploitent les capacités des objets istream et ostream de manipuler des chaînes de caractères données sous forme de tableaux de caractères, ce qu'est en réalité l'attribut membre sPtr.



Exercice 8.3

- Poursuivez l'exercice 8.2 (classe Rationnel)
 - Surchargez l'opérateur d'affectation += pour fractions et entiers (ex: f2 += f1 et f2 += 4)
 - Surchargez les opérateurs relationnels == et != pour fractions et entiers (ex: f2 == f1 && f3 != 7 || 6 == f4)
- N'oubliez pas les conventions d'écriture
- Soumettez votre projet selon les indications de l'instructeur

14728 ORD - Langage C++

Pour solutionner cet exercice vous devez implanter dans la classe Rationnel des surcharges multiples des opérateurs demandés. En effet, ces opérateurs doivent permettre de manipuler des objets de type Rationnel entre eux ainsi qu'avec des entiers (l'entier 4 est équivalent à la rationnelle 4/1).



Mac Opérateurs ++ et --

 Ces opérateurs sont disponibles en deux versions : préfixe et suffixe

```
Date d( 31, 3, 2010 );
cout << d++ << ' ' ' << d << endl;
cout << --d << ' ' ' << d << endl;
```

31/03/2010 01/04/2010 31/03/2010 31/03/2010

- Les opérateurs d'incrémentation et décrémentation peuvent être surchargés
 - · Via des fonction membres, ou
 - · Via des fonctions amies

Marco Lavole


14728 ORD - Langage C++

On peut surcharger tous les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation, que ce soit l'opérateur de préincrémentation, de post-incrémentation, de prédécrémentation ou de post-décrémentation. Prenons l'exemple des opérateurs d'incrémentation (l'approche est identique pour ceux de décrémentation).

Pour surcharger un opérateur d'incrémentation de façon à permettre l'usage simultané de la pré-incrémentation de la post-incrémentation, chaque fonction d'opérateur surchargé doit avoir une signature distincte, afin que le compilateur détermine la version d'opérateur ++ proposée. Les versions à préfixe sont surchargées exactement de la même façon que les autres opérateurs unaires à préfixe. Par exemple, l'instruction suivante incrémentant un objet Date d'une journée,

est transformée par le compilateur en invocation

d.operator++()



Si la pré-incrémentation est implantée comme une fonction non membre amie, le compilateur génère alors l'invocation

operator++(d)

La surcharge de l'opérateur de post-incrémentation présente un certain défi, car le compilateur doit être en mesure de distinguer entre les signatures des fonctions de l'opérateur de pré-incrémentation surchargé et de l'opérateur de post-incrémentation surchargé. La convention adoptée en C++ stipule que, lorsque le compilateur lit une expression de post-incrémentation

les signature

ce dernier génère une invocation de la fonction membre d.operator++(0)

Le 0 ne constitue qu'une « valeur fictive », employée pour marquer la distinction entre la liste d'arguments d'operator++ de post-incrémentation et la liste d'arguemts d'operator++ de pré-incrémentation.

Exemple : classe Date friend ostream & operator<< (ostream &, const Date &); static const int jours[]; // tableau des jours par mois
// fonction utilitaire void aideIncrementation(); 14728 ORD - Langage C++ Marco Lavole

Les prochaines pages illustrent la classe Date, utilisant des opérateurs surchargés de pré-incrémentation et post-incrémentation afin d'additionner 1 au jour dans un objet Date et d'effectuer, au besoin, incrémentations au mois et à l'année.

L'interface public de Date inclut un opérateur d'insertion de flux surchargé, un constructeur par défaut, une fonction ajusterDate, un opérateur surchargé de pré-incrémentation, un opérateur surchargé de postincrémentation, un opérateur surchargé d'affectation d'addition (+=), une fonction de test des années bissextiles ainsi qu'une fonction déterminant s'il s'agit du dernier jour du mois.

Les membres private de Date incluent les trois attributs permettant de stocker le jour, le mois et l'année, un tableau constant static stockant le nombre de jours dans chaque mois (sans égard aux années bissextiles) et une fonction aideIncrementation que gère le passage au prochain mois ou à la prochaine année lors de l'incrémentation du jour.

Le constructeur par défaut de la classe Date invoque la fonction ajusterDate afin d'assurer la conformité des valeurs fournies pour les attributs de l'objet. Cette fonction négocie avec les « renouements » ou « reports » qui se produisent lors de l'incrémentation du dernier jour du mois, puisque ceux-ci nécessitent l'incrémentation du mois. Si le mois était le dernier de l'année, l'année doit également être incrémentée. La fonction aideIncrementation utilise les fonctions anneeBissextile et finDeMois afin d'incrémenter le jour correctement.

```
🔼 Exemple : classe Date (suite)
    Initialise un membre static à portée de fichier, une copie à portée de classe
// une copie à portée de classe const int Date::jours[] = { 0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
// Constructeur de Date
Date::Date( int j, int m, int a ) { ajusterDate( j, m, a ); }
 // Test pour une année bissextile
if ( mois == 2 && anneeBissextile( annee ) )
jour = ( jj >= 1 && jj <= 29 ) ? jj : 1;</pre>
     jour = ( jj >= 1 && jj <= jours[ mois ] ) ? jj : 1;
                                                                          14728 ORD - Langage C++
```

Page 8.16 © Marco Lavoie

// Opérateur de pré-incrémentation surchargé comme fonction membre Date & Date::operator++() { aideIncrementation(); return *this; // renvoi d'une référence pour créer une valeur gauche } // Opérateur de post-incrémentation surchargé comme fonction membre // Notez que le paramètre d'entier fictif ne possède pas de nom de paramètre Date Date::operator++(int) { Date temp = *this; aideIncrementation(); // Renvoie un objet non incrémenté, remisé et temporaire return temp; // renvoi de valeur et non de référence } // Additionne un nombre de jours spécifique à une date const Date & Date::operator++(int) joursAdditionnels) { for (int i = 0; i < joursAdditionnels); i++) aideIncrementation();

14728 ORD - Langage C++

return *this; // permet la mise en cascade

Marco Lavole

// Si l'année est bissextile, renvoie true, sinon false
bool Date::anneeBissextile(int a) {
 if (a % 400 = 0 || (a % 100 != 0 && a % 4 == 0))
 return true; // année bissextile
 else
 return false; // année non bissextile
}

// Fonction d'aide pour incrémenter la date
void Date::aideIncrementation() {
 if (finDeMois(jour) && mois == 12) { // fin d'année
 jour = 1;
 mois = 1;
 ++annee;
 }
 else if (finDeMois(jour)) { // fin de mois
 jour = 1;
 ++mois;
 }
 else // pas une fin de mois ni d'année; incrémente le jour
 ++jour;
}

MarcoLavole

// MarcoLavole

L'opérateur surchargé de pré-incrémentation retourne une référence vers l'objet Date courant, c'est-à-dire celui venant tout juste d'être incrémenté, puisque l'objet courant *this est retourné comme Date &.

La surcharge de l'opérateur de post-incrémentation est un peu plus délicate. Afin d'émuler l'effet de la postincrémentation, nous devons retourner une copie de l'objet Date. Nous sauvons l'objet courant (*this) dans temp à l'entrée de operator++, pour invoquer ensuite aideIncrementation afin d'incrémenter l'objet *this. Par la suite, nous retournons la copie non incrémentée de l'objet, stockée précédemment dans temp. Notez que cette fonction ne peut retourner une référence vers l'objet local temp puisque les variables locales sont détruites lors de la sortie de la fonction où elles sont déclarées. Par conséquent, une déclaration de retour du type Date & retournerait pour cette fonction une référence à un objet qui n'existe plus. Le renvoi d'une référence vers une variable locale constitue une erreur courante pour laquelle certains compilateurs émettront un message d'avertissement.

La fonction anneeBissextile détermine si l'année courante est bissextile ou non. Une année est bissextile si elle est divisible par 400, ou si elle est divisible par 4 mais non par 100.

Finalement, la fonction aideIncrementation incrémente l'objet Date d'une journée tout en gérant les reports potentiels.

// Détermine si le jour représente la fin du mois
bool Date::finDeMois(int j) {
 if (mois == 2 && anneeBissextile(annee))
 return j == 29; // dernier jour de février pour une année bissextile
 else
 return j == jours[mois];
}

// Opérateur de sortie surchargé
ostream & operator<<(ostream &sortie, const Date &j) {
 static char 'nomMois[13] = { "", "janvier",
 "février", "mars", "avril", "mai", "juin",
 "juillet", "août", "septembre", "octobre", "novembre",
 "décembre" };

sortie << nomMois[j.mois] << " "
 << j.jour << " " << j.annee;
 return sortie; // permet la mise en cascade
}

Marco Lavole

Marco Lavole

La fonction finDeMois retourne le dernier jour du mois courant, qu'elle obtient du tableau static jours. Si le mois courant est février et l'année courante est bissextile, elle corrige le dernier jour en conséquence.

Finalement, l'opérateur d'insertion de flux de sortie surchargé (operator<<) affiche l'objet Date fourni sous forme textuelle.



🔼 Erreurs de programmation

- Tenter de surcharger un opérateur non surchargeable
- Oublier de spécifier le référence (&) dans la surcharge lorsque requise
 - Ou spécifier la référence lorsque non requise
- Ne pas surcharger l'opérateur d'affectation (=) lorsque la classe dispose d'attributs dynamiques

Marco Lavoie

14728 ORD - Langage C++



Bonnes pratiques de programmation

 Surcharger les opérateurs les plus enclins à être exploités avec votre classe

- Favoriser les surcharges via fonctions membres à celles via fonctions amies
- Réutiliser le code afin de minimiser les risques d'erreurs :

```
bool Chaine::operator==( const Chaine &droite ) const {
  return strcmp( sPtr, droite.sPtr ) == 0;
bool Chaine::operator!=( const Chaine &droite ) const {
   // Invoquer l'opérateur ==
return !( *this == droite );
```

14728 ORD - Langage C++



🄼 Devoir #7

- Rehaussez la solution de l'exercice 8.3 en surchargeant les opérateurs suivants dans la classe Rationnel
 - Les opérateurs arithmétiques (+, -, * et /) pour fractions et entiers (ex: f3 = f1 + 6 + f2)
 - Les opérateurs relationnels (==, !=, <, <=, > et >=) pour fractions et entiers (ex: $f2 < f1 \&\& f3 >= 7 \mid |8 < f4|$
 - Les opérateurs d'affectation (=, +=, -=, *= et /=) pour fractions et entiers (ex: f2 /= f1)
 - Les opérateurs d'incrémentation (++) et décrémentation (--) en format préfixe (ex: --£1) et suffixe (ex: £2++)
- · Respectez l'échéance imposée par l'instructeur
- Soumettez votre projet selon les indications de l'instructeur
 - Attention : respectez à la lettre les instructions de l'instructeur sur la façon de soumettre vos travaux, sinon la note EC sera attribuée à ceux-ci

Marco Lavole

14728 ORD - Langage C++

Voici d'autres observations pouvant mener à des erreurs de programmation:

- Un constructeur de copie doit utiliser l'appel par référence et non l'appel par valeur. S'il en était autrement, l'appel du constructeur de copie résulterait en une récursion infinie, c'est-à-dire une erreur de logique fatale, puisque l'appel par valeur requiert le passage d'une copie de l'objet vers le constructeur de copie, provoquant les appels récursifs vers ce dernier.
- Si le constructeur de copie se limite à copier le pointeur de l'objet source dans le pointeur de l'objet cible, les deux objets pointent alors vers le même espace mémoire alloué dynamiquement à l'objet source antérieurement. Le premier des deux destructeurs qui s'exécuterait supprimerait alors cet espace mémoire commun, laissant l'autre objet avec un pointeur non défini; cette situation, qualifiée de « pointeur mal placé », est susceptible de provoquer une erreur grave à l'exécution.

Voici d'autres conseils portant sur la surcharge des opérateurs en C++ :

- Évitez l'utilisation abusive ou contradictoire de la surcharge des opérateurs qui pourrait rendre la lecture d'un programme obscure et difficile.
- Surchargez les opérateurs pour effectuer une fonction identique ou similaire sur des objets de classes, comme celles effectués par les opérateurs sur de variables de types prédéfinis. Rendez intuitive l'utilisation des opérateurs pour vos classes.
- Pour assurer la cohérence entre les opérateurs apparentés, utilisez-en un pour implanter les autres (tel que dans l'exemple ci-contre). En d'autres termes, utilisez un opérateur + surchargé pour implanter un opérateur += surchargé.
- Lors de la surcharge d'opérateurs, privilégiez l'utilisation de fonctions membres à celles non membres amies de la classe, si possible.

Ce devoir est relativement facile à réaliser. Inspirez-vous des exemples présentés dans les notes de cours pour surcharger les opérateurs indiqués pour la classe Rationnel.

que les programmeurs débutants trouvent généralement le plus difficile dans la surcharge des opérateurs en C++ est la lourdeur de la syntaxe des signatures de fonctions. Il n'est pas nécessaire de connaître par cœur cette syntaxe; même les programmeurs expérimentés effectuent généralement du copier-coller pour intégrer la surcharge d'opérateurs dans une classe C++: ils s'inspirent donc de projets antérieurs où les opérateurs visés furent surchargés.

Page 8.18 © Marco Lavoie



Pour la semaine prochaine

- · Vous devez relire le contenu de la présentation du chapitre 8
 - Il y aura un quiz sur ce contenu au prochain cours
 - · À livres et ordinateurs fermés
 - Profitez-en pour réviser le contenu des chapitres précédents

14728 ORD - Langage C++

En début de classe la semaine prochaine vous aurez à répondre à des questions sur le C++ sans consultation du matériel pédagogique. Vous êtes donc fortement encouragé à relire les notes de cours du chapitre 8.

Profitez-en pour réviser le contenu des chapitres précédents.