Introducción a los Sistemas Distribuidos (75.43)

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Veamos la siguiente tabla de ruteo

192.168.0.0/24	ifO
192.168.1.0/24	if0
200.34.22.0/30	if1
192.168.0.128/25	if2

• Ve

¿Es óptima?

192.168.0.0/24 if0 192.168.1.0/24 if0 200.34.22.0/30 if1 192.168.0.128/25 if2

Ve

¿Es óptima?

192.168.0.0/24	if0
192.168.1.0/24	if0
200.34.22.0/30	if1
192.168.0.128/25	if2

• Ve Óptima

192.168.0.0/23	if0
200.34.22.0/30	if1
192.168.0.128/25	if2

 A este procedimiento llamamos agregación de prefijos.

Objetivo:

- Reducir la cantidad de entradas en la tabla de ruteo
- ¿Cuándo se puede llevar a cabo?
 - Redes contiguas
 - Identico Next Hop (output_port)

 ¿Que significa que dos redes sean contiguas?

- ¿Que significa que dos redes sean contiguas?
 - Prefijos de igual longitud
 - La máscara difiere solamente en el último bit

Ejemplo:

192.168.0.0/24	if0
192.168.1.0/24	if0

Ejemplo:

192.168.0.0/24	ifO
192.168.1.0/24	ifO

Las pasamos a binario:

192.168.00000000.00000000

192.168.00000001.00000000

PREFIJO DE IGUAL LONGITUD

Las pasames a binario:

192.168.00000000 00000000 192.168.00000001 00000000



Las pasamos a binario:

```
192.168.0000000 00000000
192.168.0000000 1 00000000
```

Ejemplo:

192.168.0.0/24	ifO
192.168.1.0/24	ifO

• La ENTONCES SON CONTIGUAS
PODEMOS AGREGARLAS

192.168.00000001.00000000

Ejemplo:

192.168.0.0/24	if0
192.168.1.0/24	if0

Si agregamos las dos redes

192.168.0.0/23	ifO
----------------	-----

 La red agregada incluye a las dos redes anteriores. 192.168.0.0 - 192.168.1.255

Otro ejemplo:

192.168.1.0/24	ifO
192.168.2.0/24	if0

¿SON CONTIGUAS?

Otro ejemplo:

192.168.1.0/24	ifO
192.168.2.0/24	if0

Las pasamos a binario:

192.168.00000001.00000000

192.168.00000010.00000000



Las pasamos a bihario:

Otro ejemplo:

192.168.1.0/24	ifO
192.168.2.0/24	ifO

NO SON CONTIGUAS
NO SE PUEDEN AGREGAR
192.168.00000010.00000000

Otro ejemplo:

192.168.2.0/24	if0
192.168.3.0/24	if0

Las pasamos a binario:

192.168.00000011.00000000

192.168.00000010.00000000

Otro ejemplo:

192.168.0.0/23	if0
192.168.2.0/23	if0

Las pasamos a binario:

192.168.00000000.00000000

192.168.00000010.00000000

 En este caso, las redes son contiguas pero las dos entradas tienen distintos next hop, por lo que no se pueden agregar.

192.168.0.0/24	ifO
192.168.1.0/24	if1