COMANDOS PARA LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

Configuración del nombre de host

Router>enable Modo privilegiado
Router# configure terminal Modo de Config
Router(config)# hostname R1 Nuevo nombre: R1

Configuración de las contraseñas

Contraseña de acceso a consola

Router>enable
Router# configure terminal
Router(config)#line console 0
Router(config-line)# password cisco
Router(config-line)# login

Modo privilegiado
Modo de Configuración
Configuración consola
Contraseña de acceso

Contraseña de acceso a modo privilegiado

Router>enable Modo privilegiado Router# configure terminal Modo de Configuración

Router(config)#enable password cisco Contraseña para acceder al modo

privilegiado

Contraseña secreta de acceso a modo privilegiado

Router>enable Modo privilegiado Router# configure terminal Modo de Configuración

Router(config)#enable secret cisco Contraseña para acceder al modo

privilegiado

Contraseña terminal virtual (Telnet)

Router>enable Modo privilegiado
Router# configure terminal Modo de Config

Router(config)#line vty 0 4 Configuración línea de terminal virtual

Router(config-line)# password cisco Contraseña de acceso

Router(config-line)# login

Otros comandos relativos a contraseñas

Router(config)#service password- Encriptar las contraseñas de texto no

encryption cifrado

Router(config)#security passwords Habilita un mínimo de 10 caracteres

min-length 10 para todas las contraseñas

Configuración servidor SSH

Router>enable Modo privilegiado Router# configure terminal Modo de Config Router(config)#ip domain-name Configurar dominio

cisco.com

Router(config)# crypto key generate

rsa modulus 1024

Router(config)#username admin Crear usuario con contraseña protegida

privilege 15 secret mycisco

Router(config)#line vty 0 4 Configurar las líneas vty de modo que

acepten conexiones ssh y telnet

Crear el par de claves rsa

Router(config-line)#transport input ssh Habilitar el ssh

telnet

Router(config-line)#login local Habilitar el login a la base de datos local

Router(config)# no ip domain lookup Desactivar búsqueda DNS

Eliminar y guardar configuraciones

Router>enable Modo privilegiado

Router# copy running-config startup-Guardar la configuración en ejecución config

en el archivo de inicio de la memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM)

Switch#delete vlan.dat Borrar las VLANs de un Switch

Router#erase startup-config Borrar el archivo de configuración de

inicio

Router#reload Recargar el dispositivo

Mostrar información

Router#show version Mostrar la versión de la imagen del IOS

del router

Mostrar la configuración actual Router# show running-config

Mostrar estado de las interfaces Router# show ip interface brief

conectadas

Router#show login Mostrar el estado de inicio de sesión

Mostrar caché arp Router#show arp

Mostrar la tabla de enrutamiento Router#show ip route Switch#show vlan Mostrar información de VLAN

Router#show interface Mostrar información de las interfaces

Otros comandos

Router(config)#banner motd #SOLO

ACCESO AUTORIZADO #

Router(config)#no ip domain-lookup

Router#traceroute 192.168.1.1

Router#ping 192.168.1.1

Introducir un mensaje MOTD de inicio

de sesión

Evitar búsquedas de DNS no deseadas Verificar la ruta que siguen los paquetes

Probar conectividad a un dispositivo

remoto

Configuración Interfaces

Configuración de la interfaz FastEthernet 0/0

Router>enable Modo privilegiado Router# configure terminal Modo de Config

Router(config)#interface F0/0 Configuración interfaz

Router(config-if)# ip address Dirección IP

192.168.1.1 255.255.255.0

Activar interfaz Router(config-if)# no shutdown

Configuración de la interfaz GigaEthernet 0/0

Modo privilegiado Router>enable Router# configure terminal Modo de Config Router(config)#interface G0/0 Configuración interfaz

Router(config-if)# ip address Dirección IP

192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown Activar interfaz Router(config-if)# description Describirla

Connected to Subred1

Configuración de la interfaz VLAN del switch

Switch>enable Modo privilegiado Switch # configure terminal Modo de Config

Switch (config)#interface VLAN 1 Configuración interfaz

Switch (config-if)# ip address Dirección IP

192.168.1.1 255.255.255.0

Switch (config-if)# no shutdown Activar interfaz

Switch(config)# ip default-gateway Configurar el Gateway predeterminado

192.168.1.2 en el Switch