



Инструкция по установке программного обеспечения

«МАИКС (MAICS): Многофункциональная система обработки входящих и выполнения исходящих голосовых и текстовых сообщений»



ООО «ВОЙС КОММЬЮНИКЭЙШН» 2022 г.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Версия	Описание изменений	ФИО
01.09.202 2	1.0	Создание документа	



Оглавление

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
введение	5
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	6
СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	7
УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «МАИКС (MAICS): Многофункциональная система обработки входящих и выполнения исходящих голосовых и текстовых сообщений»	9
УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ	9
УСТАНОВКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА	10
УСТАНОВКА СЕРВИСА СООБЩЕНИЙ	10
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА БАЗЫ ДАННЫХ	15
РЕЗУЛЬТАТ УСТАНОВКИ И ДОСТУП	16



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины/сокращени я	Определение
ATC	Автоматическая телефонная станция
Система (МАИКС, ИС)	Информационная система. Многофункциональная система обработки входящих и выполнения исходящих голосовых и текстовых сообщений
ПО	Программное обеспечение
Asterisk	ПО компьютерной телефонии
Дистрибутив	Набор файлов ПО, необходимый для установки и запуска
БД	База данных



ВВЕДЕНИЕ

«МАИКС (MAICS): Многофункциональная система обработки входящих и выполнения исходящих голосовых и текстовых сообщений» (Далее - МАИКС (MAICS), МАИКС, MAICS, Система) — это облачный сервис для предоставления услуг физическим и юридическим лицам с целью проведения информирования и проведения опросов по каналам интернет телефонии (SIP), а также с использованием иных доступных каналов связи.

Функции системы предоставляют пользователям возможности:

- Работа с пользователями системы;
- Работа со сценариями;
- Работа с кампаниями;
- Модуль отчётности и аналитики;
- Работа с закрытыми вопросами;
- Журнал изменений. Полное логирование работы системы;



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для установки программного обеспечения МАИКС, и всех его компонент необходимо:

- Сервер ПО, на который система будет установлена Debian 10 и выше;
- Наличие 64 гигабайт свободного пространства на жестком диске;
- Ёмкость оперативной памяти 4 гигабайта;
- CPU 2

Кроме этого, система использует виртуальную телефонную станцию Asterisk, для которой необходимы:

- ATC, на который система будет установлена Debian 10 и выше;
- Наличие 16 гигабайт свободного пространства на жестком диске;
- Ёмкость оперативной памяти 2 гигабайта;
- CPU 2



СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Структурная схема системы отображена ниже на рисунке.






Рисунок 1. Структурная схема

Компоненты системы представляют собой:

- BackEnd. Ядро системы.
- База данных. Хранит очереди заданий на обзвон и очереди номеров для обзвона и списки расписаний, настройки для проектов, учетные записи пользователей, сформированные анкеты, вопросы. БД Postgresql;
- Asterisk. Виртуальная АТС. Входящие и исходящие вызовы;
- Шина RabbitMQ. Обмен данными, в том числе асинхронный;
- Messagings Services. Сервис отправки email и sms сообщений.



УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «МАИКС (MAICS): МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ВХОДЯЩИХ И ВЫПОЛНЕНИЯ ИСХОДЯЩИХ ГОЛОСОВЫХ И ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ»

Для более точной и быстрой подготовки стенда перед установкой продукта используется ansible (программное решение для удаленного управления конфигурациями). Далее, для установки сервера необходимо провести следующие действия:

- 1. apt install ansible;
- 2. Перенести ansible-playbook в /opt/ansible/;
- 3. Запустить ansible-playbook ansible-playbook install.yml;
- 4. Apt install docker docker-compose;
- 5. Установка в docker rabbitmq3.6.6; docker pull circleci/rabbitmq:3.6.6;
- 6. Поместить в /opt/rabbitmq/ подготовленный файл docker-compose.yml;
- 7. Перейти в /opt/rabbitmq/ и запустить docker-compose up -d;

Теперь, когда сервер подготовлен, можно начать установку основного программного обеспечения, который состоит из нескольких частей.

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ

Для установки внутренней части (back-end) необходимо произвести следующие действия:

- 1. Перенести исходный код в /usr/src/maics/
- 2. Перенести ansible-playbook для настройки конфигурации в /opt/ansible/

Перед сборкой продукта проводим настройку модулей конфигурации с помощью ansible-playbook: ansible-playbook /opt/ansible/backend.yml -e phone=" +7 800 700-21-72" -e maics_web=<aйпи стенда> -e WORKSPACE="/usr/src/maics/" -e db_host="<aйпи БД" -e db_port="<Порт БД>" -e db_name="<Имя БД>" -e db_user="<Пользователь БД>" -e db_password="<Пароль от БД>" -e maics3_host="<айпи стенда> " -e LOGLV="INFO" -e spring_profiles_active="production,security-postgres,with-rest-logging,storage-db" -e transcription_mode=ALL -e ms_service="<айпи сервиса сообщений:порт сервиса сообщений>/арі/provider" -e ms_api="<токен сервиса сообщений>" -e



stand_name=<айпи стенда> -e stand=<айпи стенда>

ansible-playbook /opt/ansible/dialer_test.yml -e WORKSPACE="/usr/src/maics/" -e maics3_host="<айпи стенда> " -e ari_app="<айпи стенда>" -e api_port="8070" -e asterisk_ip="<айпи астериска>" -e agents_count="600" -e sip_provider="<Название транка астериска который общается с внешними провайдерами>" -e backend_port="8080" -e portal=<имя транка портала> -e ms_service="<адрес сервисасообщений>" -e ms_api="<ключ сервиса сообщений>" -e extension=<экстеншен в астериск по которому будет идти звонок>

- 3. Сборка продукта /usr/src/maics/servers/gradlew clean war -parallel /usr/src/maics/services/gradlew clean shadowJar --parallel
- Перенос собранного модуля в /var/lib/tomcat8/webapps/ cp servers/backend/build/libs/backend /var/lib/tomcat8/webapps/ cp services/dialer/src/main/resources/application.conf /opt/dialer/ cp services/dialer/build/libs/dialer-*.jar /opt/dialer/
- Выдача прав tomcat8 на папку chown -R tomcat8:tomcat8 /var/lib/tomcat8/webapps/*
- Перезапуск служб tomcat8 и dialer service tomcat8 restart service dialer restart

УСТАНОВКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

Для установки графического (пользовательского) интерфейса, (front-end) необходимо произвести следующие действия:

- 1. Перенести и распаковать архив с фронтэндом в /usr/src/front/
- 2. Выполнить nmp install
- 3. Выполнить npm run ng -- build --prod --output-hashing all --base-href /
- 4. cp -R /usr/src/front/dist/* /opt/front/
- 5. Добавить подготовленный файл frontend в /etc/nginx/sites-enabled/
- 6. In -s /etc/nginx/sites-enabled/* /etc/nginx/sites-available/



УСТАНОВКА СЕРВИСА СООБЩЕНИЙ

Для установки сервиса сообщений (messaging services) необходимо произвести следующие действия:

- 1. Перенести и распаковать архив с сервисом сообщений в /var/www/ms/
- 2. Поместить ms.conf в /etc/nginx/sites-enabled
- 3. Перезапустить nginx service nginx restart


УСТАНОВКА АТС

Для установки виртуальной телефонной станции необходимо произвести следующие


действия:

- 1. Перенести архив с asterisk в cd /usr/src (Если контур закрытый) или скачать архив с asterisk wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz (Если контур не закрыт)
- 2. tar xzvf asterisk-16-current.tar.gz
- 3. cd asterisk-16.*
- 4. contrib/scripts/install_prereq install
- 5. contrib/scripts/get_mp3_source.sh
- 6. ./configure
- 7. make menuselect












```
Add-ons (See README-addons.txt)
Applications
                                         MOH-OPSOUND-WAV
                                                                                                       Bridging Modules
                                         MOH-OPSOUND-ULAW
Call Detail Recording
                                        MOH-OPSOUND-ALAW
Channel Event Logging
                                     [*] MOH-OPSOUND-GSM
Channel Drivers
                                         MOH-OPSOUND-G729
Codec Translators
                                     [ ] MOH-OPSOUND-G722
Format Interpreters
                                         MOH-OPSOUND-SLN16
                                         MOH-OPSOUND-SIREN7
Dialplan Functions
PBX Modules
                                     [ ] MOH-OPSOUND-SIREN14
Resource Modules
Test Modules
Compiler Flags
Voicemail Build Options
Utilities
                                                                                                       AGI Samples
Core Sound Packages
Extras Sound Packages
```



- 8. Выполнить сборку на количестве ядер сервера (например 2) make -j2
- 9. Теперь устанавливаем Asterisk 16 и все его модули make install
- 10. Создаем семплы файлов конфигурации make samples
- 11. Обновляем кэш используемых динамических библиотек



Idconfig (ничего не выводит).

По-умолчанию, Asterisk установлен от root и будет запускаться от него же. Предлагается для этого создать отдельного пользователя и запускать астериск от него. Для этого создаем пользователя и добавляем его в некоторые группы.

- 12. adduser --system --group --home /var/lib/asterisk --no-create-home --gecos "Asterisk" asterisk
- 13. usermod -a -G dialout, audio asterisk
- 14. В завершении установки, создаем init скрипт make config
- 15. Настраиваем Asterisk на запуск под этим пользователем. Для этого добавляем в конец конфига /etc/asterisk/asterisk.conf параметры AST USER="asterisk"

AST GROUP="asterisk"

- 16. Назначаем новому пользователю права на директории астериска chown -R asterisk: /var/{lib,log,run,spool}/asterisk /usr/lib/asterisk /etc/asterisk
- 17. В /etc/asterisk/cdr.conf строки в директиве [radius] к следующему виду (Нужно раскомментировать "radius" и вписать корректный путь до конфига /etc/radcli/radiusclient.conf)

```
[radius]
;usegmtime=yes ; log date/time in GMT
;loguniqueid=yes ; log uniqueid
;loguserfield=yes ; log user field
; Set this to the location of the radiusclient-ng configuration file
; The default is /etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf
radiuscfg => /etc/radcli/radiusclient.conf
```



В /etc/asterisk/cel.conf подобным образом:

```
; Use 'show_user_defined' to put "USER_DEFINED" in the EventName header,
; instead of (by default) just putting the user defined event name there.
; When enabled the UserDefType header is added for user defined events to
; provide the user defined event name.
;;
;show_user_defined=yes

;;
;RADIUS CEL Backend
[radius]
;;
;Log date/time in GMT
;usegmtime=yes
;
;Set this to the location of the radiusclient-ng configuration file
; The default is /etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf
radiuscfg => /etc/radcli/radiusclient.conf
;
```

- 18. Добавим астериск в автозагрузку: systemctl enable asterisk
- 19. Стартуем астериск в автозагрузку: systemctl start asterisk
- 20. Переходим в консоль asterisk -rvvvvvvvvvvv и убеждаемся что нет ошибок.
- 21. Установим sngrep для диагностики работы asterisk apt install sngrep

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА БАЗЫ ДАННЫХ

Для установки БД postgresql необходимо произвести следующие действия:

- Установить postgresql apt install postgresql
- 2. su postgres && psql
- Создаем роль.
 CREATE ROLE backend LOGIN SUPERUSER;
- Задаем пароль.
 ALTER ROLE backend WITH PASSWORD 'maics3.0';



- 5. Создаем БД. create database maics3;
- 6. Делаем пользователя владельцем БД. ALTER DATABASE maics3 OWNER TO backend;
- 7. Выдаем все привилегии в БД пользователю. GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE maics3 TO backend;
- 8. Необходимо внести разрешения для подключения с сервера бэкенда и localhost в /etc/postgresql/12/main/pg_hba.conf

host all all 10.46.100.199/32 md5 (Для бэкенда) host all all 127.0.0.1/32 md5 (Для локалхоста)

Перезагрузить postgrestql service postgresql restart

РЕЗУЛЬТАТ УСТАНОВКИ И ДОСТУП

` После выполнения все действий из пункта «Установка программного обеспечения» данной инструкции приложение будет доступно по адресу:

http://<address_of_server>:80, где *address_of_server* – адрес сервера, на который была осуществлена установка системы, например, http://10.46.100.44:80

Доступ в систему осуществляется по логину и паролю, которые установлены по умолчанию.



После успешной авторизации откроется главная страница системы. На главной странице в графическом виде представлена информация о кампаниях.



