#### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

## НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информационных технологий Кафедра параллельных вычислений

#### ОТЧЕТ

### О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«ВВЕДЕНИЕ В АРХИТЕКТУРУ x86/x86-64»

студента 2 курса, 23202 группы

Пятанова Михаила Юрьевича

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Преподаватель: Кандидат технических наук Владислав Александрович Перепёлкин

# СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ	3
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
Приложения 1, 2, 3.	

# ЦЕЛЬ

- 1. Знакомство с программной архитектурой х86/х86-64.
- 2. Анализ ассемблерного листинга программы для архитектуры х86/х86-64.

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Полный компилируемый листинг реализованной программы и команда для её компиляции представлены в приложении 1.

Листинги на ассемблере с описаниями назначения команд с точки зрения реализации алгоритма выбранного варианта представлены в приложении 2 (уровень оптимизации О0) и 3 (уровень оптимизации О3).

Была определена разница в ассемблерных листингах двух уровней оптимизации. См. приложение 3.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Было проведено знакомство с программной архитектурой x86/x86-64. Проанализирован ассемблерный листинг программы для архитектуры x86/x86-64.

Найдены отличия в ассемблерных листингах оптимизации уровней ОО и ОЗ. Так в ОЗ отсутствую вызовы функций (кроме ввода, вывода) — все функции были встроены (инлайнинг) в код; программа работает преимущественно с регистрами, а не со стеком, ведь они быстрее. Далее программа в целом делает меньше обращений в память и меньше сравнений. Стоит отметить, что код был сильно разделен разными лейблами.

С субъективной точки зрения ассемблер после оптимизации стал читаться в разы хуже, однако его понимание оказалось крайне полезным: получилось явно увидеть оптимизационные преобразования программы компилятором.

# Приложение 1.

Команды для компиляции: gcc -S main.c -o list\_O0.s -O0 gcc -S main.c -o list\_O2.s -O3

```
#include <iostream>
long double GetSign(unsigned long long n) {
    return n % 2 == 0 ? 1.0 : -1.0;
}
long double GetPiNumberWithNAccuracy(unsigned long long N) {
    long double res = 0;
    for (unsigned long long i = 0; i <= N; i++) {
        res += (GetSign(i) / (2*i + 1));
    }
    return 4 * res;
}
int main() {
    unsigned long long n;
    std::cout << GetPiNumberWithNAccuracy(n) << "\n";
    return 0;
}</pre>
```

# Приложение 2.

# Ассемблерный листинг для архитектуры х86-64 с оптимизацией ОО

```
// название файла
  .file
         "lab2.cpp"
                                                                        // .globl делает iostream глобально видимой, т.е. все файлы имеют доступ
  .text
                                                                        // Аналогично
#APP
                                                                        // GetSign() определяется как функция
  .globl _ZSt21ios_base_library_initv
                                                                        // определяем функцию GetSign()
#NO APP
                                                                        // лейбл LFB показывает, что началось тело функции (local function begin)
  .globl _Z7GetSigny
                                                                        // Call Frame Information. Директива используется для отладки и обработки
  .type _Z7GetSigny, @function
 Z7GetSigny:
                                                                                  это указатель базы, который указывает на базу текущего стекового
                                                                        фрейма.
J.FB1988:
                                                                        // СFA используется для освобождения стека во время обработки исключений
  .cfi_startproc
                                                                        или отладки.
  endbr64
                                                                        // %rsp — указатель стека, который указывает на вершину текущего стекового
  pushq %rbp
                                                                        фрейма. Копируем указатель фрейма, записываем в регистр rbp значение
  .cfi_def_cfa_offset 16
                                                                        регистра rsp - это будет начало фрейма для локальных переменных.
  .cfi_offset 6, -16
                                                                         // копируем входное значение (занимающее 8 байт) функции с регистра %rdi
  movq %rsp, %rbp
                                                                        (на нем в первую очередь передается) в стек
  .cfi_def_cfa_register 6
                                                                        // копируем 8-байтное значение в %гах регистр арифметических операций
                                                                        // побитовый оператор «и» между 1 и регистра %eax (32 битная часть %rax)
  movq %rdi, -8(%rbp)
  movq -8(%rbp), %rax andl $1, %eax
                                                                        по сути изолирует младший бит
                                                                        // логическое сравнение %гах и %гах, а далее ветвление: если 1, то L2, иначе
                                                                        (1) помещаем одну из семи часто используемых констант (в формате с
  testq %rax, %rax
                                                                        плавающей запятой двойной расширенной точности) в стек регистров FPU и
  jne .L2
                                                                        запускаем L4
                                                                        // L2 добавляем 1 в стек и сменяем его знак. (т.е., по сути, -1.0 в стеке)
  fld1
                                                                        // L4 удаляем значение со стека, копируя его в rbp
  jmp .L4
                                                                        // ret return возвращает значение со стека
.L2:
                                                                        Таким хитрым образом, побитовой конъюнкцией, была реализована проверка
  fld1
                                                                        на четность числа
  fchs
J.4:
  popq %rbp
  .cfi_def_cfa 7, 8
  ret
  .cfi endproc
.LFE1988:
  .size _Z7GetSigny, .-_Z7GetSigny
  .globl _Z24GetPiNumberWithNAccuracyy
  .type _Z24GetPiNumberWithNAccuracyy, @function
                                                                        // Аналогично инициализируем функцию GetPiNumberWithNAccuracy()
 Z24GetPiNumberWithNAccuracyy:
.LFB1989:
  .cfi_startproc
                                                                        // %rsp — указатель стека, который указывает на вершину текущего стекового
  endbr64
                                                                        фрейма. Копируем указатель фрейма, записываем в регистр rbp значение
  pushq %rbp
                                                                        регистра rsp - это будет начало фрейма для локальных переменных.
  .cfi_def_cfa_offset 16
  .cfi_offset 6, -16
  movq %rsp, %rbp
  .cfi_def_cfa_register 6
                                                                        // резервируем 48 байт на стеке вычитанием
  subq $48, %rsp
                                                                        Копируем в место на стеке (на -40 месте) значение из %rdi (аргумент
  movq %rdi, -40(%rbp)
                                                                        Загружаем на стек +0.0
                                                                        Команда fstpt копирует значение из регистра ST(0) в ячейку памяти
  fstpt -16(%rbp)
                                                                        (long double res = 0)
  movq $0, -24(%rbp)
                                                                        Копируем в место на стеке (на -24 месте) 0 \ (i=0)
  jmp .L6
                                                                        Переходим в L6
.L8:
                                                                        Копируем на регистр %гах со стека (і)
  movq -24(%rbp), %rax
                                                                        Передаем значение с %гах в %rdi и вызываем функию (как раз благодаря %rdi
  movq %rax, %rdi
                                                                        мы передаеем в неё значение) GetSign(i)
  call _Z7GetSigny
                                                                        Вновь копируем на регистр %гах со стека (і)
  movq -24(%rbp), %rax addq %rax, %rax
                                                                        Прибавляем тоже самое значение (по сути умножение на 2)
                                                                        Прибавляем 1 (2*i + 1)
                                                                        Результат записываем на стек в -48
  addq $1, %rax
                                                                        Преобразует исходный операнд из целого числа со знаком в формат с
  movq %rax, -48(%rbp)
                                                                        плавающей запятой двойной расширенной точности и помещает значение в
  fildq -48(%rbp)
                                                                        стек регистров FPU в st(0), а res сдвигается в st(1) По сути преобр. (2*i+1) в
  testq %rax, %rax
                                                                        double
  jns .L7
                                                                        Сравнивает значения в %гах
                                                                        jns: выполняет переход к метке, если флаг знака не установлен (т.е. число
  fldt .LC4(%rip)
                                                                        неотрицательное) Это условие всегда выполняется в силу условий задачи
  faddp %st, %st(1)
                                                                        кладет в стек FPU значение с .LC4 (очень маленькое число?)
                                                                        Складывает st(0) с st(1) и записывает в st(1) делает pop
  fdivrp %st, %st(1)
  fldt -16(%rbp)
                                                                        Делит st(1) на st(0) и записывает в st(1) и делает рор
  faddp %st, %st(1)
                                                                        Добавляет на стек FPU значение на -16 месте со стека
  fstpt -16(%rbp)
                                                                        Складывает st(0) c st(1) и записывает в st(1) делает pop
                                                                        Команда fstpt копирует значение из регистра ST(0) в ячейку памяти (res +=\dots
  addq $1, -24(%rbp)
                                                                        Прибавляем 1 к стеку (і++)
.L6:
  movq -24(%rbp), %rax
                                                                        Копируем со стека в арифметический регистр %гах
  cmpq
          %rax, -40(%rbp)
                                                                        И сравниваем с другой переменной, хранящийся на -40 позиции
  jnb .L8
                                                                        Если меньше или равно прыгаем в L8 (i <= N)
```

```
Пушим на FPU стек res со стека
       -16(%rbp)
  fldt
  fldt .LC5(%rip)
                                                                      Пушим на FPU стек .LC5(4)
                                                                      Умножаем ST(0) * ST(1) = 4 * res и pop
  fmulp %st, %st(1)
                                                                      Освобождаем стек. Так мы восстанавливаем состояние стека и кадра, которые
  leave
                                                                      были до вызова
  .cfi_def_cfa 7, 8
                                                                      Покидаем функцию
  ret
  .cfi endproc
.LFE1989:
  .size _Z24GetPiNumberWithNAccuracyy, .-
_Z24GetPiNumberWithNAccuracyy
  .section .rodata
.LC6:
   \textbf{.} string \text{ "} \backslash n \text{"} \\
  .text
  .globl main
  .type main, @function
main:
.LFB1990:
                                                                      Определяем функцию main
  .cfi_startproc
  endbr64
  pushq %rbp
                                                                             указатель стека, который указывает на вершину текущего стекового
  .cfi_def_cfa_offset 16
                                                                      фрейма. Копируем указатель фрейма, записываем в регистр rbp значение
                                                                      регистра rsp — это будет начало фрейма для локальных переменных
  .cfi_offset 6, -16
  movq %rsp, %rbp
  .cfi_def_cfa_register 6
                                                                      Резервируем 16 байт на стеке
  subq $16, %rsp
                                                                      Защита стека
  movq %fs:40, %rax
                                                                      Записываем значение с %гах на стек
  movq %rax, -8(%rbp)
                                                                      Обнуляем %еах
  xorl %eax, %eax
                                                                      Записываем эффективный адрес из стека в %гах
  leaq -16(%rbp), %rax
                                                                      Записываем %гах в %rdi
                                                                      Записываем значение с std::cin в %rax
  movq %rax, %rsi
                                                                      %rax записываем в %rdi
  leaq _ZSt3cin(%rip), %rax
  movq %rax, %rdi
                                                                      Вызывается функция std::istream::operator>> для считывания входных данных
  call _ZNSirsERy@PLT
                                                                      в локальную переменную. (std::cin >> n;)
  movq -16(%rbp), %rax
  movq %rax, %rdi
                                                                      Передаем %rax в %rdi и вызываем функцию GetPiNumberWithNAccuracy()
  call _Z24GetPiNumberWithNAccuracyy
  leaq -16(%rsp), %rsp
                                                                      Кладем в %rsp со стека
  fstpt (%rsp)
                                                                      Копируем со стека сопроцессора в %rsp
  leaq _ZSt4cout(%rip), %rax
                                                                      Записываем эффективный адрес std::cout в %rax
  movq %rax, %rdi
                                                                      Передаем %гах в %rdi
  call _ZNSolsEe@PLT
                                                                      Вызываем std::ostream::operator<< чтобы вывести double
  addq $16, %rsp
                                                                      Возвращаем указатель на верхушку стека в начальную позицию
  movq %rax, %rdx
                                                                      Записываем %гах в %rdx
                                                                      Записываем эффективный адрес строки в %rax ('\n')
  leaq .LC6(%rip), %rax
                                                                      Записываем %гах в %гзі (второй аргумент функции)
  movq %rax, %rsi
                                                                      Записываем %rdx в %rdi (первый аргумент функции)
  movq %rdx, %rdi
                                                                      Вызов std::ostream::operator<< чтобы вывести строку
  call
_ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_PKc@PLT
  movl $0, %eax
                                                                      Устанавливаем возвращаемое значение 0
  movq -8(%rbp), %rdx
                                                                      Записываем в значение со стека в %rdx
  subq %fs:40, %rdx
                                                                      Защита стека
                                                                      Защита стека
  je .L12
                                                                      Если со стеком всё хорошо то L12
  call __stack_chk_fail@PLT
.L12:
                                                                      Освобождаем стек. Так мы восстанавливаем состояние стека и кадра, которые
  leave
                                                                      были до вызова
  .cfi_def_cfa 7, 8
                                                                      Выход из функции
  .cfi endproc
.LFE1990:
  .size main, .-main
                                                                      В этой части определяются некоторые доступные только для чтения объекты
                                                                      данных, связанные с преобразованием целых чисел в символьные, что
  .section .rodata
                                                                      указывает на то, что некоторые целочисленные типы являются беззнаковыми
  .type _ZNSt8__detail30__integer_to_chars_is_unsignedIjEE,
@object
.size _ZNSt8__detail30__integer_to_chars_is_unsignedIjEE, 1
_ZNSt8__detail30__integer_to_chars_is_unsignedIjEE:
  .byte
  .type _ZNSt8__detail30__integer_to_chars_is_unsignedImEE,
@obiect
  .size _ZNSt8__detail30__integer_to_chars_is_unsignedImEE, 1
_ZNSt8__detail30__integer_to_chars_is_unsignedImEE:
  .byte 1
  .type _ZNSt8__detail30__integer_to_chars_is_unsignedIyEE,
@object
  .size _ZNSt8__detail30__integer_to_chars_is_unsignedIyEE, 1
_ZNSt8__detail30__integer_to_chars_is_unsignedIyEE:
  .bvte 1
  align 16
LC4:
```

# Приложение 3.

## Ассемблерный листинг для архитектуры х86-64 с оптимизацией ОЗ

```
.file "lab2.cpp'
  .text
#APP
  .globl _ZSt21ios_base_library_initv
#NO_APP
  .p2align 4
  .globl _Z7GetSigny
.type _Z7GetSigny, @function
_Z7GetSigny:
                                                                          GetSign() определяется как функция
.LFB2057:
  .cfi_startproc
  endbr64
                                                                          Побитовое и с аргументом функции (n), по сути, изолируем младший бит
  andl $1, %edi
                                                                          (который отвечает за четность числа)
  fld1
                                                                          Загружаем в стек сопроцессора 1
                                                                          L3 если ZF(zero flag) = не установлен, т.е. если последняя логическая или
  jne .L3
                                                                          арифметическая операция не дала 0.
  ret
                                                                          Выходим из функции
  .p2align 4,,10
  .p2align 3
.L3:
                                                                          Меняем знак числа (на стеке) на противоположный
  fchs
                                                                          Выходим. Оптимизация состоит в меньшем количестве обращений в
  ret
                                                                          память и сравнений
  .cfi endproc
.LFE2057:
  .size _Z7GetSigny, .-_Z7GetSigny
  .p2align 4
  .globl _Z24GetPiNumberWithNAccuracyy
                                                                          GetPiNumberWithNAccuracy() определяется как функция
  .type _Z24GetPiNumberWithNAccuracyy, @function
Z24GetPiNumberWithNAccuracyy:
.LFB2058:
  .cfi_startproc
                                                                          Загружаем +0 на стек сопроцессора (res = 0 далее результат будет лежать в
  endbr64
  fldz
                                                                          Передаем 1 в регистр %edx
  movl $1, %edx
                                                                          Делаем ксор (искл. или) регистрв %еах и записываем в %еах. По сути,
  xorl %eax, %eax
                                                                          обнуляем %еах (еах = i = 0) (оптимизация – вместо стека стараемся
  fld1
                                                                          использовать более быстрые регистры)
                                                                          Загружаем +1 на стек сопроцессора (оптимизация - появляются две
  fld1
                                                                          вспомогательные переменные – значения GetSign())
  fchs
                                                                          Загружаем +1 на стек сопроцессора
  .p2align 4,,10
                                                                          Меняем знак числа (st(0)) на противоположный
  .p2align 3
.L11:
  movq %rdx, -16(%rsp)
                                                                          Записываем %rdx в стек на -16 позицию
  fildq -16(%rsp)
                                                                          Пушим на стек сопроцессора конвертированное -\frac{1}{6}(%тsp) в вещ. число Сравниваем младшие 8бит %гах с 1 (ZF = 1 если результат 0) оптимизация: Если младший бит равен 0, то L6 ZF = 1 (по сути проверяем четность - была
  testb $1, %al
  je .L6
                                                                          выполнена подстановка функции GetSign(), чтобы её не вызывать)
  testq %rdx, %rdx
                                                                          Сравниваем %rdx, смотрим на знак
  js .L13
                                                                          Если отрицательное, то L13
.L7:
  fdivr %st(1), %st
                                                                          Обратное деление(r): st(1) / st(0) и записываем в st(0) (-1 / (2*i + 1))
.L12:
  addq $1, %rax
                                                                          Склалываем 1 с %rax (i++)
                                                                          Складываем st(0) с st(3) (и оставляем там и делаем pop) (res += ...)
  faddp %st, %st(3)
                                                                          Складываем 2 с %rdx (оптимизация как бы появился второй счетчик,
  addq $2, %rdx
                                                                          бегущий по нечетным начиная с 1 (2i + 1))
  cmpq %rax, %rdi
                                                                          Сравниваем %rax с %rdi (i <= N) опять же экономим память на стеке
  jnb .L11
                                                                          Если %rdi больше или равно %rax,
  fstp %st(0)
                                                                          то прыгаем в L11
  fstp %st(0)
                                                                          Записываем значение st(0) в st(0) и pop
  fmuls .LC5(%rip)
                                                                          Записываем значение st(0) в st(0) и pop - > эффективно избавляемся от двух
                                                                          верхних значений стека сопроцессора
                                                                          Умножаем st(0) на 4 return 4 * res
  .p2align 4,,10
                                                                          Выходим из функции
  .p2align 3
.L13:
  fadds .LC4(%rip)
                                                                          Складываем s(0) с .LC4
  jmp .L7
                                                                          Прыгаем в L7
  .p2align 4,,10
  .p2align 3
.L6:
  testq %rdx, %rdx
                                                                          Сравниваем %rdx c %rdx
  is .L14
                                                                          Если число отрицательное, то L14
  fdivr %st(2), %st
                                                                          Обратное деление(r): st(2) / st(0) и записываем в st(0) (1 / (2*i + 1)
  jmp .L12
                                                                          Прыгаем в L12
  .p2align 4,,10
  .p2align 3
```

```
.L14:
                                                                        Склалывает s(0) .LC4
  fadds .LC4(%rip)
                                                                        Обратное деление(r): st(2) / st(0) и записываем в st(0) (GetSign(i) / (2*i + 1)
  fdivr %st(2), %st
                                                                       Прыгаем в L12
  jmp .L12
  .cfi endproc
.LFE2058:
  .size _Z24GetPiNumberWithNAccuracyy, .-
_Z24GetPiNumberWithNAccuracyy
  .section .rodata.str1.1,"aMS",@progbits,1
.LC7:
  .section .text.startup,"ax",@progbits .p2align 4
  .globl main
  .type main, @function
                                                                        main() определяется как функция
main:
.LFB2059:
  .cfi_startproc
                                                                        Резервируем 40 байт на стеке
  endbr64
  subq $40, %rsp
  .cfi_def_cfa_offset 48
                                                                        Записываем значение с std::cin в %rdi (сразу в rdi минуя rax)
  leaq _ZSt3cin(%rip), %rdi
  movq %fs:40, %rax
movq %rax, 24(%rsp)
xorl %eax, %eax
                                                                        Зашита стека
                                                                        Записываем в стек на 24 месте (работаем без rbp)
                                                                        Обнуляем %гах
                                                                        Записываем эффективный адрес из стека в %rsi
  leaq 16(%rsp), %rsi call _ZNSi10_M_extractIyEERSiRT_@PLT
                                                                        Вызывается класс из c++ std::string, записываем ввод в N
                                                                        Записываем со стека в %rcx (N)
  movq 16(%rsp), %rcx
movl $1, %edx
                                                                        Записываем 1 в %едх
  xorl %eax, %eax
                                                                       Обнуляем %еах
                                                                        Оптимизация: была выполнена подстановка функции
  fldz
                                                                        GetPiNumberWithNAccuracy (), чтобы её не вызывать
  fld1
                                                                        Код совпадает с описанным выше
  fld1
  fchs
  .p2align 4,,10
  .p2align 3
.L21:
  movq %rdx, 8(%rsp)
  fildq 8(%rsp)
  testb $1, %al
  je .L16
  testq %rdx, %rdx
  js .L25
.L17:
  fdivr %st(1), %st
.L24:
  addq $1, %rax
  faddp %st, %st(3)
addq $2, %rdx
  cmpq %rax, %rcx
  jnb .L21
  fstp %st(0)
  fstp %st(0)
                                                                        Умножаем на st(0)(res)*4
  fmuls .LC5(%rip)
                                                                       Резервируем 16 байт
  subq $16, %rsp
  .cfi_def_cfa_offset 64
  leaq _ZSt4cout(%rip), %rdi
                                                                        Записываем эффективный адрес std::cout в %rdi
  fstpt (%rsp)
                                                                        Сохранить вещественное значение st0(res) с извлечением из стека
  call _ZNSo9_M_insertIeEERSoT_@PLT leaq .LC7(%rip), %rsi
                                                                        сопроцессора в %rsp (вывод res)
                                                                        Вызываем класс std::ostream
                                                                        Записываем эффективный адрес .LC7 в %rsi
  movq %rax, %rdi
                                                                        Записываем % rax в % rdi(регистр для передачи в функцию)
  popq %rax
                                                                        Записывает в %гах значение со стека
  .cfi_def_cfa_offset 56
  popq %rdx
  .cfi_def_cfa_offset 48
                                                                        Записывает в %rdх значение со стека
  movl $1, %edx
                                                                        Записывает в 1 %edx
_ZSt16__ostream_insertIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamI
                                                                        Вызывает поток вывода
T_T0_ES6_PKS3_1@PLT
  movq 24(%rsp), %rax
subq %fs:40, %rax
                                                                        Записывает в %гах значение со стека с позиции 24
                                                                        Вычитает 64-разрядное значение по адресу памяти %fs:40 из значения в %rax.
  jne .L26
                                                                        Прыгаем на L26, если значение в %rax != 0
                                                                        Обнуляем %eax чтобы return 0
  xorl %eax, %eax
                                                                        Восстанавливаем начальный указатель на стек
  addq $40, %rsp
  .cfi_remember_state
  .cfi_def_cfa_offset 8
  ret
                                                                        Выходим из функции
  .p2align 4,,10
  .p2align 3
```

```
.L25:
   .cfi_restore_state
   fadds .LC4(%rip)
  jmp .L17
  .p2align 4,,10
   .p2align 3
.L16:
  testq %rdx, %rdx
  js .L27
fdivr %st(2), %st
  jmp .L24
   .p2align 4,,10
  .p2align 3
.L27:
  fadds .LC4(%rip)
fdivr %st(2), %st
jmp .L24
.L26:
  call __stack_chk_fail@PLT
                                                                             Ошибка на стеке, спасаем программу
  .cfi_endproc
.LFE2059:
  .size main, .-main
  .section .rodata.cst4,"aM",@progbits,4
  .align 4
.LC4:
  .long 1602224128
  align 4
.LC5:
  .long 1082130432
.ident "GCC: (Ubuntu 13.2.0-23ubuntu4) 13.2.0"
  .section .note.GNU-stack,"",@progbits .section .note.gnu.property,"a"
  align 8
  long 1f - 0f
long 4f - 1f
  .long 5
0:
  .string "GNU"
  align 8
  long 0xc0000002
long 3f - 2f
  .long 0x3
3:
  align 8
4:
```