Kurzanleitung zur Bedienung des

CASIO FX-87DE X





Das Auswahlmenü - die Anwendungsmodi

Anwendungsmodi

Im "Menü" des FX-87DE X können Sie die verschiedenen Anwendungen bzw. Modi des Rechners auswählen.



匪

Die Taste [MENU] führt immer ins Auswahlmenü des FX-87DE X

ներ և և թ<u>√</u> հ 1:Berechnungen

1. Berechnungen Normaler Rechenbereich

28 1016 図 2. Basis-N Rechnen in verschiedenen Zahlensystemen (z.B. Binär)

Шье 3. Statistik Regressionen, Rechnen mit Listen

4. Verteilungsfunkt. Wertetabellen für Verteilungen

5. Tabellenkalkulation Werte, Zellbezüge, Formeln

> 6. Tabellen Wertetabellen für zwei Funktionen; f(x) & g(x)

7. Berechn. prüfen Terme eingeben und auf Richtigkeit prüfen


Anwendungsmodi

- Vergewissern Sie sich, dass sie immer im korrekten Modus arbeiten
- Modus 1 (Berechnungen) für normale Berechnungen

Eingabe und natürliche Darstellung

Der FX-87DE X arbeitet in der Standardeinstellung mit natürlicher Eingabe und natürlicher Ausgabe. Wenn möglich wird das Ergebnis immer exakt, also als Bruch, Wurzel, etc. ausgegeben. Die Darstellung lässt sich im SETUP des Rechners ändern (siehe Seite 5).

<u>Brüche. Wurzeln. oder andere Berechnungen</u> werden in der Standardeinstellung über Schablonen eingegeben. Mit den Cursortasten gelangt man zum nächsten Eingabefeld.



Potenzen: x^2 : x^2 : x^3 : SHFT x^2 : x^4 :

Wissenschaftliche Konstanten:

Mit Fill 7 (CONST) können die wissenschaftlichen Konstanten ausgewählt werden. Diese sind nach Bereichen sortiert.

Einheiten-Umrechnung:

Mit SIFT 8 (CONV) gelangen Sie zu den Einheiten, die der FX-87DE X umrechnen kann. Geben Sie zu erst den Wert ein und wählen dann die Umrechnung

Weitere Funktionen:

Weitere Funktionen erhalten Sie mit der Taste [OPTN] (Option). Im Bereich "Berechnungen" sind das:

- 1. Hyperbolische Funktionen
- 2. Winkeleinheiten
- 3. Dezimalpräfixe




$$\frac{\sqrt{7}}{3} + \frac{\sqrt{8}}{4}$$

$$\frac{2\sqrt{7} + 3\sqrt{2}}{6}$$

1:Univers. Konst. | 2:E-magn. Konst. | 3:Atom./Nuk.Konst

4:Phys/Chem.Konst

Wissenschaftliche Konstanten



Einheiten umrechnen mit [SHIFT][8]

1:Hyperbol. Fkt.

2:Winkeleinheit

3:Dezimalpräfixe

Weitere Funktionen mit [OPTN]

Grundlegende Bedienung

- Standardrechenmodus: 1. Berechnungen
- Natürliche Ein– und Ausgabe sind voreingestellt

Grundlegende Bedienung - Ein und Ausgabe

Exaktes Ergebnis oder Näherung (Dezimalzahlen)

Ergebnisse werden in der Standardeinstellung wenn möglich exakt angegeben.

Zum Umwandeln des Ergebnisses drücken Sie [540].

Um sofort die Dezimalzahl zu erhalten: SHIFT = statt = .

Ergebnis als gemischten Bruch darstellen:

[30]

Tippfehler und Variation der Eingabe

Eingaben können mithilfe der Cursortasten (Pfeiltasten) variiert und mit der 🖭 - Taste (engl. Delete) gelöscht werden. Gelöscht wird links vom Cursor

Mit der Cursortaste (A) wird jeweils ein Schritt im Inhalt des Ablaufspeichers zurückgeschaltet.

AC löscht den Bildschirm. Wenn nun mit (A) die letzten Berechnungen durchgeschaltet werden, können diese mit den Cursortasten verändert und neu berechnet werden.

Hinweis: Der Inhalt des Ablaufspeichers wird gelöscht, wenn der Rechner ausgeschaltet oder der Modus geändert wird!

Ein Reset ist nicht erforderlich!


Variablen

Acht Variablen mit der Bezeichnung A, B, C, D, E, F, X, Y können zur Speicherung individueller Werte verwendet und in Rechnungen als Variable wieder aufgerufen werden.

- Abspeichern eines Wertes: Wert STO A ([STO] (-))
- Variable verwenden: A (ALPHA) (-))
- Aufrufen des Variablenwertes: SHFT [STO] A (Hierbei wird nicht die Alpha-Taste verwendet, sondern A direkt angesteuert.)
- Variable löschen: 0 STO A (0 [STO](-))

Ein- und Ausgabe

- Vergewissern Sie sich, dass sie immer im korrekten Modus arbeiten
- Modus 1 (Berechnungen) für normale Berechnungen
- Variablen werden mit der [STO]-Taste gespeichert



₽ 2π

6,283185307



Die Cursortasten des FX-87DE X

Setup

Der FX-87DE X hat einen SETUP-Bereich in dem grundlegende Einstellungen des Rechners geändert werden können. Rufen Sie das Setup auf mit: [SHIFT] [MENU]

Innerhalb des Setups gibt es 4 Menüseiten, die Sie mit den Cursortasten ansteuern können

Die wichtigsten Einstellungen im Setup

Eingabe / Ausgabe

Hier können Sie einstellen, wie sich der Rechner bei der Einund Ausgabe verhalten soll. Auf der linken Seite steht die Eingabe, auf der rechten Seite die Ausgabe. "Linear" bedeutet den Verzicht auf die natürliche Darstellung

Winkelmaß

Hier stellen Sie das Winkelmaß um. Die Standardeinstellung des Rechners ist das Gradmaß.

Zahlenformate

Fix: Festlegen der Nachkommastellen auf die gerundet werden soll

Sci: Exponentenschreibweise, das Ergebnis wird auf Anzahl der festgelegten Stellen gerundet und in der sogenannten wissenschaftlichen Schreibweise (mit Zehnerpotenz) ausgegeben.

Bruchergebnis

Echter oder gemischter Bruch als Ergebnis.

Zurücksetzen der Einstellungen (Reset)

Sämtliche Einstellungen des FX-87DE X lassen sich zurücksetzen (Reset).

Reset: SHIFT 9

1:Eingabe/Ausgabel

2:Winkeleinheit

3:Zahlenformat

4:Dezimalpräfixe

1:Bruchergebnis

2:Statistik

3:Tabellenkalk.

4:Tabellen

1:Period. Darst. 2:1000er-Trennung

3:Mehrzeilengröße

4:QR Code

1:Automat Aus

2:Kontrast

Zurücksetzen?

1:Setupdaten

2:Speicher

3:Alle initialis.

Setup

- Einstellungen für die Ein- und Ausgabe können verändert werden
- Ändern des Winkelmaßes
- Zurücksetzen der Einstellungen mit RESET

Wertetabellen & Funktionen (Funktionswerte) - CALC

Wertetabellen

Zur Erstellung von Wertetabellen dient die Anwendung #6: Tabellen.

Sie können zwei Funktionen eingeben ; f(x) und g(x). Nach Eingabe der Funktionen können Start- und Endwert der Wertetabelle so wie die Schrittweite eingestellt werden.

Wenn die Wertetabelle angezeigt wird, kann mit ISHIFTI [OPTN] ein QR-Code erzeugt werden, der eine grafische Darstellung auf dem Browser des Smartphones. Tablet oder PCs ermöglicht.

Wertetabelle erweitern:

Die Wertetabelle kann erweitert werden mit [+] [-]. Ausserdem kann jeder Tabelleneintrag beliebig verändert werden. Gehen Sie dazu mit dem Cursor auf einen Eintrag und ändern Sie den Wert für x



$$g(x)^{\overline{y}} = 2x - 1$$

Funktionswert berechnen - CALC

Soll nur ein einzelner Funktionswert berechnet werden, so kann dies in der Anwendung #1: Berechnungen erfolgen.

Geben Sie einen beliebigen Term in der Form v= ein. Dann kann mit (ALC) gelöst werden und der x-Wert eingegeben werden.

Mit der [ALC]-Funktion können allerdings auch weitere Parameter, wie A, B, usw. eingegeben werden. Diese werden bei der Berechnung mit (ALC) nacheinander abgefragt.

Eine erneute Berechnung des Terms erfolgt durch nochmaliges Drücken der CALC Taste. Soll nur ein bestimmter Parameter bei einer erneuten Berechnung verändert werden, so lassen sich die Parameter mit den Cursortasten (A) (7) auswählen

$$y = 2x^{2} - 3x$$

$$\sum_{\alpha=1}^{\hat{A}} (A\mathbf{C}\alpha \times 0, 25^{\alpha} \times 0, 75^{\hat{b}})$$

$$A = 17$$

$$Ax^2 + Bx + C$$

Wertetabelle und Funktionen

- Wertetabellen können zwei Funktionen enthalten: f(x); g(x)
- Wertetabellen können mit 开 🦳 einfach erweitert werden
- Einträge der X-Werte für Wertetabellen können überschrieben werden

Kombinatorik und Zufallszahlen

Kombinatorik und Zufallszahlen (Anwendung #1)

Fakultät:

Eingabe mit X!

SHIFT x

<u>Permutation</u>: Eingabe mit **nPr**, mit n, $r \in \mathbb{Z}/0 \le r \le n < 1.10^{10}$. Beispiel: Wie viele Möglichkeiten gibt es, aus 10 verschiedenen Pflanzen 4 nebeneinander in ein Beet zu pflanzen?

SHIFT X

<u>Kombination</u>: Eingabe mit **nCr** (n, $r \in \mathbb{Z}/0 \le r \le n < 1 \cdot 10^{10}$) Beispiel: Wie viele Möglichkeiten gibt es, aus 10 verschiedenen Pflanzen 4 auszuwählen?

=? (Binomialkoeffizient)

SHIFT :

<u>Zufallszahl:</u> Erzeugen einer dreistelligen Zufallszahl (zwischen 0 und 1) mit **Ran#** (engl. random).

SHIFT [,]

<u>Ganzzahlige Zufallszahl:</u> Mit **RanInt** erzeugen Sie eine ganzzahlige Zufallszahl. Beispiel: Münzwurf. Würfel. etc.

(ALPHA) [,]

5! ^{***} 120

10**c**4

Ran Int#(1;6) ^ 2

Kombinatorik & Zufallszahlen

- Berechnungen in der Anwendung #1: Berechungen
- Ganzzahlige Zufallszahl (Würfel) mit RanINT

Regressionen - Statistik

Regressionen - Anwendung #3: Statistik


Regressionen können in der Anwendung #3: Statistik durchgeführt werden.

Nach Start der Anwendung können die verschiedenen Formen der Regressionen ausgewählt werden.

Die Werte für x und y können nun in die Tabelle eingetragen werden. Beenden Sie die Eingabe mit AC!!

Nun können Sie mit [OPTN] diverse Operationen auswählen, unter Anderem die Regression [3]. Anschließend werden Ihnen die Werte für die Konstanten ausgegeben.

Mit [OPTN] gelangen Sie auch an die eingegebenen Daten [4] oder andere Werte. Verwenden Sie die Cursortasten hoch/runter um durch das Menü zu scrollen.




1:1 Variable

2: v=a+bx

 $3:y=a+bx+cx^2$

 $4:y=a+b\cdot ln(x)$



1:Typ auswählen

2:2-Variab-Berech

3:Regression

4:Daten

1:Addition

2:Variable

3:Minimum/Maximum

4:Regressionen

y=a+bx+çx2 a=0,81818181

Regressionen

- Regressionen erfolgen in der Anwendung #3: Statistik
- Alle Operatoren unter [OPTN]

Verteilungsfunktionen - Anwendung #4: Verteilungsfkt.

Rufen Sie die Anwendung #4 auf und wählen den Funktionstyp: Es stehen die Binomial-, Normal– und Poissonverteilung zur Auswahl.

Eingabe der Werte:

Nach Auswahl der Verteilung (z.B. Binomial-Dichte 4) wird entschieden, ob die Wahrscheinlichkeit eines Einzelwertes oder einer ganzen Liste von Werten berechnet werden soll.

Die Parameter der Binomialverteilung für die Anzahl der Treffer: x, die Anzahl der Versuche: n und die Wahrscheinlichkeit eines Treffers pro Versuch: p werden nacheinander abgefragt und daraus die Wahrscheinlichkeit von x Treffern in n Versuchen berechnet.

Alternativ kann für x nicht nur ein Wert, sondern eine Liste von Werten eingegeben werden. Nach Eingabe der Werte die Eingabe mit (=) abschließen.


Übernahme der Werte:


Beim Berechnen einer einzelnen Wahrscheinlichkeit können die Werte mit [STO] direkt in eine Variable gespeichert werden und stehen dann auch in den anderen Anwendungen zur Verfügung.


Sollen die Werte aus einer Liste übernommen werden, gehen Sie mit dem Cursor auf den entsprechenden Wert für p (siehe Abbildung rechts) und drücken [STO]. Der Wert kann nun einer Variable zugewiesen werden.




1:Normal-Dichte 2:Kumul. Normal-V 3:Inv. Normal-V. 4:Binomial-Dichte









Verteilungsfunktionen

- Verteilungen in der Anwendung #4: Verteilungsfunktionen
- Eingabe der k-Werte als Liste oder als Variable
- Ergebnisse der Verteilungsfunktionen lassen sich in die Variablen speichern



Tabellenkalkulation

Tabellenkalkulation - Anwendung #5: Tabellenkalk.

Anwendung #8 ist eine einfache Tabellenkalkulation. Beachten Sie bitte, das aufgrund des Speichers die Dimensionen der Tabellen begrenzt ist.

OPTN:

Mit der Taste [OPTN] gelangen Sie an die Befehle für die Tabellenkalkulation. Diese entsprechen den üblichen Befehlen von Tabellenkalkulationen.

Insbesondere finden Sie hier auch die Befehle für Minimum Maximum. Mittelwert und Summe!

Mit Formel füllen:

Wenn Sie eine Spalte aufsteigend füllen wollen dann geben Sie zu erst den Startwert in die erste Zelle ein. Z.B. 1. Dann mit [OPTN] [1] auf Formel füllen.

Nun beziehen Sie sich in der Formel auf die erste Zelle A1 (siehe Screenshot rechts).

Weitere Funktionen unter [OPTN] wie Kopieren, Einfügen, \$ (fester Zellenbezug), etc.

Verwenden Sie stets "Formel füllen" zum erstellen einer Formel, egal ob diese kopiert werden soll oder nicht!

QR-Code:

Mit [SHFT] [OPTN] kann ein QR-Code erzeugt werden, der die Tabelle im Internetbrowser des Smartphones oder auf dem PC anzeigt (wenn der Emulator verwendet wird.)

Tipp: Formeln kopieren (runterziehen)

In den bekannten Tabellenkalkulationen können Zellen mit der Maus "heruntergezogen" werden um die Formeln zu kopieren und automatisch die Zellbezüge anzupassen. Das geht auch im FX-87DE X.

- 1 Markieren Sie die Zelle mit der zu kopierenden For-
- Drücken Sie [OPTN] **②** (Kopieren & Einfügen) 2.
- Wählen Sie nun die Zellen, in denen kopiert werden soll und bestätigen Sie das Einfügen mit





- 1:Minimum
- 2:Maximum
- 3:Mittelwert
- 4:Summe

Befehle für die Zellen mit [OPTN]

- 1:Formel füllen
- 2:Wert füllen
- 3:Zelle bearbeit.
- 4:Freier Speicher

Formel füllen Formel=A1+1Zellen: A2: A20L





Tabellenkalkulation

- Befehle ähnlich zu einer handelsüblichen Tabellenkalkulation
- QR-Code für eine große Tabelle im Browser des Smartphones oder PCs

QR-Code


In vielen Anwendungen des FX-87DE X kann ein QR-Code erzeugt werden, der dann z.B. von einem Smartphone oder Tablet ausgelesen werden kann.

Der QR-Code dient als Ergänzung zum Einsatz im Unterricht und ist eine schnelle, unkomplizierte Möglichkeit zum Visualisieren von Graphen, etc.

Einen QR-Code können Sie beispielsweise in der Wertetabellen-Anwendung erzeugen. Aber auch in der Anwendung #1 (Berechungen) können Sie die Daten übertragen. Wenn nichts eingegeben wird, dann erhalten Sie mit dem QR-Code eine Hilfestellung zur jeweiligen Anwendung. Die Inhalte der Website lassen sich sich als Math-XML-Skript exportieren.














QR-Code

- SHIFT OPTN für den QR-Code
- Der QR-Code wird vorzugsweise in den Ausgabefenstern des FX-87DE X erzeugt

Stichwortverzeichnis

Anwendungsmodi	2
Ausgabeeinstellungen	5
Binomialkoeffizient	
Binomialverteilung	
Bogenmaß	
Brüche	
CALC	6
Dezimalzahl	4
Eingabe-Einstellungen	5
Eingaben löschen	
Einheiten-Umrechnung	
Ergebnisse runden	
Exaktes Ergebnis oder Näherung	
Fakultät	7
Formel runterziehen (Tabellenkalkulation)	
Funktionswerte berechnen	
Ganzzahlige Zufallszahlen	
Gemischter Bruch	
Gradmaß	
Natürliches Display	
Normalverteilung	
Permutation	
Poisson-Verteilung	
Potenzen eingeben	3
Rechnungsablaufspeicher	4
Regression	
Reset	
Runden	
QR-Code	
SETUP-Einstellungen	
SETUP-Finstellungen löschen	5

Speicher löschen	5
Statistik Modus	
Tabellen Modus	6
Tabellenkalkulation	10
Tippfehler	4
Variable	4
Verteilungsfunktionen	9
Wertetabelle	6
Winkeleinstellungen	5
Wissenschaftliche Konstanten	3
Würfelversuche	7
Zufallszahlen	7

CASIO Europe GmbH

Marketing - Educational Projects Casio-Platz 1 22848 Norderstedt

> Tel: 040 - 528 65 0 Fax: 040 - 528 65 535 education@casio.de

www.casio-schulrechner.de