МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студент гр. 8383	 Федоров И.А.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Исследование организации стандартных прерываний, обработчиков прерываний, способов выгрузки резидентных программ из памяти и загрузки. Построить обработчик прерываний сигналов таймера.

Ход работы.

Был написан и отлажен программный модуль типа **.EXE** , который выполняет следующие функции:

- 1. Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2. Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено.
- 3. Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение.
- 4. Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un.

Исходный код .ЕХЕ модуля приведен в приложении А.

При запуске программы устанавливается новый обработчик прерывания 1Ch, при этом теперь выводится количество вызовов нового обработчика. Результаты работы программы представлены на рис. 1. Карта памяти до запуска программы представлена на рис. 2, после вызова - на рис. 3. (результат работы программы 3-й лабораторной для вывода карты памяти представлены в виде скриншота .txt файла, в который перенаправлен вывод).

```
DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
 For a short introduction for new users type: INTRO
 For supported shell commands type: HELP
  To adjust the emulated CPU speed, use ctrl-F11 and ctrl-F12.
  To activate the keymapper ctrl-F1.
 For more information read the README file in the DOSBox directory.
 HAVE FUN!
 The DOSBox Team http://www.dosbox.com
Z:\>SET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Z:\>MOUNT C: ~/DOS
Drive C is mounted as local directory /home/ilya/DOS/
Z:\>C:
C:\>KEYB RU
Keyboard layout RU loaded for codepage 808
                                                63
C:\>cd masm
C:\MASM>LR_4.EXE
C:\MASM>
```

Рисунок 1 – Работа нового прерывания

```
Size available memory (b): 648912
Size extend memory (kb): 15360
Num: 1
PSP address: 0008
Size (b): 16
Name:
Num: 2
PSP address: 0000
Size (b): 64
Name:
Num: 3
PSP address: 0040
Size (b): 256
Name:
             ______
Num: 4
PSP address: 0192
Size (b): 144
Name:
Num: 5
PSP address: 0192
Size (b): 648912
Name: LR3COM
```

Рисунок 2 – Карта памяти до размещения прерывания в памяти

```
Size available memory (b): 648160
Size extend memory (kb): 15360
PSP address: 0008
Size (b): 16
Name:
Num: 2
PSP address: 0000
Size (b): 64
Name:
Num: 3
PSP address: 0040
Size (b): 256
Name:
Num: 4
PSP address: 0192
Size (b): 144
Name:
Num: 5
PSP address: 0192
Size (b): 576
Name: LR_4
PSP address: 01C1
Size (b): 144
Name:
Num: 7
PSP address: 01C1
Size (b): 648160
Name: LR3COM
```

Рисунок 3 – Карта памяти после размещения нового прерывания

Отлаженная программа при повторном запуске определяет установлен ли новый обработчик прерываний, проверяя сигнатуру (просто значение), расположенную в резиденте и идентифицирующую его. При совпадении выводится соответствующее сообщение. Результат приведен на рис. 4.

```
C:\MASM>LR_4.EXE 88

C:\MASM>LR_4.EXE
INTERRUPT ALREADY LOAD!
C:\MASM>
```

Рисунок 4 – Определение установки обработчика

При запуске программы с соответствующим ключом выгрузки /un программа выгружает резидентный обработчик, выводит соответствующее сообщение и освобождает память. Результат работы приведен на рис. 5,

состояние памяти после выгрузки приведено на рис. 6. Выгрузка не срабатывает, если обработчик не был размещен в памяти (см. рис. 7).

```
C:\>cd masm 158
C:\MASM>LR_4.EXE
C:\MASM>LR_4.EXE /un
INTERRUPT UNLOAD!
C:\MASM>
```

Рисунок 5 – Работа при наличии ключа выгрузки

```
size available memory (b): 648912
Size extend memory (kb): 15360
PSP address: 0008
Size (b): 16
Name:
Num: 2
PSP address: 0000
Size (b): 64
Name:
Num: 3
PSP address: 0040
Size (b): 256
Name:
Num: 4
PSP address: 0192
Size (b): 144
Name:
Num: 5
PSP address: 0192
Size (b): 648912
Name: LR3COM
```

Рисунок 6 – Состояние памяти после выгрузки резидента

```
C:\>KEYB RU
Keyboard layout RU loaded for codepage 808
C:\>cd masm
C:\MASM>LR_4.EXE /un
NOT LOAD
```

Рисунок 7 – Попытка выгрузки без загрузки

Ответы на контрольные вопросы.

1) Как реализован механизм прерывания от часов?

Таймер вырабатывает сигналы с частотой 18.206 Гц, вызывающий обработчик прерывания (с помощью таблицы вектором прерываний). Этот обработчик с каждым вызовом увеличивает на единицу содержимое двухсловной ячейки, расположенной в области данных BIOS, в нее при начальной загрузки компьютера считывает показания часов реального времени.

18.2 раза в секунду вызывается обработка аппаратного прерывания таймера, которая ненадолго останавливает процессор и выполняет ряд действий: в начале проверяется счетчик на переполнение (который хранится в обработчике), затем сохраняется кадр стека прерванной задачи и необходимые при работе регистры, далее увеличивается суммарное число прерываний, которое выводится на экран. В конце восстанавливаются регистры и кадр стека прерванной задачи.

2) Какого типа прерывания использовались в работе?

Использовались программные прерывания int (21h и 10h), аппаратное 1Ch.

Выводы.

В ходе выполнения работы была написана программа, размещающая и выгружающая новый обработчик прерывания системного таймера, проверяющая его наличие и освобождающая память при вызове с соответствующим ключом.

ПРИЛОЖЕНИЕ А КОД ПРОГРАММЫ

```
code segment
      assume cs:code, ds:data, ss:astack
RESIDENT INTER PROC FAR
start: jmp begin
    KEEP IP dw 0
       KEEP CS dw 0
    SEGMENT dw 0
    COUNT dw 0
      SIGNATURE INTER dw 777h
    mem dw 0
      ss seg dw 0
       ss offs dw 0
       LOCAL STACK dw 64 dup (0)
       TOP STACK=$
begin:
   mov ss seg, ss
   mov ss offs, sp
   mov mem, ax
   CLI
                     ; сохранение кадра стека прерванной задачи
   mov ax,cs
   mov ss,ax
   mov sp, offset TOP STACK
   STI
   mov ax, mem
   push ax
   push bx
  push cx
  push dx
getCurs:
  mov ah,03h
  mov bh,0h
  int 10h
  ;выход: DH, DL = текущие строка, колонка
   push dx
setCurs:
   mov ah,02h
   mov bh,0h
   mov dh, 14h
   mov dl, 30h ; DH, DL = строка, колонка
   int 10h
               ; выполнение
   push bx
   push ax
   inc COUNT
  mov ax, COUNT
   xor cx,cx
  mov bx, 10
print_count:
   xor dx, dx
   div bx
   push dx
```

```
inc cx
  test ax, ax
  jnz print_count ;ZF = 0
  mov ah, 02h
print_num:
  pop dx
  add dl, '0'
   int 21h
loop print_num
end inter:
  pop bx
  pop ax
  pop dx
retCurs:
  mov ah,02h
  mov bh, 0h
  int 10h
  pop dx
  pop cx
  pop bx
  xor ax, ax
  mov ax, ss seg
  mov ss, ax
  pop ax
  mov sp, ss_offs
  mov AL, 20H
  OUT 20H, AL
   IRET
LAST BYTE:
RESIDENT INTER ENDP
WriteMsg PROC NEAR
  push ax
  mov ah,09h
  int 21h
  pop ax
  ret
WriteMsq ENDP
;-----
outputAL PROC
      ;call setCurs
      push ax
      push bx
      push cx
      mov ah, 09h ;писать символ в текущей позиции курсора
      mov bh, 0 ; номер видео страницы
      mov cx, 1
                   ;число экземпляров символа для записи
      int 10h
                  ;выполнить функцию
      pop cx
      pop bx
```

```
pop ax
      ret
outputAL ENDP
;-----
VERIFY TAIL PROC near
  push ax
  push cx
  push es
  mov al, es:[81h+1]
                      ; es на psp
  cmp al, '/'
  jne error tail
  mov al, es:[81h+2]
  cmp al, 'u'
  jne error tail
  mov al, es:[81h+3]
  cmp al, 'n'
  jne error_tail
  inc bool_var
  jmp end p
error tail:
  mov bool_var, 0
end p:
  pop es
  pop cx
  pop ax
  ret
VERIFY TAIL ENDP
VERIFY LOADING PROC
  push ax
  push bx
  push si
  push es
  mov AH, 35h
  mov AL, 1Ch; Номер прерывания
  int 21h
  mov si, offset SIGNATURE INTER
  sub si, offset RESIDENT_INTER
  mov ax, es:[bx+si]
  cmp ax, SIGNATURE
   jne end
  inc bool_resident
end :
  pop es
  pop si
  pop bx
  pop ax
  ret
VERIFY LOADING ENDP
DO RESIDENT PROC
      push ax
      push bx
```

```
push dx
      push es
    ;-----
      MOV AH, 35h ; функция получения вектора MOV AL, 1CH ; номер вектора
       INT 21h
       MOV KEEP_IP, BX ; запоминание смещения MOV KEEP_CS, ES ; и сегмента вектора прерывания
       ;-----установка прерывания
    PUSH DS
      MOV DX, OFFSET RESIDENT INTER ; смещение для процедуры в
DX
       MOV AX, SEG RESIDENT INTER
                                            ; сегмент процедуры
       MOV DS, AX
                                     ; помещаем в DS
       MOV AH, 25H
                                     ; функция установки вектора
       MOV AL, 1CH
                                     ; номер вектора
       INT 21H
                                     ; меняем прерывание
       POP DS
       mov DX, offset LAST BYTE
       add DX, 10Fh
                                    ;100h + 15(Fh) при /16 в большую
сторону
       mov CL, 4
       shr DX, CL
       inc DX
       xor AX, AX
       mov AH, 31h
       int 21h
       pop es
       mov dx, offset message1
       call WriteMsg
       pop dx
       pop bx
       pop ax
       ret
DO RESIDENT ENDP
UNLOAD RESIDENT PROC
       push AX
        push BX
       push DX
       push DS
       push ES
       mov AH, 35h
       mov AL, 1Ch
       int 21h
     mov dx, es:KEEP IP
     mov ax, es:KEEP CS
     CLI
        push DS
        mov DS, AX
        mov AH, 25h
        mov AL, 1Ch
        int 21h
        pop DS
        STI
```

```
mov ax, es:SEGMENT
       mov es, ax
        push ES
        mov AX, ES: [2Ch]
        mov ES, AX
        mov AH, 49h
                     ; функция освобождения памяти
        int 21h
        pop ES
        mov AH, 49h
        int 21h
        pop ES
        pop DS
        mov dx, offset message4
        call WriteMsg
        pop DX
        pop BX
        pop AX
       ret
UNLOAD RESIDENT ENDP
MAIN PROC FAR
       push ds
       xor ax, ax
       push ax
       mov ax, data
       mov ds, ax
       mov SEGMENT_, es
    call VERIFY TAIL
       call VERIFY LOADING
       cmp bool var, 0
if_:je else_unload
    cmp bool resident, 0
       je not load
       call UNLOAD RESIDENT
       jmp end main
not load:
       mov dx, offset message2
       call WriteMsg
       jmp end main
else unload:
       cmp bool resident, 0
       ja already
       call DO RESIDENT
       jmp end main
already:
       mov dx, offset message3
       call WriteMsg
       jmp end main
end main:
       xor AL, AL
       mov AH, 4Ch
       int 21h
MAIN ENDP
```

code ENDS

```
data segment
bool_resident db 0
bool_var db 0
message1 db 'INTERRUPT LOAD!',10,13,'$'
message2 db 'NOT LOAD$'
message3 db 'INTERRUPT ALREADY LOAD!$'
message4 db 'INTERRUPT UNLOAD!',10,13,'$'
SIGNATURE dw 777h
data ends

astack segment stack
dw 128 dup(?)
astack ends

END MAIN
```