МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний.

Студент гр. 8383	Кормщикова А. О.
Преподаватель	Ефремов М. А.

Санкт-Петербург

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

Ход выполнения.

Был написан код исходного .EXE модуля (LR4.ASM представлен в приложении A), который:

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h
- 2) Если прерывание не установлено, то устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h

Код устанавливаемого прерывания сохраняет значения регистров в стеке при входе и восстанавливает их при выходе, обрабатывает нажатия клавиш k, o, j, m, a и вместо них в буфер клавиатуры кладет соответственно символы G, e, n, u, s. Все остальные клавиши обрабатываются стандартным обработчиком.

На рис.1 представлен вывод программы, которая отображает карту памяти до загрузки прерывания.

На рис.2 представлен вывод программы, которая отображает карту памяти после загрузки прерывания.

На рис.3 представлен результат работы прерывание при набранном тексте "Kojima".

На рис.4 представлена повторная загрузка прерывания, выгрузка и повторный набор "Kojima".

На рис. 5 представлен вывод программы, которая отображает карту памяти после выгрузки прерывания

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
C:\>LR5.EXE
C:N>LR5.EXE ∕un
C:\>LR3_1_.COM
Available memory: 648912 bytes
Extended memory: 15360 KBytes
MCB 1
MS DOS
         Size: 16 bytes
MCB 2
Free area Size: 64 bytes
DPMILOAD
MCB 3
0004 Size: 256 bytes
MCB 4
1029 Size: 144 bytes
1029 Size: 648912 bytes
LR3_1_
C:\>
```

Рисунок 1 - Вывод карты памяти до загрузки прерывания

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
Available memory: 643936 bytes
Extended memory: 15360 KBytes
MCB 1
MS DOS
          Size: 16 bytes
MCB 2
              Size: 64 bytes
Free area
DPMILOAD
MCB 3
0004 Size: 256 bytes
MCB 4
1029 Size: 144 bytes
MCB 5
1029 Size: 4800 bytes
LR5
MCB 6
209C Size: 144 bytes
MCB 7
209C Size: 643936 bytes
LR3_1_
0:√∑
```

Рисунок 2 - Вывод карты памяти после загрузки прерывания

```
C:\>LR5.EXE
C:\>Genius_
```

Рисунок 3 - Ввод строки "Којіта"

```
C:\>LR5.EXE
Interruption already loaded
C:\>LR5.EXE /un
C:\>LR5.EXE /un
Interruption wasnt loaded
C:\>Kojima_
```

Рисунок 4 - Повторный запуск программы, с ключом выгрузки, повторный с ключом выгрузки, ввод строки "Коjima"

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX C:N>LR5.EXE /un
C:N>LR5.EXE /un
Interruption wasnt loaded
C:N>LR3_1_.COM
Available memory: 648912 bytes
Extended memory: 15360 KBytes

MCB 1
MS DOS Size: 16 bytes

MCB 2
Free area Size: 64 bytes
DPMILOAD
MCB 3
0004 Size: 256 bytes

MCB 4
1029 Size: 144 bytes

MCB 5
1029 Size: 648912 bytes
LR3_1_
C:N>_
```

Рисунок 5 - Вывод карты памяти после выгрузки прерывания

Контрольные вопросы:

1) Какого типа прерывания использовались в работе?

Было использовано программное прерывание int 21h - сервис DOS. И аппаратное int 16h - сервис клавиатуры

2) Чем отличается скан код от кода ASCII?

Скан-код— в IBM-совместимых компьютерах код, присвоенный каждой клавише, с помощью которого драйвер клавиатуры распознает, какая клавиша была нажата. Скан-коды жёстко привязаны к каждой клавише на аппаратном уровне и не зависят ни от состояния индикаторов, ни от состояния управляющих клавиш, так же некоторые клавиши могут генерировать более одного скан кода.

ASCI код - код символа в таблице ASCII символов, необходимый для хранения символов в памяти и печати их на экран. Коды ASCII используются в программировании как промежуточные кроссплатформенные коды нажатых клавиш.

Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

```
SSTACK SEGMENT STACK
                 DW 128
SSTACK ENDS
DATA SEGMENT
      LOADED db 'Interruption already loaded', ODH, OAH, '$' NOTLOAD db 'Interruption wasnt loaded', ODH, OAH, '$'
      LOAD db 0
      UN db 0
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:SSTACK
ROUT PROC FAR ; обработчик прерываний
      jmp INTERRUPT
      SYMBOL db 0
      SIGN dw 1000h
      KEEP IP dw 0
      KEEP_CS dw 0
      KEEP_PSP dw 0
      KEEP_SS dw 0
KEEP_SP dw 0
KEEP_AX dw 0
      INT \overline{STACK} dw 128 dup(0)
INTERRUPT:
     mov KEEP_AX, AX
mov KEEP_SP, SP
mov KEEP_SS, SS
mov AX, SEG INT_STACK
    mov
      mov SS, AX
      mov AX, offset INT_STACK
      add AX, 256
      mov SP, AX
      push AX
      push BX
      push CX
      push DX
      push SI
    push ES
    push DS
      mov AX, seg SYMBOL
      mov DS, AX
      in al, 60h
      cmp al, 25h
      je K ; Kojima genius cmp al, 18h
       je O
       cmp al, 24h
       je J
      cmp al, 32h
       je M
```

cmp al, 1eh

```
je A
      pushf
      call DWORD PTR CS:KEEP IP
      jmp END
K:
      mov SYMBOL, 'G'
      jmp PROC_
0:
      mov SYMBOL, 'e'
      jmp PROC
J:
      mov SYMBOL, 'n'
      jmp PROC_
M:
      mov SYMBOL, 'u'
      jmp PROC
A:
      mov SYMBOL, 's'
      jmp PROC_
PROC_:
      in al, 61h
      mov ah, al
      or al, 80h
      out 61h, al
      xchg ah, al
      out 61h, al
      mov al, 20h
      out 20h, al
WRITE_:
      _mov ah, 05h
      mov cl, SYMBOL
      mov ch, 00h
      int 16h
      or al, al
      je END_
mov ax, 0040h
      mov es, ax
      mov ax, es:[1ah]
      mov es:[1ch], ax
      jmp WRITE
END :
      pop ds
      pop es
      pop si
      pop dx
      pop cx
      pop bx
      mov ax, KEEP_SS
      mov ss, ax
      mov ax, KEEP AX
      mov sp, KEEP_SP
      mov al, 20h
      out 20h, al
ROUT ENDP
END ROUT:
```

```
CHECK PROC
     push ax
     push bx
     push si
     mov ah, 35h
     mov al, 09h
     int 21h
     mov si, offset SIGN
     sub si, offset ROUT
     mov ax, es:[bx+si]
     cmp ax, SIGN
     jnz check_end
     mov LOAD, 1
check end:
     pop si
     pop bx
     pop ax
     ret
CHECK ENDP
CHECK UN PROC
     _
push ax
     push es
     mov ax, KEEP_PSP
     mov es, ax
      cmp byte ptr ES:[82H], '/'
      jnz CHECK_UN_END
      cmp byte ptr ES:[83H], 'u'
      jnz CHECK UN END
      cmp byte ptr ES:[84H], 'n'
      jnz CHECK_UN_END
     mov UN, 1
CHECK_UN_END:
      pop es
      pop ax
     ret
CHECK UN ENDP
LOAD I PROC
     push ax
     push bx
      push cx
      push dx
     push es
      push ds
     mov ah, 35h
     mov al, 09h
     int 21h
     mov KEEP IP, bx
     mov KEEP CS, es
     mov ax, seg ROUT
      mov dx, offset ROUT
      mov ds, ax
     mov ah, 25h
```

```
mov al, 09h
      int 21h
      pop ds
      mov dx, offset END ROUT
      mov cl, 4h
      shr dx, cl
      add dx, 10fh
      inc dx
      xor ax, ax
      mov ah, 31h
      int 21h
     pop es
     pop dx
     pop cx
      pop bx
     pop ax
     ret
LOAD_I ENDP
LOAD_UN PROC
     CLI
      push ax
      push bx
      push cx
      push dx
      push ds
      push es
     push si
     mov ah, 35h
      mov al, 09h
      int 21h
      mov si, offset KEEP IP
      sub si, offset ROUT
      mov dx, es:[bx+si]
      mov ax, es: [bx+si+2]
      push ds
      mov ds, ax
      mov ah, 25h
      mov al, 09h
      int 21h
      pop ds
      mov ax, es: [bx+si+4]
      mov es, ax
      push es
      mov ax, es:[2ch]
     mov es, ax
mov ah, 49h
      int 21h
      pop es
      mov ah, 49h
      int 21h
      STI
      pop si
      pop es
      pop ds
      pop dx
      pop cx
```

```
pop bx
      pop ax
     ret
LOAD UN ENDP
MAIN PROC FAR
     push ds
     xor ax,ax
     push ax
     mov ax, DATA
     mov ds, ax
     mov KEEP PSP, es
     call CHECK
     call CHECK UN
     cmp UN, 1
     je UNLOAD
     cmp LOAD, 1
     jnz LOAD
     mov dx, offset LOADED
     push ax
     mov ah, 09h
      int 21h
      pop ax
jmp MEND
      call LOAD I
      jmp MEND
UNLOAD:
      cmp LOAD, 1
      jnz NOT LOAD
      call LOAD_UN
      jmp MEND
NOT_LOAD:
     mov dx, offset NOTLOAD
      push ax
     mov ah, 09h
     int 21h
     pop ax
MEND:
     xor al, al
     mov ah, 4ch
      int 21h
MAIN ENDP
CODE ENDS
```

END MAIN