# RELAZIONE LABORATORIO VIRTUALE

Milani Francesco 5 Al A.S. 2019/2020


# RELAZIONE DI SISTEMI E RETI INDICE

1. Scopo dell'esperienza	4
2. Creazione del client	5
2.1 Note sulla creazione del client	6
3. Installazione Debian	7
3.1 Impostazione utenti e password	
3.2 Configurazione orologio	9
3.3 Partizionamento dei dischi	9
3.4 Installazione sistema base	9
3.5 Driver da includere 3.6 Configuratore gestore pacchetti	9 9
3.7 Selezione e installazione del software	9
3.8 Installazione bootloader GRUB su disco fisso	9
3.9 Note sull'installazione di Debian	
10	
4. Configurazione del client	11
4.1 Installazione software aggiuntivo	11
4.2 Aggiunta uds al gruppo sudo	11
4.3 Comandi utili	11
4.4 Installazione GUI del client	12
4.5 Note sulla configurazione del client	13
5. Creazione e configurazione del server	14
5.1 Note sulla creazione e configurazione del server	14
6. Creazione e configurazione del router	15
6.1 Impostazioni schede di rete del router	15
6.3 Note sulla creazione e configurazione del router	16
7. Installazione e configurazione di m0n0wall	17
7.1 Ridenominazione schede di rete del router	17
8. Impostazioni di rete del client	18
·	40
9. Configurazione m0n0wall lato client	19
10. Configurazione m0n0wall dall'host	20
10.1 Configurazione interfacce	20
10.2 Configurazione regole DMZ	21
11. Configurazione degli Aliases	22

Milani Francesco	5AI	A.S. 2019/2020
12. Migrazione indirizzi IP 12.1 Migrazione indirizzo IP client 12.2 Migrazione indirizzo IP server		23 23 24
<ul><li>13. Configurazione regole di firewall</li><li>13.1 Configurazione firewall: LAN</li><li>13.2 Configurazione firewall: WAN</li><li>13.3 Configurazione firewall: DMZ</li></ul>		25 25 26 27
14. Configurazione regole del NAT		28
15. Installazione di apache		29
<ul><li>16. Abilitazione certificato SSL</li><li>16.1 Inserimento regola di NAT</li><li>16.2 Creazione di un certificato autof</li></ul>	irmato	30 32 32
17. Installazione e configurazione di 1 17.1 Configurazione IPsec 17.2 Configurazione OpenVPN	ına VPN	34 35 36
<ul><li>18. Installazione e configurazione SN.</li><li>18.1 Configurazione SNMP</li><li>18.2 Configurazione MRTG</li></ul>	MP e MRTG	38 38 40
<ul><li>19. Installazione e configurazione Cad</li><li>19.1 Installazione sul server</li><li>19.2 Configurazione Cacti</li></ul>	cti	43 43 45

## 1. Scopo dell'esperienza

Lo scopo di questa esperienza è quello di riuscire a creare un laboratorio virtuale mediante l'uso di VirtualBox, gestendo 3 diverse reti: LAN, WAN e DMZ, e configurando correttamente tutti i loro componenti. Per simulare client e server abbiamo dovuto utilizzare le macchine virtuali non per carenza fisica di dispositivi, ma bensì per ragioni di comodità e semplicità.








#### 2. Creazione del client

- Aprire VirtualBox, e selezionare l'icona "Nuova"
  - Nome: *clientmilani*
  - Tipo: Linux
  - Versione: Debian 64 Bit
  - Dimensione memoria RAM: 1024 MB



Crea subito un nuovo disco fisso virtuale

Ordine di avvio:


🗸 🞑 Disco fisso

- Creare un nuovo disco fisso
  - o Tipo di file: VDI (VirtualBox Disk Image)
  - Archiviazione: Allocato dinamicamente
  - Nome: clientmilani.vdi
  - Dimensione: 4GB
- Impostazioni del client
  - Sistema → Ordine di avvio → spuntare Rete
  - Rete:
    - Connessa a : Scheda con Bridge




## 2.1 Note sulla creazione del client

- Il disco fisso viene allocato dinamicamente in quanto l'allocazione dinamica è meno prestante rispetto all'allocazione statica, ma è più utile per il nostro utilizzo.
- Connettiamo il computer ad una scheda con bridge, ovvero al posto del router verrà creato uno switch virtuale interno all'host. La scheda di rete quindi accetterà le proprie trame, insieme a quelle di broadcast e multicast, e si potrà istruire per ricevere MAC address specifici.



- Come indirizzo MAC verrà utilizzato un indirizzo generico generato automaticamente, che non corrisponde a nessun produttore, in modo da poterlo usare liberamente senza problemi.

#### 3. Installazione Debian



· Lingua: Italiano

o Configurare i locale: it IT, it IT@euro

○ Locale prefefinito: *UTF-8* 

• Tastiera: *Italiano* 

• Rilevare l'hardware di rete

Configurazione automatica

■ Nome host: *clientmilani* 

■ Nome dominio: *milani.intra* 

■ Mirror: *http* 

■ Nazione del mirror dell'archivio Debian: Italia

Mirror dell'archivio Debian: <u>ftp.it.debian.org</u>



Informazioni del proxy http: <a href="http://apt-cacher.fermi.intra:3142">http://apt-cacher.fermi.intra:3142</a>

Nome host:

lientmilani,

■ Versione Debian: *Stable – buster* 



Nome del dominio:

## 3.1 Impostazione utenti e password

• Shadow password: Sì

• Permettere il root: *Sì* 

• Password: *lasolita* 

Account normale:

■ Nome: *utente di servizio* 

Nome utente: *uds*Password: *lasolita* 

# 3.2 Configurazione orologio

NTP: *Sì*Server: *Sì* 

• Fuso orario: Europe/Rome

#### 3.3 Partizionamento dei dischi

Manuale

VBOX Hard Disk

Tabelle: msdos

Spazio libero 1:

■ Nuova partizione: 4.0GB

Primaria

Inizio

■ Usare come: ext4 con journaling

■ Punto di mount: "/"

Opzioni:

discard

• noatime

■ Etichetta: *linuxroot* 

■ Flag avviabile: *disattivato* 

Abilitare le «shadow password»? <mark><Sî></mark> <No>

Permettere l'accesso a root?

(Sì) (No)

SCSI3 (0,0,0) (sda) – 4.3 GB ATA VBOX HARDDISK pri/log 4.3 GB SPAZIO LIBERO

Usare come:

Etichetta:

Punto di mount:

Opzioni di mount:

Blocchi riservati:

Utilizzo tipico:

Flag avviabile:

linuxroot

discard, noatime

File system ext4 con journaling

SCSI3 (0,0,0) (sda) – 4.3 GB ATA VBOX HARDDISK n° 1 primaria 4.0 GB f ext4 pri/log 294.6 MB SPAZIO LIBERO

Spazio libero 2:

■ Nuova partizione: 294.6 MB (Tutto lo spazio rimanente)

■ Primaria

■ Usare come: area di swap

Usare come: area di swap Flag avviabile: disattivato

#### 3.4 Installazione sistema base

○ linux-image-amd64

linux-image-4.19.0-6-amd64 linux-image-amd64

## 3.5 Driver da includere

Generico

generico: include tutti i driver disponibili mirato: solo i driver necessari a questo sistema

## 3.6 Configuratore gestore pacchetti

Software non libero: No

○ Contrib: Sì

Repository API: No

## 3.7 Selezione e installazione del software

- Nessun aggiornamento
- No raccolta statistiche

#### 3.8 Installazione bootloader GRUB su disco fisso

- Installa
- ∘ Bootloader nel master: Sì → /dev/sda
- Installazione GRUB: *No*


Inserire il device manualmente /dev/sda (ata–VBOX\_HARDDISK\_VB13db82bc–98ffef10

#### 3.9 Note sull'installazione di Debian

- -Il nome Debian nasce dall'unione del nome del suo fondatore Ian Murdock con quello della sua fidanzata Debra
- Viene utilizzato come dominio un sito .intra in quanto questo tipo di dominio non è ancora vendibile quindi non è possibile sia utilizzato da altri.
- Nella rete della scuola è presente un cacher, ovvero uno spazio di memoria dove vegono memorizzati i pacchetti che sono già stati scaricati, in modo da poterli distribuire nella rete in caso di installazioni multiple, senza appesantire il traffico di download.
- UTC sta per Coordinated Universal Time, ed è il fuso orario di riferimento a partire dal quale sono calcolati tutti gli altri fusi orari del mondo. L' UTC+1 è per noi l'ora invernale, mentre L'UTC+2 è l'ora estiva. Per l'estate nel Regno Unito si utilizza il BST, ovvero il British Summer Time.

# 4. Configurazione del client

- Avviare la macchina
- Accedere come utente di servizio (uds)
- Accedere come root
  - o su -



## 4.1 Installazione software aggiuntivo:

- o apt install less joe tcpdump mtr-tiny cowsay
- o apt install sudo
- o apt clean → Cancella la cache di installazione

## 4.2 Aggiunta uds al gruppo sudo

- adduser uds sudo
- Riavviare la macchina

#### 4.3 Comandi utili:

- $\circ$  *id*  $\rightarrow$  Per visualizzare in che utente sono
- ∘ *id uds* → Per visualizzare chi è uds
- pwd → Print Working Directory
- o df -h → Visualizzare il File System
- o apt upgrade → Aggiornamento che scarica il software aggiuntivo
- o apt update → Scansiona e riscarica l'elenco dei software aggiuntivi
- apt dist-update → Aggiorna i pacchetti evitando o alleggerendo le intradipendenze che potrebbero portare al blocco dell'aggiornamento
- ∘ *Shutdown -h now* → Spegne il computer

#### 4.4 Installazione GUI del client

- Accedere come uds
- Accedere come root


Installazione gestore login, windows manager e firefox

- o apt install light dm mate firefox
- o apt clean

Lightdm è il gestore del login grafico, mentre mate è il windows manager

- Riavviare i servizi
  - o cd/etc/init.d/
  - ./lightdm status
  - ./lightdm restart

In questa maniera si riavvierà il gestore grafico, facendo quindi apparire il login grafico.



## 4.5 Note sulla configurazione del client


- E' opportuno lasciare inserito il CD di Debian anche dopo l'installazione, in quanto ha al suo interno altri eseguibili per l'installazione di programmi aggiuntivi. Per non avere problemi all'avvio è necessario spostare l'Hard Disk sopra al CD nella sequenza di avvio.
- Le directory sono determinate dal FHS, che sta per Filesystem Hierarchy Standard, ed è lo standard che definisce le directory principali ed il loro contenuto nel file system dei sistemi operativi Unix, tra cui i sistemi Linux.
- La storia tra Debian e Mozilla è controversa, infatti ci sono state vicende legali a causa del fatto che Debian utilizza solamente software libero. Il problema di Firefox stava nel fatto che l'applicazione in sé è libera, ma il logo è registrato, quindi andava contro le politiche di Debian.

Per anni Debian ha quindi dovuto utilizzare IceWeazel, semplicemente Firefox con nome e logo diverso.

La controversia si è risolta con la creazione di Firefox esr, che prevede l'assorbimento delle patch di sicurezza.

# 5. Creazione e configurazione del server

- Clonare il client
  - Nome: servermilani
  - Inizializzare nuovamente l'indirizzo MAC
  - Tipo: Completa



- Avviare il client
- Accedere come utente di servizio (uds)
- Accedere come root
  - o su -
- Modificare il nome della macchina
  - o joe/etc/hosts 127.0.1.1 servermilani.milani.intra
    - client.milani.intra → server.milani.intra
    - clientmilani → servermilani
- Spegnere la macchina

## 5.1 Note sulla configurazione del server

- Come icona della clonazione è raffigurata una pecora, in onore di Dolly, il primo mammifero ad essere stato clonato con successo da una cellula somatica.

# 6. Creazione e configurazione del router


- Nuova macchina
  - Nome: routermilani
  - Tipo: *BSD*
  - Versione: FreeBSD (32bit) Memoria RAM: 128 MB
  - Disco Fisso
    - VDI
    - Statico
    - Memoria: 64 MB
- Avviare la maccchina
  - ∘ File ISO di m0n0wall → /home/itis/Internetfiles/monowall.iso

Scheda 1

✓ Abilita scheda di rete

## 6.1 Impostazioni schede di rete del router


- Scheda 1:
  - o Connessa a : Scheda con bridge
- Scheda 2:
  - o Connessa a: Rete Interna
  - Nome: *LAN*
- Scheda 3:
  - o Connessa a: Rete Interna
  - Nome: *DMZ*



Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4

# 6.3 Note sulla creazione e configurazione del router

- Nella rete interna viene creato uno switch virtuale, che permetterà la connessione tra i diversi guest, ma non la connessione verso l'esterno, in quanto non connesso.




- m0n0wall è un progetto ormai abbandonato, infatti l'ultima release risale al 15 gennaio 2014.

# 7. Installazione e configurazione di m0n0wall

- Selezionare l'opzione 7 → Install on Hard Drive
- Spazio di memoria : ad0
- Attendere il riavvio

#### Dalle impostazioni rimuovere il disco di m0n0wall dal lettore virtuale



#### 7.1 Ridenominazione schede di rete del router

- Avviare il router
- Selezionare l'opzione 1
  - Set up VLANS: *No*
  - Rinominare le schede nel seguente modo:
    - em0: *WAN*
    - em1: *LAN*
    - em2: *DMZ*



Riavviare la macchina

# 8. Impostazioni di rete del client

- Scheda 1:
  - o Connessa a: Rete Interna
  - Nome: LAN
- Accedere come uds
- Accedere come root
- Inserire il seguente comando
  - $\circ$  ip addr  $\rightarrow$  Per controllare la propria connessione
- Lancio del DHCP manualmente
  - dhclient enp0s3

All'avvio di m0n0wall l'interfaccia WAN non presenta inizialmente un indirizzo IP, in quanto la WAN invia una richiesta DHCP a cui risponderà la mia infrastruttura. Basta aggiornare premendo il tasto invio e verrà così visualizzato l'indirizzo IP.

LAN IP address: 192.168.1.1 WAN IP address: (unknown)


LAN IP address: 192.168.1.1

WAN IP address: 192.168.1.219

# 9. Configurazione m0n0wall lato client

- Avviare Firefox
- Connettersi all'indirizzo 192.168.1.1
- Nome utente: admin
- Password: mono

## Sarà quindi visualizzata la pagina principale di m0n0wall



- Firewall
  - Rules
  - Editare la riga presente su WAN
    - Rimuovere la spunta su Block private networks
    - Save
  - Creare una nuova regola su WAN
    - Source
      - Type: Single Host
    - Address: 172.30.4.1Destination port range
      - From: HTTP
      - To: WAN
- Apply changes

# 10. Configurazione m0n0wall dall'host

- Accesso tramite indirizzo WAN
- System
  - o General setup

• Hostname: routermilani

• Domain: *milani.intra* 

Username: admin

Password: lasolita

■ Time: *Europe/Rome* 

• Save

# 10.1 Configurazione interfacce

Interfaces: WAN

• Hostname: routermilani

o Description: accesso web al m0n0wall dal pc ospitante

• Interfaces: OPT1

o Enable Optional 1 Interface

Description: *DMZ*Bridge with: *none* 

o IP address: 192.168.101.1

# 10.2 Configurazione regole DMZ

- Firewall
  - Rules
    - DMZ
      - Aggiungi nuova regola
      - Action: *Block*Protocol: *Any*
      - Source: *DMZ Subnet*
      - Destination: LAN Subnet
      - Description: Block: DMZ to LAN
      - Save
      - Aggiungi nuova regola basata su quella appena creata
      - Action: *Pass*Source: *DMZ*
      - Destination: Any
      - Protocol: *Any*
      - Description: Allow: DMZ to ANY
      - Save

# 11. Configurazione degli Aliases

Gli aliases sono una maniera comoda di ridenominazione degli indirizzi ip, in pratica è possibile sostituire gli ip con nomi a propria scelta. In questo modo, anche in caso di modifica degli indirizzi IP, sarà sufficente cambiare una sola volta l'indirizzo, e tutti i campi collegati a quell'alias saranno aggiornati automaticamente

- Firewall
  - Aliases

lame	Address	Description
nost-client	192.168.31.100	l'ip del mio host in LAN
nost-pcospitante	172.30.4.1	Il computer da cui opero (windows)
nost-router-dmz	192.168.131.1	router monowall DMZ
nost-router-lan	192.168.31.1	router monowall LAN
nost- <mark>ser</mark> ver	192.168.131.250	server in DMZ
an-labsistemi	172.30.4.0	la rete in cui appoggia la mia WAN
server-aptcacher	172.30.1.199	Indirizzo del server apt-cacher- fermi.intra

# 12. Migrazione indirizzi IP

E' possibile che possa emergere la necessità di dover cambiare una serie di IP nella nostra rete contemporaneamente. Il rischio maggiore è quello di perdere l'accesso al router modificando gli IP in maniera errata.

Nel nostro caso, si deve migrare l'IP della rete LAN, da 192.168.1.0 a 192.168.31.0.

Il numero 31 indica il numero di postazione nel laboratorio.

## 12.1 Migrazione indirizzo IP client

- Agire dalla modalità <u>root@client</u>
- Inserire il seguente comando:
  - ifconfig enp0s3 tempIP netmask 255.255.255.0
  - ∘ route add default gw **newGW**
- Entrare nella configurazione web di m0n0wall
- Interfaces: LAN
  - o IP: 192.168.31.1
- Services: DHCP server → LAN
  - o Range: 192.168.31.100 to 192.168.31.199
- Riavviare il router
- · Agire dalla modalità uds@client
- sudo dhclient enp0s3 → Richiesta DHCP

In questo momento l'interfaccia di rete avrà due IP assegnati, per risolvere questo problema è necessario:

- Agire dalla modalità <u>root@client</u>
- *ifdown enp0s3* → disabilita interfaccia
- *ifup enp0s3* → abilita interfaccia

## 12.2 Migrazione indirizzo IP server

- Connettersi in ssh al server dal client
  - o Inserire il comando: ssh uds@192.168.101.1
- Inserire il seguente comando:
  - ifconfig enp0s3 tempIP netmask 255.255.255.0
  - ∘ route add default gw **newGW**
- Entrare nella configurazione web di m0n0wall
- Interfaces: DMZ
  - o IP: 192.168.131.1
- Services: DHCP server → DMZ
  - o Range: 192.168.131.100 to 192.168.131.199
- In seguito si assegnerà al server l'indirizzo statico 192.168.131.250
  - Inserire il comando:
    - *ifconfig enp0s3 192.168.131.250 netmask 255.255.255.0*
    - route add default gw 192.168.131.1
- Riavviare il router
- · Agire dalla modalità uds@server
- *sudo dhclient enp0s3* → Richiesta DHCP

In questo momento l'interfaccia di rete avrà due IP assegnati, per risolvere questo problema è necessario:


- Agire dalla modalità <u>root@</u>server
- *ifdown enp0s3* → disabilita interfaccia
- *ifup enp0s3* → abilita interfaccia

# 13. Configurazione regole di firewall

Si procede ora alla configurazione delle regole di firewall per regolare gli accessi alle varie zone della rete.

# 13.1 Configurazione del firewall: LAN

#### Firewall: Rules



- 1. Blocco le richeste DNS dalla LAN che non sono indirizzate al router
- 2. La LAN può andare ovunque, come di Default

# 13.2 Configurazione del firewall: WAN

## Firewall: Rules

LAN WAN DMZ										
	Proto	Source	Port	Destination	Port	Description				
•	ТСР	host- pcospitante	*	WAN address	80 (HTTP)	allow: accesso web al m0n0wall dal pc ospitante				
•	TCP	host- pcospitante	*	host-server	22 (SSH)	NAT Server in SSH				
•	ICMP	*	*	WAN address	*	Allow ping to WAN				
•	ТСР	*	*	host-server	80 (HTTP)	Accesso al WebServer dalla porta 80				

- 1. Permette l'accesso al m0n0wall dal pc ospitante in porta 80
- 2. Permette la connessione dalla WAN al Server in DMZ in SSH
- 3. Permette di eseguire il ping su tutti i dispositivi della WAN
- 4. Indirizza la porta 80 al WebServer ( Servirà in seguito con l'installazione di apache )

# 13.3 Configurazione del firewall: DMZ

## Firewall: Rules

LAN WAN DMZ										
	Proto	Source	Destination	Port	Description					
•	TCP	DMZ net	*	host-client	22 (SSH)	Allow: Server to LAN SSH via port 5022				
×	*	DMZ net	*	LAN net	*	Block: DMZ to LAN				
1	ICMP	DMZ net	*	*	*	Allow: Ping to any				
•	UDP	DMZ net	*	*	53 (DNS)	Allow: DNS to any				
•	UDP	DMZ net	*	*	123	Allow: NTP to any				
•	TCP	DMZ net	*	apt-cacher	3142	Allow: Only update from server apt-cacher				
•	*	DMZ net	*	*	*	Allow: DMZ to any (Normally disabled)				

- 1. Permette l'SSH dal Server al Client in porta 5022
- 2. Blocca gli accessi dalla DMZ alla LAN
- 3. Permette il ping verso tutte le reti
- 4. Permette il DNS verso tutte le reti
- 5. Permette l'NTP verso tutte le reti
- 6. Permette l'update dei programmi attraverso l'apt-cacher della scuola
- 7. Permette gli accessi dalla DMZ a tutte le reti (Disabilitata)

# 14. Configurazione regole del NAT

Firewall: NAT: Inbound

Inbou	nd Se	erver NAT	1:1 Outbou	ind		
	If	Proto	Ext. port range	NAT IP	Int. port range	Description
	WAN	TCP	22 (SSH)	host-server	22 (SSH)	Server in SSH
	DMZ	TCP	22 (SSH)	host-client	8888	Block: Server SSH in port 22
	WAN	TCP	80 (HTTP)	host-server	80 (HTTP)	Reindirizamento al server "Apache"
	DMZ	TCP	5022	host-client	22 (SSH)	DMZ to LAN in SSH via port 22 or 5022
	WAN	TCP	8080	host-router	80 (HTTP)	Reindirizzamento al router m0n0wall dalla porta 8080

- 1. Permette l'SSH verso il Server
- 2. Blocca l'SSH dal Server in porta 22 e lo indirizza verso una porta vuota per mandarlo in timeout
- 3. Regola che reindirizza la porta 80 al WebServer di Apache
- 4. Permette l'SSH dal Server alla LAN attraverso la porta 5022
- 5. Regola che reindirizza la richiesta alla porta 8080 alla configurazione del router m0n0wall

# 15. Installazione di Apache

Procederemo ora all'installazione di Apache sul server, che ci servirà per la creazione del WebServer.

- 1. Agire dalla modalità uds@servermilani
- -Inserire i comandi: *sudo apt update*(Per aggiornare i pacchetti contenuti nei repository)
  - sudo apt install apache2
  - sudo service apache2 start (Per accendere il WebServer di apache)
- 2. Modifica dell'index del WebServer:

Prima di procedere alla creazione di un nuovo index come pagina principale rinomino il file index.html già presente

- Inserire il comando sudo my index.html index.html1

Ora creare un nuovo file html con la prima pagina del nostro WebServer

- Inserire il comando sudo touch index.html

## 16. Abilitazione certificato SSL

Un certificato SSL (Secure Sockets Layer) viene utilizzato per stabilire un collegamento crittografato tra un server ed i vari client che vi si connettono. Ad ogni sessione il collegamento SSL protegge le informazioni per garantirne la non intercettazione da parte di soggetti non autorizzati.

Esistono tre tipi di certificati:

 A pagamento, acquistabile da agenzie che forniscono questo tipo di servizi;




- Gratis, ottenibile attraverso software conosciuti e affidabili.



## 16. Abilitazione certificato SSL - continua

- Certificato autofirmato, viene creato nel server ma non assicura totalmente la privatezza della comunicazione. Il browser non riconoscerà questo tipo di certificato, bloccando la visione del sito.



Noi procederemo all'abilitazione del terzo tipo di certificato, ovvero di quello autofirmato. Per poter accedere al sito senza incorrere nel blocco da parte del browser sarà necessario inserire una regola di nat.

## 16.1 Inserimento regola di NAT

Come già detto in precedenza, è necessario inserire una regola di NAT per far visualizzare il sito web con il certificato autofirmato al browser.

- 1. Agire da m0n0wall web
  - NAT → Inbound

If	Proto	Ext. port range	NAT IP	Int. port range	Description
WAN	TCP	443 (HTTPS)	host-server	443 (HTTPS)	Allow: server access from port 443

#### 16.2 Creazione di un certificato autofirmato

1. Agire dalla modalità root@server

Inserire i comandi:

- a2enmod ssl per abilitare il modulo ssl
- systemctl restart apache2 per riavviare il servizio apache

Gee /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates. To activate the new configuration, you need to run: systemctl restart apach<u>e</u>2

Come scritto, per poter configurare il modulo SSL e creare un certificato autofirmato si può consultare il file README che apache mette a disposizione.

- 2. Inserire i comandi:
  - gzip -d /usr/sharedoc/apache2/README.Debian.gz per decomprimere il pacchetto contenente il file README
  - less /usr/sharedoc/apache2/README.Debian per consultare il file

#### 16.2 Creazione di un certificato autofirmato – continua

Come scritto nel README il certificato autofirmato di può creare attraverso il pacchetto ssl-cert.

#### 3. Inserire il comando:

• make-ssl-cert generate-default-snakeoil -force-overwrite

Ora bisognerà modificare il file di configurazione, aggiungendo le righe indicanti ad apache la gestione delle richieste https.

#### 4. Inserire il comando:

nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

#### 5. Dopo l'ultimo commento inserire:

#### 6. Inserire il comando:

• systemctl restart apache2 per riavviare il servizio apache


# 17. Installazione e configurazione di una VPN

Una VPN (Virtual Private Network) è una connessione instaurata tra uno o più pc privata e protetta da algoritmi di cifratura.

Il nostro obiettivo è quello di riuscire a pingare dal server1 al server 2 e viceversa. Il server 1 sarà il nostro, mentre il server 2 sarà quello del nostro vicino di banco, nel mio cazo Zen.


Le due interfacce dovranno avere un proprio indirizzo IP, che sarà dato dal 192.168.200+numerohost.1.


Nel nostro caso il mio indirizzo sarà 192.168.231.1, mentre quello di Zen sarà 192.168.202.1.




# 17.1 Configurazione IPsec

- 1. Agire da m0n0wall web
  - $VPN \rightarrow IPsec$ 
    - $\circ$  Abilitare il protocollo  $\longrightarrow$  Enable IPsec
    - Creare un nuovo tunnel







Questa configurazione va riportata allo stesso modo nel router remoto, cambiando la remote subnet e il remote gateway.

## 17.2 Configurazione OpenVPN

Come prima azione è necessario aggiungere una regola di firewall e di NAT per poter permettere al router di gestire il traffico generato da OpenVPN.

- 1. Agire da m0n0wall web
  - Firewall  $\rightarrow$  Rules  $\rightarrow$  DMZ

	Proto	Source	Port	Destination	Port	Description
1	UDP	host-server	1194	*	1194	Allow: OpenVPN Traffic

• Firewall  $\rightarrow$  NAT  $\rightarrow$  Inbound

If	Proto	Ext. port range	NAT IP	Int. port range	Description
WAN	UDP	1194	host-server	1194	NAT: OpenVPN Traffic

- 2. Agire dal server in modalità uds@server
  - · sudo apt update
  - sudo apt upgrade
  - sudo apt install openvpn
- 2. Generare una chiave che verrà condivisa con l'altro server
  - $cd/etc/openvpn \rightarrow Cartella di lavoro convenzionale$
  - openvpn –genkey –secret *nomechiave*.key

# 17.2 Configurazione OpenVPN - continua

- 3. Creazione del file di configurazione
  - nano /etc/openvpn/nome.conf
- 4. Inserire i seguenti parametri:

```
dev tun10
port 1194
proto udp
ifconfig 192.168.231.1 192.168.202.1
remote 172.30.4.93
secret /etc/openvpn/milanizen.key
log-append /var/log/openvpn-milanizen.log
comp-lzo
float
```

- 5. Inviare la chiave all'host remoto tramite un canale sicuro ( Noi abbiamo usato smtp )
- 6. Nell'altro server andremo a creare un altro file di configurazione identico a quello del nostro server, tranne per la direttiva "remote" che si utilizza solamente per la connessione a remoto.
- 7. Avviare OpenVPN
  - openvpn –config etc/openvpn/*nome*.conf –-verb6
  - /etc/init.d/openvpn start
  - systemctl enable openvpn openvpn@serverconfig

#### 7. Test della VPN

Pingare dal server 1 al server 2 (e viceversa nel caso entrambi abbiano la direttiva remote).

# 18. Installazione e configurazione SNMP e MRTG

Ora andremo ad installare e configurare il protocollo SNMP, utile per la gestione ed il monitoraggio dei dispositivi di rete.

## **18.1 Configurazione SNMP**

- 1. Agire da m0n0wall web
  - Services → SNMP
- 2. Inserire i seguenti parametri
  - System location: Bassano Del Grappa
  - System Contact: ITIS E. Fermi
  - Community: public

Il campo community è una sottospecie di password, che permette di recuperare le statistiche di un router o di altri device di cui si voglia tener traccia.

3. Aggiungere una regola nel firewall WAN per l'interrogazione di SNMP

	Proto	Source	Port	Destination	Port	Description
1	UDP	DMZ net	*	host-server	161	Allow: SNMP connection

- 4. Agire dalla modalità <u>uds@server</u>
  - sudo apt-get install snmp snmpd
- 5. Modificare il file di configurazione, decommentanto la direttiva:
  - rocommunity public localhost

## 18.1 Configurazione SNMP - continua

- 6. Rimuovere "-V systemonly" dalla direttiva:
  - rocommunity public default -V systemonly
- 7. Avviare il servizio:
  - systemctl enable snmpd
  - sudo systemctl start snmpd
- 8. Inserire il comando *snmpconf* e le seguenti opzioni:
  - snmp, snmpd  $\rightarrow$  all (File da leggere)
  - snmp2.conf  $\rightarrow$  2 (File da creare)
  - various → 1 (Configurazione)
  - disk usage  $\rightarrow$  2 (Cosa monitorare)
  - mount point  $\rightarrow$  / (Partizione)
  - minimum amount → 100 000 (Spazio minimo)
  - finished
  - finished
  - quit
- 5. Riavviare il servizio con il comando:
  - service snmpd restart

## 18.2 Configurazione MRTG

MRTG (Multi Router Traffic Grapher) è utile per avere una visualizzazione, basilare, dei grafici di rete.

- 1. Agire dalla modalità uds@server
  - · sudo apt-get install mrtg
- 2. Creare la cartella per mrtg:
  - sudo mkdir /var/www/mrtg
- 3. Assegnare i permessi alla cartella mrtg:
  - chown -R www-data:www-data/var/www/mrtg

Per permettere l'accesso alla cartella da parte dell'apache si creerà un link simbolico, che permetterà di lasciare la cartella nella posizione originale, quindi senza creare problemi ad eventuali file di configurazione, ma potrà essere visionata anche da un'altra posizione. Nel nostro caso il link simbolico verrà creato con la cartella /var/www/mrtg

- cd /var/www/html
- In -s /var/www/mrtg

## 18.2 Configurazione MRTG - continua

Ora andremo a creare un file virtualhost in apache per poter abilitare la visualizzazione dei grafici sul sito.

- 4. Inserire il comando:
  - nano /etc/apache2/sites-available/mrtg.conf
- 5. Inserire i parametri:

- 6. Riavviare apache:
  - sudo service apache2 restart
- 7. Abilitare mrtg:
  - sudo a2ensite mrtg

## 18.2 Configurazione MRTG – continua

Ora andremo a creare il file di configurazione di mrtg attraverso il comando *cfgmaker*, per gestire le informazioni ottenute da SNMP.

#### 8. Inserire il comando:

• cfgmaker <u>public@192.168.131.1</u> > /etc/mrtg.cfg

Attraverso questo comando avremo le statistiche di tutte e tre le interfacce del router (LAN, WAN, DMZ).

Poi andremo anche ad aggiungere le statistiche relative al disco del server.

#### 9. Inserire il comando:

cfgmaker <u>public@localhost</u> >> /etc/mrtg.cfg

Per evitare errori, dato che con il doppio maggiore siamo andati ad appendere il risultato del comando al file mrtg.cfg già creato, dovremmo andare a commentare due direttive.

#### 10. Inserire il comando:

nano /etc/mrtg.cfg

Commentare le direttive *WorkDir* e *EnableIPv6* quando si ripresentano la seconda volta.

Ora si dovrà creare l'index attraverso il comando indexmaker, per poter mostrare i grafici del sito.

## 11. Eseguire il comando:

indexmaker /etc/mrtg.cfg > /var/www/mrtg/index.html

## 19. Installazione e configurazione di Cacti



Cacti è uno strumento di monitoraggio e rappresentazione grafica dei dispositivi di rete.

Useremo Cacti al posto di MRTG in quanto dispone di molte più opzioni e di un'interfaccia grafica migliore rispetto ai grafici MRTG

Con cacti andremo a tracciare:

- m0n0wall
- Server → Dischi, dispositivi di rete
- Apparecchiatura a scelta dell'istituto

#### 19.1 Installazione sul server

Prima di procedere all'installazione di cacti, ci sarà l'installazione e configurazione di mariadb.

Agire dalla modalità uds@server

- 1. Inserire i comandi:
  - sudo apt update
  - sudo apt -y upgrade
  - sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Agire dalla modalità <u>root@server</u> (sudo -s)

- 2. Inserire il comando:
  - mysql\_secure\_installation
  - · password lasolita

## 19.1 Installazione sul server - continua

#### 3. Inserire il comando:

• sudo nano etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

#### Modificare le righe:

- character-set-server = utf8mb4
- collocation-server = utf8mb4 unicode ci

#### 4. Inserire i comandi:

sudo systemctl restart mariadb

Ora procederemo all'installazione di cacti

#### 5. Inserire i comandi:

- sudo apt-get install php php-mysql php-snmp
- sudo apt-get install cacti snmp

## 6. Seguire la procedura di installazione:

- apache2
- password  $\rightarrow$  lasolita

# 19.2 Configurazione di cacti

Ora possiamo accedere al cacti per configurarlo.

- 1. Accedere a cacti:
  - 172.30.4.112/cacti
  - username: admin password: lasolita



- 2. Selezionare create devices
- 3. Selezionare la + in altro a destra

Ora inseriremo le due configurazioni, una per tracciare m0n0wall, l'altra per tracciare il server in DMZ.

- 4. Configurazione per m0n0wall:
  - Descrizione: m0n0wall
  - Nome host: 192.168.131.1
  - Device Template: Generic SNMP Device
  - SNMP Version: Version 1
- 5. Salvare.

## 19.2 Configurazione di cacti - continua

6. Configurazione per il server in DMZ

• Descrizione: Server in DMZ

• Nome host: 127.0.0.1

#### 7. Salvare.

Per poter rendere effettivamente attiva la configurazione del server in DMZ bisogna apportare una modifica al file /etc/snmp/snmpd.conf

- 8. Inserire il comando:
  - sudo nano /etc/snmp/snmp.conf
- 9. Modificare le righe:
  - rocommunity public default -V (aggiungere -V)
  - rocommunity6 public default -V systemonly (Eliminare systemonly)

Ora andremo a creare gli alberi per avere una visualizzazione completa dei grafici

- 10. Selezionare Gestione
- 11. Selezionare Trees
- 12. Selezionare +
  - Nome: m0n0wall/Server in DMZ (Due alberi diversi)
- 13. Selezionare Graphs
  - Selezionare tutti i grafici "m0n0wall" oppure "Server in DMZ"
- 14. Selezionare la lista Scegli l'azione
  - Place on a Tree (m0n0wall o Server in DMZ)
- 15. Tornare su Trees, selezionare il grafico, poi selezionare la lista Scegli l'azione
  - Pubblica → Via

Nella sezione Graphs compariranno i nostri grafici.