# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

#### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе № 5 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: «Сопряжение стандартного и пользовательского обработчика прерываний»

Студент гр. 8304	 Сергеев А.Д.
Преподаватель	 Губкин А.Ф.

Санкт-Петербург 2020

## Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик OT клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания управление получает прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определённые действия, если скан-код совпадает с определёнными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передаётся стандартному прерыванию.

#### Постановка задачи:

**Шаг 1.** Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции как в программе ЛР 4, а именно:

- 1. Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2. Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3. Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождения памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания.

Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определённом, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длина кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удалённой процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1. Сохранить значение регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 2. При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- 3. Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4. Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- **Шаг 3.** Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчёт.
- **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу ещё раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчёт.
- **Шаг 5.** Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть

сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом, освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчёт.

# Необходимые сведения для составления программы.

Клавиатура содержит микропроцессор, который воспринимает каждое нажатие на клавишу и посылает скан-код в порт микросхемы интерфейса с периферией. Когда скан-код поступает в порт, то вызывается аппаратное прерывание клавиатуры (int 09h). Процедура обработки этого прерывания считывает номер клавиши из порта 60h, преобразует номер клавиши в соответствующий код, выполняет установку флагов в байтах состояния, загружает номер клавиши и полученный код в буфер клавиатуры.

В прерывании клавиатуры можно выделить три основных шага:

- 1. Прочитать скан-код и послать клавиатуре подтверждающий сигнал.
- 2. Преобразовать скан-код в номер кода или в установку регистра статуса клавиш-переключателей.
- 3. Поместить код клавиши в буфер клавиатуры.

Текущее содержимое буфера клавиатуры определяется указателями на начало и конец записи.

В момент вызова прерывания скан-код будет находиться в порте 60h. Поэтому сначала надо этот код прочитать командой IN и сохранить на стеке. Затем используется порт 61h, чтобы быстро послать сигнал подтверждения микропроцессору клавиатуры. Надо просто установить бит 7 в 1, а затем сразу изменить его назад в 0. Заметим, что бит 6 порта 61h управляет сигналом часов клавиатуры. Он всегда должен быть установлен в 1, иначе клавиатура будет выключена. Эти адреса портов применимы и к АТ, хотя он и не имеет микросхемы интерфейса с периферией 8255.

Сначала скан-код анализируется на предмет того, была ли клавиша нажата (код нажатия) или отпущена (код освобождения). Код освобождения состоит из двух байтов: сначала 0F0h, а затем скан-код. Все коды

освобождения отбрасываются, кроме случая клавиш-переключателей, для которых делаются соответствующие изменения в байтах их статуса. С другой стороны, все коды нажатия обрабатываются. При этом опять могут изменяться байты статуса клавиш-переключателей. В случае же символьных кодов, надо проверять байты статуса, чтобы определить, например, что сканкод 30 соответствует нижнему или верхнему регистру буквы А. После того как введенный символ идентифицирован, процедура ввода с клавиатуры должна найти соответствующий ему код ASCII или расширенный код. Приведенный пример слишком короток, чтобы рассмотреть все случаи. В общем случае скан-коды сопоставляются элементам таблицы данных, которая анализируется инструкцией XLAT. XLAT принимает в AL число от 0 до 255, а возвращает в AL 1-байтное значение из 256-байтной таблицы, на которую указывает DS:BX. Таблица может находиться в сегменте данных. Если в AL находился скан-код 30, то туда будет помещен из таблицы байт номер 30 (31-й байт, так как отсчет начинается с нуля). Этот байт в таблице должен быть установлен равным 97, давая код ASCII для "a". Конечно для получения заглавной А нужна другая таблица, к которой обращение будет происходить, если статус сдвига установлен. Или заглавные буквы могут храниться в другой части той же таблицы, но в этом случае к скан-коду надо будет добавлять смещение, определяемое статусом клавиш-переключателей.

Номера кодов должны быть помещены в буфер клавиатуры. Процедура должна сначала проверить, имеется ли в буфере место для следующего символа. Буфер устроен как циклическая очередь. Ячейка памяти 0040:001А содержит указатель на голову буфера, а 0040:001С - указатель на хвост. Эти словные указатели дают смещение в области данных BIOS (которая начинается в сегменте 40h) и находятся в диапазоне от 30 до 60. Новые символы вставляются в ячейки буфера с более старшими адресами, а когда достигнута верхняя граница, то следующий символ переносится в нижний конец буфера. Когда буфер полон, то указатель хвоста на 2 меньше указателя на голову - кроме случая, когда указатель на голову равен 30 (начало области

буфера), а в этом случае буфер полон, когда указатель хвоста равен 60. Для вставки символа в буфер, надо поместить его в позицию, на которую указывает хвост буфера и затем увеличить указатель хвоста на 2; если указатель хвоста был равен 60, то надо изменить его значение на 30.

#### Описание программы.

В результате выполнения лабораторной работы была написана программа, описание функций которой представлено ниже.

- INTERRUPT резидентный обработчик прерывания, обрабатывает введённые символы;
- LOAD загрузка резидентного обработчика INTERRUPTION;
- UNLOAD выгрузка резидентного обработчика INTERRUPTION;
- PRINT STRING вывод строки из DX на экран;
- INT\_CHECK проверка того, установлен ли резидентный обработчик INTERRUPTION;
- TAIL\_CHECK проверка того, содержат ли аргументы, с которыми была вызвана программа /un.

#### Ход работы

Написание исходного кода производилось в редакторе Atom на базе операционной системы Windows 10, сборка и отладка производились в эмуляторе DOSBox.

Написанный обработчик заменяет символы "C", "O" и "D" на "S", "A" и "T" соответственно. Следует обратить внимание на то, что при установке этого обработчика набрать при помощи клавиатуры название модуля из ЛР 3 (free.com) становится невозможно из-за того, что в нём содержатся заменяемые символы. Для корректной работы это название необходимо заранее скопировать в буфер обмена, а потом вставить, или выполнить модуль до установки прерывания, а дальше использовать навигацию между введёнными командами при помощи стрелочек.

```
R:\>inter.exe
Interruption was loaded
R:\>SALTBLAATET
Illegal command: SALTBLAATET.
R:\>ASEAN WATERS ARE TEEP ANT SALT
Illegal command: ASEAN.
```

Рисунок 1 — Вывод программы inter.exe после первого запуска

Для тестирования использовалось слово "COLDBLOODED" и фраза "OCEAN WATERS ARE DEEP AND COLD"

```
R:\>inter.exe
Interruption was loaded
R:\>free.com
Available memory: 640 kbytes
Extended memory: 15360 kbytes
MCBs:
MCB number 1
Block is occupied by MS DOS, size = 16 bytes; occupied by: no info
MCB number 2
Block is free, size = 64 bytes; occupied by: no info
MCB number 3
Block is owned by PSP = 0040, size = 256 bytes; occupied by: no info
MCB number 4
Block is owned by PSP = 0192, size = 144 bytes; occupied by: no info
MCB number 5
Block is owned by PSP = 0192, size = 704 bytes; occupied by: INTER
MCB number 6
Block is owned by PSP = 01C9, size = 144 bytes; occupied by: no info
MCB number 7
Block is owned by PSP = 01C9, size = 1072 bytes; occupied by: FREE
MCB number 8
Block is free, size = 646944 bytes; occupied by: no info
```

Рисунок 2 — Вывод программы free.com после выполнения inter.exe

Как видно из рисунка, процедура прерывания осталось резидентной в памяти.

```
R:\>inter.exe
Interruption was loaded
R:\>inter.exe
Interruption is loaded
```

Рисунок 3 — Вывод программы int.exe при повторном запуске На рисунке 3 показано, что при повторном запуске программа выводит сообщение о том, что резидентный обработчик уже загружен.

```
R:\>inter.exe
Interruption was loaded
R:\>inter.exe /un
Interruption was unloaded
R:\>free.com
Available memory: 640 kbytes
Extended memory: 15360 kbytes
MCB number 1
Block is occupied by MS DOS, size = 16 bytes; occupied by: no info
MCB number 2
Block is free, size = 64 bytes; occupied by: no info
MCB number 3
Block is owned by PSP = 0040, size = 256 bytes; occupied by: no info
MCB number 4
Block is owned by PSP = 0192, size = 144 bytes; occupied by: no info
MCB number 5
Block is owned by PSP = 0192, size = 1072 bytes; occupied by: FREE
MCB number 6
Block is free, size = 647824 bytes; occupied by: no info
```

Рисунок 4 - Вывод программы free.com после выполнения int.exe с ключом выгрузки

Из рисунка 4 видно, что после выгрузки резидентного обработчика из памяти вся занятая им память была освобождена.

```
R:\>inter.exe
Interruption was loaded
R:\>inter.exe /un
Interruption was unloaded
R:\>inter.exe /un
Interruption is not loaded
```

Рисунок 5 — Вывод программы int.exe при повторном запуске с ключом выгрузки

Как видно из рисунка 5, при выгрузке резидентного обработчика было выведено сообщение, а также при запросе повторной выгрузки было показано, что резидентный обработчик не загружен.

#### Вывод.

В результате выполнения данной лабораторной работы была изучена возможность встраивания пользовательского обработчика прерываний от клавиатуры в стандартный.

# Контрольные вопросы.

## Какого типа прерывания использовались в программе:

В коде использовались программные прерывания, такие, как int 21h, тогда как само обрабатываемое прерывание от клавиатуры (09h) является аппаратным.

# Чем отличается скан-код и ASCII код:

ASCII код — код символа, необходимый для хранения и печати символа. Скан-код — код клавиши на клавиатуре, необходимый для распознавания нажатых клавиш.

# приложение а

# ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. INTER.ASM

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ss:ASTACK

CODE SEGMENT

INTERRUPT PROC FAR

jmp INT\_START

INT DATA:

SUB\_STACK dw 128 dup(0)

INT\_CODE dw 42025

KEEP\_IP dw 0

KEEP\_CS dw 0

KEEP\_SS dw 0

KEEP SP dw 0

KEEP PSP dw 0

SYMB db 0

TEMP dw 0

INT\_START:

mov KEEP SS, ss

```
mov KEEP SP, sp
```

mov TEMP, seg INTERRUPT

mov ss, TEMP

mov sp, offset SUB STACK

add sp, 256

push ax

push bx

push cx

push dx

push si

push es

push ds

mov ax, SEG INTERRUPT

mov ds, ax

in al, 60h

cmp al, 2Eh; replace 'C'

je INT PASS S

cmp al, 18h; replace '0'

je INT PASS A

cmp al, 20h; replace 'D'

je INT PASS T

pushf

call DWORD PTR KEEP\_IP

jmp INT\_END

INT\_PASS\_S:

mov SYMB, 'S'

jmp INT\_PASS

INT\_PASS\_A:

mov SYMB, 'A'

jmp INT PASS

INT\_PASS\_T:

mov SYMB, 'T'

jmp INT PASS

INT PASS:

in al, 61h

mov ah, al

or al, 80h

out 61h, al

xchg al, al

out 61h, al

mov al, 20h

out 20h, al

# INT PRINT:

mov ah, 05h

mov cl, SYMB

mov ch, 00h

int 16h

or al, al

jz INT\_END

mov ax, 0040h

mov es, ax

mov ax, es:[1Ah]

mov es:[1Ch], ax

jmp INT PRINT

#### INT END:

pop ds

pop es

pop si

pop dx

bob cx

pop bx

pop ax

mov ss, KEEP\_SS

mov sp, KEEP\_SP

mov al, 20h

out 20h, al

IRET

INTERRUPT ENDP

LAST BYTE:

LOAD PROC

push ax

push bx

push cx

push dx

push es

push ds

mov ah, 35h

mov al, 09h

int 21h

mov KEEP\_IP, bx

mov KEEP\_CS, es

mov dx, offset INTERRUPT

mov ax, seg INTERRUPT

mov ds, ax

mov ah, 25h

mov al, 09h

int 21h

pop ds

mov dx, offset LAST\_BYTE

add dx, 100h

mov cl, 4h

shr dx, cl

inc dx

mov ah, 31h

int 21h

pop es

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

LOAD ENDP

UNLOAD PROC

push ax

push bx

push dx

push ds

push es

push si

mov ah, 35h

mov al, 09h

int 21h

mov si, offset KEEP\_IP

sub si, offset INTERRUPT

mov dx, es:[bx + si]

mov si, offset KEEP\_CS

sub si, offset INTERRUPT

mov ax, es:[bx + si]

push ds

```
mov ds, ax
```

mov ah, 25h

mov al, 09h

int 21h

pop ds

mov si, offset KEEP\_PSP

sub si, offset INTERRUPT

mov ax, es:[bx + si]

mov es, ax

push es

mov ax, es:[2Ch]

mov es, ax

mov ah, 49h

int 21h

pop es

mov ah, 49h

int 21h

pop si

pop es

pop ds

pop dx

```
pop bx
```

pop ax

sti

ret

UNLOAD ENDP

INT\_CHECK PROC

push ax

push bx

push si

mov ah, 35h

mov al, 09h

int 21h

mov si, offset INT\_CODE

sub si, offset INTERRUPT

mov ax, es:[bx + si]

cmp ax, INT\_CODE

jne INT\_CHECK\_END

mov INT LOADED, 1

INT\_CHECK\_END:

pop si

pop bx

pop ax

ret

INT CHECK ENDP

TAIL\_CHECK PROC

cmp byte ptr es:[82h], '/'

jne CL CHECK END

cmp byte ptr es:[83h], 'u'

jne CL\_CHECK\_END

cmp byte ptr es:[84h], 'n'

jne CL\_CHECK\_END

mov TAIL UN, 1

CL CHECK END:

ret

TAIL CHECK ENDP

PRINT\_STRING PROC NEAR

push ax

mov ah, 09h

int 21h

pop ax

ret

PRINT STRING ENDP

#### MAIN PROC

push ds

xor ax, ax

push ax

mov ax, DATA

mov ds, ax

mov KEEP\_PSP, es

call TAIL\_CHECK

call INT CHECK

cmp TAIL\_UN, 1

je INT UNLOAD

cmp INT\_LOADED, 1

jne INT\_LOAD

mov dx, offset IS\_LOADED\_INFO

call PRINT\_STRING

jmp MAIN END

INT LOAD:

mov dx, offset LOADED INFO

call PRINT STRING

call LOAD

jmp MAIN END

INT UNLOAD:

cmp INT LOADED, 1

jne NOT EXIST

call UNLOAD

mov dx, offset NOT LOADED INFO

call PRINT STRING

jmp MAIN END

NOT EXIST:

mov dx, offset IS NOT LOADED INFO

call PRINT\_STRING

MAIN END:

xor al, al

mov ah, 4Ch

int 21h

MAIN ENDP

CODE ENDS

ASTACK SEGMENT STACK

dw 128 dup(0)

ASTACK ENDS

DATA SEGMENT

LOADED INFO db "Interruption was loaded\$"

IS LOADED INFO db "Interruption is loaded\$"

NOT\_LOADED\_INFO db "Interruption was unloaded\$"

IS NOT LOADED INFO db "Interruption is not loaded\$"

INT\_LOADED db 0

TAIL\_UN db 0

DATA ENDS

END MAIN