# داکیومنت پروژه xv۶

توضیحات نحوه پیاده سازی سیستم کال های جدید

میلاد زارعی ملکی و علیرضا رحیمی

۲۷ آذر ۱۴۰۳

پاییز ۴۰۳۱



دانشگاه علم و صنعت ایران

## پیادہسازی سیستم کال ها

### محدود کردن سی پی پو

برای این منظور ابتدا مطالعات لازم صورت گرفتن. به این منظور، ریسورس هایی مانند این لینک استفاده شد که فوقالعاده مفید بود.

#### کاهش مصرف سی پی یو در حالت آیدل

ابتدا نحوه کار کردن اسکجولر مطالعه شد که به صورت راند رابین کار میکند. قبل از هر چیزی، مشاهده شد که سی پی یو در حالت آیدل در حال استفاده ۱۰۰ درصدی از سی پی یو هاست بود که برای این منظور، اقدام زیر به عمل آمد:

```
--- a/xv6/proc.c
+++ b/xv6/proc.c
@@ -322,6 +322,7 @@ wait(void)
scheduler(void)
+ int ran;
  struct proc *p;
   struct cpu *c = mycpu();
   c->proc = 0;
@@ -330,12 +331,16 @@ scheduler(void)
    // Enable interrupts on this processor.
     sti();
    ran = 0;
     // Loop over process table looking for process to run.
     acquire(&ptable.lock);
     for(p = ptable.proc; p < &ptable.proc[NPROC]; p++){</pre>
       if(p->state != RUNNABLE)
         continue;
      ran = 1;
       // Switch to chosen process. It is the process's job
       // to release ptable.lock and then reacquire it
       // before jumping back to us.
00 - 352,6 + 357,11 00 scheduler(void)
     }
     release(&ptable.lock);
     // halt the cpu if there is no process to run
    // this makes the cpu usage on the host machine to be lower
    if (!ran) {
      hlt();
  }
}
diff --git a/xv6/x86.h b/xv6/x86.h
index 07312a5..ccd12b1 100644
--- a/xv6/x86.h
```

```
--- a/xv6/x86.h

+++ b/xv6/x86.h

@@ -144,6 +144,12 @@ lcr3(uint val)

    asm volatile("movl %0,%%cr3" : : "r" (val));

}

+static inline void

+hlt()

+{

+ asm volatile("hlt" : :);

+}
```

برای این منظور، یک دستور هالت در اسمبلی تعریف شده و در اسکجولر اگر هیچ پروسهای برای اجرا وجود نداشت، این دستور اجرا میشود.

#### محدود کردن سی پی یو

برای این منظور ابتدا در استراکت پراسس، دو عدد فیلد اضافه شد که تعداد تیک های استفاده شده و حداکثر تعداد مجاز استفاده شده را در خود نگه میدارد:

```
--- a/xv6/proc.h
+++ b/xv6/proc.h
@0 -49,6 +49,8 @0 struct proc {
    struct file *ofile[NOFILE]; // Open files
    struct inode *cwd; // Current directory
    char name[16]; // Process name (debugging)
+ int cpu_limit; // CPU limit (percentage every second)
+ int cpu_ticks; // CPU ticks used in the last second
};
```

سپس یک سیستم کال جدید برای تنظیم این مقدار اضافه شد:

همچنین یک سری بویلرکد برای اضافه کردن سیستم کال نیز اضافه شده که نیازی به توضیح ندارد. برای دیدن آن ها میتوانید به کامیت های مربوط به این تغییرات مراجعه کنید.

سپس در فایل proc.c ابتدا ست شد که در هنگام ساخت پروسه، مقدار cpu\_limit برابر ۱۰۰ درصد باشد و همچنین مقدار cpu\_ticks صفر شود:

```
--- a/xv6/proc.c
```

```
+++ b/xv6/proc.c
@@ -88,6 +88,8 @@ allocproc(void)
found:
   p->state = EMBRYO;
  p->pid = nextpid++;
+ p->cpu_limit = 100; // Default CPU limit is 100%
+ p->cpu ticks = 0; // Initialize CPU ticks used in the last second
   release(&ptable.lock);
                                       یک تابع نیز برای این که cpu_ticks را در هر ثانیه صفر کند اضافه شد:
@@ -319,6 +321,18 @@ wait(void)
// - swtch to start running that process
// - eventually that process transfers control
         via swtch back to the scheduler.
+void
+reset_CPU_ticks(void)
+{
+ struct proc *p;
+ acquire(&ptable.lock);
+ for(p = ptable.proc; p < &ptable.proc[NPROC]; p++){</pre>
    p->cpu_ticks = 0;
+ }
+ release(&ptable.lock);
+}
حالا فقط لازم است که در هنگام انتخاب پروسه برای اجرا، ابتدا بررسی شود که آیا پروسه از حداکثر مجاز استفاده کرده یا نه.
                                                                 اگر کرده بود، پروسه انتخاب نمیشود:
00 -331,6 +345,11 00 scheduler(void)
     // Enable interrupts on this processor.
     sti();
     // if (ticks % 100 == 0) {
     // // cprintf("Current second: %d, resetting ticks...\n", ticks);
    // reset CPU ticks();
+
    1/ }
    ran = 0;
     // Loop over process table looking for process to run.
00 -339,14 +358,25 00 scheduler(void)
       if(p->state != RUNNABLE)
         continue;
       // Check if the process has exceeded its CPU limit
       if(p->cpu_limit < p->cpu_ticks) {
         // cprintf("Process %d exceeded its CPU limit\n", p->pid);
         // cprintf("Process limit: %d, Process ticks: %d\n", p->cpu_limit, p->cpu_ticks);
         continue;
       }
       ran = 1;
```

```
+
       // Switch to chosen process. It is the process's job
       // to release ptable.lock and then reacquire it
       // before jumping back to us.
       c->proc = p;
       switchuvm(p);
       p->state = RUNNING;
+
       p->cpu_ticks += 1;
       // cprintf("Current tick: %d\n", ticks);
       swtch(\&(c->scheduler), p->context);
       switchkvm();
                  همچنین در اینترایت تایمر نیز ست میشود که در هر ثانیه، تابع reset_CPU_ticks فراخوانی شود:
  extern void reset_CPU_ticks(void);
   switch(tf->trapno){
   case T_IRQO + IRQ_TIMER:
     if(cpuid() == 0){
       acquire(&tickslock);
       ticks++;
       if (ticks % 100 == 0) {
         // cprintf("Current second: %d, resetting ticks...\n", ticks);
         reset_CPU_ticks();
       wakeup(&ticks);
       release(&tickslock);
همچنین یک برنامه از سمت کاربر نوشته شده که برای امتحان کردن این موضوع، مدام سی پی یو را لیمیت میکند و مشاهده
                                                                  میکند که این موضوع کار میکند یا خیر.
                              این برنامه یک ورودی از شل به صورت ورودی میگیرد و مدام یک فور لوپ اجرا میکند.
--- /dev/null
+++ b/xv6/uselessloop.c
@@ -0,0 +1,37 @@
+#include "types.h"
+#include "stat.h"
+#include "user.h"
+int test_cpu_limit(int limit, int ticks) {
     volatile int i = 0;
     int starting_time = uptime();
     set_limit(limit);
     while (i < ticks) {</pre>
         i++;
```

```
+
+ return uptime() - starting_time;
+)
+
+int main(int argc, char *argv[]) {
+ int starting_time = uptime();
+
+ int test_ticks = atoi(argv[1]);
+
+ int current_cpu_limit = 100;
+
+ int initial_cpu_ticks = test_cpu_limit(current_cpu_limit, test_ticks);
+ printf(1, "Initial CPU ticks: %d\n", initial_cpu_ticks);
+
```

اجرای این برنامه نشان میدهد که این موضوع کار میکند و سی پی یو محدود میشود.

```
$ uselessloop 10000000000
ignored sh shell memory usage increase
Limit set to 100
Initial CPU ticks: 358
Limit set to 90
CPU limit: 90, CPU ticks: 390, Compared to initial: 108%
Limit set to 80
CPU limit: 80, CPU ticks: 431, Compared to initial: 120% Limit set to 70
CPU limit: 70, CPU ticks: 496, Compared to initial: 138%
Limit set to 60
CPU limit: 60, CPU ticks: 585, Compared to initial: 163%
Limit set to 50
CPU limit: 50, CPU ticks: 750, Compared to initial: 209%
Limit set to 40
CPU limit: 40, CPU ticks: 828, Compared to initial: 231%
Limit set to 30
CPU limit: 30, CPU ticks: 1274, Compared to initial: 355%
Limit set to 20
CPU limit: 20, CPU ticks: 1897, Compared to initial: 529%
Limit set to 10
CPU limit: 10, CPU ticks: 4102, Compared to initial: 1145%
```

شکل ۱: محدود شدن سی یی یو

#### محدود كردن مموري

برای این منظور ابتدا یک فیلد جدید به استراکت پراسس اضافه شد که مقدار مصرف شده مموری را نگه میدارد و همچنین یک فیلد دیگر برای مقدار مجاز مصرف شده مموری:

```
+ struct file *ofile[NOFILE]; // Open files
+ struct inode *cwd; // Current directory
+ char name[16]; // Process name (debugging)
+ int cpu_limit; // CPU limit (percentage every second)
+ int cpu_ticks; // CPU ticks used in the last second
+ int memory_limit; // The memory limit (bytes)
+ int memory_used; // The memory used so far (bytes)
};
```

#### سيستم كال جديد

در این راستا تعدادی سیستم کال جدید نیز اضافه شده:

```
+}
+
+int
+sys_set_mem_limit(void)
+ int limit;
+ struct proc *p = myproc();
+ if(argint(0, &limit) < 0)</pre>
   return -1;
+ p->memory_limit = limit;
+ return 0;
+}
+
+int
+sys_get_mem_limit(void)
+ struct proc *p = myproc();
+{
+ struct proc *p = myproc();
+ return p->memory_limit;
+}
+int
+sys_increase_mem_limit(void)
+ int limit;
  struct proc *p = myproc();
+ if(argint(0, &limit) < 0)
    return -1;
+ p->memory_limit += limit;
+ return 0;
+}
+sys_increase_mem_usage(void)
+ int usage;
+ struct proc *p = myproc();
+ if(argint(0, &usage) < 0)
    return -1;
+ // Don't increase memory usage if the process is sh
+ if (memcmp(p->name, "sh", 2) == 0) {
     cprintf("ignored sh shell memory usage increase\n");
    return 0;
  }
```

```
+ p->memory_used += usage;
+ cprintf("Memory usage increased by %d, from process: %s\n", usage, p->name);
+ return 0;
+}
+ int
+sys_get_mem_usage(void)
+{
+ struct proc *p = myproc();
+ return p->memory_used;
```

همچنین اگر توجه شود، جلوی اضافه شدن مموری برای پروسه های شل گرفته شده است. این موضوع، موجب مشکلاتی در هنگام تست میشد.

#### افزايش مموري

در این قسمت فقط و فقط لازم بود که دو تابع free و malloc را تغییر دهیم که از سیستم کال هایی که نوشته بودیم:

```
--- a/xv6/umalloc.c
+++ b/xv6/umalloc.c
@@ -3,11 +3,11 @@
#include "user.h"
#include "param.h"
// Memory allocator by Kernighan and Ritchie,
// The C programming Language, 2nd ed. Section 8.7.
// Memory allocator by Kernighan and Ritchie,
// The C programming Language, 2nd ed. Section 8.7.
typedef long Align;
union header {
   struct {
    union header *ptr;
00 - 25,8 + 25,13 00  void
free(void *ap)
  Header *bp, *p;
  bp = (Header*)ap - 1;
 int size = bp->s.size * sizeof(Header);
  if (size != 32768) {
    increase_mem_usage(-size);
  }
   for(p = freep; !(bp > p && bp < p->s.ptr); p = p->s.ptr)
     if(p \ge p->s.ptr \&\& (bp > p || bp < p->s.ptr))
```

لازم به ذکر است که در هنگام آزاد کردن مموری یک شرطی خاصی نوشته شده که دلیل آن این است که به دلایلی در هنگام اجرا برنامه ها، یک مقدار ثابت به عنوان مموری آزاد شده اضافه میشد که موجب مشکلاتی میشد. برای این منظور، این موضوع را اصلاح کردیم.

#### تست

برای تست این موضوع یک سری تست نوشته شد که از مموری بیشتری استفاده میکند. این تست ها نشان میدهد که این موضوع کار میکند.

```
+++ b/xv6/test memlimit.c
00 -0,0 +1,36 00
+#include "types.h"
+#include "stat.h"
+#include "user.h"
+int main(void) {
    int alloc_val = 510 * sizeof(char); // Allocate 510 bytes
    printf(1, "----\n");
    // Set memory quota to 1024 bytes
    if (set_mem_limit(1024) >= 0)
        printf(1, "Memory limit set to 1024 bytes.\n");
    else
        printf(1, "Memory limit could not be set.\n");
    // Allocate memory and test enforcement
    if (malloc(alloc val))
        printf(1, "%d bytes were allocated.\n", alloc_val);
    else
        printf(1, "Allocation failed at %d bytes.\n", alloc_val);
    if (malloc(alloc_val))
        printf(1, "%d bytes were allocated.\n", alloc_val);
    else
```

```
printf(1, "Allocation failed at %d bytes.\n", alloc_val);
+
    // This allocation should fail due to the memory quota
+
+
     if (malloc(alloc_val))
        printf(1, "%d bytes were allocated (unexpected).\n", alloc_val);
+
    else
        printf(1, "Allocation failed as expected (quota exceeded).\n");
    // printf(1, "----\n");
    exit();
+}
$ test_memlimit
ignored sh shell memory usage increase
Memory limit set to 1024 bytes.
Memory usage increased by 510, from process: test_memlimit
510 bytes were allocated.
Memory usage increased by 510, from process: test_memlimit
510 bytes were allocated.
Memory limit exceeded, memory_limit: 1024, memory_usage: 1020, memory requested: 510
Allocation failed as expected (quota exceeded).
```

شکل ۲: تست مموری