Corriente eléctrica continua

En los problemas puramente electrostáticos, tales como los considerados en los capítulos anteriores, nos hemos ocupado principalmente de las fuerzas ejercidas entre las cargas, el estado final estacionario de distribución de carga producido por estas fuerzas, y el movimiento de las partículas cargadas en el espacio vacío. Vamos a tratar a continuación del movimiento de la carga en un conductor cuando se mantiene un campo eléctrico dentro del mismo. Este movimiento constituye una corriente.

Se recordará que un conductor es un cuerpo en cuyo interior hay cargas libres que se mueven por la fuerza ejercida sobre ellas por un campo eléctrico. Las cargas libres en un conductor metálico son electrones negativos. Las cargas libres en un electrólito son iones, positivos o negativos. Un gas en condiciones adecuadas, como el de un anuncio luminoso de neón o el de una lámpara fluorescente, es también un conductor, y sus cargas libres son iones positivos y negativos, y electrones negativos.

Hemos visto que cuando un conductor aislado se coloca en un campo eléctrico, las cargas dentro del conductor se reagrupan de modo que el interior del conductor sea una región libre de campo, en toda la cual el potencial es constante. El movimiento de las cargas en el proceso de reagrupación constituye una corriente; pero es de corta duración y se denomina corriente transitoria. Si deseamos que circule una corriente permanente en un conductor, hemos de mantener continuamente un campo, es decir, un gradiente de potencial dentro de él. Si el campo tiene siempre el mismo sentido, aunque pueda variar de intensidad, la corriente se denomina continua. Si el campo se invierte periódicamente, el flujo de carga se invierte también, y la corriente es alterna.

Propiedades generales de los materiales

Analizaremos en forma breve las propiedades de los materiales, con referencia al comportamiento de los mismos en la conducción eléctrica. En el capítulo anterior, hemos visto que existían materiales que eran capaces de conducir los campos eléctricos, y que por ello se denominan conductores, y otros que no lo eran y que se denominan dieléctricos.

En general, los conductores pertenecen al grupo metálico, y desde el punto de vista de la estructura de sus respectivos átomos, tienen sus capas muy incompletas, y por lo tanto están en condiciones de ceder fácilmente electrones, que están pocos ligados a sus respectivos núcleos. Esos electrones son responsables de la conducción eléctrica.

En el caso de los dieléctricos, la situación es diferente. Sus capas están completas, y por lo tanto no ceden electrones para la conducción.

Veamos ahora a qué velocidad se mueven los electrones. En primer lugar, debemos remarcar que los electrones en un conductor, se dice que están tan poco ligados que se los denomina « libres ». Estos conforman lo que se denomina un gas de electrones libres. La **teoría cinética de los gases** nos proporciona una expresión de la energía cinética media en un gas, que permite calcular la velocidad a la cual se mueven los electrones. En el caso del gas de electrones en un sólido es razonablemente aproximada.

$$U = \frac{mv^2}{2} = \frac{3}{2}kT$$

 $k = 1,38.10^{-23} \text{ J/}^{\circ}\text{K}$ (cte. de Boltzmann) y $m_e = 9,1.~10^{-31}~\text{kg}$

De ella se obtiene que la <u>velocidad propia de los electrones</u> es


$v \approx 10^5 \,\mathrm{m/s}$

La idea que se tiene del comportamiento del metal, es modelizada como una red, donde los nudos son los átomos, que están **''danzando''**. Algunos electrones ligados se sueltan y están disponibles para la conducción. Si la temperatura T aumenta, las vibraciones también aumentan, por lo cual los electrones encuentran menos espacio para moverse. Ello implicará que la conductividad del metal es menor.

Para el Cu, la densidad de electrones de conducción por unidad de volumen es: $n = 8,48.10^{28}$ electrones/m³. La velocidad hallada es la que genera una corriente aleatoria llamada **Ruido de Johnson**; presente en todos los dispositivos electrónicos, y como se observa, es f (T).

Debe tenerse en cuenta que la velocidad hallada **no es** la velocidad con que se propaga la señal, o sea la velocidad de propagación de la información: ésta obedece a la velocidad con que se establece el campo, la que, si el dieléctrico es aire o vacío, es de 3.10⁸ m/s.

Suporfamos un alambre conductor en dos situaciones; Bon portadores de corpa D:



O representa un conductor con partod de cafa ()
moviendose houis la devectra.

Llamamo, da a la corpe que atamesa la sección IS

del alambre en un tiempo dt

Definicuos la correide eléctrica I en el alambre como

la rapidez en que posa carpa a travé do 3;

I = dQ [= A] Aufré-Harre
Aupere (1745/1836)

I a una maf. exclar (pero le asificamos em servido, indicardo la dirección en que fluyer los portadores de larga D... en la friz @ es homa la derecla.

D'represenda los parta dores de carte o que se amever locia la izquierda.

Nó tese: En le fis @ los partadore o se amever locia la develra plienden a haver que la parte derecha del cotte sea má positiva que la izq.


En le fis D los partadores o Se ameren hacia la izq y tienden a haver que la parte develra del cotte sea más positiva que la izq.

Es deix: el movimiento de partadores en ambos casos producen el mismo resultado y, x lo fanto, el sentido de la I es en los dos el mismo de I, el sentido de la I es en los dos el mismo de I,

Velocidad de arrastre

Cuando se aplica a un conductor un campo eléctrico externo, este ejerce una fuerza sobre cada uno de los portadores de carga del conductor produciendo su movimiento a través del material. (Las partículas que no son portadoras se desplazan ligeramente, pero continúan ligadas en sus posiciones de la red iónica.) Si sobre los portadores de carga no actuaran otras fuerzas, un campo eléctrico constante produciría sobre ellos una aceleración constante. Sin embargo, los portadores de carga interaccionan con las demás partículas del material, y el efecto combinado de estas interacciones y el campo eléctrico aplicado hace que los portadores se muevan a velocidad cte. llamada **velocidad de arrastre v_d**.

da lo mismo para portodores (A) o O.



Separemo, que todos los portedores de large stienen la velocidad de arrastre NJ; llamamos A a la Sección del alambre y m al minuero de portodores por midded de volumen y q a la corfa del portodor El ciliadro tiene longitud dl = NJ. It

El minuero de fortodores de corpe que lay en el ciliadro es: m A dl

La carfa que hay en el ciliadro es:

dq m A sel q = m A NJ. It | q|

bomo I = dq

I = m A NJ 191

En un conductor dado, I es proporcional a ${f V}$ d

Hollews la Nd en un colle de Co de 1 mm de radio para una corriende J = 15A, supariendo que hong un portado de cargo (electrón) x d'artorno de Cu; $M = 8,48.10^{28}$ electrone puis sus superiendo de cargo (electrón) x d'artorno de Cu;

Nd = I ~ 15A MAE 8,48,1028 electr, 3,14.10-6 m2.1/6,10-18C

 $V_d = 1.2 \text{ km/h}$

Deuxidad de corrente déchila: J Savide el flojo de corfor en puntos del noternos del Conductor; en una mag vectorial Si j a misporme, su modulo derá: $J = \frac{I}{A} \left[\frac{A}{m^2} \right]$ De la ec : I = MANJ |Q| = J = MANJ |Q|J = MNJ Q

Novere que en la repression de J desoforèce el volor absoluto de 9, ya que la deusidod de correcte f opento en la cursura dirección que NJ pero portodore. O y en contra de NJ pero fortodore. E la dirección de J loi Maide con el sentido de lo corrente I en el alambre

li Juvièramos presente portedora de corfo Espo Sum l'al manente (poss vivijados):

J = Mo go Mo + No e Mo

Di la velocided de arrastre No vorice punto a punto en el alambre (x ej voriando su sección) -> J voriorá de la misma formo ... le correide I a trava de mus sub. (sección del alambre) dada será;

J= \ J. ds

Sentido de la correcte

Par razones historicos, al sentido de I e = al

Sentido del conto.

Porteriormente se descubrico que los electrones te

deplozatan en sentido inverto al composo sola-

Resistencia eléctrica y el Lema de Ohm (Georg Simon Ohm 1787/1854)

Si aplicamos una diferencia de potencial entre los extremos de un trozo de conductor, tal como un alambre metálico, se producirá una corriente I en el conductor. El valor de la diferencia de potencial necesaria para producir una corriente dada depende de una propiedad del trozo de conductor particular que utilicemos. Esta propiedad es su resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica R se define como

$$R = \frac{V}{I} \left[\frac{V}{A} = \Omega \right]$$

Moterial Ohmics

Moderide, modhuico