FISICA II

Coulons y E

DNDA-71269931

CARGA ELÉCTRICA

- ·) Hay DOS CLASES de Carga Eléctrica POSITIVA Y NEGATIVA
- ·) Dos cargos de un mismo Signo se REPELEN
- e) Dos cargos de Distinto Signo se ATRAEN -

Exferiencia

Vidrio frotado con seda


=> el vidrio recibe carga bositiva. .. las dos varillas de Vidrio se rebeleran. ISEDA R PIEL 10,

repeleran - ISEDA R PIEL O.

CAUCHO

CAUCHO frotado con piel ne carga negativamente. Si lo acerco a la varilla de vidrio del caso anterior, ambos cuerpos se ATRAEN -

OJO EL FROTAMIENTO NO CREA CARGAS sino que simplemente LAS
TRANSPORTA de un material a otro. Cuando frotamos vidrio con seda,
el vidrio recibe carga positiva de la seda en igual magnitud que
la seda recibe carga negativa proveniente del vidrio. (En realidad, la SEDA
recibe electrones del vidrio. Los Núcisos Filos del vidrio son las cargas Positivas).



- ·) En materiales conductores eléctrices, las cargas se bueden mover libremente a través del material; mientras que en los aisladores o dieléctrices NO_PLIEDEN LACERIO_
- .) En los metales, los portadores de carga (o transportadores de carga)
 Son los ELECTRONES LIBRES, (CARGA NEGATIVA). Los núcleos Atómilos
 del metal sólido (CARGA POSITIVA) Son tan fijos Como los de
 Cualquier dieléctrico-

Al formarse el sólido metálico, los electrones de la última órbita de cada átomo quedan en libertad de moverse en todo el volvimen del pobido.

- ·) Los Conductores ELECTROLITICOS: las sales se ionizan => llay iones.
 Positivos e iones NEGATIVOS. (ambos tipos de cargas.=> bipolares).
- DIN DIELECTRICO IDEAL NO POSEE electrones libres.

 Un meléctrico REAL POSEE alrededor de 107 electrones libres por cada ... metro cúbico.

Un METAL POSEE alrededor de 10 electrones libres/metro? : Un SETICONDUCTOR es un caso intermedio.


·) LEY DE COULDMB

Coulonb Y E Z-A

y repulsiones eléctricas.

Cuando las cargas se repeten, la balanta se Tuerce inicialmente.

Luego se gira la
cabeta de Suspension en
sentido opuesto un ángulo o
para que la esfera cargada
recupere la posición inicial.




BALANZA DE TORSIÓN.


El angulo ϕ es la medida de la fuerja actuante entre cargas. ya que se conoce de cintemamo la cupla que la fibra ejerce sobre la varilla por unidad de ángulo ϕ . (= \mathcal{E}_{ϕ} = momento torsor).

Por su parte, la fueza eléctrica se opone al mismo mediante un momento Fd:

$$\mathcal{E}_{(0)} = Fd \implies F = \frac{\mathcal{E}}{d}$$

ya que el sistema pe mantiene en equilibrio.





Coulomb nos dice como y cuanto una carga quacciona sobre 92

A este punto de Vista se le llama Acción A DISTANCIA EN

FUNCIÓN DE CARGA CARGA. NOTA: La doble flecha inchica una Acción

MUTUA: es dicir Acción i REACCIÓN

Ahora vamos a adoptar otra forma :1) Una carga eléctrica Q a fecta al espacio que la rodea. A este espacio se lo llama CAMPO ELECTRICO. Por este podemos decir que 91 PRODUCE un campo eléctrico en el espacio que la Todea-

2) Este CAMPO ELECTRICO ACTUA

sobre 92 por medio de la fuerta que 92 experimenta.

En el paso 1) pensamos en función de CARGA = CAMPO.

En el baso 2) pensamos en función de CAMPO = CARGA.

En sintesis:

CARGA CANPO 1 CARGA

CANPO 2 2

NOTA: La doble flecha significa que la CARGA (1) genera un campo 1 (que termina afectando a la CARBA(2)) pero QUE TAMBIÉN la CARGA 2 genera un campo-2 (que termina afectando a la CARGAO.

Entre ellas, los campos se SUPERPONEN -

Es decir que cada carga tiene asociaclo su respectivo CAMPO ELÉCTRICO.

INTENSIDAD DEL CAMPO ELECTRICO EN UN PUNTO DEL ESPACIO

- ·) Colocamos en dicho punto · un cuerpo de prveba, que tenga una carga Go (positiva).
- ·) Medimos la fuerza F que obra sobre el mismo.
- ·) Calcularus É según la signiente definición: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ $\vec{E} = \text{Vector Campo Eléctrico}$ $[\vec{E}] = \frac{N}{C}$

LINEAS DE FLERZA

Sirven para visualizar (graficar) los Campos eléctricos qualitativamente.

Características:

i) El vector E es siempre tangente a las hineas de fuerza en todo punto del campo electrico.

2) Mayor concentración de lineas de Fuerta => Mayor valor de E y viceversa. Fa) = F(2) E(1)> E(2) 3) Las lineas de juezza nacen en una Carga positiva 7 mueren en una carga negativa. En aerta forma pueden ser interpretadas como la atracción (ó tironeo) entre cargas opuestas de las que nace y muere. 4) En régimen permanente, no existed lineas de Fuerta de nTro de un FASE B .. material conductor. ·) Dado un E, se interpone una placa meta lica neutra_ ·) En un primer momento el E atraviera la placa-El Eatra electrones sobre la FASEA.

y carga positivamente la FASE B de la

placa que sigue sieudo neutra-

Como consecuencia de esta polarización de la placa metática se genera un campo interno Eint tal que superpuesto a É resulta un : E Tota = É + Eint = 0 en el seus del conductor =


Las cargas "se paradas" (6 iones) del material conductor neutro se amontonan en la superficie del mismo credindose via densidad superficial de Carga "T". Cuando el Campo E exterior cesa, la polarización también cesa.

La J- RECIBE el campo È

La J+ RETRANSMITE el campo

E recibido en la

FAZ IZQUIERDA



REPETIDORA.

.) El É es Normal al conductor

Toda linea de Campo É debe llegar o partir de una superficie conductora con un ÁNGULO DE 90°-

En régimen permanente (frecuencie=0) E ... Conducte es deux en electrostática, Si

el campo E ingresase tangencialmente,

puedería el mismo transitorio arriba descripto.

Así se reacomo darian cargas en las fases

Cy D de la placa neutra tal que se cancele el campo eléctrico

que ingreso.

En electrodinamica (frec >0)

esto se da alternativa
mente. Así es posible

convertir una onda

electromagnitica que

pe deposita sobre la antena,

en una sural eléctrica que

EN


EN

boya por el coaxil

·) CASO DEL CONDUCTOR CARGADO

COULDING 7 E 5-B

Si el conductor está cargado, todar la carga se distribuye en su periferia. Ahora genera lineas (no repite como en el caso anterior). que Salen normalmente de su superficie.



En una esfera con carga q., la clusidad eléctrica es $T = \frac{9}{4116 R^2}$

FLUJO DEL CAMPO ELECTRICO

COULDING Y E

Concepto de FINTO: Mide la Cantidad de lineas de Fuerta que alta - viesan una superficie.

Dada una superficie \(\vec{E}\)

cerrada, la dividimos

en cuadrados elementales AS


Cada cuadrado es lo suficiente

mente pequeño como para que:

sea considerado plano. y además

con \(\vec{E}\) = constante en todo el cuadrado.

Cada cuadrado se representa con un vector normal al elemento de superficie, con sentido hacia afuera o Saliente, y de modulo ignal al area del cuadrado. Se define el fujo de E para el elemento AS



El flujo en toda la Superficie sera $\phi_{E} = \phi \, \vec{E} . d\vec{5}$. Governo y E

LEY DE GAUSS - CALCULA LOS É SINÉTRICOS

Establece la relación entre DE para una Superficie cerrada, y la carga encurada por la misma = Aprovecha la Simetria de

distribución del E en el espacio (estérica-cilindrica.).

90-13

Su pongamos una carga encerrada por una esfera.

Por Gauss: & pEds=9.

El É vale la mismo para todo punto de la superficie de la esfera, por su simetría.


« Sale fuera de la integral :

$$\varepsilon \vec{E} \cdot \vec{f} \cdot \vec{dS} = 9 \Rightarrow \varepsilon \vec{E} \cdot 4\pi r^2 = 9 \Rightarrow \vec{E} = \frac{9}{\varepsilon_0 4\pi r^2}$$


Si coloramos una carga punto en dicha Superficie, la fuerza que actuará pobre ella será:

F= q₀E =
$$\frac{q q_0}{4πε_0 r^2}$$
 con lo que se de muestra la ley de Coulomb a partir de la Ley de Gauss.

En la placa neutra repetidora el fujo meto es nulo ja que # carga neta interna









OTRA EXPLICACIÓN PREVIA A LA LEY DE GAUSS

.): Dado un campo E que atraviesa perpendicularmente una superficie 5 se llama Flujo o al producto | E| . 5 = o



·) Si la superficie atravesada No es normal a E entonces habra que considerar sobo la Componente normal de É para Computar correctamente el 0 Q = Ecosa. 5



- ·) Para evitar esta projección sería bueno usar la operación matemática que proyecta automáticamente, es decir el Producto Escalar.
- .) Pero el producto escalar es entre vectores. Por esto conviene asignar a la Superficie un vector 5 normal a la misma-


Esto permite definir
$$\phi = \vec{E}.\vec{5}$$

$$\Rightarrow \phi = E. 5. \cos \alpha. (ignal que arriba).$$

e) Dispongamos 6 tapas (superficies 5) como la anterior de modo que formen un cubo.

Analicemos cara por cara el flujo respectivo:

$$\phi_2 = E.5.\cos 90^\circ = 0$$



Z\$i = 0 - esto se debe a que todas las híneas que entran a la caja, también Salen de ella.

Gauss dice que para desequilibrar esto hay que agregar una carga eléctrica dentro de la caja. Si la carga es positiva, habra un flujo neto de adeutro hacia afuera (\$>0). Si la carga es negativa, habra un flujo neto de afuera hacia adeutro (\$<0). Las cargas eléctricas GENERAN lineas de É.