Recordemos que Gauss no impone geometría alguna, pero la realidad matemática obliga que la elección está ceñida a pocas de ellas; para que se pueda aplicar la forma integral de la Ley de Gauss, se debe cumplir:

- · | E | debe ser mu forme (tens un inico volor)
- · E/1 ds
- · Elds
- · = 0

Al menos 1 de estes 4 condiciones se debe complir poro sosolver el problemo x Gouss

Haller la expression del campo E para une & puntuel: Couando estudiamos Coulons, hallamos É desde la expressión de É:


F = R 9.12 7 F12 F21

Si unsideramon: \$2>>\$1. \frac{F}{4} = k\frac{F}{7} = m\frac{F}{9} = E

E = k & = Expression de E para une p profuel x Cauloms


5; utilizanos fouss, podemos encontras el campo sin tonocer la expression de boulo 1: le expression de boulo 1: de radio r de l'est de l'e

de radio r DE = DEds; como |E|= E depende 50 lo de la distancia: tendrá = volor t punto de la espera



El eamps É en una superficie esférica a una distancia r de su centro, con una corga en un punto institudo en al cutro de la esperoi, tiene = expression que si la corga estividra distribuida uniforme en una esfera de radio r', siempro que rosr. Notese que E, desido a geometrias puntuales o esfericas, es:

Encontrar una expresión de E cerca de un alambre lafor racto, uniformemente corpado con dessidad lived de corpa à en un punto lejans a sur extremos.



Plansre a la largo del ije z j el punto Per el plans xy y lejos de la extremos. El plans xy depende (en modulo), solo de la distancia i deste el alambre. E tiène suive tra cilindrica colre deder del eje z.

Ossèrvese que el plup a través de auntas tapas del cilin dro es ruelo, xq E 1 dE,

El flojo de E en la sup. la teral es [E] x el areo I la sup, (xg = 11 d=) y su valor e el misus en toda la puntos de la sup.

 $\oint_{\mathbf{E}} = \oint_{\mathbf{F}} \cdot d\vec{s} = \mathbf{F} \left(2\pi r h \right) = \frac{Q}{\left(2\pi r h \right) \epsilon_{0}} \lambda h$

El campo debido a una geo lineal (y también va a ser la cilíndrica) larga: $\mathbf{E} = \mathbf{f} (\mathbf{1/r})$ o sea, cae hiperbólicamente.


La sup corfa da esta en el plano y z bono el plano - 00. Elleje x Observando la fig., no podemos aventurar la dependencia de E

Le corpo encerrada en el plano es: $\Xi q = 0.5$ y como $\phi_E = \frac{\Xi q}{E_0} \Rightarrow 2ES = \frac{0.5}{E_0}$ $E = \frac{0.5}{E_0}$

Notese la MO dépendencie de É con le divioncie al plano.

Ej. 3:

Dos grandes láminas enfrentadas están cargadas uniformemente con una densidad super ficial η de signo opuesto en cada lámina. Considerando solamente puntos alejados del borde de las láminas, hallar el campo eléctrico en los puntos A, B y C.



Fuera de los planos, la resultant del vector É delido a annos planos es unla. Dentro de los planos, los componendes del compo delido a annos la minos el suman

$$\vec{E} = \vec{E}_{\theta} + \vec{E}_{\theta} = \frac{\nabla}{2\mathcal{E}_{0}} \vec{i} + \frac{\nabla}{2\mathcal{E}_{0}} \vec{i} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\nabla}{\mathcal{E}_{0}} \vec{i}$$

División materiales (criterio eléctrico)

Dividimos los moleriales, de acuerdo a muestra Conseniencia "eléctrice" en:

· CONDUCTORES


Son aquellos que permitus el libre movimiento de la carfa eléctrica: les que tuviere en exceso y las suyas propias; como vamos a tradofer exclusivamente en materiales sólidos. en un sólido conductor, sólo los electrones pueden moverse "libremente" en su seno, ya que sus núcleos protómicos puede oscilar, pero en un sólido, no se desplazar.

Todos los metales son buenos conductoros; los de uso son el Cu y el Al

NO CONTUCTORES & AISLANTES No permiter el libre movimiento de la carga electrica.

una emplicancia Muy importante de la definició de mote rial conductor, es que éste NO PERMITE en su interior la presencia de campo electrostático ni de confa eléctrica en exceso (electrones en los conductores sólidos).


Por supresto, que este limitación no afecta a los electrones pertenecientes a los átomos que componen al mederial conductor.



superficie.

Podeum Visualizar al campo E a travis de sus luis as de campo: la carfa (del ejemplo con su l'inea (big); a esta corfa (le lefe muo linea (sumidero) que nace en ma (de carpo) de l'espe mos pue esta explicitado donde esta ebicada la carpo (decidimos que esta en el os (lejos), entonas si la carpo estuviera en el medal, habría un co to E presude dentro del metal que llegario hasto la carga (: habría mo Fe = Q E y llevaria a la carpo hasta la superficie del conductor, y no más de allí, x q allí termino el cond. y x ende la liberto de movimiento de las carpas en exceso

i y si el conductor quere hueco?



(SIN IMPORTAR SU SIGNO)

Anuque se encierre un volvmen enologiero em una lamina de material eside classical de espesor in finitesimologiem en su interior NO MAY CARGA (en exceso) Ni CAMPO É No importa la geo del volumen en cerrado, en absoluto. El exceso de corfo eléctrico en un condu dor es un fenómeno superericial.

bono È=0 dentro de los coid., fanss mos enforma donde se aloja el exieso de corpa en un conductor. bomo È=0 dentro de los coid. -> PE será mulo para sa sup. miterier. la ley de fauss
requiere que la carpa me ta dentro de la sup. familien
sea mula. Esto quiere deir que ano hosra exieso
de carpa en ningun punto interier de un conductor »
l=0 para enella parte de un cond. l +0 solo
puede existir en un aislante = en un conductor can
exceso de carpa, éste se distribura en la sup como
una demi ded o.

Aplicames entonces le ley de fames pare determinor el campo justo sobre la sup, del conductor.

Este campo dete ser L a la sup del conto, pues si È suviera en la sub en componende tengencial a la misma Et, los portadores de corfe se mos veriou a la lorfo de la sup, en respuesto a la fuerza languicial provocada par Et, si duación que contradice la realidad: earfas en reposto, erfo estática.

Entones En En (xq' Ell entodos sus puntos)

Area
$$Q = TS$$

$$\oint_{E} = \oint_{E} \cdot ds = ES \cdot : ES = \frac{TS}{E}$$

$$E = \frac{T}{EO}$$

Resumen:

Un conductor frente a un campo E se dispone en equilibrio electrostático y cumple:

- Para cualquier geometría de conductor, en su interior E = 0.
- ▶ El exceso de carga en un conductor se ubica exclusivamente en su superficie.
- ▶ Sólo existe campo E en el exterior a un conductor y siempre es normal a su superficie.

Recordar: todos los metales son buenos conductores.


Distribución de cargas en un conductor

En condiciones de alta simetría, o sea: hilos infinitos; planos y esferas, para materiales homogéneos existe distribución uniforme de carga, es decir, se espera que λ , y σ uniforme.


Si su geo es irregular, se cumple que la densidad superficial de cargas σ es máxima en las zonas donde el radio de curvatura de la superficie ses menor (zonas ahusadas) A esta circunstancia se la denomina **efecto de puntas**.

Múltiplos y submúltiplos habituales

 $\begin{array}{l} \text{M Mega } 10^6 \\ \text{k kilo } 10^3 \\ \text{m mili } 0^{-3} \\ \text{\mu micro } 10^{-6} \\ \text{n nano } 10^{-9} \\ \text{p pico } 10^{-12} \end{array}$



Tres coscaras conductoras, de radio R, = 1 m; R2 = 2 m y R3 = 3 m se encuentron con une exceso de cofa: R=-2ncy R3=5nc (fig.) Hellor el compo e Céctrico E para a) 1= 0,6 m; b) 1= 1,2 m c) 1 = 2,2 m y d) 1 = 4 m Consideras medio aceo vacio:



Aplicando uno sup faissiano en vida r: (== 12 3 1 r=0,6m = 0] = = E dentra coscara conductora

b)
$$E|_{\Gamma=1,2M} = 9.10^{9} \cdot \frac{2.10^{-9}}{1.22} \Rightarrow E = 12.5 \frac{V}{C} (-\Gamma)$$


b)
$$E|_{\Gamma=1,2M} = 9.10^{9} \cdot \frac{9.10^{-9}}{1_{1}2^{2}} \Rightarrow E = \frac{1213}{2} = \frac{1}{12} = \frac{1$$

ላ

Aislantes y Dielédricos

Vinnos que los metoles son muy brenos cond. eléctrica, xe fienen infinidad de electrones "libros" para movilizarse; contrariamente, los No condudores o aislante, no tienen electrones "libros" (su tenencia es mínima).

roconductores:



Le compo eléctrico E

Lu la moyoría delos átomos, sin presencia de un É externo, resenta una simetría dinámico estádística en la disposición de sus electrones en la nube que rodea a su mideo el atomo como midod, se presenta mentro elátricamente lu cambio, si el átomo es atacado x un É externo, se en una entra una predisposición a encontrarnos con una asimetría espacial e este atomo se puede modelizar:

Esta manifista diferenciación dividuica entre + & 9 - & y recordando mestro modelo: (F) = (3)

Hoy un mero en poè inducido soure el moteria x Eexterno Los aislantes que se polarizan la llamorema DIFLECTRICOS O sea, un dielectrico es un aislante que una nueva propiedad, Que que denomina Polarización.

Permilividad eléctrica: E (épsilon)

Vimos que el campo É es dependiente del medio en closure se lo anelice; hasta ahora hemostrobaje do exclusivamente em aire o vacio y Eo = 8,85.10-12 C2

es el volor que cara deriza a la Permitividat
elédrica del vocio o aire.

No necesariamente fendremos el vacio o aire como medio: la modelización para otros medios la llamaremo. E con algún subindice que lo identifique: x esemplo: Epro enfo valor Epro = 3,5.10-10 C²; como vemos, son números poco "manejables" pes de uso extendido: Epro (permitividad electrica relativa): Er= E

Lutonces el Er del aire o vacio: Er = Eo = 1

Lo aprendido modeliza a los moderialos en enanto a

su permisión o permitividad cespedo del campo E: enanto


mayor sea Er a mayor acción fuero el co ho externo sobre

el moterial: este proceso lo llamoremo " polarización" y

es coracterística del moterial, en cuanto a su capacidad de

aqudizar el proceso: sólo álos aislantes les sucede este

proceso, que se llama POLARIZACIÓN



Mu cilindro macizo largo, delng ly radio


R, tiene ema densi dad volumé trica


de carpa P[C] distribuida uni
forme y permitividad eléctrica E

a) Haller la expresión del eaupo E para

TER.

- b) I dem para T>R
- e) Grafiar E=f(r) X el espaco






foursseum cilindes de radio r DE.J. = \$\frac{9}{E}\$ E/15

15 milorne. . E 15 milorne para un T dats

Edds = $\frac{Q}{E}$ = $\frac{Q}{E}$ = $\frac{Q}{E}$ | $\frac{Q}{E}$

El campo È dentro del cilindro es radial y crece lincolmento con r




Ahora que la corfo TOTAL encerada xal cilindrode radio R => $\rho = \frac{Q}{V} \Rightarrow Q = P$. $TR^2 l$ aqui es R^2

El eampo É fuera del cilindro decrece hiperbolicamente Analicemos la expresión hollada en (a) y la de (b) para T=R

a)
$$E = \frac{\rho}{2\varepsilon} r \Rightarrow E = \frac{\rho}{2\varepsilon} R$$

b)
$$E = \frac{PR^2}{2\varepsilon_0} \frac{1}{\Gamma}$$
 ab $E = \frac{PR^2}{2\varepsilon_0} \frac{1}{R}$. $E = \frac{1}{2\varepsilon_0}R$

Notese que en (a) està E en el divisor y en (b)
està Eo dividiendo, y siempre Eo < E, y a que
la menor permidividad electrica es la del vacio
= 8,85.10-12 C2
Nu2



Como hay un cambio de medro (dielectrico - ante o vacio):.

E - Eo, el eampo E 13 discardi uno en la superficie
del cilindro (figura) => si nos acercamo a la superficie
des de el cilindro, su vabores menor que si mos acercamo a
da superficie des de afuera del cilindro, ya que E>Eo

i PR / PR