
## TERMODINÁMICA - PRIMER PRINCIPIO

## DISPOSITIVO PARA ENSAYOS - ANALOGÍAS

Consideremos un gas alojado en un depósito cilíndrico.



(CONDUCTOR TERRICO) para ajustar su Temperatura To hacie abajo

- .) El MECHERO puede cambiar la Temperatura de la Fuente de Calor = hacire arriba.
- \*) Las MAGNITUDES MACROSCÓPICAS: Los instrumentos de medición muestran valores de:
- a) presión del GAS; mediante el manómetro. Se indica. P
- b) temperatura del GAS: mediante el termómetro. Se indica T
- c) Volumen del GAS: mediante la regla ya que A x long = Volumen = V

  Estas tres magnitudes (P, V, T) describen el <u>Confortamiento</u> del GAS.

  El arreglo (P, V, T) es una 3-upla que define el <u>ESTADO DEL GAS</u>.
- .) Si estos 3 valores se mantienen Constantes en el tiempo, se dice que el GAS está en Equilibrio TERMODINÁMICO con todo lo que lo rodea.
- el sistema pasa de un estado al otro, y se dice que evoluciona.
- o) Los ESTADOS DE EQUILIBRIO Y LOS PASAJES de un estado a otro, se grafican en el diagrama pV.

  Los PASAJES son Cuasiestáticos, o sucesión de desequilibrios infinitesimales.


EXPANSIÓN del estado 1 al estado 2

# EQUILIBRIO TERMODINÁMICO

### DEL SISTEMA

El SISTEMA es el GAS ya que es el centro de nuestra atención. (SISTEMA).


El resto es el MEDIO AMBIENTE



El sistema y el HEDIO AMBIENTE pueden intercambiar ENERGÍA.

Si entre SiSTEMA Y MEDIO no hay intercambio de energia, entonces se dice que el SiSTEMA (GAS) está en EQUILIBRIO TERMODINÁMICO Con el medio ambiente que lo rodea.

CONVENCION DE SIGNOS



## FORMAS DE INTERACCIÓN

Hay DOS INTERFACES entre SISTEMA y MEDIO AMBIENTE.

1) INTERFAZ MECÁNICA: Está constituida por el ÉMBOLO o'
PISTÓN sin peso, perfectamente

deslitable (sinroce) y hermético.


1.1) Si por alguna causa, el GAS

(SISTEMA) empuja al ÉMBOLO (a Veloc=de)

hacie arriba, estará haciendo

TRABAJO MECÁNICO Sobre el MEDIO.


Este TRABAJO es de Signo positivo (W>O)




EXPANSION > W>0


1.2) Si el MEDIO empoja al ÉMBOLO (a Veloc=te) hacie abajo, estará haciendo TRABAJO MECÁNICO Sobre el SISTEMA.


Este TRABAJO es de Signo Negativo (W<O)





COMPRESIÓN > W<0





EXPANSIÓN DEL GAS

El Trabajo Mecànico que el SiSTEMA HACE SOBRE EL MEDIO es:


$$W = \int_{0}^{\pi} F(y) dy = \int_{0}^{\pi} f(y) A dy = \int_{0}^{\pi} f(y) dV$$
 Siendo


$$dV = A dy$$

$$V_1 = A y_1$$

$$V_2 = A y_2$$

W>O (=> EXPANSION





W<0 COMPRESIÓN DEL GAS

COMPRESIÓN (=> W<0

2) INTERFAZ TERMICA: Consta de una FUENTE DE TEMPERATURA.

de "enorme capacitancia térmica".

comparada con la del GAS.

Es deur que se mantiene a una dada Temperatura aunque

entregue o reciba altos valores de energía Calorica (Q). o


Carga Térmica del GAS.


GISTEMA)

CGAS

La expresión matemática de "enorme capacitancia térmica es":

 $(C \rightarrow \infty)$ , tal que  $\Delta T_S = \frac{Q}{C_{PLACA}} \rightarrow 0$ 





- CPUACA >> CGAS

LA TEMPERATURA TS

DEL GENERADOR TÉRNICO


El orden de infinitud de CPLACA se l'éfiere a la Capacitancia térmica

del GAS. Es decir C<sub>PLACA</sub> » C<sub>GAS</sub>.

LOS ELEMENTOS DE AJUSTE pueden CAMBIAR

MOLGADAMENTE la temperatura Ts de

la PLACA FUENTE.



## RESISTENCIA TERMICA POR CONVECCIÓN ( "Watt)


El intercambio de calor (o'energia calorífica o carga térmica) entre la placa conductora y el seno del GAS, ES LENTO.

Dicha lentitud se simbolita con

una resistencia térmica RT.

& NOTA: Por el momento no calcularemos este parametro. Pero nos sirve para ver que:

·) Si Ts > TGAS entonces la FUENTE TRANS-MITE CALOR AL GAS.




O) Si TS < TGAS enfonces el GAS TRANSHITE CALOR A LA FUENTE -


CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA INTERFAZ TERMICA CONECTADA

### CON EL SISTEMA (GAS)

Los transitorios de este circuito serán exponenciales crecientes o decrecientes según sea Ts>TGAS o TS<TGAS respectiva mente.

Se supondran tiempos >> que la constante de tiempo de la exponencial. (régimen permanente).






. Resistencia Termica: se detallara en Transmisión del Calor.

### LA FUENTE ES REMOVIBLE

Hay transformaciones para las que SE PROHIBEN LOS INTERCAMBIOS DE CALOR entre el Sistema y el MEDIO. A éstas se las llaman ADIABÁTICAS.


Para realizarlas, sustituimos la FUENTE por material aislante.




Esto se simboliza mechante un interruptor ABIERTO, a los efectos de impedir el paso de Carga térmica (calor) desde o hacie el exterior. La interfaz térmica ESTÁ BLOQUEADA.

## LA TRANSFORMACIÓN ISOCORA Ó A VOLUMEN CONSTANTE


Si el Volumen del GAS se mantiene constante durante la transformación, evitances el GAS ni entrega ni recibe TRABAJO MECÁNICO. Esto se puede Simbolizar ABRIENDO el Switch de la fuente de potencia térmica



Podemos detallar la evolución ISOCORA mediante el gráfico p-V.



ENFRIAMIENTO (A - B)




CALENTAHIENTO (A→B)

En ambas evoluciones isocoras, el área bajo la curva es NULA => W=0.


FORMA PRÁCTICA DE TRANSFORMACIÓN ISOCORA (VOLUMEN=cte)

TRABANDO EL ÉMBOLO (=> Volumen = cte La interfaz mecánica está bloqueada




## TRANSFORMACIÓN A PRESIÓN CONSTANTE

Reciben el nombre de ISOBARAS



## FORMA PRÁCTICA DE TRANSFORMACIÓN ISOBARA.

Simplemente se coloca un peso sobre el pistón, y se lo deja intacto sobre el durante toda la evolución. Ja presión constante será  $p = \frac{peso}{Area}$ 




## PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA

Observenos el HODO CENTRAL de nuestro Gravito Térmico equivalente.

Se debe cumplif que:

$$Q = \Delta U + W$$



1er Ppio de la Termodinámica

En este nodo se produce una l'epartija de ENERGIA (c'CARGA TERMICA).

- -) Al Sistema ingresa energia en forma de CALOR => Q>0.
- .) Parte de esa energia se utilità para hacer TRABAJO => W>O.
- ·) El resto se agrega a la energia interna del sistema => DU>0

Esta ENERGIA INTERNA INCREMENTAL AU que guarda el SISTEMA puede producir Dos efectos diferentes:

- a) Elevar la Temperatura del GAS.
- b) Producir un cambio de FASE (por ej Liquido VAPOR).
- :. La DU es un TRABAJO INTERNO. (AUMENTO DE ENERGÍA INTERNA)

## EJEMPLO :

Un kilogramo de agua a 100°C se vaporiza al estado de vapor de agua a 100°C. y a presión 1 atm (=1,013×10°Pa)

En esta transformación el sistema cambia su volumen:

Volumen en fase líquida = 1 dm³

Volumen en fase vapor = 1,671 m³

Suponiendo que el Vapor de aqua se comporta como GAS IDEAL: Calcular:

- 1) El Calor Absorbido por el agua (Q>O)
- 2) El Trabajo realizado en esta expansión del Volumen en contra de la presión atmosférica constante de 1 atm. (W>O)
- 3) La Variación de energia interna entre los dos estados del aqua (DU>O)

Dato: Calor hatente específico de Vaporización a p=1 atm = 540 cal

Solución 1) Calor Absorbido durante

el cambio de estado  $\equiv Q = mL = 1000 g \times 540 \frac{cal}{g} = 540000 cal$ 


Solución 2) Trabajo realizado por el sistema a p=cte=1atm.

$$W = p (V_{FINAL} - V_{INICIAL})$$
 Siends  $\int V_F = 1.671 \text{ m}^3$   
 $V_i = 10^{-3} \text{ m}^3$   
 $V_i = 10^{-3} \text{ m}^3$   
 $V_i = 1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ .

 $W = 1.013 \times 10^5 \frac{N}{m^2} (1.671 \text{ m}^3 - 10^3 \text{ m}^3) = 169.171 \text{ Joules}.$ 

Esta evolución es a presión constante y se llama ISOBARA.

Solvaioù 3) 
$$\Delta U = Q - W = 2.260,44 \text{ KJ} - 169,77 \text{ KJ}$$
  
 $\Delta U = 2.091,27 \text{ KJ}$ 



Q = 540 Kcal necesarias para cembiar de estado a 1 litro de agua.

W = 40 Kal son utilizadas por el sistema para dilatarse (trabajo mecánico ejercido sobre la atmósfera).


ΔU = 500 Kcal son utilizadas por el sistema para vencer la atracción entre moléculas de agua híquida (‡ cambio de Temperatura)

### EJEMPLO

Cuando se lleva al sistema por

$$a \rightarrow c \rightarrow b$$

Se pregunta:



- a) ¿ Cuánto calor RECIBE el sistema a lo largo de a→d→b. si es que W=10J?
- b) El sistema recorre b-a por el camino curvo siendo que W = -20J. ¡ Cuanto vale Q en módulo j signo?.
- c) La=0 y Ld=40J. Hallar el CALOR ABSORBIDO en las rutas:

## Solución a)

Jos datos del problema chicen Qacb = 80] y Wacb = 30]

Tanto Q como W son funciones QUE DEPENDEN del camino recorrido entre Dos estados (inicial y final) de equilibrio.

En cambio DU sólo DEPENDE de los estados FINAL e INICIAL

independientemente del Camino recovido entre uno y otro.

Es una función de estado al igual que la Energía Potencial gravitacional  $Q = \Delta U + W$  .: Q = 50J + 10J = 60J .:  $Q_{adb} = 60J$ 

## Solución b)


Sabemos que Ub-Ua=50J= Ua-Ub=-50J.  $Q_{ba}=(Ua-Ub)+W_{ba}$  Sieudo  $\begin{cases} \Delta U=-50J \end{cases}$  $W_{ba}=-20J$ 

Solución C) Qad=? Qdb=?

La transformación d > b

es isocoRA :. Wab = 0

 $Q_{db} = (U_{b} - U_{d}) + 0$   $Q_{db} = (50 - 40)J = Q_{db} = 10J$ 




Segun Solución a) Qadb = 60 J siendo que Qadb = Qadd + Qd > b .: 60 J = Qad + 10 J => Qad = 50 J

### EJEMPLO

Un fluido experimenta el proceso i -a -> f -> i (aille)
se sabe que:

$$Q_{a \to f} = 12 \text{ kJ}$$



Calcular: Ua; Uf; Qf>i

Cálculo de La: En la Isobara l' - a se cumple que:


$$W_{i \rightarrow a} = 100 \times 10^{3} \frac{N}{m^{2}} \times (60 \times 10^{3} \text{ m}^{3} - 20 \times 10^{3} \text{ m}^{3}) = \text{pi}(V_{a} - V_{i})$$

$$U_a = U_i + FKJ =$$
  $U_a = 9kJ.$ 

## Calcub de Uf :


En la isocora a → f, el Trabajo es NULO: Wa→f = 0

:. 
$$U_f = 9 kJ + 12 kJ = 21 kJ$$



Wf→i es el area bajo la curva = 150 kPa ×(60l-20l) Como se trata de una

compresión => W<0



$$|W_{f\rightarrow i}| = 150 \times 10^{3} \frac{\text{M}}{\text{m}^{2}} \times (60 - 20) \times 10^{3} \text{ m}^{3} = 60007 = 6 \text{ KJ}$$