

#### Unity - Tema 6 Scriptable Objects

**Scripting III** 

Javier Alegre Landáburu javier.alegre@u-tad.com



#### Resumen del tema

- ¿Qué es un scriptable object?
- ¿Cómo se programa?
- ¿Para qué sirve?



- Hasta ahora, creábamos componentes con variables publicas para guardar datos.
- Por ejemplo para crear las armas tenemos un montón de variables (ammo, fireRate, isAMachineGun) en el script que controla el uso del arma.

- En el script que estamos usando, estamos mezclando datos con lógica de

funcionamiento.


```
public class SimplePistol : MonoBehaviour
{
    public Transform m_raycastSpot;
    public float m_damage = 80.0f;
    public float m_forceToApply = 20.0f;
    public float m_weaponRange = 9999.0f;
    public int m_ammoCapacity = 3;
    public float m_rateOfShot = 10;
    public float m_accuracy = 70.0f;
```



- Al hacerlo de esta manera, tenemos que rellenar los datos del arma en el propio componente asociado a un gameobject en la escena.
- Si queremos guardar esos datos para poder usarlos en otras escenas, tenemos que crear un *prefab* con ese gameobject para hacerlo.
- Si queremos editar esos datos, tenemos que abrir la escena, buscar el arma y editarlos.



 En caso de querer cambiar el comportamiento del arma por culpa de un ítem por ejemplo, nos toca cambiar los valores de esas variables.





- Y si pudiéramos crear un archivo en un directorio del proyecto que nos permitiera guardar esos datos sin necesidad de que estén en un componente asociado a un gameobject del cual hemos hecho un prefab.
- Para eso existen los scriptableobjects.
- Tipo de archivo de Unity que nos permite guardar datos en un fichero desde el editor para luego usarlos en tiempo de ejecución.
- Necesitamos un script que contenga los tipos de datos que queremos guardar (variables) y que herede de scriptableobject.



- El scriptableobject nos define los datos que vamos a querer guardar en el fichero.
- Necesitamos "algo" que cree esos ficheros basándose en lo que hemos añadido al scriptableobject.
- Vamos a añadir una opción en Unity que nos permita generar estos fichero.
- Para ello tenemos que añadir unas cuantas palabras reservadas justo antes de la declaración de la clase.


```
[CreateAssetMenu(fileName = "New Weapon Info", menuName = "Weapon Info", order = 51)]

public class SimpleWeaponInfo : ScriptableObject

{
    private string m_name;
    private float m_damage = 80.0f;
```




- Si lo hemos hecho bien, nos aparecerá un nuevo elemento en el menú de assets.





 Al pulsar sobre la nueva opción se nos creara un fichero que tiene lo necesario para que podamos darle valor a esos datos desde el editor.





- Dejar las variables publicas no es muy buena idea porque los scriptableobjects deberían ser archivos sólo para la lectura de datos.
- Si modificamos el valor de una variable en tiempo de ejecución desde un script en el editor, se modifica el valor en el scriptableobject hasta que lo volvamos a cambiar desde el editor o desde otro script. En tiempo de ejecución no se guardarían los datos
- Vamos a hacer las variables privadas y usaremos propiedades (get y set) para acceder a la lectura de estos valores.
- Tenemos que usar la directiva "SerializeField" para que las variables privadas se vean en el editor.



- 1º Hacemos todas las variables privadas y usamos la directiva "SerializeField" para que las variables privadas se vean en el editor:

```
[CreateAssetMenu(fileName = "New Weapon Info", menuName = "Weapon Info", order = 51)]
public class SimpleWeaponInfo : ScriptableObject
    [SerializeField]
    private string
                       m_name;
    [SerializeField]
    private float
                       m damage
                                       = 80.0f;
    [SerializeField]
    private float
                       m_forceToApply = 20.0f;
    [SerializeField]
    private float
                       m_weaponRange = 9999.0f;
    [SerializeField]
    private int
                       m ammoCapacity = 3;
    [SerializeField]
    private float
                       m_rateOfShot
                                       = 10;
    [SerializeField]
    private AudioClip m_fireSound;
    [SerializeField]
    private AudioClip m_reloadSound;
```



- 2º Añadimos las propiedades para poder acceder a las variables:

```
[CreateAssetMenu(fileName = "New Weapon Info", menuName = "Weapon Info", order = 51)]
]public class SimpleWeaponInfo : ScriptableObject
    [SerializeField]
    private string
                        m_name;
    public string name
            return m name;
    [SerializeField]
    private float
                        m damage
                                        = 80.0f;
                        damage
            return m_damage;
    [SerializeField]
    private float
                        m_forceToApply = 20.0f;
```



 Por último borramos las variables del script del arma y añadimos una variable publica de tipo scriptableObject donde asignaremos el fichero que acabamos de crear y configurar.

```
public class SimplePistol : MonoBehaviour
   public Transform m raycastSpot;
                                  = 80.0f;
   public float
                    m damage
                 m_forceToApply = 20.0f;
   public float  m weaponRange = 9999.0f;
   public int
                   m ammoCapacity = 3;
   public float m_rateOfShot = 10;
   public float
                   m accuracy
                                  = 70.0f:
                    m accuracyDropPerShot
                                            = 10.0f;
   public float    m_accuracyRecoverPerSecond = 1.0f;
                    m simultaneousShots = 1;
                    m_recoilBack = 0.1f;
   public float m_recoilRecovery = 0.01f;
                    m isAMachineGun = false;
                    m isRocketLauncher = false;
   public GameObject m_weapon;
   public GameObject m_rocket;
   public Transform m rocketSpot;
   public Texture2D m crosshairTexture;
   public AudioClip m fireSound;
   public AudioClip m reloadSound;
   private int
                    m currentAmmo;
   private float
                    m timeBetweenShots;
   private float
                    m shotTimer;
                    m currentAccuracy;
   void Start()
       m currentAmmo = m ammoCapacity;
       m timeBetweenShots = 1.0f / m rateOfShot;
       m_shotTimer = 0.0f;
```

```
public class WeaponBehaviour : MonoBehaviour
    private bool
                      m canShot;
    private int
                      m_currentAmmo;
    private float
                      m timeBetweenShots;
   private float
                      m shotTimer;
   private float
                      m currentAccuracy;
    public GameObject m weapon;
    public Transform m raycastSpot;
    public Transform m rocketSpot;
    [SerializeField]
   private WeaponData data;
    void Start()
        m currentAmmo = data.ammoCapacity;
        m timeBetweenShots = 1.0f / data.rateOfShot;
        m shotTimer = 0.0f;
```



- Ahora podemos asignar el scriptableobject en la escena al script del arma.





- Desde el script accederemos a las variables del *scriptable* en vez de a las variables de la clase (que ya no existen).

```
void Start()
{
    m_currentAmmo = m_ammoCapacity;
    m_timeBetweenShots = 1.0f / m_rateOfShot;
    m_shotTimer = 0.0f;
}

void Start()
{
    m_currentAmmo = data.ammoCapacity;
    m_timeBetweenShots = 1.0f / data.rateOfShot;
    m_shotTimer = 0.0f;
}
```



- Hemos visto cómo crear un scriptableobject para poder proporcionarle datos a un elemento de la escena.
- Imaginemos ahora que queremos crear un montón de armas y que el scriptableobject sea una lista de armas y no la propiedades del arma en sí.
- Creamos la clase de datos con las variables publicas (para que sean editables en el futuro desde una herramienta):

```
[System.Serializable]
public class WeaponItem
                     m name;
                     m damage
                                    = 80.0f;
                     m_forceToApply = 20.0f;
   public float m_weaponRange = 9999.0f;
   public int
                     m ammoCapacity = 3;
                     m_rateOfShot
                                    = 10;
                                    = 70.0f;
                     m accuracy
                     m_accuracyDropPerShot
                                              = 10.0f;
                     m accuracyRecoverPerSecond = 1.0f;
                     m simultaneousShots = 1;
                     m_recoilBack = 0.1f;
                     m recoilRecovery = 0.01f;
                     m isAMachineGun = false;
   public bool
                     m isRocketLauncher = false;
   public bool
   public GameObject m_rocket;
   public Texture2D m crosshairTexture;
   public AudioClip m fireSound;
   public AudioClip m reloadSound;
```



- Ahora creamos el scriptableobject que contiene la lista de "WeaponItems"

```
public class WeaponList : ScriptableObject
{
    public List<WeaponItem> weaponList;
}
```



 Por último, creamos un script que nos instancie la lista de armas desde una opción del editor.

```
public class CreateWeaponList
{
    [MenuItem("Assets/Create/Weapon List")]
    public static WeaponList Create()
    {
        WeaponList asset = ScriptableObject.CreateInstance<WeaponList>();
        AssetDatabase.CreateAsset(asset, "Assets/WeaponList.asset");
        AssetDatabase.SaveAssets();
        return asset;
    }
}
```



- Al crear el scriptableobject de la lista, tiene esta pinta en el editor:

Script	WeaponList	o
▼ Weapon List		ш
Size	2	Ш
▼ Element 0		ш
Name		Ш
Damage	0	Ш
Force To Apply	0	Ш
Weapon Range	0	ш
Ammo Capacity	0	
Rate Of Shot	0	ш
Accuracy	0	
Accuracy Drop Pe	0	ш
Accuracy Recover	0	
Simultaneous Sh	0	Ш
Recoil Back	0	
Recoil Recovery	0	Ш
Is A Machine Gun		ш
Is Rocket Launch		ш
Rocket	None (Game Object)	э <b>П</b>
Crosshair Textur	None (Texture 2D)	э <b>П</b>
Fire Sound	None (Audio Clip)	o
Reload Sound	None (Audio Clip)	o
▼ Element 1		ш
Name		
Damage	0	
Force To Apply	0	
Weapon Range	0	
Ammo Capacity	0	
Rate Of Shot	0	
Accuracy	0	
Accuracy Drop Pe	0	
Accuracy Recover	0	
Simultaneous Sh	0	
		5314



- En próximos temas veremos cómo crear una herramienta para que modificar esta lista sea algo más cómodo que hacerlo directamente desde el editor.
- Para cargar estos datos, metemos el scriptableobject que hemos creado en la carpeta resources y ya podemos cargarlo directamente:



- Ejercicio:
  - Modificar el script del arma para que sus datos estén en un scriptableobject.

