为了将分组密码应用于各种各样的实际应用,NIST 定义了五种"工作模式"。从本质上讲,工作模式是一项增强密码算法或者使算法适应具体应用的技术,如将分组密码应用于数据块组成的序列或者数据流。 这五种模式实际上覆盖了大量使用分组密码的应用。

五种工作模式

模式	描述	典型应用
电码本 (ECB)	用相同的密钥分别对明文分组独立加密	单个数据的安全传输 (如一个加密密钥)
密文分组 链接 (CBC)	加密算法的输入是上一个密文组和下一个明文组的异或	1. 面向分组的通用传输 2. 认证
密文反馈 (CFB)	一次处理 s 位,上一块密文作为加密算法的输入,产生的伪随机数输出与明文异或作为下一单元的密文	1. 面向数据流的通用传输 2. 认证
输出反馈 (OFB)	与 CFB 类似,只是加密算法的输入是上一次加密的输出,且使用整个分组	噪声信道上的数据流的 传输(如卫星通信)
计数器 (CTR)	每个明文分组都与一个经过加密的计数器相异或。对每个后续分组计数器递增	1. 面向分组(?)的通 用传输 2. 用于高速需求

工作模式的评价标准:

• 总体比较: 与 ECB 模式相比,用于加密和解密需要额外的操作


• 错误恢复: 第 i 个密文分组的错误会只被模式同步后的一些(少数)明文分组继承

• ☆☆☆ 错误传播: 第 i 个密文分组的错误会被第 i 组及其后所有明文分组继承

• 扩散:明文统计如何反映在密文中

• 安全性:密文分组是否会泄露关于明文分组的信息

电码本 (ECB)



 每个消息块都使用相同的密钥独立加密,因此相同的明文块会被加密成相同的密文块,不能很好地 隐藏数据模式


[!NOTE|label:错误传播] 密文传输中的比特错误会在相应的明文分组中造成比特错误,不过这种错误对其他分组没有影响(参考解密流程图)


Given
$$C_i = E_K(P_i)$$
 $(i \ge 1)$
 $C'_i = E_K(P'_i)$ $(i \ge 1)$

$$P = P_0 P_1 P_2 P_3 P_4 P_5$$
 ... ; $C = C_0 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5$...

$$\begin{split} \mathbf{P^* = P_0 P_1 P_1 P_1 P_4 P_5} & \dots \\ \mathbf{P' = P_0 P_1 P'_2 P'_3 P'_4 P'_5} & \dots \\ \mathbf{Then} , & \mathbf{C^* = C_0 C_1 C_1 C_1 C_4 C_5} & \dots \\ & \mathbf{C' = C_0 C_1 C'_2 C'_3 C'_4 C'_5} & \dots \\ \end{split}$$

密文分组链接 (CBC)





IV (Initialization Vector,初始向量)

- 它的主要缺点在于加密过程是串行的,无法被并行化

[!NOTE|label:错误传播] 传送过程中密文分组 C_i 的比特错误,在解密时会造成明文分组 P_i 以及下一个明文分组 P_{i+1} 的比特错误,不会影响到其它明文分组。密文分组重复和分组缺失情况见下图:

Example

$$C'=C_1C'_2C_3C_4C_5C_6...$$

 $C_0 = IV$
 $P'=P_1P'_2P'_3P_4P_5P_6...$

Case1:

$$C_{i} = E_{K}(P_{i} \text{ XOR } C_{i-1}) (i \ge 1)$$

$$P_{i} = D_{K}(C_{i}) \text{ XOR } C_{i-1} (i \ge 1)$$

Case2:


$$C=C_1C_2C_3C_4C_5$$
 ...
 $P=P_1P_2P_3P_4P_5$...
 $P'=P_1P_2P_2P_3P_4P_5$...
 $P'=P_1P_2P_2P_3P_4P_5$...

Case3:

$$C'=C_1C_2C_4C_5C_6...$$

 $P'=P_1P_2P'_4P_5P_6...$

密文反馈 (CFB)



• 与 CBC 相似,明文的改变会影响接下来所有的密文,因此加密过程不能并行化,但解密过程是可以并行化的

[!NOTE|label:错误传播] 密文中一位数据的改变会影响 1+b/s 个明文分组:对应明文分组中的一位数据与后 b/s 分组中全部的数据。密文分组重复和分组缺失情况见下图:

Example

Case1:

 $C'=C_1C'_2C_3C_4C_5C_6...$

Use CFB-8 for DES

 $P'=P_1P'_2P'_3P'_4P'_5P'_6P'_7P'_8P'_9P'_{10}P_{11}$.

It means that b=64bits and S=8bits

 $P_i = f(C_i, C_{i-1}, ..., C_{i-b/s})$

 $C=C_1C_2C_3C_4C_5$...

 $P = P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 \dots$

Case2:

 $C'=C_1C_2C_2C_3C_4C_5C_6...$ $P'=P_1P_2P'_2P'_3P'_4P'_5P'_6P'_7P'_8P'_9P'_{10}P_{10}...$

Case3:


C'=C₁C₂C₄C₅C₆ ... P'=P₁P₂P'₄P'₅P'₆P'₇P'₈P'₉P'₁₀P'₁₁P₁₂...


Q:

 $C'=C_1C'_2C'_3C'_4C_5C_6C_7C_8...$

 $P' = P_1 P_2' P_3' P_4' P_5' P_6' P_7' P_8' P_9' P_{10}' P_{11}' P_{12}' P_{13} \dots$

输出反馈 (OFB)






 每个使用 OFB 的输出块与其前面所有的输出块相关,因此上图中"加密"部分不能并行化处理,但事 先算好"加密"部分后,"异或"部分可以并行处理

[!NOTE|label:错误传播] 密文中一位数据的改变仅会影响对应的明文分组。密文分组重复和分组缺失会导致后续解密全错,如下图:

```
C_i = P_i \times OR O_i \quad (i \ge 1)
                                                                   o_i = DES_{K1}(o_{i-1}, \ldots, o_{i-b/s}) (i\ge 1)
Example
                                                  Case1: 00 = IV
                                                  C'=C<sub>1</sub>C'<sub>2</sub>C<sub>3</sub>C<sub>4</sub>C<sub>5</sub>C<sub>6</sub> ... C<sub>2</sub> 传输错误
      Use OFB-8 for DES
                                                  P' = P_1 P'_2 P_3 P_4 P_5 P_6 \dots
      It means that b=64bits and S=8bits
      P_i = f(C_i, O_{i-1}, ..., O_{i-b/s})
                                                  Case2:
                                                  C'=C_1C_2C_2C_3C_4C_5C_6\dots C_2 重复传输
      C=C_1C_2C_3C_4C_5 ...
                                                  P'=P<sub>1</sub>P<sub>2</sub>P'<sub>3</sub>P'<sub>4</sub>P'<sub>5</sub>P'<sub>6</sub>P'<sub>7</sub>...
      P = P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 \dots
    Case3:
    C'=C_1C_2C_4C_5C_6...
    P'=P<sub>1</sub>P<sub>2</sub>P'<sub>3</sub>P'<sub>4</sub>P'<sub>5</sub>...
      Q:
      C'=C_1C'_2C'_3C'_4C_5C_6C_7C_8...
      P'= P<sub>1</sub>P'<sub>2</sub>P'<sub>3</sub>P'<sub>4</sub>P<sub>5</sub>P<sub>6</sub>P<sub>7</sub>P<sub>8</sub> ...
```

计数器 (CTR)



• 加密和解密过程均可以并行处理,CTR 是高速的 OFB

[!NOTE|label:错误传播] 密文中一位数据的改变仅会影响对应的明文分组。密文分组重复和分组缺失会导致后续解密全错(后续每个计数器的值都错了),如下图:

```
Example
                                             Case1:
                                             C'=C_1C'_2C_3C_4C_5C_6...
C=C_1C_2C_3C_4C_5 ...
                                             P' = P_1 P'_2 P_3 P_4 P_5 P_6 \dots
P = P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 \dots
                                          Case2:
      C_i = P_i XOR O_i
                                          C'=C_1C_2C_2C_3C_4C_5C_6...
      O_i = E_K(i)
                                          P'=P<sub>1</sub>P<sub>2</sub>P'<sub>3</sub>P'<sub>4</sub>P'<sub>5</sub>P'<sub>6</sub>P'<sub>7</sub>...
      Case3:
      C'=C_1C_2C_4C_5C_6...
      P'=P<sub>1</sub>P<sub>2</sub>P'<sub>3</sub>P'<sub>4</sub>P'<sub>5</sub>...
       Q:
       C'=C_1C'_2C'_3C'_4C_5C_6C_7C_8...
       P' = P_1 P'_2 P'_3 P'_4 P_5 P_6 P_7 P_8 \dots
```

• ECB 和 CBC 的结果类型是分组密码,而 CFB, OFB 和 CTR 的结果类型是流密码

思考题

7.1

什么是三重加密?

对明文分组进行三次加密,上一次加密的输出结果,作为下一次加密的输入。典型的情况是,第二阶段 使用解密算法而不是加密算法。

7.2

什么是中间相遇攻击?

这是针对双重加密算法的攻击,需要已知的明密对。明文在双重加密中被加密以产生中间值并存入哈希表,而密文在双重加密中被解密以产生中间值,再查表判断表中是否有相同值。

7.3

在三重加密中用到多少个密钥?

两个或三个。

7.4

为什么 3DES 的中间部分采用了解密而不是加密?

为了代码复用,上一节中提及。

7.5

为什么某些分组密码的操作模式仅使用加密算法而其他的模式既使用加密算法又使用解密算法?

在某些模式下,明文不通过加密函数,而是与加密函数的输出进行异或运算。数学计算得出,对于这些情况下的解密,必须仍使用加密函数。如:CFB、OFB、CTR。

习题

7.4

在 DES 的 ECB 模式中,若在密文的传输过程中,某一块发生了错误,则只有相应的明文分组会有影响。然而,在 CBC 模式中,这种错误具有扩散性。比如,图 7.4 中传输 C_1 时发生的错误将会影响明文分组 P_1 和 P_2 。

- (a) P_2 以后的所有块是否会受到影响?
- (b) 假设 P_1 本来就有一位发生了错误。则这个错误要扩散至多少个密文分组?对接收者解密后的结果有什么影响?
- (a) 无影响。
- (b) P_1 中的错误影响 C_1 。但由于 C_1 被输入到 C_2 的计算中, C_2 受到影响,以此类推,所有的密文块都会受到影响。由于不是传输过程中的错误,接收端解密的结果也是 P_1 中有一位发生了错误。

在 8 位的 CFB 模式中,若传输中一个密文字符发生了一位错,这个错误将传播多远? 九个明文字符受影响。上面 CFB 中有解释。