ARCHITECTURE ET PROGRAMMATION DES MECANISMES DE BASE D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE

Proramme

- →L'Unité Centrale du microprocesseur
- →La Mémoire Centrale du microprocesseur
- →Les Périphériques et interfaces associés au microprocesseur
- →Le logiciel de base : assembleur

Un ordinateur comporte: > une unité centrale (UC) > des mémoires (contenant données et programmes) > des périphériques > bus de communication Bus de communication Mémoire centrale Unité central


Architecture de Von Neuman

<u>*Unité central</u> (ou microprocesseur) est composée de deux unités :

→l'UC (Control Unit) : lire et décoder les instructions (front end)

→l'UAL (Arithmetic and Logic Unit) : réaliser les calculs (+,-,/,*,AND,OR,NOT)

❖A fin de pouvoir stocker les opérandes et les résultats des calculs en sortie de l'UAL, le microprocesseur est doté de **registres**.



Un registre est un espace mémoire à l'intérieur du processeur \Rightarrow stocker des données temporaires qui sont généralement les opérandes ou le résultat d'un calcul de l'UAL.

Par exemple sur le 8086 d'Intel on trouve :

- •8 registres principaux (généraux) : AX, BX, CX, DX, BP, SP, SI, DI
- •4 registres de segment : CS, DS, ES, SS
- •1 registre (compteur de programme): IP
- •1 registre d'état : FLAGS

- →Stockage des données et des programmes
- →codés par des suites de 0 et de 1
- → Chaque cellule mémoire est désignée par son adresse
- →Toutes les cellules ont la même taille (mot), exprimée en nombre de bits ou d'octets.

Opérations sur une cellule:

Mémoire centrale

- ≻la lecture et l'écriture d'informations
- ➤ RAM (Random Access Memory) qui fournit rapidement les données au processeur et qui perte toutes les données mémorisées dès que l'ordinateur cesse d'être alimenté en électricité ⇒ mémoires vives (dans laquelle le microprocesseur place les données lors de leur traitement)
 - •Les RAM statiques \rightarrow l'information mémorisée est garantie aussi longtemps que l'alimentation électrique est maintenue sur la mémoire
 - •Les *RAM dynamiques* \rightarrow l'information mémorisée diminue avec le temps \Rightarrow les rafraîchir une fois toutes les quelques millisecondes \rightarrow disposer d'un dispositif interne auto rafraîchissement: *les mémoires quasi-statiques*.
- →Static Random Access Memory SRAM, Dual Ported Random Access Memory DPRAM, Magnetic Random Access Memory MRAM, Phase-Charge Random Access Memory PRAM
- ➤ ROM (Read-Only Memory) désignait une mémoire informatique non volatile (c'est-à-dire une mémoire qui ne s'efface pas lorsque l'appareil qui la contient n'est plus alimenté en électricité) ⇒ mémoire morte (dont le contenu était fixé lors de sa programmation, qui pouvait être lue plusieurs fois par l'utilisateur, mais ne pouvait plus être modifiée).

Les unités centrales réagissent beaucoup plus rapides que les mémoires principales. Ainsi, lorsque l'unité centrale sollicite la mémoire, elle passe une bonne partie de son temps à attendre que la mémoire réagisse.

❖Le microprocesseur doit donc "attendre" la mémoire vive à chaque accès, on dit que l'on insère des "Wait State" dans le cycle d'horloge d'un micro.

Ex: un 386 DX cadencé à 33 MHz ne peut fonctionner sans état d'attente que si les RAM ont un temps d'accès de 40 ns.

❖le problème technologique : NON économique : Oui

Il est possible de construire des mémoires aussi rapides que les unités centrales mais leur coût, pour des capacités de plusieurs mégaoctets serait prohibitif.

- **♦Les choix :** à l'exception des superordinateurs (performance>coût)
- → disposer d'une faible quantité de mémoire rapide associée à une quantité importante de mémoire relativement plus lente. Cette mémoire plus rapide est appelée mémoire cache, cache ou antémémoire.

Mémoire centrale

*mémoire cache → mémoire vive statique
 15 ns à 20 ns de temps d'accès
 s'insère entre le processeur et la RAM dynamique.

- ❖Un contrôleur de mémoire cache est chargé de recopier les instructions et les données les plus fréquemment utilisées par le processeur dans le cache.
- **❖**Le principe du cache repose sur deux constatations:
- en cours d'exécution d'un programme, lorsque le microprocesseur va chercher une instruction en mémoire il y a statistiquement de fortes chances pour que celle-ci se trouve à proximité de l'instruction précédente.
- de plus, les programmes contiennent un grand nombre de structures répétitives de sorte qu'ils utilisent souvent les mêmes adresses.
- **❖**Gestion de la mémoire cache

le contrôleur du cache intercepte les adresses émises par le microprocesseur et dans un premier temps recopie le contenu d'un bloc entier de mémoire dans le cache de sorte qu'il y ait une forte probabilité que la mémoire cache contienne les prochaines instructions.

Ce principe permet au microprocesseur, via le contrôleur de cache, d'avoir 90% de chance d'obtenir l'information dans la mémoire cache donc sans "Wait State".

Principe de fonctionnement

- ❖Le dispositif est constitué de deux éléments principaux:
- -la mémoire cache, constituée de RAM
- -le contrôleur de mémoire cache comprenant
 - ·la gestion du cache
 - •un index d'adresses stockant les adresses des blocs contenus dans le cache
 - •un comparateur qui met en correspondance les adresses émises par le microprocesseur et celles contenues dans l'index quand il y a correspondance
- ❖l'information est prise dans le cache sinon elle est transférée de la RAM et le contrôleur recopie tout un bloc dans le cache.

Mémoire centrale

Différentes étapes du fonctionnement d'un cache:

- 1. Le microprocesseur demande une information (instruction ou donnée) I1 située à l'adresse A1 de la mémoire vive
- 2. Le contrôleur de mémoire cache intercepte la demande et examine sa table d'index pour vérifier si A1 y est présente, et donc si une copie de l'information se trouve dans le cache.
- 3. Si c'est le cas, l'information est délivrée au microprocesseur depuis la mémoire cache sans temps d'attente
- 4. Dans le cas contraire, le contrôleur de cache accède à l'information de A1 de la RAM, la délivre à l'unité centrale avec plusieurs temps d'attente et simultanément la recopie en mémoire cache en même temps qu'un bloc d'informations contiguës, parmi lesquelles I2, I3, I4 etc... et actualise sa table d'index.
- 5. Le microprocesseur réclame l'information suivante, il y a statistiquement 90% de chance pour que ce soit I2, donc présente dans le cache et délivrée dans l'UC sans temps d'attente.

Exemple: le cache du 486 (cache interne, cache externe)

Avec la génération 80486 et 68040 le contrôleur et la mémoire cache sont intégrés dans le processeur, on parle de cache premier niveau. Un second cache, de deuxième niveau, peut lui être associé en externe.

Le 486 possède un cache interne de 8 ko fonctionnant à la même vitesse que le processeur, ce qui n'est pas le cas par rapport aux caches externes.

Power PC 620: (64 ko cache interne) peut gérer 1 Mo de cache externe


Périphériques

Les périphériques

Claviers, écrans, souris, crayons optiques, lecteurs de codes à barre, capteurs, synthétiseurs vocaux / musicaux, lecteurs de disquettes, numériseurs (scanners), modems, imprimantes, unités de disques, bandes magnétiques, disques optiques, traceurs, réseaux, tablettes de projection, etc.

Classification possible:


périphériques d'entrée périphériques de sortie périphériques de stockage




Contexte


- Machine à mots de 16 bits
- Nombres en binaire complément à deux
- Instructions sur 16 bits
- Architecture Von Newmann (les données et les instructions sont dans le même espace mémoire)
- Adresses sur 12 bits (capacité d'adressage : 4096 mots de 16 bits)
- Compteur ordinal 16 bits
- Accumulateur 16 bits
- Opérations arithmétiques : addition et soustraction
- Adressage direct et indirect


Simulateur sur le site http://www.labri.fr/perso/billaud/WebSim16/








			The state of the s					
Code	Mnémonique	Description	Action	Cp = (compteur de progran				
0	loadi imm12	chargement immédiat	Acc = ext(imm12)	Cp + 1				
1	load adr12	chargement direct	Acc = M[adr12]	Cp + 1				
2	loadx adr12	chargement indirect	Acc = M[M[adr12]]	Cp + 1				
3	store adr12	rangement direct	M[adr12] = Acc	Cp + 1				
4	storex adr12	rangement indirect	M[M[adr12]] = Acc	Cp + 1				
5	add adr12	addition	Acc += M[adr12]	Cp + 1				
6	sud adr12	soustraction	Acc -=M[adr12]	Cp + 1				
7	jmp adr12	saut inconditionnel		adr12				
8	jneg adr12	saut si négatif		Acc<0 ? Adr12 : C				
9	jzero adr12	saut si zéro		Acc ==0 ? Adr12 : Cp+1				
Α	jmpx adr12	saut indirect		M[adr12]				
В	call adr12	Appel	M[adr12] = Cp+1	M[adr12] + 1				
С	halt 0	arrêt						
D		op. illégale	erreur					
E		op. illégale	erreur					
F		op. illégale	erreur					











sauts

Code	Mnémonique	Description	Action	Cp =
				(compteur de programme)
9	jzero adr12	saut si zéro		Acc ==0 ? Adr12 : Cp+1
Α	jmpx adr12	saut indirect		M[adr12]

Code	Mnémonique	Description	Action	Cp = (compteur de programme)
В	call adr12	Appel	M[adr12] = Cp+1	M[adr12] + 1
С	halt 0	arrêt		

Commentaires

- adr →adresse codée sur 12 bits imm12 →valeur immédiate codée sur 12 bits
- Chargement immédiat (loadi) : ⇒ imm12 doit être écrit dans l'accumulateur de 16 bits

Exemple : loadi -3

Code de complément à 2 de -3 pour 12 bits : 0b1111 1111 1101 = 0xFFD Code de l'instruction sur 16 bits : 0b0000 1111 1111 1101 = 0x0FFD

Exemple: loadi 1024

Code de complément à 2 de -1 pour 12 bits : 0b0100 0000 0000 = 0x400 Code de l'instruction sur 16 bits : 0b0000 0100 0000 0000=0x0400

Opérations indirectes : loadx, storex et jmpx
 le contenu à l'adresse adr12 est un mot de 16 bits dont 12 bits d'adresse erreur est détectée si les 4 bits de poids fort ne sont pas nuls ⇒ Arrêt du processeur

• Ajout possible de trois nouvelles opérations

Exemple de programmation

• Ex 1 : Le programme est écrit en hexadécimal

0x0009

0x5005

0x6006

0x3007

0xC000

Simulateur utilisé pour la suite : http://www.labri.fr/perso/billaud/WebSim16/

Exemple de programmation

Le programme est écrit en hexadécimal

Status	Memory	
Line	Addr.	Source
1	0x000	0009
2	0x001	5005
3	0x002	6006
4	0x003	3007
5	0x004	C000
6	0x005	(vide)

Mot de 16bits	Code	Opérant	Mnémonique	Description	Action
0009	0	9	Loadi	chargement immédiat	Acc = 9
5005	5	5	Add	addition	Acc += M[5]
6006	6	6	Sub	soustraction	Acc -= M[6]
3007	3	7	Store	rangement direct	M[7] = Acc
C000	С	0	Halt	arrêt	

Exemple de programmation

• Le programme est écrit en hexadécimal

Status	Memory		Programmation
Line	Addr.	Source	sous assembleur
1	0x000	0009	loadi 9
2	0x001	5005	add 5
3	0x002	6006	sub 6
4	0x003	3007	store 7
5	0x004	C000	halt 0
6	0x005	(vide)	


Remarque:

Les valeurs préenregistrées aux adresses 5 et 6 ⇒ *Exercice*

Exemple de programmation

Affectation des valeurs aux adresses 5 et 6 grâce à l'exécution du programme

 $M[007] = 9+5-3 = 11 \text{ (décimal)} \Rightarrow M[007] = 000B \text{ (hexadécimal)}$



```
Etiquettes : noms utilisés pour désigner les adresses
                                                                         000.0009
                                                                         001:5005
                                  1 0x000 loadi 9
            loadi 9
                                                                         002:6006
            add premier
                                  2 0x001 add premier
                                                                         003:300a
            sub second
                                  3 0x002 sub second
                                                                         004:c000
            store 10
                                  4 0x003 store 10
                                                                         005:0005
                                  5 0x004 halt 0
                                                                         006:0003
            halt 0
        premier word 5
                                  6 0x005 premier word 5
                                                                         007:0000
        second word 3
                                  7 0x006 second word 3
                                                                         000:800
                                                                         009:0000
La directive word indique qu'un mot mémoire est réservé
L'étiquette est facultative et doit commencer en colonne 1 si elle est présente
Si elle est absente, il faut au moins un espace avant la mnémonique ou la directrice word
                loadi 9
                add premier
                sub second
                store resultat
                               ⇒ Résultat se trouve à l'adresse 007 avec une initialisation
                halt 0
             premier word 5
             second word 3
  étiquette peut être seule sur la ligne. Elle se réfère alors au prochain mot : donnée ou instruction
  chaque ligne de commentaires est commencée par #
```

Exercice

- Ex 2 :Traduire les affectations
 - A = B
 - A = A + 1
 - A = B + C -1

Tests et décisions

• Deux instructions :

 $jzero \Rightarrow le contenu de l'accumulateur est nul ?$ $jneg \Rightarrow le contenu de l'accumulateur est négatif ?$

• Sauts conditionnels

Si « la condition » désignée est vraie le déroulement se poursuit à l'adresse désignée Sinon

on passe à l'instruction suivante

Tests et décisions

• Exemple : retourner la valeur absolue de X

Réflexion

jneg ⇒ le contenu de l'accumulateur est négatif ?

X : nombre //entrée

R:nombre //retour

Si X ≥ 0

Sinon

R = X

Si « le contenu de l'accumulateur est négatif ? » est vraie le déroulement se poursuit à l'adresse désignée

Circum

Sinon on passe à l'instruction suivante

R = -X

X : nombre //entrée R : nombre //retour Si X < 0 aller à OPPOSE

R = Xaller à SUITE

OPPOSE:

R = -X

SUITE:

Tests et décisions

X : nombre //entrée

R : nombre //retour

R = X

Si $X \ge 0$

Sinon

• Exemple : retourner la valeur absolue de X

X : nombre //entrée R : nombre //retour

Si X < 0 aller à OPPOSE R = Xaller à SUITE

R = -X

OPPOSE:

R = -X

SUITE:

load X jneg OPPOSE

> load X store R

jmp SUITE

OPPOSE

loadi 0 sub X

store R


SUITE

halt 0

word -3 R word 0

Exercice : optimisation du programme

```
Tests et décisions – optimisation du programme
1 0x000
                          load X
2 0x000
3 0x002
                          jneg OPPOSE
4 0x002
5 0x003
6 0x004
7 0x004
                          \mathsf{load}\;\mathsf{X}\; \leftarrow\!\!\mathsf{accumulateur}\;\mathsf{contient}\;\mathsf{encore}\;\mathsf{X}
                          store R
                          jmp SUITE
8 0x005
             OPPOSE
9 0x005
                          loadi 0
10 0x006
                          sub X
11 0x007
                          store R
12 0x008
13 0x008 SUITE
 14 0x008
                          halt 0
15 0x009
16 0x009
            X word -3
17 0x00a
            R word 0
18 0x00b
```



Tests et décisions – exercices

Ex 3:

Ecrire la séquence d'instructions en pseudo-code qui identifie le maximum de deux nombres A et B Traduire ensuite en instructions machine.

Remarque : l'étude de la différence sera faite pour l'action de comparer

Ex 4: Ecrire le programme qui ordonne deux nombres A et B.

Après l'exécution , A et B contiendront respectivement le max et le min des deux valeurs initiales.

Boucles

• Exemple : somme des entiers de 1 à N

N : nombre //donnée S : nombre //résultat K : nombre //variable S = 0K = 1 Tant que K≤ N

S = S + KK = K + 1Fin de tant que

N : nombre //donnée S: nombre //résultat K: nombre //variable S = 0K = 1 BOUCLE Si N-K < 0 aller à SUITE


S = S + KK = K + 1Aller à BOUCLE

SUITE

Réflexion

- jneg \Rightarrow le contenu de l'accumulateur est négatif ? Accumulateur ← K-N ou N-K?
- Si « le contenu de l'accumulateur est négatif ? » est vraie le déroulement se poursuit à l'adresse désignée Sinon

on passe à l'instruction suivante



```
Boucles
  • Exemple : somme des entiers de 1 à N
              loadi 0
                                                                 loadi 0
              store S
                                                                  store S
              loadi 1
                                                                 loadi 1
              store K
                                                                  store K
     BOUCLE
                                                        BOUCLE
              load N
                                                                 load S
              sub K
                                                                 add K
              jneg SUITE
                                                                 store S
              load S
                            Le résultat S est le même?
                                                                 load N
              add K
                            Sinon pourquoi?
                                                                 sub K
              store S
                                                                 jneg SUITE
              loadi 1
                                                                 loadi 1
              add K
                                                                 add K
              store K
                                                                  store K
              jmp BOUCLE
                                                                 jmp BOUCLE
     SUITE
                                                        SUITE
              halt 0
                                                                 halt 0
     N word 5
                                                        N word 5
     S word 0
                                                        S word 0
     K word 0
                                                        K word 0
```

Boucles

• Exemple : somme des entiers de 1 à N

loadi 0 loadi 0 store S store S loadi 1 loadi 1 store K store K BOUCLE BOUCLE load N load S sub K add K jneg SUITE store S load S load N add K sub K S=0x000f=0d15 jneg SUITE store S loadi 1 loadi 1 S=0x0015=0d21 add K add K store K store K un tour de plus avant de jmp BOUCLE jmp BOUCLE sortir la boucle SUITE SUITE halt 0 N word 5 N word 5

S word 0

K word 0

Boucles- exercices

S word 0


K word 0

Ecrire la séquence d'instructions pour multiplier deux valeurs (additions successives)

Ecrire la séquence d'instructions pour diviser deux valeurs (soustractions successives) et fournir le quotient et le reste.

Ecrire la séquence d'instructions pour calculer le factoriel d'un nombre


Ecrire la séquence d'instructions pour déterminer le plus petit diviseur non trivial d'un nombre (plus grand que 1)



Tableaux

• Exemple : remplissage d'un tableau de 5 éléments avec les nombres de 0 à 4

T[5]: tableau de 5 nombres k: : nombre //variable Pour k de 0 à 4 par pas de 1 T[k]=k



Tableaux Exemple : remplissage d'un tableau de 5 éléments avec les nombres de 0 à 4 Addr. Source Line Status memory 0x000 BOUCLE 000:100d 001:600e 002:900c 000:100d 001:600e 002:900c 2 0x000 load N 3 0x001 sub k 4 0x002 jzero FIN 003:0010 004:500e 003:0010 004:500e 5 loadi T 0x003 005:300f 006:100e 005:300f 006:100e 6 0x004 add k 0x005 store PTR 007:400f 008:0001 007:400f 008:0001 0x006 8 load k 0x007 storex PTR 009:500e 009:500e 10 0x008 loadi 1 00a:300e 00b:7000 00a:300e 00b:7000 11 0x009 add k 00c:c000 00d:0005 00c:c000 00d:0005 0x00a 12 store k 13 0x00b jmp BOUCLE 00e:0000 00f:0000 00e:0005 00f:0014 14 0x00c FIN 15 0x00c halt 0 010:0000 010:0000 16 0x00d #donnée 011:0000 012:0000 011:0001 17 0x00d N word 5 012:0002 18 0x00e k word 0 013:0000 013:0003 014:0000 014:0004 19 0x00f PTR word 0 015:0000 015:0000 20 0x010 T word 0 après avant

Tableaux - Exercices

• Ex 9:

Ecrire un programme qui calcule la somme des éléments d'un tableau

Ex 10

Ecrire un programme qui détermine le minimum des éléments d'un tableau

• Ex 11:

Ecrire un programme qui trie les éléments d'un tableau dans l'ordre croissant

Sous-programmes

· Deux instructions :

call ⇒ appel de sous-programme jmpx ⇒retours de sous-programme

Exemple : call adr12 → M[adr12] = Cp+1: la mémoire à l'adresse adr12 contient l'adresse de l'instruction suivante Cp+1
→continue à l'adresse adr12+1

 Le premier mot d'un sous-programme est donc réservé, et contiendra l'adresse à la quelle le sous-programme devra revenir, par l'intermédiaire de l'instruction jumpx

#programme principal Sous-programmes load X store MaxA load Y store MaxB call Max • Exemple : le plus grand valeur de deux load MaxRes store R nombres #sous-programme de calcul du #max de 2 nombres Max word 0 load MaxA sub MaxB jneg MaxL1 load MaxA jmp MaxL2 MaxL1 load MaxB MaxL2 store MaxRes jmpx Max MaxA word 0 MaxB word 0 MaxRes word 0 #fin de sous-programme X word 9 Y word 6 R word 0

#programme principal Sous-programmes load X store MaxA load Y store MaxB call Max MaxA=X Exemple: le MaxB = Y appel de ss-prg Max plus grand valeur de deux load MaxRes R = MaxRes arrêt du programme store R nombres #sous-programme de calcul du #max de 2 nombres Max word 0 load MaxA sub MaxB accu = MaxA - MaxB Si accu <0 (c-à-d MaxA <MaxB) aller à MaxL1 Sinon (MaxA>MaxB) jneg MaxL1 load MaxA accu = MaxA et aller à MaxL2 MaxL1 load MaxB accu = MaxB MaxL2 store MaxRes jmpx Max word 0 MaxB word 0 MaxRes word 0 MaxRes word 0 MaxRes word 0 MaxRes word 0 jmp MaxL2 MaxRes word 0 #fin de sous-programme X word 9 Y word 6 R word 0

Sous-programmes - exercices

- Ex 12:
 - Ecrire un sous programme de multiplication par additions successives
- Ex 13 :
- Ecrire un sous programme de calcul factorielle
- Ex 14:
 - Ecrire un sous programme de division par soustractions successives
- Ex 15:

Ecrire un sous programme de calcul de coefficients binomiaux $\frac{n!}{p!(n-p)!}$

Passage de pointeurs

 Action, écrite sous forme d'un sousprogramme, qui doit modifier ses paramètres en modifiant les adresses des données

Exemple : échanger les contenus de deux variables


#programme principal loadi X store SwapA loadi Y store SwapB call Swap halt 0


#sous-programme pour permuter #max de 2 nombres Swap word 0

loadx SwapA store SwapTemp loadx SwapB storex SwapA load SwapTemp storex SwapB jmpx Swap

storex SwapB
jmpx Swap
SwapA word 0
SwapB word 0
SwapTemp word 0
#fin de sous-programme

X word 9 Y word 6





Utilisation d'une pile

La technique précédente ne convient pas aux fonctions qui appellent elles-mêmes, directement ou indirectement

La pile est une zone de mémoire permettant de stocker et retrouver rapidement des valeurs pour :

- •Transmettre les arguments à un sous-programme.
- •Placer des variables locales dans un sous-programme
- ·Sauvegarder l'adresse de retour
- •Mettre le résultat dans l'accumulateur

Utilisation d'une pile


• Exemple : Calcul de fibonacci récursif

La **suite de Fibonacci** est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. Elle commence généralement par les termes 0 et 1 (parfois 1 et 1) et les autres termes sont définis tels que :

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	F ₈	F ₉	F ₁₀	F ₁₁	F ₁₂	F ₁₃	F ₁₄
dec	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233	377
hex	0	1	1	2	3	5	8	D	15	22	37	59	90	E9	179

Utilisation d'une pile Exemple : Calcul de fibonacci récursif Programme principal Enregistrer l'adresse de pile de mémoire dans cadre loadi pile store cadre Pour tmp de 1 à N par pas de 1 (voir la valeur imposée de tmp plus tard) start load N sub tmp jneg fin load tmp si tmp ≤ N acc = tmp appeler le sous-programme fib (N) call fib enregistrer le contenu de acc dans la mémoire où l'adresse est indiqué par cadre storex cadre loadi 1 add tmp tmp = tmp + 1store tmp jmp start Fin de pour fin halt 0 arrêt du programme



Utilisation d'une pile

• Exemple : Calcul de fibonacci récursif

Déclaration des variables

R word 0 N word 14 ptr word 0 tmp word 1 moins1 word 0 cadre word 0 pile word 0

tmp word 1 pour démarrer la boucle à 1 car $\rm F_1$ est initialement égal à 0

Utilisation d'une pile Exemple : Calcul de fibonacci récursif Line Addr. 0x000 0x001 Source loadi pile store cadre 0x016 0x017 0x017 0x017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 jmpx fib 51 52 0x02c 0x02b 0x001 0x002 0x002 0x003 start load N calcul loadi 1 add cadre store cadre loadi -1 add cadre Symbol Value Line sub tmp 0x018 jneg fin load tmp 0x004 0x005 0x006 0x007 0x008 0x009 0x00a 0x00b 0x00c 0x00c 0x00d 0x00d 0x019 0x01a 0x002 start 0x00c 0x00d 14 17 fin fib call fib storex cadre loadi 1 0x01b 0x017 0x025 0x026 0x01c 0x01d store ptr loadx ptr calcul 28 45 46 47 48 49 50 51 add tmp store tmp jmp start fin 0x01e store moins1 n 0x01f 0x020 loadi -2 add cadre ptr tmp 0x027 0x028 0x021 0x022 0x023 store ptr loadx ptr add moins1 jmpx fib 0x029 0x02a 0x02b moins1 halt 0 cadre pile fib word 0 0x00d 0x00e 0x00f 0x010 0x011 0x012 0x024 0x025 store tmp loadi 1 0x025 sub tmp jneg calcul loadi 1 0x025 0x026 R word 0 N word 14 ptr word 0 tmp word 1 moins1 word 0 0x027 0x012 0x013 0x014 0x015 add cadre store cadre load tmp 0x028 0x029 0x02a cadre word 0

Utilisation d'une pile	000:002b	020:502a	040:0000	060:0000
Othisation durie plie	001:302a	021:3027	041:0000	061:0000
 Exemple : Calcul de fibonacci récursif 	002:1026	022:2027	042:0000	062:0000
L'Actiple : Calcul de libotiacci leculsii	003:6028	023:5029	043:0000	063:0000
	004:800c	024:a00d	044:0000	064:0000
	005:1028	025:0000	045:0000	065:0000
	006:b00d	026:000e	046:0000	066:0000
	007:402a	027:0000	047:0000	067:0000
	008:0001	028:0001	048:0000	068:0000
	009:5028	029:0000	049:0000	069:0000
	00a:3028	02a:0000	04a:0000	06a:0000
	00b:7002	02b:0000	04b:0000	06b:0000
	00c:c000	02c:0000	04c:0000	06c:0000
	00d:0000	02d:0000	04d:0000	06d:0000
	00e:3028	02e:0000	04e:0000	06e:0000
	00f:0001	02f:0000	04f:0000	06f:0000
	010:6028	030:0000	050:0000	070:0000 071:0000
	011:8017	031:0000	051:0000	
	012:0001	032:0000	052:0000	072:0000
	013:502a 014:302a	033:0000 034:0000	053:0000	073:0000
			054:0000	074:0000
	015:1028	035:0000	055:0000	075:0000
	016:a00d 017:0001	036:0000	056:0000	076:0000
		037:0000	057:0000	077:0000
	018:502a 019:302a	038:0000 039:0000	058:0000 059:0000	078:0000 079:0000
	01a:0fff	03a:0000	05a:0000	07a:0000
	01b:502a	03b:0000	05b:0000	07b:0000
	01c:3027 01d:2027	03c:0000 03d:0000	05c:0000 05d:0000	07c:0000 07d:0000
	01d:2027 01e:3029	03a:0000	05a:0000	07a:0000 07e:0000
			ube.0000	07e.0000
	01f:0ffe 03f			

MICROPROCESSEURS 80x86 et Assembleur

Microprocesseur 80x86

Le processeur 8086 d'Intel est à la base des processeurs Pentium actuels.

Les processeurs successifs (de PC) se sont en effet construits petit à petit en ajoutant à chaque processeurs des instructions et des fonctionnalités supplémentaires. Mais en conservant à chaque fois les spécificités du processeur précédent.

C'est cette façon d'adapter les processeurs à chaque étape qui permet qu'un ancien programme écrit pour un 8086 fonctionne toujours sur un nouvel ordinateur équipé d'un microprocesseur plus récent.


http://www.technologuepro.com/microprocesseur/chap2_microprocesseur.htm


Microprocesseur 80x86

Le 8086 est un circuit intégré de forme DIL de 40 pattes

Le 8086 (développé en 1978) est le premier microprocesseur de type x86


- bus de données de 16 bits
- bus d'adresses de 20 bits
- fonctionne à des fréquences diverses selon plusieurs variantes: 5, 8 ou 10 MHz.





Architecture « pipeline »

→ Pour remédier à ce temps d'attente, le *prétraitement* ou *traitement pipeline* a été introduit dans le 8o86/8o88. Pendant que l'UE exécute les informations qui lui sont transmises, l'instruction suivante est chargée dans l'UIB. Les instructions qui suivront sont placées dans une file d'attente. Lorsque l'UE a fini de traiter une instruction l'UIB lui transmet instantanément l'instruction suivante, et charge la troisième instruction en vue de la transmettre à l'UE. De cette façon, l'UE est continuellement en activité.



4 REGISTRES GENERAUX ou de travail (op' arithm.) sur 16 bits (DATA REGISTERS):

Registre AX: (Accumulateur)

- •les opérations de transferts de données avec les entrées-sorties
- •le traitement des chaînes de caractères
- ·les opérations arithmétiques et logiques.
- •les conversions en BCD du résultat d'une opération arithmétique (addition, soustraction, multiplication et la division)

Registre BX : (registre de base)

Il est utilisé pour l'adressage de données dans une zone mémoire différente de la zone code : en général il contient une adresse de décalage par rapport à une adresse de référence.). De plus il peut servir pour la conversion d'un code à un autre.

Microprocesseur 8086/8088

4 REGISTRES GENERAUX ou de travail (op' arithm.) sur 16 bits (DATA REGISTERS):

Registre CX: (Le compteur)

Lors de l'exécution d'une boucle on a souvent recours à un compteur de boucles pour compter le nombre d'itérations, le registre CX a été fait pour servir comme compteur lors des instructions de boucle.

Registre DX:

On utilise le registre DX pour les opérations de multiplication et de division mais surtout pour contenir le numéro d'un port d'entrée/sortie pour adresser les interfaces d'E/S.

4 REGISTRES GENERAUX ou de travail (op' arithm.) sur 16 bits (DATA REGISTERS):

chaque registre peut être divisé en deux registres de 8 bits (AH,AL,BH,BL,CH,CL,DH et DL)

	7	0	7		0	
ax	ah			al		accumulateur
bx	bh			bl		base
cx	ch			cl		compteur
dx	dh			dl		données
	h=hig	h		l=low		

Microprocesseur 8086/8088

4 REGISTRES SEGMENTS:

➤ Quatre **registres segments** de 16 bits chacun :

•CS (code segment)		15	0
•DS (Data segment) •ES (Extra segment) •SS (stack segment)	Code segment	CS	
	Data segment	DS	
	Stack segment	SS	
	Extra segment	ES	

 \succ ces registres sont chargés de sélectionner les différents segments de la mémoire en pointant sur le début de chacun d'entre eux. Chaque segment de mémoire ne peut excéder les 65535 octets(2^{16}).

 $\Rightarrow\!\!l'\!espace$ mémoire est divisé en $\underline{4~segments}$ de capacité maximale 64 K octets

4 REGISTRES SEGMENTS:

Le registre CS (code segment):

Il pointe sur le segment qui contient les codes des instructions du programme en cours.

Le registre DS (Data segment):

Le registre segment de données pointe sur le segment des variables globales du programme

Le registre ES (Extra segment):

Le registre de données supplémentaires ES est utilisé par le microprocesseur lorsque l'accès aux autres registres est devenu difficile ou impossible pour modifier des données, de même ce segment est utilisé pour le stockage des chaînes de caractères.

Le registre SS (Stack segment):

Le registre SS pointe sur la pile : la pile est une zone mémoire où on peut sauvegarder les registres (ou les adresses ou les données) pour les récupérer après l'exécution d'un sous programme ou l'exécution d'un programme d'interruption. En général il est conseillé de ne pas changer le contenu de ce registre car on risque de perdre des informations très importantes (exemple les passages d'arguments entre le programme principal et le sous programme)

Microprocesseur 8086/8088

4 REGISTRES GENERAUX d'ADRESSAGE dans un ESPACE D'ADRESSAGE / SEGMENT sur 16 bits (POINTER & INDEX REGISTERS) :

→ spécialement adaptés au traitement des éléments dans la mémoire. Ils sont généralement munis de propriétés d'incrémentation et de décrémentation.

L'indexe SI : (source indexe) :


Il permet de pointer la mémoire et forme en général un décalage (un offset) par rapport à une base fixe (le registre DS), il sert aussi pour les instructions de chaîne de caractères, en effet il pointe sur le caractère source.

L'indexe DI : (Destination indexe) :

Il permet aussi de pointer la mémoire il présente un décalage par rapport à une base fixe (DS ou ES), il sert aussi pour les instructions de chaîne de caractères, il pointe alors sur la destination


Les pointeurs SP et BP : (Stack pointer et base pointer)

- •Ils pointent sur la zone pile (une zone mémoire qui stocke l'information avec le principe FILO, ils présentent un décalage par rapport à la base (le registre SS)
- •Pour le registre BP il a un rôle proche de celui de BX, mais il est généralement utilisé avec le segment de pile.




Microprocesseur 8086/8088

$COMPTEUR\ ORDINAL\ (IP)$



Instruction Pointer (*IP*) ou **Compteur de Programme** (PC), contient l'adresse de l'emplacement mémoire où se situe la prochaine instruction à exécuter. Autrement dit, il doit indiquer au processeur la prochaine instruction à exécuter. Le registre IP est constamment modifié après l'exécution de chaque instruction afin qu'il pointe sur l'instruction suivante.


COMPTEUR ORDINAL (IP)



Le registre d'état FLAG sert à contenir l'état de certaines opérations effectuées par le processeur. Par exemple, quand le résultat d'une opération est trop grand pour être contenu dans le registre cible (celui qui doit contenir le résultat de l'opération), un bit spécifique du registre d'état (le bit OF) est mis à 1 pour indiquer le débordement.

Microprocesseur 8086/8088

REGISTRES D'ETAT (FLAGS)



$O: Overflow\ Flag$

Débordement : si on a un débordement arithmétique ce bit est mis à 1.c a d le résultat d'une opération excède la capacité de l'opérande (registre ou case mémoire), sinon il est à 0.

D: Direction Flags (Strings)

Auto Incrémentation/Décrémentation : utilisée pendant les instructions de chaîne de caractères pour auto incrémenter ou auto décrémenter.


I : Interrupt Flag

Masque d'interruption : pour masquer les interruptions venant de l'extérieur ce bit est mis à 0, dans le cas contraire le microprocesseur reconnaît l'interruption de l'extérieur.

T: Trap (single step) Flag

Piége : pour que le microprocesseur exécute le programme pas à pas.

REGISTRES D'ETAT (FLAGS)




S: Sign Flag

SF est positionné à 1 si le bit de poids fort du résultat d'une addition ou soustraction est 1 ; sinon SF=0. SF est utile lorsque l'on manipule des entiers signés, car le bit de poids fort donne alors le signe du résultat. Exemples (sur 8 bits) :

10010110 11011001 + 01010100 + 01010010 SF=1 11101010 SF=0 00101011

Microprocesseur 8086/8088

REGISTRES D'ETAT (FLAGS)



\mathbf{Z} : Zero Flag


Zéro : Cet indicateur est mis à 1 quand le résultat d'une opération est égal à zéro. Lorsque l'on vient d'effectuer une soustraction (ou une comparaison), ZF=1 indique que les deux opérandes étaient égaux. Sinon, ZF est positionné à 0.


A : Auxiliary Carry (BCD)


Demie retenue : Ce bit est égal à 1 si on a une retenue du quarter de poids faible dans le quarter de poids plus fort. **P : Parity Flag**

Parité : si le résultat de l'opération contient un nombre pair de 1 cet indicateur est mis à 1, sinon zéro.

Microprocesseur 8086/8088 REGISTRES D'ETAT (FLAGS) 15 ΙP Program counter Flags 15 C: Carry Flag Retenue : cet indicateur et mis à 1 lorsque il y a une retenue du résultat à 8 ou 16 bits. Il intervient dans les opérations d'additions (retenue) et de soustractions (borrow) sur des entiers naturels . Il est positionné en particulier par les instructions ADD, SUB et CMP(comparaison entre deux valeurs). CF = 1 s'il y a une retenue après l'addition ou la soustraction du bit de poids fort des opérandes. Exemples (sur 8 bits pour simplifier): 10010110 11011001 + 01010100 + 01010010 CF=0 11101010 CF=1 00101011








ORGANISATION DE LA MEMOIRE

Organisation physique

Rangement des cases


- Un mot de 8 bits
- Un mot de 16 bits
 - ➤ un cycle (ex : octet2 et octet 3)
 - > deux cycles (ex : octet1 et octet2)

Paire	Impaire
octet 6	octet 7
octet 4	octet 5
octet 2	octet 3
octet 0	octet 1



GESTION DES ADRESSES MÉMOIRE

- •L'accès direct et simultané à ces espaces
- •le compteur de programme est de 16 bits \rightarrow possibilité d'adressage est de $2^{16} = 64$ Ko \rightarrow segments logiques de 64 Ko
- ·L'espace mémoire adressable :
- 1 méga = 2²⁰ → 20 bits du bus d'adresse ·4 segments logiques ne couvre pas la totalité de la mémoire, →utilisation de deux registres pour indiquer une adresse au processeur



•Chaque segment débute à l'endroit spécifié par le <u>registre segment</u>. Le déplacement (offset) à l'intérieur de chaque segment se fait par un <u>registre de décalage</u> qui permet de trouver une information à l'intérieur du segment. Exemple la paire de registre CS:IP: pointe sur le code d'une instruction (CS registre segment et IP Déplacement)


Microprocesseur 8086/8088

GESTION DES ADRESSES MÉMOIRE

- ❖Pas de problème si :
- taille progr. ≤64Ko et
- données ≤ 128 Ko

(sécurité : code et données séparés)

❖Si la taille du programme est > 64Ko, le programmeur segmente (découpe) son application en autant de segments qu'il le souhaite, dans la limite du Mo disponible



GESTION DES ADRESSES MÉMOIRE

Adresse physique (Segmentation de la mémoire) :

- •les données → regroupées dans une zone mémoire nommée segment de données DS
- •les instructions \rightarrow placées dans un *segment d'instructions* CS(de même pour le segment pile et segment de données supplémentaires).
- ⇒Ce partage se fonde sur la notion plus générale de <u>segment de mémoire</u>, qui est à la base du mécanisme de gestion des adresses par les processeurs 80x86.
- •le registre IP de 16 bits → adressage de 64 Ko
- •Le bus d'adresses du 8086 possède 20 bits.
- ⇒adresse de 20 bits est formée par la juxtaposition d'un registre segment (16 bits de poids fort) et d'un déplacement (offset, 16 bits de poids faible).

Adresse physique= Base * 16+ offset

Bits	20 19 18 17 16 1	5 14 13 12 11 10 9 8 7 6 3	54 3210
		Base	0000
+	0 0 0 0	Offset	
=		Adresse physique	

Microprocesseur 8086/8088

GESTION DES ADRESSES MÉMOIRE

Adresse physique (Segmentation de la mémoire) :

Bits	20 19 18 17	16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4	3210
		Base	0000
+	0 0 0 0	Offset	
=		Adresse physique	


Exemples : *Mots écrits avec le code hexadécimal

Adresse logique	CS→1000	10000	CS→12C4	12C40
ou virtuel	IP→2006	+2006	IP→0022	+0022
Adresse	physique >	12006		12C62

IMPLEMENTATION DE LA PILE

Une pile est un ensemble de données placées en mémoire de manière à ce que seulement la donnée du "dessus" soit disponible à un instant donné.

La pile est de type LIFO (Last In First Out) : première valeur empilée sera la dernière sortie



Microprocesseur 8086/8088

IMPLEMENTATION DE LA PILE

Le pointeur de pile « Offset » SP (Stack Pointer) en combinaison avec le segment de pile « Base » SS (Stack Segment) pointe vers le dessus de la pile (TOS : top of stack) en mémoire.

SP pointe vers le sommet c'est-à-dire sur le dernier bloc occupé par la pile

Lorsqu'on ajoute un élément dans la pile, l'adresse contenue dabs SP est décrémentée de 2 octets (car un emplacement de la pile fait 16 bits de longueur). Quand on parcourt la pile de la base vers le sommet, les adressent décroissent

IMPLEMENTATION DE LA PILE

Le rôle du pointeur de pile (et de la pile vers laquelle il pointe) :

Quand un processeur exécute une instruction, il est possible qu'il soit interrompu par une "Interruption" Il doit alors arrêter de s'occuper de l'instruction qu'il traite présentement pour s'occuper de l'interruption.

Quand l'interruption sera traitée, il retournera à l'instruction qu'il traitait quand il a été interrompu.

- ⇒ il doit se rappeler de cette instruction ainsi que de l'état de certains registres au moment où il traitait l'instruction.
- ⇒ Donc pour ne pas les perdre, il les placera temporairement dans une pile (à l'intérieur de la mémoire RAM par exemple) et pourra les récupérer une fois l'interruption traitée. Le pointeur de pile (SP) donne donc l'adresse en mémoire de cette pile temporaire.

Les piles offrent un nouveau moyen d'accéder à des données en mémoire principale, qui est très utilisé pour stocker temporairement des valeurs

Microprocesseur 8086/8088

INTERRUPTION

❖deux types : →externes : générées par l'extérieur (périphérique,...)

→internes au microprocesseur 8086 (trap, déroutement, ...)

❖3 interruptions externes : RESET : réinitialise le microprocesseur

NMI : Non Masquable Interrupt

INTR : interruption prise en compte ou non selon l'état du bit

I (Interrupt Enable Flag) du registre d'état

❖2 sortes d'interruptions *internes* : les automatiques (div./0, d.d.c., pas à pas)

les logicielles (les autres) : $\ensuremath{\mathrm{SVC}}$

❖Toute interruption acceptée provoque l'exécution d'un sous-programme (handler d'interruption) démarrant à une adresse spécifique à chaque interruption et contenue dans une table

1 élément de la table = 4 octets

 $CS \leftarrow les \ deux \ premiers \ octets \ (adresse \ de \ base)$

 $IP \leftarrow les deux derniers octets (déplacement)$

*Les adresses 00000H à 003ffH sont réservées à la table , dite table des interruptions (256 interruptions * 4 octets = 1Ko)

 $IP = Instruction\ Pointer\ \ PC = Compteur\ Ordinal$

jeu d'instructions du 8086/8088 d'Intel

Les instructions de transfert de données

Usage	Nom	Fonction
Général	MOV	Transfert d'octets ou de mots
	PUSH	Chargement de la pile
	POP	Déchargement de la pile
	PUSHA	Chargement de tous les registres dans la
	POPA	pile Déchargement de tous les registres
	XCHG	dans la pile Echange d'octet ou de mot
	XLAT	Translation d'octet
Entrées-sorties	IN	Entrée de mot ou d'octet
	OUT	Sortie de mot ou d'octet
Adresses	LEA	Chargement de l'adresse effective
	LDS	Chargement du pointeur avec DS
	LES	Chargement du pointeur avec ES
Indicateurs	LAHF	Transfert des indicateurs dans AH
	SAHF	Rangement de AH dans les indicateurs
	PUSHP	Chargement des indicateurs dans la pile
	POPF	Déchargement des indicateurs de la pile.

<u>Instructions arithmétiques :</u> Les instructions arithmétiques peu vent manipuler quatre types de nombres :

- *Les nombres binaires non signés
- *Les nombres binaires signés.
- *Les nombres décimaux codés binaires (DCB), non signés.
- *Les nombres DCB non condensés, non signés.

Usage	Nom	Fonction
Addition	ADD	Addition sur un octet ou un mot
Addition	1122	000000000000000000000000000000000000000
	ADC	Addition sur un octet ou un mot avec
	INC	retenue
	AAA	Incrémentation de 1
	DAA	Ajustement ASCII
		Ajustement décimal
Soustraction	SUB	Soustraction sur un octet ou un mot
	SBB	Soustraction sur un octet (mot) avec
		retenue
	DEC	Décrémentation de 1
	NEG	Mètre un octet ou un mot en négatif
	CMP	Comparaison d'octet ou mot
	AAS	Ajustement ASCII
	DAS	Ajustement décimal
Multiplication	MUL	Multiplication d'octet ou de mot <u>non</u>
		signée
	IMUL	Multiplication d'octet ou de mot signée
	AAM	Ajustement ASCII
Division	DIV	Division d'octet ou de mot non signée
	IDIV	Division d'octet ou de mot signée
	AAD	Ajustement ASCII
	CBW	Conversion d'un octet en un mot
	CWD	Conversion d'un mot en double mots

<u>Les instructions logiques (de bits)</u>

Usage	Nom	Fonction
Logique	NOT	Inversion logique sur un octet ou un mot
3700	AND	Et logique
	OR	Ou logique
	XOR	Ou exclusif
	TEST	Et logique sans résultat, affecte
		uniquement les indicateurs du registre des
		flags.
Décalages	SHL	Décalage logique à gauche
	SAL	Décalage arithmétique à gauche
	SHR	Décalage logique à droite
	SAR	Décalage arithmétique à droite
Rotation	ROL	Rotation à gauche
	ROR	Rotation à droite
	RCL	Rotation à gauche à travers le bit de
		retenue
	RCR	Rotation à droite à travers le bit de
		retenue

<u>Instructions de sauts de programme</u> Elles permettent de faire des sauts dans l'exécution d'un programme (rupture de séquence)

Remarque : Ces instructions n'affectent pas les Flags. Dans cette catégorie on trouve toutes les instructions de branchement, de boucle et d'interruption après un branchement

Type	Nom	Fonction			
Branchements	CALL	Appel à un sous programme			
inconditionnels	RET	Retour d	'un sous programme		
	JMP	Saut			
Branchements	JA/JNBE	Si supér	rieur / Si non inférieur ou		
conditionnels		non égal			
(arithmétique non	JAE/JNB		érieur ou égal/ Si non		
signée)	011107 01110	inférieur			
signee)	.IB/.INAE		eur/si non supérieur ni égal		
			rieur ou égal/si non		
	JBE/JNA	supérieu			
Branchements	TO / INIT IS		grand/si pas inférieur ni		
Dittarent mente	JG/JNLE		grand/si pas interieur ni		
conditionnels	2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	égal			
(arithmétique signée)	JGE/JNL		grand ou égal/Si pas		
		inférieur			
	JL/JNGE	Si moins que/Si pas plus grand r			
		égal			
	JLE/JNG	Si moin	s que ou égal/Si pas plus		
		grand			
Branchement	JC	Si retent	10		
conditionnels (flags)	JE/JZ	Si égal/Si zéro			
	JNC	Si pas de retenue			
	JNE/JNZ	Si non é	Si non égal / Non zéro		
	JNO	Si pas de	e débordement		
	JNP/JPO	Si pas de	e parité/ Si parité impaire		
	JNS	Si pas de	e signe		
	JO	Si débor	dement		
	JP/JPE	Si parité	/ Si parité paire		
	JS	Si signe	(négatif)		
Boucles	LOOP		Boucle		
	LOOPE/L	OOPZ	Boucle si égal/Si zéro		
	LOOPNE/	LOOPNZ	Boucle si différent/si diff 0		
	JCXZ		Branchement si CX=0		
Interruptions	INT	Interrup			
	INTO				
		Retour d'interruption.			

Les instructions de chaînes de caractères

Nom	Fonction
REP	Préfixe de répétition
REPE/REPZ	Répétition tant qu'égal à zéro
REPNE/REPNZ	Répétition tant que différent de zéro
MOVS	Déplacement de chaîne
MOVSB/MOVSW	Déplacement de chaîne
CMPS	Comparaison de chaînes
INS	Entrée (de port d'E/S)
OUTS	Sortie (vers un port d'E/S)
SCAS	Balayage d'une chaîne
LODS	Chargement de chaîne
STOS	Rangement de chaînes

Les instructions de commande du processeur


Туре	Nom	Fonction
Indicateur (FLAGS)	STC	Met à 1 la retenue CF
	CLC	MET à 0 la retenue CF
	CMC	Complémente la retenue
	STD	Met à 1 la direction DF
	CLD	Met à 0 la direction DF
	STI	Met à 1 l'autorisation d'interruption
	CLI	Met à 0 l'autorisation d'interruption
Synchronisation	HLT	Halte jusqu'à interruption ou RESET
	WAIT	Attente jusqu'à broche TEST passe à 0
	ESC	Pour un coprocesseur
	LOCK	Verrouillage des bus pendant la
		prochaine instructions
Sans opération	NOP	Pas d'opération

Microprocessor Simulator

Ce simulateur simule

- une CPU à 8 bits qui est similaire aux huit bits de poids faible de la famille 80x86
- 256 octets de RAM sont simulées.
- 16 ports entrées-sorties dont les périphériques simulés sont sur les ports de 0 à 5.
- Langage de programmation : assembleur
- Lancements : étapes par étapes ou en continu
- Interrupt 02 est déclenché par une horloge matérielle (simulé) dont la vitesse peut être modifiée.
- Clavier synchronise l' Interrupt 03

Le simulateur est distribué sous licence GNU / GPL rend librement à la disposition des étudiants et des établissements d'enseignement



CPU

- Quatre registres : AL(code machine en hex 00), BL(01), CL(02) et DL(03) de huit bits
- Nombres non signées de 0 à 255
- Nombres signés de -128 à +127
- Trois registres IP, SR et SP
- Registre SR contient des indicateurs qui rendent compte de l'état de la CPU
 - Flag Z = 1 si le calcul donne un résultat nul.
 - Flag S = 1 si le calcul a donné un résultat négatif.
 - Flag O = 1 si le résultat était trop gros pour tenir dans un registre.
 - Flag I = 1 si les interruptions sont activées. Voir CLI et des IST.
- Le pile du simulateur commence à l'adresse BF juste en dessous de la RAM utilisée pour l'affichage vidéo. La dimension du pile grandit vers l'adresse zéro

RAM

- 256 octets
- Adresses de [00] à [FF] en hexadécimal
- Appel des adresses par le nombre en hexadécimal

Périphériques



Keyboard Port 07 Interrupt INT 03

- Pour rendre le clavier visible, utiliser OUT 07.
- Chaque fois qu'une touche est pressée, une interruption matérielle, INT 03 est généré. Par défaut, la CPU va ignorer cette interruption.
- Pour traiter l'interruption, au début du programme, utilisez la commande STI pour définir le Flag «l» dans le registre d'état SR. Utilisez CLI pour effacer l'indicateur Flag «l».
- Placez un vecteur d'interruption à l'adresse 03 de la RAM.
- Cela doit pointer vers le code de votre gestionnaire d'interruption. Le gestionnaire d'interruption utilisera IN 07 pour lire le communiqué clé dans le registre AL.

Une fois STI a mis 1 au Flag « I » dans le registre d'état (SR), des interruptions du temps seront également générées. Ces interruptions génèrent INT 02. Pour traiter cette interruption, placez un vecteur d'interruption à l'emplacement 02 de la RAM. Cela doit pointer vers le code du gestionnaire d'interruption de la minuterie. Le code de la minuterie peut être aussi simple que IRET. Cela entraînera un retour d'interruption sans faire tout autre traitement.

Microprocessor Simultor


Périphériques



Numeric keypad Port 08 Interrupt INT 04

- Pour rendre le clavier visible, utiliser OUT 08.
- Chaque fois qu'une touche est pressée, une interruption matérielle, INT 04 est généré. Par défaut, la CPU va ignorer cette interruption.
- Pour traiter l'interruption, au début du programme, utilisez la commande STI pour définir le Flag «I» dans le registre d'état SR. Utilisez CLI pour effacer l'indicateur Flag «I».
- Placez un vecteur d'interruption à l'adresse 04 de la RAM.
- Cela doit pointer vers le code de votre gestionnaire d'interruption. Le gestionnaire d'interruption utilisera IN 08 pour lire le communiqué clé dans le registre AL.

Périphériques



Hardware Timer Interrupt INT 02

Le temporisateur matériel génère INT 02 à des intervalles de temps réguliers .

L'intervalle de temps peut être modifié en utilisant l'onglet Configuration , comme indiqué dans l'image

Par défaut CPU ignorera INT 02. Il faut mettre à 1 le Flag «I »

Si l'horloge est trop lent, une nouvelle INT 02 peut se produire avant que la précédente a été traitée. Ce n'est pas nécessairement un problème tant que le CPU finalement rattrape. Pour permettre que cela fonctionne, il est essentiel que le gestionnaire d'interruption sauvegarde et restaure tous les registres qu'il utilise. Utilisez PUSH et PUSF pour sauver registres. Utilisez POPF et POP pour restaurer les registres.

Si le CPU est trop lent et ne rattrape pas , la pile va progressivement grandir et envahir toute la RAM disponible . Finalement, la pile va écraser le programme causer un accident . Un vrai problème


Microprocessor Simultor

Périphériques


Le Visual Display Unit (VDU) affiche le text selon le code ASCII sur 16 colonnes et 4 lignes. Les positions de l'écran correspondent aux emplacements de RAM de C0 à FF.



Les feux de circulation (Traffic Lights) sont connectés à Port 01. Si un octet de données est envoyé à ce port, là où il y a un, le feu de circulation correspondant s'allume.



Les sept segments d'affichage (Seven Segment display) sont connectés à Port 02. Si un octet de données est envoyé, le segment correspondant à 1 est allumé. Si le bit le moins significatif (LSB) est égal à zéro, les segments de gauche sera active. Si le bit le moins significatif (LSB) est l'un, les bons segments seront actifs. Voici un extrait de code.



Périphériques

Le système de chauffage-thermostat (Heater and Thermostat) est connecté au port 03.

Envoyer 00 au port 3 pour éteindre le radiateur.

Envoyer 80 vers le port 03 pour démarrer le chauffe sur.





Moteur pas à pas (Stepper Motor) est connecté au port 05

Microprocessor Simultor

jeu d'instructions

	Move Instru	ctions. Flag	s NOT set.
Assembler	Machine Code		Explanation
MOV AL,15	D0 00 15	AL = 15	Copy 15 into AL
MOV BL,[15]	D1 01 15	BL = [15]	Copy RAM[15] into BL
MOV [15],CL	D2 15 02	[15] = CL	Copy CL into RAM[15]
MOV DL,[AL]	D3 03 00	DL = [AL]	Copy RAM[AL] into DL
MOV [CL],AL	D4 02 00	[CL] = AL	Copy AL into RAM[CL]

jeu d'instructions

Ex 16: 03MOVE.ASM

- Observation des chargements direct et indirect
 Ecrire le programme qui affiche les lettres H, E, L, L et O sur l'afficheur VDU sachant que ces lettres doivent être écrire dans les mémoires RAM de [C0], [C1], [C2], [C3] et [C4]

Assembler	Machine Code	
, 1000		
ADD AL,BL	A0 00 01	AL = AL + BL
SUB BL,CL	A1 01 02	BL = BL - CL
MUL CL,DL	A2 02 03	CL = CL * DL
DIV DL,AL	A3 03 00	DL = DL / AL
INC DL	A4 03	DL= DL + 1
DEC AL	A5 00	AL = AL - 1
AND AL,BL	AA 00 01	AL = AL AND BL
OR CL,BL	AB 03 02	CL = CL OR BL
XOR AL,BL	AC 00 01	AL = AL XOR BL
NOT BL	AD 01	BL = NOT BL
ROL AL	9A 00	Rotate bits left. LSB = MSB
ROR BL	9B 01	Rotate bits right. MSB = LSB
SHL CL	9C 02	Shift bits left. Discard MSB.
SHR DL	9D 03	Shift bits right. Discaed LSB.

Immediate Arithmetic and Logic. Flags are set.					
Assembler	Machine Code				
ADD AL,12	B0 00 12	AL = AL + 12			
SUB BL,15	B1 01 15	BL = BL - 15			
MUL CL,03	B2 02 03	CL = CL * 3			
DIV DL,02	B6 03 02	DL = DL / 2			
AND AL,10	BA 00 10	AL = AL AND 10			
OR CL,F0	BB 02 F0	CL = CL OR F0			
XOR AL,AA	BC 00 AA	AL = AL XOR AA			

jeu d'instructions

Ex 17:04INCJMP.ASM

- objectif
 Utilisation du registre BL
 - Bits " S " (signé), "Z" (zéro) et " O " (overload) du registre SR

- travail à effectuer
 écrire le programme pour décompter la valeur préenregistrer dans BL → observer les bits "Z" et "S"
 écrire le programme pour calculer coefficients de Fibonnaci en utilisant les mémoires RAM → observer bit "O" en choisissant la simulation par "Step"

jeu d'instructions

Input Output Instructions. Flags NOT set.						
Assembler Machine Code Explanation						
IN 07	F0 07	Data input from I/O port 07 to AL.				
OUT 01	F1 01	Data output to I/O port 07 from AL.				

Compare Instructions. Flags are set. Assembler Machine Code Explanation CMP AL,BL DA 00 01 Set 'Z' flag if AL = BL. Set 'S' flag if AL < BL. CMP BL,13 DB 01 13 Set 'Z' flag if BL = 13. Set 'S' flag if BL < 13. CMP DC 02 20 Set 'Z' flag if CL = [20]. CL,[20] Set 'S' flag if CL < [20].

Microprocessor Simultor

jeu d'instructions

Branch Instructions. Flags NOT set.

Depending on the type of jump, different machine codes can be generated. Jump instructions cause the instruction pointer (IP) to be altered. The largest possible jumps are +127 bytes and +128 bytes.

The CPU flags control these jumps.

The '2'flag is set if the most recent calculation gave a Zero result.

The 'S' flag is set if the most recent calculation gave a negative result.

The 'O' flag is set if the most recent calculation gave a result too big to fit in the register.

Assembler	Machine Code	Explanation
JMP HERE	C0 12	Increase IP by 12
	C0 FE	Decrease IP by 2 (twos complement)
JZ THERE	C1 09	Increase IP by 9 if the 'Z' flag is set.
	C1 9C	Decrease IP by 100 if the 'Z' flag is set.
JNZ A_Place	C2 04	Increase IP by 4 if the 'Z' flag is NOT set.
	C2 F0	Decrease IP by 16 if the 'Z' flag is NOT set.
JS STOP	C3 09	Increase IP by 9 if the 'S' flag is set.
	C3 E1	Decrease IP by 31 if the 'S' flag is set.
JNS START	C4 04	Increase IP by 4 if the 'S' flag is NOT set.
	C4 E0	Decrease IP by 32 if the 'S' flag is NOT set.
JO REPEAT	C5 09	Increase IP by 9 if the 'O' flag is set.
	C5 DF	Decrease IP by 33 if the 'O' flag is set.
JNO AGAIN	C6 04	Increase IP by 4 if the 'O' flag is NOT set.
	C6 FB	Decrease IP by 5 if the 'O' flag is NOT set.

jeu d'instructions

Ex 18:05KEYBIN.ASM

objectif

• acquisition avec l' élément extérieur : Clavier

travail à effectuer

- Ecrire le programme pour enregistrer le text dans le RAM grâce au clavier et afficher ensuite le text dans l'écran VDU une fois qu'on a tapé "Entrer"
- Comme exercice ci-dessus mais on affiche le text dans le sens inverse. Utilisation de la pile est conseillée.

Microprocessor Simultor

jeu d'instructions

Procedures and Interrupts. Flags NOT set.

CALL, RET, INT and IRET are available only in the registered version.

Assembler	Machine Code	Explanation			
CALL 30	CA 30	Save IP on the stack and jump to the			
		procedure at address 30.			
RET	СВ	Restore IP from the stack and jump to it.			
INT 02	CC 02	Save IP on the stack and jump to the address			
		(interrupt vector) retrieved from RAM[02].			
IRET	CD	Restore IP from the stack and jump to it.			

Stack Manipulation Instructions. Flags NOT set.

Assembler	Machine Code	Explanation
PUSH BL	E0 01	BL is saved onto the stack.
POP CL	E1 02	CL is restored from the stack.
PUSHF	EA	SR flags are saved onto the stack.
POPF	EB	SR flags are restored from the stack.

jeu d'instructions

	Miscellaneous Instructions. CLI and STI set I flag.						
Assembler	Machine Code	Explanation					
CLO	FE	Close visible peripheral windows.					
HALT	00	Halt the processor.					
NOP	FF	Do nothing for one clock cycle.					
STI	FC	Set the interrupt flag in the Status Register.					
CLI	FD	Clear the interrupt flag in the Status Register.					
ORG 40	Code origin	Assembler directive: Generate code starting					
		from address 40.					
DB "Hello"	Define byte	Assembler directive: Store the ASCII codes					
		of 'Hello' into RAM.					
DB 84	Define byte	Assembler directive: Store 84 into RAM.					

Microprocessor Simultor

jeu d'instructions

Ex 19:06PROC.ASM

objectif → procédure

travail à effectuer

Modifier le programme pour contrôler le temps de deux feux tricolores

Ex 20:08TABLE.ASM

objectif → déclaration du tableau

travail à effectuer

Ecrire le programme pour allumer correctement les deux feux tricolores sans le contrôle de temps $(F1:F2) : (R:V) \rightarrow (R,J:J) \rightarrow (V:R) \rightarrow (J:R,J) \rightarrow (R:V) \rightarrow (R,J:J) \rightarrow (V:R) \rightarrow \dots$

Ex 21: 09PARAM.ASM

objectif

travail à effectuer

Ecrire le programme qui calcule le factoriel de N en utilisant le procédure et la pile. Le résultat sera enregistré dans un registre

Ex 22: 11HWINT.ASM

objectif \rightarrow interruption

travail à effectuer

Concevoir un chronomètre de 3 boutons

B pour démarrer et continuer,

A pour arrêter

C pour remettre à zéro)

en utilisant le clavier numérique et afficheur de 7 segments

Programmer en C

Historique

- Le langage C a été développé en 1972 par Denis Ritchie et Ken Thompson des laboratoires Bell
- Système d'exploitation UNIX
- Le C est normalisé en 1988 par l'American National Standard Institute
- ⇒Langage de bas niveau qui permet de comprendre et de maîtriser les mécanismes d'accès à la mémoire et de communication avec le système d'exploitation

logiciel utilisé

- CodeBlocks
- Document à étudier pour démarrer :

http://wiki.codeblocks.org/index.php?title=Creating_a_new_project

Premier exemple

```
#include <stdio.h>-
#include <stdib.h>

int main()

{
    char nom[100];
    int annee;

    printf("Quel est votre nom ? \n");
    scanf("%s",nom);
    printf("Et votre année de naissance ? \n");
    scanf("%d",&annee);
    printf("Bonjour %s, vous avez %d ans !\n", nom, 2014-annee);

return EXIT_SUCCESS;
}
```

Premier exemple

```
#include <stdio.h>- Inclure les bibliothèques
#include <stdlib.h>
                          nécessaires
int main() L'exécution d'un programme commence par l'appel de sa fonction main()
  char nom[100]; chaîne de 100 caractères
                                             Réserver l'emplacement pour
  int annee; donnée « entier »
                                             deux données en mémoire
  printf("Quel est votre nom ? \n"); écriture sur l'écran → fonction printf
  scanf("%s",nom); lecture au clavie → scanf l'identificateur « nom » présente l'adresse de la zone
  printf("Et votre année de naissance ? \n");
  scanf("%d",&annee);
                             l'identificateur « annee » désigne la donnée dont l'adresse est &annee
  printf("Bonjour %s, vous avez %d ans !\n", nom, 2014-annee);
écriture sur l'écran avec les données nom et nombre d'année → demande les formats des données %s,
  return EXIT_SUCCESS; retourner le macro qui indique le succès du programe
```

Bibliothèques

- •<assert.h> : pour un diagnostic de conception lors de l'exécution (assert)
- •<ctype.h>: tests et classification des caractères (isalnum, tolower)
- •<errno.h> : gestion minimale des erreurs (déclaration de la variable errno)
- •<math.h>: fonctions mathématiques de base (sqrt, cos); nombreux ajouts en C99
- •<signal.h>: gestion des signaux (signal et raise)
- •<stddef.h> : définitions générales (déclaration de la constante NULL)
- •<stdio.h> : pour les entrées/sorties de base (printf, scanf)
- •<stdlib.h>: fonctions générales (malloc, rand)
- •<string.h> : manipulation des chaînes de caractères (strcmp, strlen)
- •<time.h>: manipulation du temps (time, ctime)

```
Fonction printf()
     Spécificateurs:
      %d → un nombre entier en décimal
     %s → une chaîne de caractères
     %c → le caractère correspondant à un nombre (ex : « A » a pour valeur 65)
     %f → un nombre en virgule flottante (float ou double)
     %p → un pointeur
     %u → un nombre non signé
     %x →un nombre entier en hexadécimal
     %u → un nombre entier en octal
     Format : spécificateur peut être précédé d'indicateurs et de champs pour préciser la présentation voulue
     %4d → affichage d'un nombre sur au moins 4 caractères. Ex : «42» → « 42»
     %04d → un nombre sur 4 chiffres avec les zéros en tête. Ex : «42» → «0042»
     %10s → une chaîne cadrée à gauche sur 10 caractères. Les caractères manquantes sont remplacés par des
     %-10s→ cadrage à droite
     %10.3f→un nombre réel sur 10 caractères dont 3 après la virgule
     Longeur de la donnée
                  pour les char (signés ou pas)
     h
                  pour les short int
                  pour les long int
     11
                  pour les long long int
                  pour les size_t
     Exemple : %lc : pour les caractères larges (wchar_t) %ls : chaîne de caractères larges (chaîne de caractères «multibyte» UTF-8
```

Paramètres de la ligne de commande

➤ Lancer *.exe bienvenue chez les programmeurs C [Entrée]

#include <stdio.h> #include <stdio.h> #include <stdib.h> int main(int argc, char *argv[]) { int i; printf("Ceci est mon programme %s avec %d arguments. \n", argv[0], argc); for(i=0;i<argc;i++) printf("argv[%d] = %s\n", i, argv[i]); return EXIT_SUCCESS; }

Opérateurs

Opérateur numérique	Dénomination	Effet			
+	opérateur d'addition	Ajoute deux valeurs			
-	opérateur de soustraction	Soustrait deux valeurs			
*	opérateur de multiplication	Multiplie deux valeurs			
/	opérateur de division	Divise deux valeurs			
%	opérateur modulo	Donne le reste de la division entière			
Opérateur d'assignation	1				
=	Affecte une valeur (à droite) à une variable (à gauche)				
+=	additionne deux valeurs et stocke la somme dans la variable				
-=	soustrait deux valeurs et stock	te la différence dans la variable			
*=	multiplie deux valeurs et stocl	ke le produit dans la variable			
/=	divise deux valeurs et stocke le	e quotient dans la variable			
%=	divise deux valeurs et stocke le	e reste dans la variable			
Opérateur d'incrémentation					
++	Incrémentation	Augmente d'une unité la variable			
	Décrémentation	Diminue d'une unité la variable			

Opérateurs

Opérateur de comparaison	Dénomination	Effet		
==	opérateur d'égalité	Compare deux valeurs et vérifie leur égalité		
<	opérateur d'infériorité stricte	Vérifie qu'une variable est strictement inférieure à une valeur		
<=	opérateur d'infériorité	Vérifie qu'une variable est inférieure ou égale à une valeur		
>	opérateur de supériorité stricte	Vérifie qu'une variable est strictement supérieure à une valeur		
>=	opérateur de supériorité	Vérifie qu'une variable est supérieure ou égale à une valeur		
!=	opérateur de différence	Vérifie qu'une variable est différente d'une valeur		
Opérateur log	que			
II	OU logique	Vérifie qu'une des conditions est réalisée		
&&	ET logique	Vérifie que toutes les conditions sont réalisées		
!	NON logique	Inverse l'état d'une variable booléenne		
Opérateur bit-	à-bit			
&	ET bit-à-bit	Retourne 1 si les deux bits de même poids sont à 1 Ex : 9 & 12 (1001 & 1100) → 8 (1000)		
I	OU bit-à-bit	Retourne 1 si l'un ou l'autre des deux bits de même poids est à 1 (ou les deux) Ex : 9 12 (1001 1100→13 (1101)		
٨	OU bit-à-bit exclusif	Retourne 1 si l'un des deux bits de même poids est à 1 (mais pas les deux) Ex : 9 ^ 12 (1001 ^ 1100) → 5 (0101)		

Opérateurs

Opérateur de décalage de bit	Dénomination	Effet
<<	Décalage à gauche	Décale les bits vers la gauche (multiplie par 2 à chaque décalage). Les zéros qui sortent à gauche sont perdus, tandis que des zéros sont insérés à droite Ex : $6 << 1 \ (110 << 1) \rightarrow 12 \ (1100)$
>>	Décalage à droite avec conservation du signe	Décale les bits vers la droite (divise par 2 à chaque décalage). Les zéros qui sortent à droite sont perdus, tandis que le bit non nul de poids plus fort est recopié à gauche. Ex : $6 >> 1$ (010 $>> 1$) $\rightarrow 3$ (001)

Priorité des opérateurs												
+++++++++++	0	[]										
++++++++++		++	!	~	-							
+++++++++	*	/	%									
++++++++	+	-										
+++++++	<<	>>										
++++++	<	<=	>=	>								
++++++	==	!=										
+++++	&											
+++++	^											
++++												ı
+++	&&											ı
++	?	:										ı
+	=	+=	-=	*=	/=	%=	<<=	>>=	&=	^=	=	

Structure alternative

Les structures de contrôle définissent la suite dans laquelle les instructions sont effectuées.

```
if ( <expression>)
                                            <expression> → variable d'un type numérique
             <blood>instructions 1>
                                                          →une expression fournissant un résultat numérique
else
             <blood><br/>bloc d'instructions 2></br>
                                            <blood>instructions>
                                                          →un bloc d'instructions compris entre accolades
                                                          →une seule instruction terminée par « ; »
if ( <expr1> ) <bloc1>
                                            La partie « else » est facultative
else if (<expr2>) <bloc2>
    else if (<expr3>) <bloc3>
          else if (<exprN>) <blocN>
               else <blocN+1>
Les opérateurs conditionnels
<expr1> ? <expr2> : <expr3>
• Si <expr1> fournit une valeur différente de zéro, alors la valeur de <expr2> est fournie comme résultat
• Si <expr1> fournit la valeur zéro, alors la valeur de< expr3> est fournie comme résultat
Exemple
La suite d'instructions
if (A>B) MAX=A; else MAX=B;
peut être remplacée par:
```

Structures répétitives

MAX = (A > B) ? A : B;

Les boucles, dans un programme, permettent de répéter certaines instructions plusieurs fois sans avoir à recoder plusieurs fois ces instructions. En C il existe trois types de boucles, nous parlerons de chacune d'elle. L

•while

•do / while

- La boucle for teste une condition avant d'exécuter les instructions qui lui sont associées.
 for (expression1; expression2; expression3) { instructions à réaliser }
 expression1 sera une initialisation d'une variable
 expression2 sera justement la condition pour que la boucle s'exécute.
 expression3 modifier la valeur de la variable de contrôle à chaque passage de la boucle.
- 2. La boucle while, tout comme la boucle for ne permet l'exécution d'instructions que si une condition vérifiée, avant l'exécution des instructions, est vrai (TRUE).

 $while \ (\ condition\) \ \{\ instructions(s) \ \grave{a} \ r\acute{e}aliser\}$

3. La boucle do / while diffère des autres dans le sens où les instructions qui lui sont rattachées s'exécutent au moins que fois

do { instruction(s) à réaliser }while (condition);

Structures répétitives

```
Exemple : un programme qui se chargera d'afficher 3 fois le terme "Hello world!"
                                                        2. La boucle while:
1. La boucle for:
for \ (expression 1\ ;\ expression 2\ ;\ expression 3)
                                                              while \ (\ condition\ ) \ \{\ instructions(s)\ \grave{a}\ r\acute{e}aliser\}
                                                        int main()
{ instructions à réaliser }
                                                         \{ int i = 0; 
                                                         while (i < 3)
int main()
                                                               { printf("Hello World !\n");
int i = 0; /* voilà notre variable de contrôle */
                                                                 i++; }
                                                        return 0;
for (i = 0; i < 3; i++)
              \{\ printf("Hello\ World\ !\ 'n");\ \}
return 0:
                                                                   Boucle infinie
3. La boucle do / while
                                                                   while (1)
     do { instruction(s) à réaliser } while (condition);
                                                                   { printf("Boucle infinie !"); } /* 1 est toujours vrai */
int main()
\{ \text{ int } i = 0 : 
do { printf("Hello World !\n");
                                                                   for (i = 0; i > -1; i++)
                                                                   { printf("Boucle infinie!"); } /* i vaut 0 au départ donc
                                                                   sera TOUJOURS supérieur a -1 dans cette boucle! */
while (i < 3);
return 0;
                                                                  do { printf("Boucle infinie !"); }
                                                                   while (4 < 5); /* 4 est toujours inférieur à 5 */
```

Structures répétitives – exercices

Ecrire le programme qui vérifie si un nombre est premier, et affiche le résultat à l'écran.

Ce nombre, une variable nommée number, qui sera acquis au clavier par la fonction scanf.

•un nombre x n'est pas divisible par un nombre y si x % y est différent de zéro → fonction % •un nombre premier est divisible uniquement par 1 et par lui-même.

Ecrire le programme pour calculer la somme de tous les nombres compris entre 1 et N. Information:

la somme sera 1+2+3+...+(N-2)+(N-1)+N.

Structures répétitives – exercices

Ex 25:

Ecrire un programme qui affiche la table de multiplication

		1	2	3	4	5	 9
1	:	1	2	3	4	5	 9
2	:	2	4	6	8	10	18
 9	:	9	18	27	36	45	 81

Ex 26:

Calcul du PGCD de deux nombres

Le PGCD de deux nombres a et b est le plus grand nombre qui peut diviser à la fois a et b.

```
Remarque: 

En supposant a(dividende) > b (diviseur) 

si a = b,q0 → pgcd = b 

si a = b,q0+r0 

et b = r0,q1 → a = r0,q1.q0+r0 → a = r0 (q0,q1+r1) → pgcd = r0 

si a = b,q0+r0 

et b = r0,q1+r1 

r0 = r1,q2→b = r1(q1,q2+1) 

et a = (r0,q1+r1),q0+r0 = r0,q1.q0+r1.q0+r0 = r0(q1,q0+1)+r1.q0 = r1.q2(q1,q0+1)+r1.q0 

= r1(q2,q1,q0+q2+q0) 

→ pgcd = r1 

donc pgcd est le demier diviseur de la division entière où le reste vaut 0.
```

Branchements inconditionnels

- > Les instructions qui vont faire reprendre notre programme
 - à un autre endroit si une condition est vraie, et qui ne font rien sinon.
 - a un endroit bien précis, quelle que soit la situation.
- > Il existe ainsi trois grands branchements inconditionnels en C:
 - continue → permet de passer au tour de boucle suivant, sans finir celui en cours
 - break → permet (entre autres) de quitter la boucle en cours
 - goto → permet de sauter carrément dans un autre morceau de code

```
Programme:
                             Programme:
                                                               Programme:
for (i = 0; i < 10; i++)
                             for (i = 0; i < 10; i++)
                                                               for (i = 0; i < 10; i++)
                                                               { if (i == 5) goto Erreur; printf("i = %d\n", i);
\{ if (i == 5) break; \}
                             \{if (i == 5)  continue;
 printf("i = %d\n", i);
                             else printf("i = %d\n", i);
                             Affichage:
                                                               Erreur:
                             i = 0
                                                               puts("\ni vaut 5");
Affichage:
                             i = 1
                                                               Affichage:
i = 0
                             i = 2
                                                                i = 0
i = 1
                             i = 3
                                                                i = 1
i = 2
                             i = 4
                                                               i = 2
i = 3
                             i = 6
                                                                i = 3
i = 4
                             i = 7
                                                               i = 4
                             i = 9
                                                               i vaut 5
```

Procédure avec passage de paramètres

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int somme(const int x, const int y)
  return x+y;
int main(int argc, char *argv[])
  printf ("Donnez deux nombres : ");
  scanf ("%d %d", &a, &b);
printf("la somme %d + %d vaut %d \n", a, b, somme(a,b));
  return EXIT_SUCCESS;
```

- > Définition de la fonction somme() est comme printf() ou main()
- La fonction scanf() sert à la lecture des données a et b
- Comme printf(), elle demande une chaîne de format de lecture et une indication des variables à remplir
- ➤ La fonction scanf() utilise un passage par adresse → &a, &b

Adresses et pointeurs

```
Les pointeurs sont des variables susceptibles de contenir des adresses. On les déclare en
précédant leur nom par une étoile.
```

```
int a, *pa;
                                  pa: pointeur vers un entier
char message[10], *ptr;
                                  ptr : pointeur vers des caractères
Affectation:
```

pa = &a; adresse de la variable a est dans la contenue de pa ptr = & (message[3]); adresse du 3è caractère de la chaîne « message» est dans la contenue de ptr

la chaîne « message» commence à l'adresse pointée par message le 3è caractère de message est pointé à message+3

Remarque:

```
scanf ("%d %d", &a, &b);
peut être remplacé par :
          int pa = &a, pb = &b;
          scanf ("%d %d", pa, pb);
```

Déréférencement:

Quand un pointeur contient l'adresse d'une donnée, on peut le déférencer, c-à-d accéder à la donnée pointée par le pointeur directement. Le déférencement, ou indirection, se note par une

*pa → accéder à la donnée a

Adresses et pointeurs

Quand une action doit modifier un de ses paramètres, cette action se traduit par une fonction C qui reçoit comme paramètre l'adresse de la donnée

Adresses et pointeurs - exercice

Ex 27:

Écrire un programme qui :

- demande trois nombres entiers
- Appelle une fonction qui ordonne ces trois nombres
- Les affiche dans l'ordre (du petit au plus grand)

Chaînes de caractères

- ➤ Les chaînes → suites de caractères consécutifs en mémoire terminées par un caractère nul '\0'.
- > Elles sont désignées par l'adresse de leur premier caractère
- →Une chaîne est un tableau

Exemple : la chaîne 'abc' → une suite de 4 octets : 'a', 'b', 'c' et le caractère nul '\0'

```
char\ message[] = "\ Hello, world ! \ "
for (int i=0; message[i] != '\0'; i++)
                                             par l'indice
   printf(" %c " , message [i]);
char *p;
char message[] = "Hello, world!";
for (p = message; *p !='\0'; p++)
                                             par les pointeurs
  printf(" %c ",*p);
```

Chaînes de caractères

Opérations sur les chaînes :

se font par l'intermédiaire de fonctions de bibliothèque <string.h>

- size_t strlen(const char *s) retourne la longueur de la chaîne s. Le type de retour est size_t ce qui correspond à des entiers non signés
- char *strcpy(char *dest, const char *src) copie les octets de src, jusqu'au caractère nul final (compris), dans dest
- char *strcat(char *dest, const char *src) détermine la position du caractère nul de c, et copie à partir de là les octets de src jusqu'au caractère nul final (compris)
- int strcmp(const char*s1, const char *s2) compare les chaînes s1 et s2 et renvoie

 - Un nombre négatif si s1 précède s2
 0 si les chaînes sont égales et détermine la position du caractère nul de c
 - Un nombre positif si s1 est après s2

Attention : Les deux fonctions strepy et streat demandent la réservation des tableaux assez grande pour y loger le résultat

Opération sur les caractères

- Les fonctions de *<ctype.h>* servent à classifier et à convertir des caractères. Les symboles nationaux (é, è, ä, ü, ß, ç, ...) ne sont pas considérés.
 sont indépendantes du code de caractères de la machine et favorisent la portabilité des programmes. Dans la suite, <c> représente une valeur du type int qui peut être représentée comme caractère.

Les fonctions de *classification* suivantes fournissent un résultat du type int

- différent de zéro, si la condition respective est remplie,
- sinon zéro.

isspace(<c>)

retourne une valeur différente de zéro, La fonction: si< c> est une majuscule ('A'...'Z') si< c> est une minuscule ('a'...'z') $isupper(<\!\!c\!\!>)$ islower(<c>) isdigit(<c>) si< c> est un chiffre décimal ('0'...'9') isalpha(<c>) si **islower(<c>)** ou **isupper(<c>)** si isalpha(<c>) ou isdigit(<c>) isalnum(<c>) isxdigit(<c>) si< c> est un chiffre hexadécimal ('0'...'9' ou 'A'...'F' ou 'a'...'f')

si< c> est un signe d'espacement

(' ', '\t', '\n', '\r', '\f')

Les fonctions de conversion suivantes fournissent une valeur du type int qui peut être représentée comme caractère, la valeur originale de <c> reste inchangée:

retourne< c> converti en minuscule si <c> est une majuscule tolower(<c>) toupper(<c>) retourne< c> converti en majuscule si <c> est une minuscule

Opération sur les caractères - exercice

Ex 28

Ecrire un programme qui

- lit une chaîne de caractères "Hello, World!"
- convertit toutes les majuscules dans des minuscules et vice-versa
- affiche la chaîne obtenue

Lecture et écriture dans des fichiers de textes

```
fscanf → lire le fichier texte
```

 $\textbf{fscanf}(\: {<\!\!\!\text{FP}\!\!\!>},\: "{<\!\!\!\text{Form}}1{>\!\!\!\setminus} n", {<\!\!\!\text{Adr}}1{>});$

u bien

fscanf(<FP>,"<Form1>\n<Form2>\n...\n<FormN>\n", <Adr1>, <Adr2>, ..., <AdrN>);

fprintf → écrire dans un fichier texte

 $\textbf{fprintf}(\,{<}\text{FP>},\,{''}{<}\text{Form1>}\backslash n'',\,{<}\text{Expr1>});$

ou bier

fprintf(<FP>,"<Form1>\n<Form2>\n...\n<FormN>\n", <Expr1>, <Expr2>, ..., <ExprN>);

<FP> est un pointeur du type FILE* qui est relié au nom du fichier cible.

FILE *<FP> = fopen (" <NOM> ", " <mode d'accès> ");

- déclarer un pointeur du type FILE* pour chaque fichier dont nous avons besoin,
- > affecter l'adresse retournée par fopen à ce pointeur
- > employer le pointeur à la place du nom du fichier dans toutes les instructions de lecture ou d'écriture,
- ➤ libérer le pointeur à la fin du traitement à l'aide de fclose (<FP>);
- > <mode d'accès> au fichier : " w " pour écriture (write) et " r" pour lecture (read)

<Expr1>, <Expr2>, ... , <ExprN> → les valeurs respectives à écrire dans le fichier.

- <Form1>, <Form2>, ... , <FormN> → les spécificateurs de format pour l'écriture et pour la lecture
- <Adr1>, <Adr2>, ..., <AdrN> →les adresses des variables qui reçoivent les valeurs lues à partir du fichier.

Lecture et écriture dans des fichiers de textes

Lors de la fermeture d'un fichier ouvert en écriture, la fin du fichier est marquée automatiquement par le symbole de fin de fichier EOF (End Of File).

Lors de la lecture d'un fichier, la fonction **feof(<FP>)** nous permettent de détecter la fin du fichier:

Elle retourne une valeur différente de zéro, si la tête de lecture du fichier référencé par <FP> est arrivée à la fin du fichier, sinon la valeur du résultat est zéro.

Pour que la fonction **feof** détecte correctement la fin du fichier, il faut qu'après la lecture de la dernière donnée du fichier, la tête de lecture arrive jusqu'à la position de la marque **EOF**.

Nous obtenons cet effet seulement si nous terminons aussi la chaîne de format de **fscanf** par un retour à la ligne '\n' (ou par un autre signe d'espacement).

Lecture et écriture dans des fichiers de textes

Lecture et écriture dans des fichiers de textes

```
Exemple:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
  float somme = 0.0;
  int nombre = 0;
  float note;
  FILE *fnotes = fopen("notes.txt", "r"); //fichier notes.txt est ouvert pour la lecture
  while (fscanf (fnotes, "%f", &note) == 1) // la boucle est répétée tant que fscanf() réussit à lire un nombre sur fnotes
            {somme += note;
            nombre +=1;
  fclose (fnotes); //libérer le pointeur
  printf ("%d notes lues, total = %.2f, moyenne = %05.2f\n", nombre, somme, somme/nombre);
  // affichage de la somme se fait avec 2 chiffres après la virgule, celui de la moyenne sur 5 chiffres, dont 2 après la
  virgule, avec un ou plusieurs zéros non significatifs en tête
  return EXIT_SUCCESS;
fscanf(stdin,...) \rightarrow scanf(...)
                                      fprintf(stdout,...) \rightarrow printf(...)
FILE *stdin, *stdout //correspondent aux flots d'entrée et de sortie standards
la sortie d'erreur est stderr
```

Saisie de caractère et de chaîne

#include <stdio.h>

int fgetc (FILE *stream);
char *fgets (char * s, int size, FILE * stream);
int getc (FILE *stream); int getchar (void);
char * gets (char * s); int ungetc (int c, FILE * stream);

DESCRIPTION

 $\mathbf{fgetc}()$ lit le caractère suivant depuis le flux stream

renvoie sous forme d'un **unsigned char**, transformé en **int**, ou **EOF** en cas d'erreur ou de fin de fichier. getc() est équivalent à fgetc() sauf qu'il peut être implementé sous forme de macro, qui évalue l'argument stream plusieurs fois. getchar() est équivalent à getc(stdin).

fgets() lit (size - 1) caractères depuis *stream* et les place dans le tampon pointé par s

elle renvoit **NULL** en cas d'erreur, ou si la fin de fichier est atteinte avant d'avoir pu lire au moins un caractère La lecture s'arrête après **EOF** ou un retour-chariot.

Si un retour-chariot (newline) est lu, il est placé dans le tampon. Un caractère nul « \0 » est placé à la fin de la ligne. gets() lit une ligne depuis sidin et la place dans le tampon pointé par s jusqu'à atteindre un retour-chariot, ou EOF, qu'il remplace par « \0 ».

Il n'y a pas de vérification de débordement de tampon.

 $\mathbf{ungetc}()$ replace le caractère c dans le flux \mathbf{stream} , en le transformant en $\mathbf{unsigned}$ char, ou \mathbf{EOF} en cas d'erreur

Remarque UTILISEZ TOUJOURS fgets() À LA PLACE DE gets() à cause du contrôle de nombres de caractères

Saisie de caractère et de chaîne - exercice

Ex 29:

Ecrire un programme qui fait afficher, ligne par ligne, un fichier texte dont le nombre est passé en paramètre. Les lignes apparaîtront numérotées dur 4 chiffres, en commençant par 0001. Prévoir le cas des lignes trop longues qui apparaîtront sans numérotation.

0001 ceci est une première ligne 0002 ceci est une seconde ligne qui e st trop longue pour apparaître e n une seule fois 0003 ceci est la troisième ligne

Structure

Une structure est un mécanisme permettant de grouper un certain nombre de variables de types différents au sein d'une même entité \rightarrow une simple collection de champs

Exemple

Mon profil doit avoir : nom, prénom, age, sexe, cursus scolaire, travail, loisir,...

Structure

Première méthode

$struct\ personne\ \{\ char\ nom[20];\ char\ prenom[20];\ int\ no_employe;\ \};$

l'identificateur (ou étiquette de structure) personne →structure composée

d'un tableau nom de 20 caractères, d'un tableau prenom de 20 caractères et d'un entier no_employe déclarer des variables, de la manière suivante :

struct personne p1,p2; \rightarrow deux variables de type struct personne de noms p1 et p2;

Deuxième méthode: déclaration des variables de type structure sans utiliser d'étiquette de structure struct { char nom[20]; char prenom[20]; int no_employe; } p1,p2;

Deux variables p1 et p2 comme étant deux structures de trois membres, mais la structuree n'a pas un identificateur. L'inconvénient de cette méthode est qu'il sera par la suite impossible de déclarer une autre variable du même type. En effet, si plus loin on écrit : struct { char nom[20]; char prenom[20]; int no_employe; } p3;


→ deux structures ont le même nombre de champs, avec les mêmes noms et les mêmes types, mais elles seront considérées de types différents. Il sera impossible en particulier d'écrire p3 = p1;.

Troisième méthode combinaison de déclaration d'étiquette de structure et celle de variables struct personne { char nom[20]; char prenom[20]; int no_employe; } p1,p2;

déclare les deux variables p1 et p2 et donne le nom personne à la structure.

- →utiliser le nom struct personne pour déclarer d'autres variables : struct personne p1, p2, p3;
- ightarrow la première qui est recommandée, car elle permet de bien séparer la définition du type structure de ses utilisations.

Structure - initialisation *Une structure peut être initialisée par une liste d'expressions constantes à la manière des initialisations de tableau. Exemple: struct personne p = {"Jean", "Dupond", 7845}; struct personne p = {→nom = "Jean", →prenom = "Dupond", .no_employe = 7845}; Les champs manquants sont initialisés à 0. *Affectation, passage de paramètres /déclaration de structure struct Date {int jour, mois, annee;} /initialisation struct Date noel = {mois = 12, .jour = 25} /déclaration de variable struct Date anniversaire; /affectation anniversaire = noel;



```
Structure - exercice
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
                                                                                                          void saisir_carte_grise(struct CarteGrise *pCarte)
struct Date {int jour, mois, annee;};
                                                                                                              printf("numero de plaquessss : ");
struct Personne
                                                                                                              scanf("%s",pCarte->plaque);
{char nom[64],
prenom[64];
                                                                                                             printf("modele : ");
scanf("%s",pCarte->modele);
                                                                                                             printf("annee : ");
scanf("%i",&(pCarte->annee));
 struct Date naissance;};
struct CarteGrise
{char plaque[20],
                                                                                                             saisir_personne(&(pCarte->titulaire));
 modele[20];
                                                                                                          int main()
struct Personne titulaire;};
                                                                                                              struct CarteGrise conducteur;
                                                                                                            struct CarteGrise conducteur;
printf("%s\n", conducteur.titulaire.nom);
printf("%s\n", conducteur.titulaire.prenom);
printf("%s\n", conducteur.titulaire.naissance.jour);
printf("%s\n", conducteur.titulaire.naissance.mois);
void saisir_date(struct Date *pDate)
   printf("Jour mois annee?");
scanf("%i", &(pDate->jour));
scanf("%i", &(pDate->mois));
scanf("%i", &(pDate->annee));
                                                                                                             printf ("%i\n",conducteur.titulaire.naissance.annee);
printf ("%s\n",conducteur.plaque);
void saisir_personne(struct Personne *pPersonne)
                                                                                                              printf ("%s\n",conducteur.modele);
                                                                                                             return 0;
   printf("Nom : ");
scanf("%s",pPersonne->nom);
printf("Prenom : ");
   scanf("%s",pPersonne->prenom);
printf("Date de naissance : ");
    saisir_date(&(pPersonne->naissance));
```

```
Structure - union
struct EvenementClavier
                                                     void traiterEvenement (union Evenement e)
{ int type; //type =1
                                                     switch (e.type)
  char touche;
};
                                                                     case 1: //evenement souris
                                                                                 if \, (e.ec.touche \mathop{=\!\!\!\!=}\nolimits `\ensuremath{`\ensuremath{\mathsf{e}}} '\ensuremath{'\ensuremath{\mathsf{/}}} ' \, touche \, escape
struct EvenementSouris
                                                                                      SuspendrePartie():
\{ \text{ int type; //type} = 2 \}
                                                                                 else if (e.ec.touche == '\n')
int x, y; //coordonnées
                                                                                               TraiterSaisie();
int etat; //état des boutons
                                                                                      else
                                                                                               AjouterCaractere(e.ec.touche);
union Instruction {
                                                                     break;
int type;
                                                                     case 2 : //evenement clavier
struct EvenementClavier ec;
                                                                                 DeplacerPointeur(e.es.x, e.es.y);
struct EvenementSouris es;
                                                                     break;
•un entier appelé type
•EvenementClavier appelé ec
   →ec.type
   →ec.touche
                                                   Une union est une donnée en mémoire qui a plusieurs membres.
•EvenementSouris appelé es
                                                   Chaque membre constitue une façon de voir le contenu de cette zone
                                                   de données
   →es.type
                                                   A noter que le champ type se retrouve, au même endroit, dans les 3
   →es.x et es.y
                                                   membres
   →es.etat
```

Structure – union - initialisation

L'initialisation d'une union peut se faire selon la même syntaxe que pour les structures, avec laquelle elle se combine.

```
union Evenement e =
                                   .type = 1;
                       .ec = {
                                  .touche = '@';};
```

Structure – définition de noms de types

struct Point {

int x, y;

Le mot clé typedef permet de définir des noms de types, au lieu de définit des noms de variables

```
int x, y;
} POINT, *PPOINT;
} p, **pp;
→variable p de type struct Point
                                                               → POINT est synonyme de struct Point
→variable pp de type struct Point *
                                                               →PPOINT synonyme de struct Point *
                                                               void tracerTrait (POINT A, POINT B)
void tracerTrait (struct Point A, struct Point B)
```

typedef struct Point {

Préprocesseur : usage des macros

≻#include

cette directive sert à inclure le contenu d'un autre fichier #include <nom de fichier> →pour fichier d'entête de bibliothèques système

#include "nom de fichier" → pour fichier personnel qui est dans le même répertoire que la source. La compilation demande le paramètre –I

≻#ifdef...#endif

cette directive permet de définir une variable par le préprocesseur

```
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>
#define USA 1
//#define EUP 1 : para EUP n'est pas défini

#include <stdio.h>
#ifdef USA
#define currency_rate 46
#endif

#ifdef EUP
#define currency_rate 100
#endif

int main()
{
    int rs;
        rs = 10 * currency_rate;
        printf ("%d\n", rs);
        return 0;
}
```

Préprocesseur : usage des macros

≽#define

cette directive est utilisée pour définir des constantes ou de l'ensemble des informations alphanumérique quelconque

#define TAILLE_MAXIMUM 1000 #define VERSION "Truc 3.14.16" #define SI if(#define ALORS){ #define SINON} else{

Le préprocesseur remplace les identificateurs par la chaîne correspondante qui va jusqu'à la fin de la ligne. printf("VERSION =%s\n", "Truc 3.14.16"); ou printf("VERSION =%s\n", VERSION); ou printf("VERSION =" VERSION"\n");

les macros ne sont pas des fonctions

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define CARRE(n) ((n)*(n))
int main()
  printf ("2*2= %d\n", CARRE(2));
  printf ("(1+1)*(1+1)= %d\n", CARRE(1+1));
  return 0;
                              !*2= 4
(1+1)*(1+1)= 4
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define CARRE(n) n*n
int main()
  printf ("2*2= %d\n", CARRE(2));
printf ("(1+1)*(1+1)= %d\n", CARRE(1+1));
  return 0;
                            2*2= 4
<1+1>*(1+1)= 3
                           pb:1+1*1+1=3
```

Allocation dynamique : malloc, free

▶ la fonction malloc() → demander au système de réserver (allouer) en mémoire un espace d'une certaine taille. La fonction retourne un pointeur ptr vers cet espace.

Une allocation dynamique qui est différente de :

- *allocation statique des variables globales
- *allocation automatique des variables locales
- ➤ la fonction **free(ptr)** → restituer l'espace demandé sinon l'espace est restitué à la fin du programme.
- ➤ la fonction realloc() → changer la taille mémoire d'une zone allouée

```
#include <stdlib.h>
struct Date {
  int jour, mois, annee;
  };
  void truc() {
  struct Date *ptr;
  ...
  ptr = (struct Date *) malloc(sizeof(structDate));
```

```
struct TableauExtensible {
int taille;
int *t;
};

void initialiser (struct TableauExtensible *tab, int tailleInitiale)
{
 tab→taille = tailleInitiale;
 tab→t = (int*) malloc(tailleInitiale * sizeof(int));
//allocation pour 1 tableau de tailleInitiale dimension
//t est un pointeur de type entier
}

void affecter(struct TableauExtensible *tab, int indice, int valeur)
{tab→t[indice] = valeur;
}

void valeur(structTableauExtensible *tab,int indice)
{return tab→t[indice];
}

void redimensionner(struct TableauExtensible *tab, int taille)
{tab→taille = taille;
tab→t = (int *) realloc (tab,taille*sizeof(int));
```

Traitement d'exceptions : setjump/longjump

```
➤ la fonction setjmp sert à effectuer la sauvegarde de la pile
```

int setjmp(jmp_buf env);

- → sauvegarder le contenu des registres, compteur,... dans le tampon "env" et retourne la valeur 0
- la fonction longjmp sert à restaurer la pile
- void longjmp(jmp_buf env, int val); →retourner au "point de retour" indiqué dans "env" et transmettre la valeur "val"

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <setjmp.h>
int main()
 jmp_buf env;
 int value = -1;
 int errCode = setjmp(env);
                                         errCode = 0
 if(errCode == 0)
            printf("Appeler setjmp\n");
            longjmp(env,value);
→ errCode = -1 et retourner au point d'appel setjmp()
             return 0;
 else
             printf("Longjmp\ est\ appel\'e\n");
             return -1;
```

Appeler setjmp Longjmp est appele

Traitement d'exceptions : setjump/longjump

- la fonction setjmp sert à effectuer la sauvegarde de la pile int setjmp(jmp_buf env);
- → sauvegarder le contenu des registres, compteur,... dans le tampon "env" et retourne la valeur 0
- la fonction longjmp sert à restaurer la pile void longjmp(jmp_buf env, int val);
- void longjmp(jmp_buf env, int val); →retourner au "point de retour" indiqué dans "env" et transmettre la valeur "val"

```
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>
#include <stdib.h>

jmp_buf env;
int i = 0;

int g()
{
    longjmp(env, 1);
    /*NOTREACHED*/
}

int main ()
{
    if(setjmp(env) != 0) → setjmp(env) = 0
        {
        printf("2eme retour de setjmp: i=%d\n", i);
        return 0;
    }
    printf("1er retour de setjmp: i=%d\n", i);
    i = 1;
    g(); → retourner au point d'appel setjmp() en mettant 1
    return -1;
}
```