

Chuyển động & thích ứng


CHUYỂN ĐỘNG	THỜI LƯỢNG	EASING	GHI CHÚ
Chuyển màn	240 ms	standard (.2,0,0,1)	Slide 24 px + fade. Không dùng scale toàn màn.
Nút bấm	80 / 160 ms	linear / decel	Dịch 2 px + bỏ bóng cứng khi nhấn; ripple Material Web mặc định.
Chụp từng tấm	120 / 400 ms	accel / decel	Flash trắng 120 ms khi bấm; ảnh vừa chụp bay vào ô tray tương ứng 400 ms rồi ô đổi viền xanh lá khi duyệt.
Upload	loop 1.2 s	ease-in-out	4 khối Google chạy lần lượt vào lưới (stagger 120 ms); progress bar nếu có %.
Thành công	600 ms	overshoot nhẹ	Ảnh thu nhỏ rơi vào + dấu check pop; 7 mảnh confetti bay 1 lần, không lặp.
Bộ đếm	400 ms	decel	Số cũ trượt lên, số mới trượt vào. Trên màn lớn: cả khối nhấp 1.02 khi tăng.
Màn hình lớn — trượt ngang	≈ 70 s / vòng	linear, vô hạn	Dải ảnh trượt liên tục từ phải sang trái (~40 px/s), track nhân đôi để nối vòng mượt. Ảnh mới chen vào đầu track bên phải kèm tag MỚI; không bao giờ dừng, không cần tương tác.
Card "Vừa lên Wall" (màn lớn)	700 ms lên · giữ 5 s · 600 ms bay	emphasized-decel	Khi có ảnh mới: băng trượt mở 55%, card vàng trượt từ đáy lên (translateY 112% → 0) với dải ảnh + tên; bộ đếm nhảy +1. Sau 5 s card thu nhỏ bay sang đầu track bên phải thành item MỚI; băng trượt không bao giờ dừng.
Toast	in 200 / out 150	decel / accel	Trượt từ đáy 16 px. Lỗi giữ đến khi bấm.

Tôn trọng `prefers-reduced-motion` : bỏ scale/slide, chỉ fade 150 ms. Không có chuyển động lặp vô hạn ngoài màn upload và chấm live.




Accessibility

- Chữ ≥ 4.5:1 (mực trên kem 15.7:1, trắng trên blue-700 5.4:1, text-secondary 6.3:1). Chữ trắng không đặt lên Blue 500/Yellow.
- Mọi nút có viền mực → trạng thái không chỉ dựa vào màu; icon đi cùng chữ ở lỗi/thành công.
- Focus ring 3 px blue-700, offset 3 px, hiện với bàn phím (`:focus-visible`).
- Nút chụp, đổi camera, thư viện, đóng, chia sẻ: `aria-label` . Progress: `role=progressbar` . Toast: `role=status` .
- Trạng thái bắt buộc: camera bị từ chối, upload lỗi / mất mạng, ảnh chờ duyệt, đã đóng nhận ảnh.
- Kích cỡ chữ theo rem; layout không vỡ ở 200% zoom vì flow chụp là một cột.




360–430 · flow chụp 1 cột

- Mobile-first: mọi màn tham gia thiết kế ở 390, kiểm tra 360 (Galaxy A) và 430 (iPhone Pro Max). Không cuộn trong flow chụp (màn thấp: Dải ảnh của tôi cuộn).
- Camera viewport 4:3 = `min(100vw - 32, (100dvh - 420) × 4/3)` để còn chỗ cho tray 4 ô + 3 nút điều khiển.
- Tablet/desktop: flow chụp giữ cột 430 px giữa màn, nền kem + hoạ tiết hai bên; không kéo giãn nút.




Tablet 768 · cột 430 giữa



Desktop 1280 · cột 430 giữa · không có Wall web

- Màn lớn là **route riêng** `/display` : dải ảnh cao 740 px trượt ngang trong băng 1236 × 760; ẩn cursor, chữ nhỏ nhất 22 px, tự reload mỗi 6 giờ.
- Touch target ≥ 48 px, khoảng cách giữa target ≥ 8 px. Safe-area inset dưới cho iPhone (`env(safe-area-inset-bottom)`).



Màn lớn 1920×1080 · layout riêng