# 00. 组件版本和配置策略

- 00. 组件版本和配置策略
  - 主要组件版本
  - 主要配置策略

# 主要组件版本

组件	版本	发布时间
kubernetes	1.16.6	2020-01-22
etcd	3.4.3	2019-10-24
containerd	1.3.3	2020-02-07
runc	1.0.0-rc10	2019-12-23
calico	3.12.0	2020-01-27
coredns	1.6.6	2019-12-20
dashboard	v2.0.0-rc4	2020-02-06
dashboard k8s-prometheus-adapter	v2.0.0-rc4 0.5.0	2020-02-06 2019-04-03
k8s-prometheus-adapter	0.5.0	2019-04-03
k8s-prometheus-adapter prometheus-operator	0.5.0 0.35.0	2019-04-03 2020-01-13
k8s-prometheus-adapter  prometheus-operator  prometheus	0.5.0 0.35.0 2.15.2	2019-04-03 2020-01-13 2020-01-06

主要配置策略

kube-apiserver:

- 使用节点本地 nginx 4 层透明代理实现高可用;
- 关闭非安全端口 8080 和匿名访问;
- 在安全端口 6443 接收 https 请求;
- 严格的认证和授权策略 (x509、token、RBAC);
- 开启 bootstrap token 认证,支持 kubelet TLS bootstrapping;
- 使用 https 访问 kubelet、etcd,加密通信;

## kube-controller-manager:

- 3 节点高可用;
- 关闭非安全端口,在安全端口 10252 接收 https 请求;
- 使用 kubeconfig 访问 apiserver 的安全端口;
- 自动 approve kubelet 证书签名请求 (CSR), 证书过期后自动轮转;
- 各 controller 使用自己的 ServiceAccount 访问 apiserver;

#### kube-scheduler:

- 3 节点高可用;
- 使用 kubeconfig 访问 apiserver 的安全端口;

#### kubelet:

- 使用 kubeadm 动态创建 bootstrap token,而不是在 apiserver 中静态配置;
- 使用 TLS bootstrap 机制自动生成 client 和 server 证书,过期后自动轮转;
- 在 KubeletConfiguration 类型的 JSON 文件配置主要参数;
- 关闭只读端口,在安全端口 10250 接收 https 请求,对请求进行认证和授权,拒绝匿名访问和非授权访问;
- 使用 kubeconfig 访问 apiserver 的安全端口;

### kube-proxy:

- 使用 kubeconfig 访问 apiserver 的安全端口;
- 在 KubeProxyConfiguration 类型的 JSON 文件配置主要参数;
- 使用 ipvs 代理模式;

#### 集群插件:

- DNS: 使用功能、性能更好的 coredns;
- Dashboard: 支持登录认证;
- Metric: metrics-server, 使用 https 访问 kubelet 安全端口;
- Log: Elasticsearch, Fluend, Kibana;
- Registry 镜像库: docker-registry、harbor;