به نام خدا



گزارش فاز اول پروژه مقدمهای بر بیوانفورماتیک

استاد

دکتر شریفی و کوهی

نویسندگان

امیرمحمد ایمانی، سیاوش رحیمی شاطرانلو، امیرحسین عابدی (به ترتیب الفبا)

محتواها

٣	Micro-Array		١
۴	بررسی کیفیت دادهها		۲
۶	كاهش ابعاد		۲
۶	UMAP	۲.۳	
٩	PCA	۲.۳	
١	۱TSNE	3.3	
١	تحلیا نمونهها		۴

Micro-Array 1

در ابتدا لازم است درمورد دادههای بدست آمده از micro-array توضیح دهیم.

Micro-array یک لوازم آزمایشگاهی است که با استفاده از آن میتوانیم میزان بیان تعداد زیادی از ژنها را برای یک DNA خاص مشخص کنیم. این لوازم صفحاتی دارند که با قرار گرفتن cDNA بر روی این صفحات مقدار بیان یک ژن در آنها مشخص میشود.


اینکار را برای چند سمپل انجام میدهیم. به طور مثال انسانهایی که سالم هستند و (در این مسئله) نمونههایی که سرطان AML دارند.

داده خروجی آن که قرار است در ادامه بر روی آن کار کنیم به صورت یک ماتریس است که آنرا در شکل زیر میبینیم:

^	GSM1180750 [‡]	GSM1180751 [‡]	GSM1180752 [‡]	GSM1180753 [‡]	GSM1180754 [‡]	GSM1180755 [‡]	GSM1180756 [‡]	GSM1180757 [‡]	GSM1180758
7892501	5.635547	4.916813	5.478152	5.596580	5.768478	6.847387	3.805093	6.656674	5.699819
7892502	6.640414	5.838517	7.101921	5.190309	5.926461	7.883791	5.893643	6.656937	5.397055
7892503	5.108161	5.953453	6.383739	3.696127	5.701286	5.718447	4.426680	4.329873	3.767084
7892504	8.414047	9.026401	9.456269	8.746534	7.717569	7.526121	8.438070	7.896443	8.290602
7892505	2.280691	2.423883	3.141614	2.105208	3.035931	3.692030	3.174492	2.914909	2.977506
7892506	4.123770	5.783080	4.898264	5.199521	6.339047	6.029651	5.778521	5.361175	6.290925
7892507	3.894260	3.538837	3.589695	3.438865	2.932658	4.380369	4.998056	4.517858	4.249883
7892508	6.138993	6.827082	6.837599	5.653893	7.524076	7.649780	4.696382	6.850862	5.729190
7892509	10.743463	10.374949	11.340184	10.623438	11.094760	11.094760	11.366706	11.190767	11.280896
7892510	3.692390	4.667512	6.292694	3.480283	4.768568	7.097245	5.128661	5.840359	3.745148
7892511	2.588934	4.226223	3.257911	2.603042	2.919893	4.275954	3.853780	3.175632	2.357797
7892512	6.841266	6.023310	6.205062	6.311448	6.828303	5.923473	6.681854	5.957436	6.209187
7892513	2.639889	3.538837	3.891498	3.211589	2.811503	5.207296	4.404617	4.685398	2.393750
7892514	10.343113	9.715963	10.053727	10.212248	10.204758	10.383443	8.930210	9.868466	9.428465
7892515	8.018960	7.848879	8.586365	7.819625	7.562850	7.576732	7.815356	7.102698	7.682163
7892516	4.796953	4.102431	5.697539	3.290746	5.853061	3.565581	5.505044	5.386854	5.168036
7892517	7.087301	7.289988	6.477558	5.326537	7.243589	7.931539	6.308732	6.924349	7.640763
7892518	2.336036	2.769308	2.916904	2.521251	2.542003	2.868407	2.336996	4.054067	2.741425
7892519	5.719596	5.803996	6.341742	4.588688	5.498574	5.775285	5.331192	6.912587	5.165096

۲ بررسی کیفیت دادهها

در ابتدا چندمعیار برای درست بودن دادههایی که در دست داریم چک میکنیم. در ابتدا میتوانیم از خروجی boxplot برای این دادهها استفاده کنیم.



GSM1180750 GSM1180788 GSM1180826 GSM1180864 GSM1180902

همانطور که مشاهده میشود خط مشکی وسط برای تمامی نمونهها یکی میباشد. یعنی میانه میزان بیان ژنها برای تمامی آنها به طور تقریبی برابر میشود. این یکی از معیارهایی است که به ما نشان میدهد که دادههایی که در دست داریم دادههای خوبی هستند و نیاز به Augment کردن آنها نیست. در صورتی که این اتفاق نمیافتد میتوانستیم نتیجه بگیریم که دادههایی که بدست آوردیم میتواند اشتباه باشد و DNA هایی که داریم مربوط به نمونههای ما نیستند.

یکی دیگر از روشهایی که میتوانیم از صحت دادهها (و تست) مطمئن شویم انجام آزمونهای فرض بر روی دادهها است. توجه کنید که از بین ژن هایی که میزان بیان آنهارا داریم حداقل میزان بیان یکی از آنها باید بر روی نمونههای مختلف اثر گذاشته باشد. اگر اینطور نباشد دادهها درست نیستند و جایی در روند استخراج دادهها اشتباهی رخ داده است.

برای استناد به تاثیرگذاری میزان بیان ژنها از آزمون فرض استفاده میکنیم و از روی مقدار p.val ها میتوانیم به درستی فرض خود پی ببریم. فرض کنید در این قسمت داشته باشیم lpha=0.01

با استفاده از روش Limma میتوانیم به adj.p.val ها دسترسی داشته باشیم. قسمتی از این جدول به شرح زیر است.

		Q					
logFC [‡]	AveExpr [‡]	t	P.Value	adj.P.Val [‡]	₿ ‡		
4.2412917	3.953450	16.445385	4.953819e-37	1.601124e-32	72.22863		
3.3168649	4.807230	12.067697	1.215355e-24	1.964074e-20	44.93101		
4.3928712	5.393336	11.640885	1.987080e-23	2.140814e-19	42.24251		
3.7546691	3.922798	11.555688	3.467086e-23	2.801492e-19	41.70671		
3.9847926	4.088602	11.354090	1.291853e-22	8.350797e-19	40.44034		
2.1725465	4.377762	11.067976	8.312530e-22	4.477821e-18	38.64738		
3.2456570	3.575768	10.952165	1.762573e-21	8.138304e-18	37.92334		
3.2710142	3.307306	10.919714	2.175280e-21	8.788404e-18	37.72066		
3.2881319	5.087973	10.361231	7.985842e-20	2.867893e-16	34.24835		
5.3359659	5.491700	10.224293	1.920852e-19	5.728571e-16	33.40228		
3.8078252	3.951406	10.221969	1.949639e-19	5.728571e-16	33.38794		


بنابراین به نظر میرسد که قسمتی از ژن ها وجود دارند که میزان بیان آنها تاثیری معنادار ایجاد کرده است. و دادهها کیفیت موردنظر را دارند.

۳ کاهش ابعاد


یکی از روشهای دیگری که میتوانیم از صحت تست خود اطمینان حاصل کنیم این است که دادههای خود را به بعد ۲ ببریم و پراکندگی آنهارا چک کنیم. تستی که درست انجام شده باشد باید به درستی نمونههای مختلف را از هم جدا کند. در اینجا از روش های UMAP-PCA-TSNE

UMAP 1.3

در ابتدا از روش UMAP استفاده میکنیم. این الگوریتم دادهها را به صورت زیر بر روی 2 بعد نمایش میدهد:




که در این مورد رنگهای مختلف مربوط به source name های مختلف هستند. اگر بخواهیم هرکدام از دادهها را با رنگ سالم و ناسالم نشان دهیم به نمودار زیر میرسیم.




دادههای آبی مربوط به بیماران است و بنظر میرسد که دادهها کیفیت خوبی دارند. (دقت کنید که در این نمودار گروهی از افراد سالم وجود دارند که بسیار به افراد ناسالم نزدیک هستند.)


حال همین کار را برای pca و tsne استفاده میکنیم.

PCA 2.3




همانطور که ملاحظه میشود این متود توانایی جدا کردن داده ها به خوبی UMAP را نداشته است. اگر بخواهیم به صورت گروه های سالم و ناسالم به دادهها نگاه کنیم به نمودار زیر میرسیم:





- CD34+HSPC
- Granulocytes
- Monocytes
- T ALL Cell Line
- T ALL Patient
- T Cells

در این نمودارها رنگ دادهها بر اساس source name آنها مشخص شده است. نموداری که در آن رنگ دادهها بر اساس سالم یا ناسالم بودن آنها باشد به صورت زیر میباشد.




همانطور که مشاهده میشود نقاط از هم تفکیک پذیر هستند.

در بین این ۳ روش، UMAP و TSNE توانستهاند دادهها را به خوبی گروه بندی کنند بنابراین بنظر میرسد که این دو روش برای اجرای کاهش ابعاد بر روی این دادهها مناسب بوده اند.

۴ تحلیل نمونهها

ستون source name نوع نمونه ای است که در اختیار داریم. مقدار source name برای نمونه های ناسالم و بقیه نمونه ها مربوط به انواع مختلف نمونه های سالم هستند. در اینجا میخواهیم کوریلیشن بین آنها را محاسبه کنیم. نمودار زیر نمودار هیت مپ مقدار (1) را دارند بین داده ها است. همانطور که ملاحظه میشود مقادیر روی قطر بیشترین مقدار (1) را دارند و قسمت هایی که به رنگ آبی هستند کوریلیشن کمتری وجود دارد.



این نمودار به طور دقیقتر در فایل cors.png قرار دارد. همانطور که در این فایل و نمودار UMAP مشاهده شد، دادههای سالمی وجود دارند که به دادههای ناسالم در 2 بعد نزدیکتر هستند و همچنین در این نمودار هم کوریلیشن بیشتر با آنها دارند. بنابراین به نظر میرسد که در مراحل بعدی تست میتوانیم از این نمونههای سالم تست های بیشتری بگیریم.