实验一、QEMU基本环境搭建

实验目的

- 1. 掌握QEMU基本用法
- 2. 掌握ZNS SSD设备模拟方法

实验内容

- 1. 下载QEMU源代码并编译安装
- 2. 下载ubuntu 22.04镜像并在QEMU中安装
- 3. 在QEMU中模拟zns ssd
- 4. 启动QEMU的ubuntu操作系统,观察zns ssd是否安装成功

实验过程和步骤

相关文件

- qemu-7.1.0
- Ubuntu Server 22.04

安装QEMU

安装依赖

Required additional packages

1 | sudo apt install git libglib2.0-dev libfdt-dev libpixman-1-dev zlib1g-dev ninja-build

Recommended additional packages

- 1 | sudo apt install git-email
- 2 sudo apt install libaio-dev libbluetooth-dev libcapstone-dev libbrlapidev libbz2-dev
- 3 | sudo apt install libcap-ng-dev libcurl4-gnutls-dev libgtk-3-dev
- 4 | sudo apt install libibverbs-dev libjpeg8-dev libncurses5-dev libnuma-dev
- 5 | sudo apt install librbd-dev librdmacm-dev
- 6 sudo apt install libsasl2-dev libsdl2-dev libseccomp-dev libsnappy-dev libssh-dev
- 7 | sudo apt install libvde-dev libvdeplug-dev libvte-2.91-dev libxen-dev liblzo2-dev
- 8 sudo apt install valgrind xfslibs-dev
- 9 sudo apt install libnfs-dev libiscsi-dev

编译安装QEMU

```
wget https://download.qemu.org/qemu-7.1.0.tar.xz
tar xvJf qemu-7.1.0.tar.xz
cd qemu-7.1.0
./configure
make
sudo make install
```

检验

```
QEMU emulator version 7.1.0
```

Copyright (c) 2003-2022 Fabrice Bellard and the QEMU Project developers

```
安装Ubuntu
```

创建虚拟盘

• -f qcow2: 磁盘格式为qcow2

1 | qemu-system-x86_64 --version

• ubuntu.qcow2: 磁盘名

• 30G: 磁盘大小

```
1 | qemu-img create -f qcow2 ubuntu.qcow2 30G
```

Formatting 'ubuntu.qcow2', fmt=qcow2 cluster_size=65536 extended_l2=off compression_type=zlib size=32212254720 lazy_refcounts=off refcount_bits=1

创建的虚拟磁盘文件默认在当前目录下,可以使用 ls 查看

```
(base) miracle@X9Ti-R:~/Documents/CS_Exp_ZNS/env$ ls
ubuntu.qcow2
```

查看磁盘信息

1 | qemu-img info ubuntu.qcow2

image: ubuntu.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 30 GiB (32212254720 bytes)
disk size: 196 KiB
cluster_size: 65536
Format specific information:
 compat: 1.1
 compression type: zlib
 lazy refcounts: false
 refcount bits: 16
 corrupt: false
 extended l2: false

设置并启动虚拟机

• --enable-kvm: 使用KVM虚拟化

• -m 8G: 8G虚拟内存

• -smp 2: 模拟的SMP架构中CPU的个数为2

• -boot order=dc: 引导顺序为 d(第一个光驱)→c(第一块硬盘)

• -hda /path/to/file: 指定虚拟盘文件路径为/path/to/file


• -cdrom /path/to/iso: 指定CD-ROM镜像文件的路径为/path/to/iso

qemu-system-x86_64 --enable-kvm -m 8G -smp 2 -boot order=dc -hda ./env/ubuntu.qcow2 -cdrom ./env-resource/ubuntu-22.04.1-live-server-amd64.iso


1. 选择Try or Install Ubuntu Server




3. 不更新版本



4. 键盘保持默认



5. 选择完整安装




6. 网络部分选择DHCP自动获取,之后会通过端口映射方式暴露虚拟机端口

QEMU网络相关参数


```
QEMU命令使用"-net user"参数配置用户模式网络,命令格式如下:
qemu-kvm -net nic -net user [, opion[, option[, ...]]] myVM.img
用户模式的参数选项描述如下:

vlan=vlan编号,将用户模式网络栈连接到编号为n的VLAN中(默认值为0)。
name=名称,分配一个网络名称,可以用来在QEMU monitor中识别该网络。
net=地址[/掩码],设置客户机所在子网,缺省值是10.0.2.0/24。
host=地址,设置客户机看到的宿主机IP地址,缺省值为客户机所在网络的第2个IP地址10.0.2.2。
```


- restrict=开关,如果将此选项打开(y或yes),则客户机不能与宿主机通信,也不能通过宿主机路由到外部网络。缺省设置为n或no。
- o hostname=名称,设置在宿主机DHCP服务器中保存的客户机主机名。
- odhcpstart=地址,设置能够分配给客户机的第一个IP,QEMU内嵌的DHCP服务器有16个IP地址可供分配,缺省地址范围是10.0.2.15-10.0.2.30。
- odns=地址,指定虚拟DNS的地址,其缺省值是网络中的第3个IP地址10.0.2.3,不能与"host="中指定的相同。
- hostfwd=[tcpludp] [宿主机地址]:宿主机端口-[客户机地址]:客户机端口,将访问宿主机指定端口的TCP/UDP连接重定向到客户机端口上。该选项可以在一个命令行中可以多次重复使用。




7. 不使用代理, 此处留空即可




8. 镜像源保持默认即可,也可以换成阿里、清华等其他源




9. 没必要使用LVM逻辑卷,这里直接取消勾选




10. 确认分区没问题就下一步




11. 设置主机名、用户名和密码




12. 勾选SSH



13. 其他的软件包用不着,直接下一步



14. 等待安装完成后,点击左上角Machine选择Quit即可



再创建一块虚拟盘用于模拟NVMe ZNS SSD

```
1 | qemu-img create -f qcow2 znsssd.qcow2 10G
```

此时目录下应该有两个虚拟磁盘文件,一个是前文安装Ubuntu Server的系统盘,一个是用于模拟ZNS的虚拟盘

```
(base) miracle@X9Ti-R:~/Documents/CS_Exp_ZNS/env$ ls
ubuntu.qcow2 znsssd.qcow2
```

再次启动虚拟机并挂载两块硬盘

QEMU NVMe模拟 官方文档

• -name: 虚拟机名称

• -m: 虚拟内存

• --enable-kvm: 使用KVM虚拟化

• -cpu host: CPU虚拟化模型

• x86 base: base CPU model type with no features enabled

• x86 host : processor with all supported host features

 x86 max: Enables all features supported by the accelerator in the current host

• -smp 4: 虚拟CPU个数

• -hda: 系统盘路径

• -net user, -net nic: 网络设置

• -drive: 驱动

o file: 硬件映像文件路径

o id: 名称

o format: 格式

。 if: 接口类型, 即控制器类型, 如ide、scsi、sd、mtd、floppy、pflash及virtio等

• -device nvme: 添加NVMe设备 (仅支持一个单独的namespace id为1的namespace)

。 serial: 序列号

。 id: 设备ID

• -device nvme-ns: 为支持多个namespaces和额外特性,必须使用"nvme-ns"设备。 由"nvme-ns"设备 备定义的namespaces将连结到由"nvme"设备创建的"nvme-bus"。Namespace id自动分配,从1开始。

。 id: 设备ID

drive: Node name or ID of a block device to use as a backend

o nsid: namespace id

logical_block_size: 逻辑块大小, 512 B ~ 2 MiB (一般由1个或者多个物理块组合成一个逻辑块)

○ physical_block_size: 物理块大小, 512 B ~ 2 MiB

zoned: Zoned Namespace

■ zone_size: zone大小

■ zone_capacity: zone容量。若设置为0, zone容量等于zone大小

■ max_open: 最大打开的资源数目,为0允许所有zone都打开

■ max_active: 最大有效的资源数目,为0允许所有zone都有效

■ bus: 将namespace关联到特定的nvme设备

```
qemu-system-x86_64 -name cs-exp-zns -m 8G --enable-kvm -cpu host -smp 4 \
-hda ./env/ubuntu.qcow2 \
-net user,hostfwd=tcp:127.0.0.1:7777-:22,hostfwd=tcp:127.0.0.1:2222-:2000
-net nic \
-drive file=./env/znsssd.qcow2,id=mynvme,format=qcow2,if=none \
-device nvme,serial=baz,id=nvme2 \
-device nvme-
ns,id=ns2,drive=mynvme,nsid=2,logical_block_size=4096,physical_block_size
=4096,zoned=true,zoned.zone_size=131072,zoned.zone_capacity=131072,zoned.
max_open=0,zoned.max_active=0,bus=nvme2
```

查看NVMe设备

启动虚拟机后登陆,在dev下查看nvme设备是否存在

```
1 |ls /dev/ | grep nv
```

```
miracle@cs-exp-zns:~$ ls /dev/ | grep nv
nvme0
nvmeOn1
nvram
```

用nvme cli命令查看zns ssd设备信息

```
1  sudo apt update
2  sudo apt full-upgrade
3  reboot
```

```
2 | sudo nvme zns id-ns /dev/nvme0n1 -H
miracle@cs-exp-zns:~$ sudo nvme zns id-ns /dev/nvme0n1 -H
ZNS Command Set Identify Namespace:
zoc : 0 Zone Operation Characteristics
              Variable Zone Capacity: No
ozcs
     : 0 Optional Zoned Command Support
             Read Across Zone Boundaries: No
     : No Active Resource Limit
      : No Open Resource Limit
     : Not Reported
rrl
frl
     : Not Reported
rrl1 : Not Reported
rrl2 : Not Reported
rrl3 : Not Reported
frl1 : Not Reported
frl2 : Not Reported
frl3 : Not Reported
LBA Format Extension 0 : Zone Size: 0x20 LBAs - Zone Descriptor Extension Size: 0 bytes
LBA Format Extension 1 : Zone Size: 0x20 LBAs - Zone Descriptor Extension Size: 0 bytes
LBA Format Extension 2 : Zone Size: 0x20 LBAs - Zone Descriptor Extension Size: 0 bytes
LBA Format Extension 3 : Zone Size: 0x20 LBAs - Zone Descriptor Extension Size: 0 bytes
LBA Format Extension 4 : Zone Size: 0x20 LBAs - Zone Descriptor Extension Size: 0 bytes (in use)
LBA Format Extension 5 : Zone Size: 0x20 LBAs - Zone Descriptor Extension Size: 0 bytes
LBA Format Extension 6 : Zone Size: 0x20 LBAs - Zone Descriptor Extension Size: 0 bytes
LBA Format Extension 7 : Zone Size: 0x20 LBAs - Zone Descriptor Extension Size: 0 bytes
额外工作
目录共享
添加共享目录优点
   便于保存LOG文件至宿主机
   可以在宿主机直接编写代码
   便于文件传输
在启动参数中添加共享配置
 • path: 主机目录路径
 • mount_tag: mount标签,后续在虚拟机里挂载会用到
  1 | -fsdev local,id=fsdev0,path=./work/,security_model=none \
  2 | -device virtio-9p-pci,id=fs0,fsdev=fsdev0,mount_tag=hostshare
启动虚拟机后挂载共享目录
  1 | cd ~
  2 mkdir work
```

1 | sudo apt install nvme-cli

3 | sudo mount hostshare -t 9p ./work

保存启动配置

vim start.sh

```
1 #! /bin/bash
   cd ~/Documents/CS_Exp_ZNS
   |qemu-system-x86_64 -name cs-exp-zns -m 8G --enable-kvm -cpu host -smp 4
   -hda ./env/ubuntu.gcow2 \
4
5
   -net
    user, hostfwd=tcp:127.0.0.1:7777-:22, hostfwd=tcp:127.0.0.1:2222-:2000 -
    net nic \
   -drive file=./env/znsssd.qcow2,id=mynvme,format=qcow2,if=none \
   -device nvme,serial=baz,id=nvme2 \
   -device nvme-
   ns,id=ns2,drive=mynvme,nsid=2,logical_block_size=4096,physical_block_siz
    e=4096,zoned=true,zoned.zone_size=131072,zoned.zone_capacity=131072,zone
    d.max_open=0, zoned.max_active=0, bus=nvme2 \
9 -fsdev local,id=fsdev0,path=./work/,security_model=none \
10 -device virtio-9p-pci,id=fs0,fsdev=fsdev0,mount_tag=hostshare
```

chmod +x ./start.sh 之后使用 ./start.sh 就可以快速启动虚拟机了

实验结论和心得体会

本次实验成功编译安装了QEMU并掌握了基于QEMU的NVMe ZNS SSD模拟方法。