# JVM优化 - 第一天

# 今日内容

- 了解下我们为什么要学习JVM优化
- 掌握ivm的运行参数以及参数的设置
- 掌握ivm的内存模型 (堆内存)
- 掌握jamp命令的使用以及通过MAT工具进行分析
- 掌握定位分析内存溢出的方法
- 掌握istack命令的使用
- 掌握VisualJVM工具的使用

# 1、我们为什么要对jvm做优化?

在本地开发环境中我们很少会遇到需要对jvm进行优化的需求,但是到了生产环境,我们可能将有下面的需求:

- 运行的应用"卡住了", 日志不输出, 程序没有反应
- 服务器的CPU负载突然升高
- 在多线程应用下,如何分配线程的数量?
- .....

在本次课程中,我们将对jvm有更深入的学习,我们不仅要让程序能跑起来,而且是可以跑的更快!可以分析解决在生产环境中所遇到的各种"棘手"的问题。

说明:本套课程使用的jdk版本为1.8。

# 2、jvm的运行参数

在jvm中有很多的参数可以进行设置,这样可以让jvm在各种环境中都能够高效的运行。绝大部分的参数保持默认即可。

## 2.1、三种参数类型

jvm的参数类型分为三类,分别是:

- 标准参数
  - o -help
  - o -version
- -X参数 (非标准参数)
  - o -Xint
  - o -Xcomp
- -XX参数 (使用率较高)
  - -XX:newSize
  - -XX:+UseSerialGC

### 2.2、标准参数

jvm的标准参数,一般都是很稳定的,在未来的IVM版本中不会改变,可以使用java-help检索出所有的标准参数。

```
[root@node01 ~]# java -help
用法: java [-options] class [args...]
         (执行类)
  或 java [-options] -jar jarfile [args...]
         (执行 jar 文件)
其中选项包括:
   -d32
               使用 32 位数据模型 (如果可用)
   -d64
               使用 64 位数据模型 (如果可用)
               选择 "server" VM
   -server
               默认 VM 是 server,
               因为您是在服务器类计算机上运行。
   -cp <目录和 zip/jar 文件的类搜索路径>
   -classpath <目录和 zip/jar 文件的类搜索路径>
               用: 分隔的目录, JAR 档案
               和 ZIP 档案列表,用于搜索类文件。
   -D<名称>=<值>
               设置系统属性
   -verbose:[class|gc|jni]
               启用详细输出
               输出产品版本并退出
   -version
   -version:<值>
               警告: 此功能已过时, 将在
               未来发行版中删除。
               需要指定的版本才能运行
   -showversion 输出产品版本并继续
   -jre-restrict-search | -no-jre-restrict-search
               警告: 此功能已过时, 将在
               未来发行版中删除。
               在版本搜索中包括/排除用户专用 JRE
   -? -help
               输出此帮助消息
               输出非标准选项的帮助
   -ea[:<packagename>...|:<classname>]
   -enableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
               按指定的粒度启用断言
   -da[:<packagename>...|:<classname>]
   -disableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
               禁用具有指定粒度的断言
   -esa | -enablesystemassertions
               启用系统断言
   -dsa | -disablesystemassertions
               禁用系统断言
   -agentlib:<libname>[=<选项>]
               加载本机代理库 libname>, 例如 -agentlib:hprof
               另请参阅 -agentlib:jdwp=help 和 -agentlib:hprof=help
   -agentpath:<pathname>[=<选项>]
               按完整路径名加载本机代理库
   -javaagent:<jarpath>[=<选项>]
```

```
加载 Java 编程语言代理,请参阅 java.lang.instrument
-splash:<imagepath>
使用指定的图像显示启动屏幕
```

### 2.2.1、实战

实战1: 查看jvm版本

```
[root@node01 ~]# java -version
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)
# -showversion参数是表示,先打印版本信息,再执行后面的命令,在调试时非常有用,后面会使用到。
```

#### 实战2: 通过-D设置系统属性参数

```
public class TestJVM {

   public static void main(String[] args) {
      String str = System.getProperty("str");
      if (str == null) {
            System.out.println("itcast");
      } else {
            System.out.println(str);
      }
   }
}
```

#### 进行编译、测试:

```
#编译
[root@node01 test]# javac TestJVM.java

#测试
[root@node01 test]# java TestJVM
itcast
[root@node01 test]# java -Dstr=123 TestJVM
123
```

### 2.2.2、-server与-client参数

可以通过-server或-client设置jvm的运行参数。

- 它们的区别是Server VM的初始堆空间会大一些,默认使用的是并行垃圾回收器,启动慢运行快。
- Client VM相对来讲会保守一些,初始堆空间会小一些,使用串行的垃圾回收器,它的目标是为了让JVM的启动速度更快,但运行速度会比Serverm模式慢些。
- JVM在启动的时候会根据硬件和操作系统自动选择使用Server还是Client类型的JVM。

- 32位操作系统
  - 如果是Windows系统,不论硬件配置如何,都默认使用Client类型的IVM。
  - o 如果是其他操作系统上,机器配置有2GB以上的内存同时有2个以上CPU的话默认使用server模式,否则使用client模式。
- 64位操作系统
  - 。 只有server类型,不支持client类型。

#### 测试:

```
[root@node01 test]# java -client -showversion TestJVM
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)

itcast

[root@node01 test]# java -server -showversion TestJVM
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)

itcast

#由于机器是64位系统,所以不支持client模式
```

## 2.3、-X参数

jvm的-X参数是非标准参数,在不同版本的jvm中,参数可能会有所不同,可以通过java-X查看非标准参数。

```
[root@node01 test]# java -X
  -xmixed
               混合模式执行 (默认)
  -Xint
                仅解释模式执行
  -Xbootclasspath:<用 : 分隔的目录和 zip/jar 文件>
                设置搜索路径以引导类和资源
  -Xbootclasspath/a:<用 : 分隔的目录和 zip/jar 文件>
                附加在引导类路径末尾
  -xbootclasspath/p:<用 : 分隔的目录和 zip/jar 文件>
                置于引导类路径之前
  -Xdiag
               显示附加诊断消息
  -Xnoclassgc 禁用类垃圾收集
  -Xincgc
               启用增量垃圾收集
  -Xloggc:<file> 将 GC 状态记录在文件中(带时间戳)
  -xbatch
               禁用后台编译
  -Xms<size>
               设置初始 Java 堆大小
               设置最大 Java 堆大小
  -Xmx<size>
               设置 Java 线程堆栈大小
  -Xss<size>
               输出 cpu 配置文件数据
  -Xprof
  -Xfuture
                启用最严格的检查,预期将来的默认值
                减少 Java/VM 对操作系统信号的使用 (请参阅文档)
  -Xrs
```

-Xcheck:jni 对 JNI 函数执行其他检查 -Xshare:off 不尝试使用共享类数据

-Xshare:auto 在可能的情况下使用共享类数据(默认) -Xshare:on 要求使用共享类数据,否则将失败。

-XshowSettings 显示所有设置并继续

-XshowSettings:all

显示所有设置并继续

-XshowSettings:vm 显示所有与 vm 相关的设置并继续

-XshowSettings:properties

显示所有属性设置并继续

-XshowSettings:locale

显示所有与区域设置相关的设置并继续

-X 选项是非标准选项,如有更改,恕不另行通知。

### 2.3.1、-Xint、-Xcomp、-Xmixed

- 在解释模式(interpreted mode)下,-Xint标记会强制JVM执行所有的字节码,当然这会降低运行速度,通常低10倍或更多。
- -Xcomp参数与它(-Xint)正好相反,JVM在第一次使用时会把所有的字节码编译成本地代码,从而带来最大程度的优化。
  - 然而,很多应用在使用-Xcomp也会有一些性能损失,当然这比使用-Xint损失的少,原因是-xcomp没有让JVM启用JIT编译器的全部功能。JIT编译器可以对是否需要编译做判断,如果所有代码都进行编译的话,对于一些只执行一次的代码就没有意义了。
- -Xmixed是混合模式,将解释模式与编译模式进行混合使用,由jvm自己决定,这是jvm默认的模式,也是推荐使用的模式。

示例: 强制设置运行模式

```
#强制设置为解释模式
[root@node01 test]# java -showversion -Xint TestJVM
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, interpreted mode)
itcast
#强制设置为编译模式
[root@node01 test]# java -showversion -Xcomp TestJVM
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, compiled mode)
itcast
#注意:编译模式下,第一次执行会比解释模式下执行慢一些,注意观察。
#默认的混合模式
[root@node01 test]# java -showversion TestJVM
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
```

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode) itcast

### 2.4、-XX参数

- -XX参数也是非标准参数,主要用于jvm的调优和debug操作。
- -XX参数的使用有2种方式,一种是boolean类型,一种是非boolean类型:
  - boolean类型
    - 格式: -XX:[+-]<name> 表示启用或禁用<name>属性
    - 。 如:-XX:+DisableExplicitGC 表示禁用手动调用gc操作,也就是说调用System.gc()无效
  - 非boolean类型
    - 格式: -XX:<name>=<value> 表示<name>属性的值为<value>
    - 。 如: -XX:NewRatio=1 表示新生代和老年代的比值

#### 用法:

```
[root@node01 test]# java -showversion -XX:+DisableExplicitGC TestJVM
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)
itcast
```

## 2.5、-Xms与-Xmx参数

- -Xms与-Xmx分别是设置jvm的堆内存的初始大小和最大大小。
- -Xmx2048m: 等价于-XX:MaxHeapSize,设置JVM最大堆内存为2048M。
- -Xms512m: 等价于-XX:InitialHeapSize, 设置JVM初始堆内存为512M。

适当的调整ivm的内存大小,可以充分利用服务器资源,让程序跑的更快。

示例:

[root@node01 test]# java -Xms512m -Xmx2048m TestJVM
itcast

## 2.6、查看jvm的运行参数

有些时候我们需要查看ivm的运行参数,这个需求可能会存在2种情况:

第一,运行java命令时打印出运行参数;

第二,查看正在运行的java进程的参数;

### 2.6.1、运行java命令时打印参数

[root@node01 test]# java -XX:+PrintFlagsFinal -ver [Global flags]	sion
uintx AdaptiveSizeDecrementScaleFactor	= 4
{product}	- <del>-</del>
uintx AdaptiveSizeMajorGCDecayTimeScale	= 10
	= 10
{product}	_ 0
uintx AdaptiveSizePausePolicy	= 0
{product}	F0
uintx AdaptiveSizePolicyCollectionCostMargin	= 50
{product}	20
uintx AdaptiveSizePolicyInitializingSteps	= 20
{product}	
uintx AdaptiveSizePolicyOutputInterval	= 0
{product}	
uintx AdaptiveSizePolicyWeight	= 10
{product}	
uintx AdaptiveSizeThroughPutPolicy	= 0
{product}	
uintx AdaptiveTimeWeight	= 25
{product}	
bool AdjustConcurrency	= false
{product}	
bool AggressiveOpts	= false
{product}	
intx AliasLevel	= 3
{C2 product}	
bool AlignVector	= true
{C2 product}	
intx AllocateInstancePrefetchLines	= 1
{product}	
intx AllocatePrefetchDistance	= 256
{product}	
intx AllocatePrefetchInstr	= 0
{product}	
bool UseXmmI2D	= false
{ARCH product}	
bool UseXmmI2F	= false
{ARCH product}	
bool UseXmmLoadAndClearUpper	= true
{ARCH product}	
bool UseXmmRegToRegMoveAll	= true
{ARCH product}	
bool VMThreadHintNoPreempt	= false
{product}	
intx VMThreadPriority	= -1
{product}	
intx VMThreadStackSize	= 1024

<pre>{pd product}</pre>	
intx ValueMapInitialSize	= 11
{C1 product}	
intx ValueMapMaxLoopSize	= 8
{C1 product}	
intx ValueSearchLimit	= 1000
{C2 product}	
bool VerifyMergedCPBytecodes	= true
{product}	
bool VerifySharedSpaces	= false
{product}	
intx WorkAroundNPTLTimedWaitHang	= 1
{product}	
uintx YoungGenerationSizeIncrement	= 20
{product}	
uintx YoungGenerationSizeSupplement	= 80
{product}	
uintx YoungGenerationSizeSupplementDecay	= 8
{product}	
uintx YoungPLABSize	= 4096
{product}	
bool ZeroTLAB	= false
{product}	
intx hashCode	= 5
{product}	
java version "1.8.0_141"	
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141	-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-	b15, mixed mode)

由上述的信息可以看出,参数有boolean类型和数字类型,值的操作符是=或:=,分别代表默认值和被修改的值。 示例:

```
java -XX:+PrintFlagsFinal -XX:+VerifySharedSpaces -version
    intx ValueMapInitialSize
                                                    = 11
{C1 product}
    intx ValueMapMaxLoopSize
                                                    = 8
{C1 product}
                                                    = 1000
    intx ValueSearchLimit
{C2 product}
    bool VerifyMergedCPBytecodes
                                                    = true
{product}
    bool VerifySharedSpaces
                                                   := true
{product}
    intx WorkAroundNPTLTimedWaitHang
                                                    = 1
{product}
   uintx YoungGenerationSizeIncrement
                                                    = 20
{product}
   uintx YoungGenerationSizeSupplement
                                                    = 80
{product}
   uintx YoungGenerationSizeSupplementDecay
                                                    = 8
{product}
```

```
uintx YoungPLABSize = 4096
{product}
bool ZeroTLAB = false
{product}
intx hashCode = 5
{product}
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)
#可以看到VerifySharedSpaces这个参数已经被修改了。
```


### 2.6.2、查看正在运行的jvm参数

如果想要查看正在运行的ivm就需要借助于jinfo命令查看。

首先,启动一个tomcat用于测试,来观察下运行的jvm参数。

```
cd /tmp/
rz 上传
tar -xvf apache-tomcat-7.0.57.tar.gz
cd apache-tomcat-7.0.57
cd bin/
./startup.sh
#http://192.168.40.133:8080/ 进行访问
```

#### 访问成功:




```
#查看所有的参数,用法: jinfo -flags <进程id>
#通过jps 或者 jps -l 查看java进程
[root@node01 bin]# jps
6346 Jps
6219 Bootstrap
[root@node01 bin]# jps -l
6358 sun.tools.jps.Jps
6219 org.apache.catalina.startup.Bootstrap
[root@node01 bin]#
[root@node01 bin]# jinfo -flags 6219
```

```
Attaching to process ID 6219, please wait...
Debugger attached successfully.
Server compiler detected.
JVM version is 25.141-b15
Non-default VM flags: -XX:CICompilerCount=2 -XX:InitialHeapSize=31457280 -
XX:MaxHeapSize=488636416 -XX:MaxNewSize=162529280 -XX:MinHeapDeltaBytes=524288 -
XX:NewSize=10485760 -XX:OldSize=20971520 -XX:+UseCompressedClassPointers -
XX:+UseCompressedOops -XX:+UseFastUnorderedTimeStamps -XX:+UseParallelGC
Command line: -Djava.util.logging.config.file=/tmp/apache-tomcat-
7.0.57/conf/logging.properties -
Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -
Djava.endorsed.dirs=/tmp/apache-tomcat-7.0.57/endorsed -Dcatalina.base=/tmp/apache-
tomcat-7.0.57 -Dcatalina.home=/tmp/apache-tomcat-7.0.57 -Djava.io.tmpdir=/tmp/apache-
tomcat-7.0.57/temp
#查看某一参数的值,用法: jinfo -flag <参数名> <进程id>
[root@node01 bin]# jinfo -flag MaxHeapSize 6219
-XX:MaxHeapSize=488636416
```

# 3、jvm的内存模型

jvm的内存模型在1.7和1.8有较大的区别,虽然本套课程是以1.8为例进行讲解,但是我们也是需要对1.7的内存模型有所了解,所以接下里,我们将先学习1.7再学习1.8的内存模型。

## 3.1、jdk1.7的堆内存模型



• Young 年轻区 (代)

Young区被划分为三部分,Eden区和两个大小严格相同的Survivor区,其中,Survivor区间中,某一时刻只有其中一个是被使用的,另外一个留做垃圾收集时复制对象用,在Eden区间变满的时候, GC就会将存活的对象移到空闲的Survivor区间中,根据JVM的策略,在经过几次垃圾收集后,任然存活于Survivor的对象将被移动到Tenured区间。

#### ● Tenured 年老区

Tenured区主要保存生命周期长的对象,一般是一些老的对象,当一些对象在Young复制转移一定的次数以后,对象就会被转移到Tenured区,一般如果系统中用了application级别的缓存,缓存中的对象往往会被转移到这一区间。


#### • Perm 永久区

Perm代主要保存class,method,filed对象,这部份的空间一般不会溢出,除非一次性加载了很多的类,不过在涉及到热部署的应用服务器的时候,有时候会遇到java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space 的错误,造成这个错误的很大原因就有可能是每次都重新部署,但是重新部署后,类的class没有被卸载掉,这样就造成了大量的class对象保存在了perm中,这种情况下,一般重新启动应用服务器可以解决问题。

#### 

○ 最大内存和初始内存的差值,就是Virtual区。

# 3.2、jdk1.8的堆内存模型




由上图可以看出, jdk1.8的内存模型是由2部分组成, 年轻代+年老代。

年轻代: Eden + 2\*Survivor

年老代: OldGen

在jdk1.8中变化最大的Perm区,用Metaspace (元数据空间)进行了替换。

需要特别说明的是: Metaspace所占用的内存空间不是在虚拟机内部,而是在本地内存空间中,这也是与1.7的永久代最大的区别所在。



# 3.3、为什么要废弃1.7中的永久区?

官网给出了解释: http://openjdk.java.net/jeps/122

This is part of the JRockit and Hotspot convergence effort. JRockit customers do not need to configure the permanent generation (since JRockit does not have a permanent generation) and are accustomed to not configuring the permanent generation.

移除永久代是为融合HotSpot JVM与 JRockit VM而做出的努力,因为JRockit没有永久代,不需要配置永久代。

现实使用中,由于永久代内存经常不够用或发生内存泄露,爆出异常java.lang.OutOfMemoryError: PermGen。 基于此,将永久区废弃,而改用元空间,改为了使用本地内存空间。

## 3.4、通过jstat命令进行查看堆内存使用情况

jstat命令可以查看堆内存各部分的使用量,以及加载类的数量。命令的格式如下:

jstat [-命令选项] [vmid] [间隔时间/毫秒] [查询次数]

#### 3.4.1、查看class加载统计

```
[root@node01 ~]# jps
7080 Jps
6219 Bootstrap

[root@node01 ~]# jstat -class 6219
Loaded Bytes Unloaded Bytes Time
3273 7122.3 0 0.0 3.98
```

#### 说明:

Loaded:加载class的数量Bytes:所占用空间大小Unloaded:未加载数量Bytes:未加载占用空间

• Time: 时间

#### 3.4.2、查看编译统计

#### 说明:

Compiled:编译数量。Failed:失败数量Invalid:不可用数量

• Time: 时间

FailedType: 失败类型FailedMethod: 失败的方法

### 3.4.3、垃圾回收统计

s0c s1c	s0u	S1U	EC	EU	OC	OU	MC	MU	CCSC
CCSU YGC	YGCT	FGC	FGCT	GCT					
9216.0 8704.	0.0	6127.3 6	2976.0	3560.4	33792.0	20434.9	23808.0	23196	.1
2560.0 2361.	7	1.078	3 1	0.244	1.323				
#也可以指定打印	的间隔和次	《数,每1秒	中打印一次	マ,共打印5次	マ マー				
[root@node01	~]# jst	at -gc 62	19 1000	5					
s0c s1c	S0U	S1U	EC	EU	OC	OU	MC	MU	CCSC
CCSU YGC	YGCT	FGC	FGCT	GCT					
9216.0 8704.	0.0	6127.3 6	2976.0	3917.3	33792.0	20434.9	23808.0	23196	.1
2560.0 2361.	7	1.078	3 1	0.244	1.323				
9216.0 8704.	0.0	6127.3 6	2976.0	3917.3	33792.0	20434.9	23808.0	23196	.1
2560.0 2361.	7	1.078	1	0.244	1.323				
9216.0 8704.	0.0	6127.3 6	2976.0	3917.3	33792.0	20434.9	23808.0	23196	.1
2560.0 2361.	7	1.078	1	0.244	1.323				
9216.0 8704.	0.0	6127.3 6	2976.0	3917.3	33792.0	20434.9	23808.0	23196	.1
2560.0 2361.	7	1.078	1	0.244	1.323				
9216.0 8704.	0.0	6127.3 6	2976.0	3917.3	33792.0	20434.9	23808.0	23196	.1
2560.0 2361.	7	1.078	3 1	0.244	1.323				

#### 说明:

• SOC: 第一个Survivor区的大小 (KB)

• S1C: 第二个Survivor区的大小 (KB)

• SOU:第一个Survivor区的使用大小 (KB)

• S1U: 第二个Survivor区的使用大小 (KB)

• EC: Eden区的大小 (KB)

• EU: Eden区的使用大小 (KB)

• OC: Old区大小 (KB)

• OU: Old使用大小 (KB)

• MC: 方法区大小 (KB)

• MU: 方法区使用大小 (KB)

• CCSC: 压缩类空间大小 (KB)

• CCSU:压缩类空间使用大小(KB)

• YGC: 年轻代垃圾回收次数

• YGCT: 年轻代垃圾回收消耗时间

• FGC: 老年代垃圾回收次数

• FGCT: 老年代垃圾回收消耗时间

• GCT: 垃圾回收消耗总时间

# 4、jmap的使用以及内存溢出分析

前面通过jstat可以对jvm堆的内存进行统计分析,而jmap可以获取到更加详细的内容,如:内存使用情况的汇总、对内存溢出的定位与分析。

# 4.1、查看内存使用情况

[root@node01 ~]# jmap -heap 6219 Attaching to process ID 6219, please wait...

```
Debugger attached successfully.
Server compiler detected.
JVM version is 25.141-b15
using thread-local object allocation.
Parallel GC with 2 thread(s)
Heap Configuration: #堆内存配置信息
  MinHeapFreeRatio = 0
  MaxHeapFreeRatio
                         = 100
                         = 488636416 (466.0MB)
  MaxHeapSize
                    = 10485760 (10.0MB)
= 162529280 (155.0MB)
= 20971520 (20.0MB)
  NewSize
  MaxNewSize
  oldsize
  NewRatio
                          = 2
  SurvivorRatio = 8
MetaspaceSize = 21807104 (20.796875MB)
  CompressedClassSpaceSize = 1073741824 (1024.0MB)
  MaxMetaspaceSize = 17592186044415 MB
  G1HeapRegionSize = 0 (0.0MB)
Heap Usage: # 堆内存的使用情况
PS Young Generation #年轻代
Eden Space:
   capacity = 123731968 (118.0MB)
  used = 1384736 (1.320587158203125MB)
  free
          = 122347232 (116.67941284179688MB)
  1.1191416594941737% used
From Space:
  capacity = 9437184 (9.0MB)
  used = 0 (0.0MB)
         = 9437184 (9.0MB)
  free
  0.0% used
To Space:
  capacity = 9437184 (9.0MB)
  used = 0 (0.0MB)
         = 9437184 (9.0MB)
  free
  0.0% used
PS Old Generation #年老代
   capacity = 28311552 (27.0MB)
  used = 13698672 (13.064071655273438MB)
  free
          = 14612880 (13.935928344726562MB)
  48.38545057508681% used
13648 interned Strings occupying 1866368 bytes.
```

## 4.2、查看内存中对象数量及大小

```
#查看所有对象,包括活跃以及非活跃的
jmap -histo <pid> | more
#查看活跃对象
```

```
jmap -histo:live <pid> | more
[root@node01 ~]# jmap -histo:live 6219 | more
                         #bytes class name
num
        #instances
            37437
                        7914608 [C
  2:
            34916
                        837984 java.lang.String
             884
                        654848 Гв
  3:
                       550016 java.util.HashMap$Node
424968 java.lang.Class
           17188
  4:
            3674
  5:
                       395512 [Ljava.lang.Object;
  6:
            6322
  7:
             3738
                         328944 java.lang.reflect.Method
                        208048 [Ljava.util.HashMap$Node;
  8:
            1028
            2247
                         144264 [I
  9:
 10:
             4305
                         137760 java.util.concurrent.ConcurrentHashMap$Node
 11:
            1270
                        109080 [Ljava.lang.String;
 12:
              64
                          84128 [Ljava.util.concurrent.ConcurrentHashMap$Node;
 13:
            1714
                          82272 java.util.HashMap
            3285
                          70072 [Ljava.lang.Class;
 14:
             2888
                          69312 java.util.ArrayList
 15:
                          63728 java.lang.Object
 16:
            3983
 17:
             1271
                          61008 org.apache.tomcat.util.digester.CallMethodRule
 18:
            1518
                          60720 java.util.LinkedHashMap$Entry
                          53472 com.sun.org.apache.xerces.internal.xni.QName
 19:
             1671
                          50880 [Ljava.util.WeakHashMap$Entry;
 20:
               88
                         49440 java.lang.reflect.Constructor
 21:
              618
 22:
             1545
                          49440 java.util.Hashtable$Entry
 23:
            1027
                         41080 java.util.TreeMap$Entry
                        40608 org.apache.tomcat.util.modeler.AttributeInfo
 24:
              846
 25:
              142
                         38032 [s
              946
                         37840 java.lang.ref.SoftReference
 26:
              226
                         36816 [[C
 27:
 #对象说明
B byte
C char
D double
F float
I int
J long
z boolean
[ 数组, 如[I表示int[]
```

# 4.3、将内存使用情况dump到文件中

[L+类名 其他对象

有些时候我们需要将jvm当前内存中的情况dump到文件中,然后对它进行分析,jmap也是支持dump到文件中的。

```
#用法:
jmap -dump:format=b,file=dumpFileName <pid>
#示例
jmap -dump:format=b,file=/tmp/dump.dat 6219
```

```
[root@node01 tmp]# ll -h
总用量 33M
drwxr-xr-x. 9 root root 4.0K 9月 9 18:21 apache-tomcat-7.0.57
-rw-r--r-. 1 root root 8.5M 11月 3 2014 apache-tomcat-7.0.57.tar.gz
-rw-----. 1 root root 25M 9月 10 01:04 dump.dat
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K 9月 9 10:21 test
```

可以看到已经在/tmp下生成了dump.dat的文件。

# 4.4、通过jhat对dump文件进行分析

在上一小节中,我们将jvm的内存dump到文件中,这个文件是一个二进制的文件,不方便查看,这时我们可以借助于jhat工具进行查看。

```
#用法:
jhat -port <port> <file>

#示例:
[root@node01 tmp]# jhat -port 9999 /tmp/dump.dat
Reading from /tmp/dump.dat...
Dump file created Mon Sep 10 01:04:21 CST 2018
Snapshot read, resolving...
Resolving 204094 objects...
Chasing references, expect 40 dots....
Eliminating duplicate references....
Snapshot resolved.
Started HTTP server on port 9999
Server is ready.
```

打开浏览器进行访问: http://192.168.40.133:9999/

# All Classes (excluding platform)

## Package < Arrays >

class [Ljavax.el.ELResolver; [0xe36cc108]

class [Ljavax.servlet.DispatcherType; [0xe31fc930]

class [Ljavax.servlet.FilterConfig; [0xe36cee30]

class [Ljavax.servlet.SessionTrackingMode; [0xe2fe7678]

class [Ljavax.servlet.jsp.JspContext; [0xe3a5c880]

class [Ljavax.servlet.jsp.JspWriter; [0xe3a5c7b0]

class [Ljavax.servlet.jsp.PageContext; [0xe3a5c818]

class [Ljavax.servlet.jsp.tagext.BodyContent; [0xe3a5c748]

class [Ljavax.servlet.isp.tagext.VariableInfo; [0xe36cda60]

class [Ljavax.websocket.CloseReason\$CloseCode; [0xe31fccd0]

class [Ljavax.websocket.CloseReason\$CloseCodes; [0xe31fcbc0]

<u>class [Lorg.apache.catalina.AccessLog;</u> [0xe3a5c678]

class [Lorg.apache.catalina.Container; [0xe2fb4a68]

class [Lorg.apache.catalina.ContainerListener; [0xe2fb49c0]

class [Lorg.apache.catalina.Executor; [0xe2eb3880]

class [Lorg.apache.catalina.InstanceListener; [0xe31fdba8]

class [Lorg.apache.catalina.Lifecycle; [0xe2ef44d0]

class [Lorg.apache.catalina.LifecycleListener; [0xe2fae748]

<u>class [Lorg.apache.catalina.LifecycleState;</u> [0xe2ef4538]

class [Lorg.apache.catalina.Service; [0xe2eb6a60]

class [Lorg.apache.catalina.Session; [0xe3a5c610]

class [Lorg.apache.catalina.Valve; [0xe3080410]

class [Lorg.apache.catalina.connector.Connector; [0xe2eb68a0]

class [Lorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterConfig; [0xe36cedc8]

#### 在最后面有OQL查询功能。

# Other Queries

- All classes including platform
- · Show all members of the rootset
- Show instance counts for all classes (including platform).
- Show instance counts for all classes (excluding platform).
- Show heap histogram
- Show finalizer summary
- Execute Object Query Language (OQL) query




# 4.5、通过MAT工具对dump文件进行分析

#### 4.5.1、MAT工具介绍

MAT(Memory Analyzer Tool),一个基于Eclipse的内存分析工具,是一个快速、功能丰富的JAVA heap分析工具,它可以帮助我们查找内存泄漏和减少内存消耗。使用内存分析工具从众多的对象中进行分析,快速的计算出在内存中对象的占用大小,看看是谁阻止了垃圾收集器的回收工作,并可以通过报表直观的查看到可能造成这种结果的对象。

官网地址: https://www.eclipse.org/mat/



### 4.5.2、下载安装

下载地址: https://www.eclipse.org/mat/downloads.php

The **stand-alone** Memory Analyzer is based on Eclipse RCP. It is useful if you do not want to install a full-fledged IDE on the system you are running the heap analysis.

To install the Memory Analyzer **into an Eclipse IDE** use the update site URL provided below. The *Memory Analyzer (Chart)* feature is optional. The chart feature requires the BIRT Chart Engine (Version 2.3.0 or greater).

The minimum Java version required to run Memory Analyzer is 1.8

# Memory Analyzer 1.8.0 Release


- Version: 1.8.0.20180604 | Date: 27 June 2018 | Type: Released
  - Update Site: http://download.eclipse.org/mat/1.8/update-site/
  - Archived Update Site: MemoryAnalyzer-1.7.0.201706130745.zip
  - Stand-alone Eclipse RCP Applications
    - Windows (x86)

    - Mac OSX (Mac/Cocoa/x86\_64)
    - Linux (x86/GTK+)
    - □ Linux (x86\_64/GTK+)
    - ☐ Linux (PPC64/GTK+)
    - Linux (PPC64le/GTK+)


### Other Releases


- · Previous Releases
- Snapshot Builds


将下载得到的MemoryAnalyzer-1.8.0.20180604-win32.win32.x86\_64.zip进行解压:



### 4.5.3、使用








i Overview 🛜 default_rep Class Name	Objects	Shallow He	
	-		
在这里通过正则进行	<b>授家</b> meric>	<numeric></numeric>	<numeric></numeric>
9 char[]	32,094	7,575,720	>= 7,575,7
java.lang.String	29,573	709,752	>= 4,907,7
9 byte[]	878	654,704	>= 654,704
🧿 java.util.HashMap\$N	17,161	549,152	>= 1,911,5
java.lang.reflect.Meth	3,720	327,360	>= 441,480
java.lang.Object[]	4,712	259,504	>= 1,574,8
🧿 java.util.HashMap\$N	995	206,472	>= 2,115,3
java.util.concurrent.C	4,305	137,760	>= 1,759,4
9 int[]	1,423	130,568	>= 130,568
java.lang.String[]	1,269	109,064	>= 549,040
java.util.concurrent.C	64	84,128	>= 1,834,3
🧿 java.util.HashMap	1,674	80,352	>= 2,166,6
java.util.ArrayList	2,871	68,904	>= 308,840
java.lang.Class[]	2,957	64,744	>= 64,744
java.lang.Object	3,979	63,664	>= 63,664
org.apache.tomcat.ut	1,271	61,008	>= 91,456
java.util.LinkedHashM	1,487	59,480	>= 125,576
com.sun.org.apache	1,671	53,472	>= 53,472

### 查看对象以及它的依赖:

ass Name	Shallow Heap	Retained Heap	Percentage
⇒ <regex></regex>	<numeric></numeric>	<numeric></numeric>	<numeric></numeric>
org.apache.catalina.loader.StandardClassLoader @ 0xe345e5f0	80	1,129,024	8.97%
	32	1,071,288	8.51%
⊳ 🗋 java.util.HashMap @ 0xe2e6ddb0	48	21,360	0.17%
⊳ 🗋 java.util.Hashtable @ 0xe2e6d4d0	48	12,232	0.10%
□ sun.misc.URLClassPath @ 0xe2e6f008	48	11,464	0.09%
▷ 🗋 java.util.WeakHashMap @ 0xe2e75d48	48	5,720	0.05%
	16	624	0.00%
⊳ 🗋 java.util.HashMap @ 0xe2e6ef58	48	608	0.00%
	40	536	0.00%
	40	536	0.00%
	40	536	0.00%
	40	528	0.00%
▷ 🗋 java.security.ProtectionDomain @ 0xe2faa270	40	528	0.00%
	40	528	0.00%
	40	528	0.00%
	40	520	0.00%
	64	112	0.00%
	64	112	0.00%
java.net.URL @ 0xe2e6f878 file:/tmp/apache-tomcat-7.0.57/lib/v	64	112	0.00%
java.net.URL @ 0xe2e6fb68 file:/tmp/apache-tomcat-7.0.57/lib/	64	112	0.00%
p java.net.URL @ 0xe2e6fc50 file:/tmp/apache-tomcat-7.0.57/lib/j	64	112	0.00%
		112	0.00%
iava.net.URL @ 0xe2fa08a8 file:/tmp/apache-tomcat-7.0.57/lib/	64	112	0.00%
	64	112	0.00%
	40	104	0.00%
⊳ 🗋 java.util.Vector @ 0xe2e6ef00	32	88	0.00%
$\Sigma_{+}$ Total: 25 of 34 entries; 9 more			

查看可能存在内存泄露的分析:



# 5、实战:内存溢出的定位与分析

内存溢出在实际的生产环境中经常会遇到,比如,不断的将数据写入到一个集合中,出现了死循环,读取超大的文件等等,都可能会造成内存溢出。

如果出现了内存溢出,首先我们需要定位到发生内存溢出的环节,并且进行分析,是正常还是非正常情况,如果是 正常的需求,就应该考虑加大内存的设置,如果是非正常需求,那么就要对代码进行修改,修复这个bug。

首先,我们得先学会如何定位问题,然后再进行分析。如何定位问题呢,我们需要借助于jmap与MAT工具进行定位分析。

接下来,我们模拟内存溢出的场景。


# 5.1、模拟内存溢出

编写代码,向List集合中添加100万个字符串,每个字符串由1000个UUID组成。如果程序能够正常执行,最后打印ok。

```
package cn.itcast.jvm;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.UUID;
public class TestJvmOutOfMemory {
   public static void main(String[] args) {
```

```
List<Object> list = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i < 10000000; i++) {
        String str = "";
        for (int j = 0; j < 1000; j++) {
            str += UUID.randomUUID().toString();
        }
        list.add(str);
    }
    System.out.println("ok");
}</pre>
```

为了演示效果,我们将设置执行的参数,这里使用的是Idea编辑器。



#参数如下:

-Xms8m -Xmx8m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError


## 5.2、运行测试

测试结果如下:

可以看到,当发生内存溢出时,会dump文件到java\_pid5348.hprof。

\_\_\_\_\_java\_pid5348.hprof 2018/9/10 18:22 HPROF 文件 7,947 KB

## 5.3、导入到MAT工具中进行分析



可以看到,有91.03%的内存由Object[]数组占有,所以比较可疑。

分析:这个可疑是正确的,因为已经有超过90%的内存都被它占有,这是非常有可能出现内存溢出的。

#### 杳看详情:

Class Name	Shallow Heap	Retained Heap	Percentage
iava.lang.Thread @ 0xff87dff8 main	120	6,408,816	91.03%
iiava.util.ArrayList @ 0xff891ef8	24	6,340,000	90.06%
iava.lanq.Object[109] @ 0xffdc65a0	456	6,339,976	90.06%
iava.lang.String @ 0xff8bacb0_d9945ed9-bd6a-48fe-ad49-3525d7533d832f53eddF-ff5f-4f79-b8ea-e2d5db41dbb2fc3c3bd4-9c99- d044-b208-20dde5242cdd4acf1f5a-1b0f-4fc9-927f-6e8abcc81cb3a49934e0-998e-499a-8685-5c46b7bac3afcdba93d5-2a18-4b6f- d68a-7927752bcd1958ee7945-499b-4725-bf53-1f14f4a07075dc5e	24	72,040	1.02%
	24	72,040	1.02%
iava.lang.String @ 0xff8de158 91923ccd-943d-45c0-883a-e13295d7121541f962ed-894e-44c1-885d-9654687c8c864ae2491f-99a de7a-a1bd-524a7f1fcb8305b4d9bb-2126-4d66-852f-7068a4b2e19c10c370f7-a62c-495c-931a-82d41929c2d6b254b210-b491-457 bed5-6a9e8533356d5caadfc44-7bef-4881-be27-b3a5b9dded5fb92e		72,040	1.02%
i	<u>9-</u> 24	72,040	1.02%
		72,040	1.02%
		72,040	1.02%
iava.lanq.String @ 0xff9247a0 c538d824-4efa-4698-9bf1-d63bc3b7042d00354b84-02f3-43e9-a897-734b9230580e9a97835f-a30 ffc1-a73a-28a80e5712175e1ee7da-433d-4076-afa0-5755e3172449184e0da1-3d86-48e3-8838-bdb82ba7bccb71d23bbc-7fff-45e 45e8-68ea0f8ee0ab30310445-90b7-427c-b320-55dd405de7a17295		72,040	1.02%

可以看到集合中存储了大量的uuid字符串。

# 6、jstack的使用

有些时候我们需要查看下jvm中的线程执行情况,比如,发现服务器的CPU的负载突然增高了、出现了死锁、死循环等,我们该如何分析呢?

由于程序是正常运行的,没有任何的输出,从日志方面也看不出什么问题,所以就需要看下jvm的内部线程的执行情况,然后再进行分析查找出原因。

这个时候,就需要借助于jstack命令了,jstack的作用是将正在运行的jvm的线程情况进行快照,并且打印出来:

```
#用法: jstack <pid>
[root@node01 bin]# jstack 2203
Full thread dump Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.141-b15 mixed mode):

"Attach Listener" #24 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x00007fabb4001000 nid=0x906 waiting on condition [0x000000000000000]
    java.lang.Thread.State: RUNNABLE

"http-bio-8080-exec-5" #23 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x00007fabb057c000 nid=0x8e1 waiting on condition [0x00007fabd05b8000]
    java.lang.Thread.State: WAITING (parking)
        at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
        - parking to wait for <0x00000000f8508360> (a
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
        at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
```

```
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueue
dSynchronizer.java:2039)
       at java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:442)
       at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:104)
       at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:32)
       at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$wrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
       at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"http-bio-8080-exec-4" #22 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x00007fab9c113800 nid=0x8e0
waiting on condition [0x00007fabd06b9000]
  java.lang.Thread.State: WAITING (parking)
       at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
        - parking to wait for <0x0000000068508360> (a
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
       at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueue
dSynchronizer.java:2039)
       at java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:442)
       at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:104)
       at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:32)
       at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
       at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"http-bio-8080-exec-3" #21 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x0000000001aeb800 nid=0x8df
waiting on condition [0x00007fabd09ba000]
  java.lang.Thread.State: WAITING (parking)
       at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
        - parking to wait for <0x0000000f8508360> (a
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
       at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
       at
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueue
dSynchronizer.java:2039)
       at java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:442)
       at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:104)
       at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:32)
       at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
```

```
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"http-bio-8080-exec-2" #20 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x000000001aea000 nid=0x8de
waiting on condition [0x00007fabd0abb000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (parking)
        at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
        - parking to wait for <0x0000000068508360> (a
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
        at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueue
dSynchronizer.java:2039)
       at java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:442)
        at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:104)
        at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:32)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"http-bio-8080-exec-1" #19 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x000000001ae8800 nid=0x8dd
waiting on condition [0x00007fabd0bbc000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (parking)
        at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
        - parking to wait for <0x0000000068508360> (a
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
        at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueue
dSynchronizer.java:2039)
        at java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:442)
        at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:104)
        at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:32)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$\text{WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)}
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"ajp-bio-8009-AsyncTimeout" #17 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x00007fabe8128000 nid=0x8d0
waiting on condition [0x00007fabd0ece000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
```

```
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
        at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$AsyncTimeout.run(JIoEndpoint.java:152)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"ajp-bio-8009-Acceptor-0" #16 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x00007fabe82d4000 nid=0x8cf
runnable [0x00007fabd0fcf000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
        at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
        at java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
        at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)
        at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)
org.apache.tomcat.util.net.DefaultServerSocketFactory.acceptSocket(DefaultServerSocketFac
tory.java:60)
        at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Acceptor.run(JIoEndpoint.java:220)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"http-bio-8080-AsyncTimeout" #15 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x00007fabe82d1800 nid=0x8ce
waiting on condition [0x00007fabd10d0000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
        at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
        at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$AsyncTimeout.run(JIoEndpoint.java:152)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"http-bio-8080-Acceptor-0" #14 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x00007fabe82d0000 nid=0x8cd
runnable [0x00007fabd11d1000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
        at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
        at java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
        at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)
        at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)
org.apache.tomcat.util.net.DefaultServerSocketFactory.acceptSocket(DefaultServerSocketFac
tory.java:60)
        at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Acceptor.run(JIoEndpoint.java:220)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[Catalina]]" #13 daemon prio=5 os_prio=0
tid=0x00007fabe82ce000 nid=0x8cc waiting on condition [0x00007fabd12d2000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
        at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(ContainerBase.jav
a:1513)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"GC Daemon" #10 daemon prio=2 os_prio=0 tid=0x00007fabe83b4000 nid=0x8b3 in Object.wait()
[0x00007fabd1c2f000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
        at java.lang.Object.wait(Native Method)
        - waiting on <0x00000000e315c2d0> (a sun.misc.GC$LatencyLock)
       at sun.misc.GC$Daemon.run(GC.java:117)
        - locked <0x00000000e315c2d0> (a sun.misc.GC$LatencyLock)
```

```
"Service Thread" #7 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x00007fabe80c3800 nid=0x8a5 runnable
[0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"C1 CompilerThread1" #6 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x00007fabe80b6800 nid=0x8a4 waiting
on condition [0x00000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"C2 CompilerThread0" #5 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x00007fabe80b3800 nid=0x8a3 waiting
on condition [0x00000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"Signal Dispatcher" #4 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x00007fabe80b2000 nid=0x8a2 runnable
[0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"Finalizer" #3 daemon prio=8 os_prio=0 tid=0x00007fabe807f000 nid=0x8a1 in Object.wait()
[0x00007fabd2a67000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
        at java.lang.Object.wait(Native Method)
        - waiting on <0x00000000e3162918> (a java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock)
       at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:143)
        - locked <0x00000000e3162918> (a java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock)
        at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:164)
        at java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:209)
"Reference Handler" #2 daemon prio=10 os_prio=0 tid=0x00007fabe807a800 nid=0x8a0 in
Object.wait() [0x00007fabd2b68000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
        at java.lang.Object.wait(Native Method)
        - waiting on <0x00000000083162958> (a java.lang.ref.Reference$Lock)
       at java.lang.Object.wait(Object.java:502)
       at java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Reference.java:191)
        - locked <0x00000000e3162958> (a java.lang.ref.Reference$Lock)
        at java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:153)
"main" #1 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007fabe8009000 nid=0x89c runnable [0x00007fabed210000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
        at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
        at java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
       at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)
       at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)
       at org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:453)
       at org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:777)
       at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:723)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invokeO(Native Method)
       at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
        at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:321)
        at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:455)
```

"VM Thread" os\_prio=0 tid=0x00007fabe8073000 nid=0x89f runnable


"GC task thread#0 (ParallelGC)" os\_prio=0 tid=0x00007fabe801e000 nid=0x89d runnable

"GC task thread#1 (ParallelGC)" os\_prio=0 tid=0x00007fabe8020000 nid=0x89e runnable

"VM Periodic Task Thread" os\_prio=0 tid=0x00007fabe80d6800 nid=0x8a6 waiting on condition

JNI global references: 43

### 6.1、线程的状态



#### 在Java中线程的状态一共被分成6种:

- 初始态 (NEW)
  - 。 创建一个Thread对象, 但还未调用start()启动线程时, 线程处于初始态。
- 运行态 (RUNNABLE) ,在Java中,运行态包括 就绪态 和 运行态。
  - 就绪态
    - 该状态下的线程已经获得执行所需的所有资源,只要CPU分配执行权就能运行。
    - 所有就绪态的线程存放在就绪队列中。
  - 。 运行态
    - 获得CPU执行权,正在执行的线程。
    - 由于一个CPU同一时刻只能执行一条线程,因此每个CPU每个时刻只有一条运行态的线程。
- 阻塞态 (BLOCKED)

- 。 当一条正在执行的线程请求某一资源失败时,就会进入阻塞态。
- o 而在lava中,阻塞态专指请求锁失败时进入的状态。
- 。 由一个阻塞队列存放所有阻塞态的线程。
- 处于阻塞态的线程会不断请求资源,一旦请求成功,就会进入就绪队列,等待执行。
- 等待态 (WAITING)
  - 。 当前线程中调用wait、join、park函数时,当前线程就会进入等待态。
  - 。 也有一个等待队列存放所有等待态的线程。
  - 。 线程处于等待态表示它需要等待其他线程的指示才能继续运行。
  - 。 进入等待态的线程会释放CPU执行权, 并释放资源 (如:锁)
- 超时等待态 (TIMED WAITING)
  - 。 当运行中的线程调用sleep(time)、wait、join、parkNanos、parkUntil时,就会进入该状态;
  - 它和等待态一样,并不是因为请求不到资源,而是主动进入,并且进入后需要其他线程唤醒;
  - 。 进入该状态后释放CPU执行权 和 占有的资源。
  - · 与等待态的区别: 到了超时时间后自动进入阻塞队列, 开始竞争锁。
- 终止态 (TERMINATED)
  - 。 线程执行结束后的状态。

### 6.2、实战: 死锁问题

如果在生产环境发生了死锁,我们将看到的是部署的程序没有任何反应了,这个时候我们可以借助jstack进行分析,下面我们实战下查找死锁的原因。

#### 6.2.1、构造死锁

编写代码,启动2个线程,Thread1拿到了obj1锁,准备去拿obj2锁时,obj2已经被Thread2锁定,所以发送了死锁。

```
public class TestDeadLock {
   private static Object obj1 = new Object();
   private static Object obj2 = new Object();
   public static void main(String[] args) {
       new Thread(new Thread1()).start();
       new Thread(new Thread2()).start();
   private static class Thread1 implements Runnable{
       @override
       public void run() {
           synchronized (obj1){
               System.out.println("Thread1 拿到了 obj1 的锁!");
               try {
                   // 停顿2秒的意义在于,让Thread2线程拿到obj2的锁
                   Thread.sleep(2000);
               } catch (InterruptedException e) {
                   e.printStackTrace();
```

```
synchronized (obj2){
                   System.out.println("Thread1 拿到了 obj2 的锁! ");
               }
           }
       }
    }
    private static class Thread2 implements Runnable{
       @override
       public void run() {
           synchronized (obj2){
               System.out.println("Thread2 拿到了 obj2 的锁!");
               try {
                   // 停顿2秒的意义在于, 让Thread1线程拿到obj1的锁
                   Thread.sleep(2000);
               } catch (InterruptedException e) {
                   e.printStackTrace();
               }
               synchronized (obj1){
                   System.out.println("Thread2 拿到了 obj1 的锁! ");
               }
           }
       }
   }
}
```

#### 6.2.2、在linux上运行

```
[root@node01 test]# javac TestDeadLock.java
[root@node01 test]# 11
总用量 28
-rw-r--r--. 1 root root 184 9月 11 10:39 TestDeadLock$1.class
-rw-r--r--. 1 root root 843 9月 11 10:39 TestDeadLock.class
-rw-r--r--. 1 root root 1567 9月 11 10:39 TestDeadLock.java
-rw-r--r--. 1 root root 1078 9月 11 10:39 TestDeadLock$Thread1.class
-rw-r--r--. 1 root root 1078 9月 11 10:39 TestDeadLock$Thread2.class
-rw-r--r--. 1 root root 1078 9月 11 10:39 TestDeadLock$Thread2.class
-rw-r--r--. 1 root root 573 9月 9 10:21 TestJvM.class
-rw-r--r--. 1 root root 261 9月 9 10:21 TestJvM.java

[root@node01 test]# java TestDeadLock
Thread1 拿到了 obj1 的锁!
Thread2 拿到了 obj2 的锁!
#这里发生了死锁,程序一直将等待下去
```

# 6.2.3、使用jstack进行分析

```
[root@node01 ~]# jstack 3256
Full thread dump Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.141-b15 mixed mode):
"Attach Listener" #11 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x00007f5bfc001000 nid=0xcff waiting on
condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"DestroyJavaVM" #10 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f5c2c008800 nid=0xcb9 waiting on
condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"Thread-1" #9 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f5c2c0e9000 nid=0xcc5 waiting for monitor entry
[0x00007f5c1c7f6000]
   java.lang.Thread.State: BLOCKED (on object monitor)
        at TestDeadLock$Thread2.run(TestDeadLock.java:47)
        - waiting to lock <0x0000000f655dc40> (a java.lang.object)
        - locked <0x00000000f655dc50> (a java.lang.object)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"Thread-0" #8 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f5c2c0e7000 nid=0xcc4 waiting for monitor entry
[0x00007f5c1c8f7000]
   java.lang.Thread.State: BLOCKED (on object monitor)
        at TestDeadLock$Thread1.run(TestDeadLock.java:27)
        - waiting to lock <0x0000000f655dc50> (a java.lang.object)
        - locked <0x00000000f655dc40> (a java.lang.object)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"Service Thread" #7 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x00007f5c2c0d3000 nid=0xcc2 runnable
[0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"C1 CompilerThread1" #6 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x00007f5c2c0b6000 nid=0xcc1 waiting
on condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"C2 CompilerThread0" #5 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x00007f5c2c0b3000 nid=0xcc0 waiting
on condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"Signal Dispatcher" #4 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x00007f5c2c0b1800 nid=0xcbf runnable
[0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
"Finalizer" #3 daemon prio=8 os_prio=0 tid=0x00007f5c2c07e800 nid=0xcbe in Object.wait()
[0x00007f5c1cdfc000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
        at java.lang.Object.wait(Native Method)
        - waiting on <0x0000000f6508ec8> (a java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock)
       at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:143)
        - locked <0x00000000f6508ec8> (a java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock)
       at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:164)
        at java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:209)
```

```
"Reference Handler" #2 daemon prio=10 os_prio=0 tid=0x00007f5c2c07a000 nid=0xcbd in
Object.wait() [0x00007f5c1cefd000]
  java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
       at java.lang.Object.wait(Native Method)
       - waiting on <0x00000000f6506b68> (a java.lang.ref.Reference$Lock)
       at java.lang.Object.wait(Object.java:502)
       at java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Reference.java:191)
       - locked <0x0000000f6506b68> (a java.lang.ref.Reference$Lock)
       at java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:153)
"VM Thread" os_prio=0 tid=0x00007f5c2c072800 nid=0xcbc runnable
"GC task thread#0 (ParallelGC)" os_prio=0 tid=0x00007f5c2c01d800 nid=0xcba runnable
"GC task thread#1 (ParallelGC)" os_prio=0 tid=0x00007f5c2c01f800 nid=0xcbb runnable
"VM Periodic Task Thread" os_prio=0 tid=0x00007f5c2c0d6800 nid=0xcc3 waiting on condition
JNI global references: 6
Found one Java-level deadlock:
_____
"Thread-1":
 waiting to lock monitor 0x00007f5c080062c8 (object 0x00000000f655dc40, a
java.lang.Object),
 which is held by "Thread-0"
"Thread-0":
 waiting to lock monitor 0x00007f5c08004e28 (object 0x00000000f655dc50, a
java.lang.Object),
 which is held by "Thread-1"
Java stack information for the threads listed above:
_____
"Thread-1":
       at TestDeadLock$Thread2.run(TestDeadLock.java:47)
       - waiting to lock <0x0000000f655dc40> (a java.lang.object)
       - locked <0x00000000f655dc50> (a java.lang.object)
       at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"Thread-0":
       at TestDeadLock$Thread1.run(TestDeadLock.java:27)
       - waiting to lock <0x0000000f655dc50> (a java.lang.object)
       - locked <0x00000000f655dc40> (a java.lang.object)
       at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Found 1 deadlock.
```

在输出的信息中,已经看到,发现了1个死锁,关键看这个:

```
"Thread-1":
    at TestDeadLock$Thread2.run(TestDeadLock.java:47)
    - waiting to lock <0x00000000f655dc40> (a java.lang.object)
    - locked <0x00000000f655dc50> (a java.lang.object)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
"Thread-0":
    at TestDeadLock$Thread1.run(TestDeadLock.java:27)
    - waiting to lock <0x00000000f655dc50> (a java.lang.object)
    - locked <0x00000000f655dc40> (a java.lang.object)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

#### 可以清晰的看到:

- Thread2获取了 <0x00000000f655dc50> 的锁, 等待获取 <0x0000000f655dc40> 这个锁
- Thread1获取了 <0x00000000f655dc40> 的锁, 等待获取 <0x0000000f655dc50> 这个锁
- 由此可见,发生了死锁。

# 7、VisualVM工具的使用


VisualVM,能够监控线程,内存情况,查看方法的CPU时间和内存中的对象,已被GC的对象,反向查看分配的堆栈(如100个String对象分别由哪几个对象分配出来的)。


VisualVM使用简单,几乎0配置,功能还是比较丰富的,几乎囊括了其它IDK自带命令的所有功能。

- 内存信息
- 线程信息
- Dump堆 (本地进程)
- Dump线程 (本地进程)
- 打开堆Dump。堆Dump可以用jmap来生成。
- 打开线程Dump
- 生成应用快照 (包含内存信息、线程信息等等)
- 性能分析。CPU分析(各个方法调用时间,检查哪些方法耗时多),内存分析(各类对象占用的内存,检查哪些类占用内存多)
- .....


## 7.1、启动

在jdk的安装目录的bin目录下,找到jvisualvm.exe,双击打开即可。







# 7.2、查看本地进程



## 7.3、查看CPU、内存、类、线程运行信息



# 7.4、查看线程详情




#### 也可以点击右上角Dump按钮,将线程的信息导出,其实就是执行的jstack命令。

```
线程 Dump
2018-09-11 17:00:54
Full thread dump Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.144-b01 mixed mode):
"RMI TCP Connection(404)-127.0.0.1" #856 daemon prio=5 os prio=0 tid=0x000000003a064800 nid=0x1db0 runnable [0x00000000241fe000]
  java. lang. Thread. State: RUNNABLE
        at java.net.SocketInputStream.socketReadO(Native Method)
        at java.net.SocketInputStream.socketRead(SocketInputStream.java:116)
        at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:171)
        at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:141)
        at java.io.BufferedInputStream.fill(BufferedInputStream.java:246)
        at java.io.BufferedInputStream.read(BufferedInputStream.java:265)
        - locked <0x00000000d5d91db8> (a java.io.BufferedInputStream)
        at java.io.FilterInputStream.read(FilterInputStream.java:83)
        at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.handleMessages(TCPTransport.java:550)
        at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.run0(TCPTransport.java:826)
        at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.lambda$run$0(TCPTransport.java:683)
        at sun.rmi.transport.top.TCPTransport$ConnectionHandler$$Lambda$1463/1745933817.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at sun.rmi.transport.top.TCPTransport$ConnectionHandler.run(TCPTransport.java:682)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
        at java. lang. Thread. run(Thread. java: 748)
  Locked ownable synchronizers:
        - <0x00000000d409b0f0> (a java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker)
```

发现,显示的内容是一样的。

### 7.5、抽样器

抽样器可以对CPU、内存在一段时间内进行抽样,以供分析。



## 7.6、监控远程的jvm

VisualJVM不仅是可以监控本地jvm进程,还可以监控远程的jvm进程,需要借助于JMX技术实现。

### 7.6.1、什么是JMX?

JMX(Java Management Extensions,即Java管理扩展)是一个为应用程序、设备、系统等植入管理功能的框架。 JMX可以跨越一系列异构操作系统平台、系统体系结构和网络传输协议,灵活的开发无缝集成的系统、网络和服务管理应用。

#### 7.6.2、监控远程的tomcat

想要监控远程的tomcat,就需要在远程的tomcat进行对JMX配置,方法如下:

```
#在tomcat的bin目录下,修改catalina.sh,添加如下的参数


JAVA_OPTS="-Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 -
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false"

#这几个参数的意思是:
#-Dcom.sun.management.jmxremote : 允许使用JMX远程管理
#-Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 : JMX远程连接端口
#-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false : 不进行身份认证,任何用户都可以连接
#-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false : 不使用ssl
```


保存退出, 重启tomcat。


### 7.6.3、使用VisualJVM连接远程tomcat

添加远程主机:



在一个主机下可能会有很多的jvm需要监控,所以接下来要在该主机上添加需要监控的jvm:





连接成功。使用方法和前面就一样了,就可以和监控本地jvm进程一样,监控远程的tomcat进程。