

Procédure d'installation de Nginx Proxy Manager sur Debian

Objectif

Mettre en place Nginx Proxy Manager (reverse proxy + gestion SSL) via Docker sur une machine Debian.

Prérequis

- Système Debian 10/11/12
- Utilisateur avec droits `sudo` (ou root)
- Ports 80, 81, 443 disponibles
- Connexion Internet active

1. Mise à jour du système et installation des paquets nécessaires

Commande	Action
<code>apt update && apt upgrade -y</code>	Met à jour la liste des paquets et installe les mises à jour disponibles.
<code>apt install docker.io docker-compose -y</code>	Installe Docker Engine et Docker Compose (version 1).

Vérification : `docker --version` et `docker-compose --version`

2. Activation et configuration de Docker

Commande	Action
<code>systemctl enable --now docker</code>	Active Docker au démarrage et le lance immédiatement.
<code>usermod -aG docker \$USER</code>	Ajoute l'utilisateur courant au groupe <code>docker</code> (permet d'exécuter Docker sans <code>sudo</code>).

Note : Il faut se déconnecter/reconnecter (ou `newgrp docker`) pour appliquer les droits.

3. Création du répertoire de travail et du fichier `docker-compose.yml`

Commande	Action
<code>mkdir -p ~/nginx-proxy-manager</code>	Crée un dossier personnel dédié à NPM.
<code>cd ~/nginx-proxy-manager</code>	Se place dans ce dossier.
<code>nano docker-compose.yml</code> (ou <code>cat > docker-compose.yml <<EOF ...</code>)	Crée le fichier de configuration Docker Compose.

Contenu du fichier `docker-compose.yml` :

yaml

```
version: '3'
services:
  npm:
    image: jc21/nginx-proxy-manager:latest
    container_name: nginx-proxy-manager
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "80:80"
      - "81:81"
      - "443:443"
    volumes:
      - ./data:/data
      - ./letsencrypt:/etc/letsencrypt
```

Explication :

- `image` : image officielle de NPM.
- `ports` : redirection des ports hôte → conteneur (HTTP, interface admin, HTTPS).
- `volumes` : persistance des données (config, certificats SSL).

4. Lancement du conteneur

Commande	Action
<code>docker-compose up -d</code>	Télécharge l'image (si absente) puis démarre le conteneur en arrière-plan (<code>-d</code>).

Gestion d'erreur fréquente : port 80 déjà utilisé

Si l'erreur suivante apparaît :

Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:80: bind: address already in use

Commande	Action
<code>sudo lsof -i :80</code>	Identifie le processus occupant le port 80 (exemple : <code>apache2</code>).
<code>sudo systemctl stop apache2</code>	Arrête Apache2.
<code>sudo systemctl disable apache2</code>	Empêche son redémarrage automatique.
<code>docker-compose up -d</code>	Relance le conteneur NPM.

5. Vérification du bon fonctionnement

Commande	Action
<code>docker ps</code>	Liste les conteneurs actifs. Doit afficher <code>nginx-proxy-manager</code> avec les ports <code>0.0.0.0:80-81->80-81/tcp</code> .
<code>curl -I http://localhost:81</code>	Teste la réponse HTTP sur le port d'administration. Doit retourner <code>HTTP/1.1 200 OK</code> .
<code>curl -I http://localhost</code>	Teste le proxy sur le port 80 (peut rediriger ou afficher une page par défaut).

6. Accès à l'interface web

Action	Détail
Récupérer l'IP de la machine	<code>ip a</code> (ex: <code>192.168.216.137</code>) ou utiliser l'IP Tailscale (<code>100.113.45.44</code>).
Ouvrir un navigateur	URL : <code>http://<IP_DE_LA_MACHINE>:81</code>
Identifiants par défaut	Email : <code>admin@example.com</code> / Mot de passe : <code>changeme</code>

Action post-connexion : Changer immédiatement l'email et le mot de passe.

7. Vérification finale de la persistance

Commande	Action
<code>docker restart nginx-proxy-manager</code>	Redémarre le conteneur (test de fiabilité).
<code>docker logs nginx-proxy-manager --tail 20</code>	Affiche les dernières traces de log.

Problèmes rencontrés et solutions

Problème	Solution
Espace disque insuffisant sur <code>/var</code> (<code>no space left on device</code>)	Déplacer <code>/var/lib/docker</code> vers <code>/home</code> : <code>systemctl stop dockermv /var/lib/docker /home/dockerln -s /home/docker /var/lib/dockersystemctl start docker</code>
<code>docker: 'compose' is not a docker command</code>	Utiliser <code>docker-compose</code> (avec tiret) ou installer le plugin <code>docker-compose-plugin</code> .
Interface web inaccessible après lancement	Vérifier le pare-feu : <code>ufw allow 81/tcp</code> (si <code>ufw</code> actif).