Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A.

DOCUMENTO:	INSTRUCTIVO DE TRABAJO
NOMBRE:	MANEJO DE ERRORES Y REBOTES
NUMERO:	INS396
REVISION:	4.0

1. Descripción

Contenido

I. ASPECTOS GENERALES 1
II. PROCESO MANEJO DE REBOTES ENSEMBLE. 1
III. PROCESO MANEJO DE REBOTES PORTAL PREPAGO. 5
IV. PROCESO MANEJO DE REBOTES RECARGAS ERRÓNEAS. 7

I. ASPECTOS GENERALES


1.1. Las tablas de referencias de los errores y rebotes, así como los acuerdos de servicios y matriz de escalamientos se encuentran en el apartado ***4. Anexos*** de este documento.

1.2. Los casos en donde los rebotes son gestionados en manera incorrecta o que sea un error donde la transacción no se pueda re-enviar, se deben gestionar de acuerdo a lo establecido en el Manual ***"Sistema Commplex"*** (MAN83).

1.2.1. Este procedimiento sólo lo puede utilizar el primer nivel (8009), segundo nivel (HD Inalámbrico / Off Line CCM – Call Center Móvil) y tercer nivel (Operaciones Móviles).

II. PROCESO MANEJO DE REBOTES ENSEMBLE.

1.3. Acceda al sistema Ensemble, selecciona la opción Switch:




1.4. Seleccione la Opción Dev Queue:



1.4.1. En la pantalla que se despliega, presiona el botón OK:

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.




1.5. El sistema despliega una nueva pantalla, la cual presenta todos los números que están en proceso de activación o de mantenimiento. En esta pantalla, se debe buscar el número que se desea dar prioridad ante los demás, para que se complete el proceso de activación o de cambio.

1.5.1. Para una mejor búsqueda se puede ordenar la columna de número en orden descendente o ascendente.

1.5.2. Una vez encontrado el número deseado, se posiciona encima de este.

1.5.3. Valide si el número tiene una o varias transacciones. Si el número tiene más de una transacción al switch, selecciona la que tenga el valor más alto en la columna Priority.

1.5.4. Seleccione el Icono Changing Priority, y asigna el valor 10 que es lo mínimo de prioridad que se puede dar a un número y presiona el botón Save o guardar.




1.5.5. El sistema pregunta si está seguro de que desea cambiar el estatus, entonces presiona OK.



1.6. Seleccione la Opción Err Handler para proceder a trabajar los rebotes generados:


Este documento solo puede ser editado por el Dueño.



1.7. Cuando se obtiene el despliegue de los rebotes, se presenta dos opciones para poder trabajar los rebotes:

1.7.1. Proceda a seleccionar y re-enviar todos los rebotes para que se completen automáticamente aquellos que fallaron por time out.

1.7.2. Seleccione el número o rebote que se quiere trabajar, dando doble click sobre el mismo, para que se despliegue la pantalla en la cual se presentan las transacciones del aprovisionamiento en los diferentes sistemas (Buzón de Voz, Central, MMC, SMSC, etc.) y el estatus de estas.



Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

1.8. Valide cual es la transacción que está en error y el error que generó, dando doble click sobre la misma y luego doble click en el primer libro azul de la pantalla que se despliega. Se presentará otra pantalla que es donde se muestra el mensaje de error.







1.9. Valide el tipo de error para determinar si se puede reenviar o si debe entrar a otros sistemas a corregir antes de reenviar o colocar la transacción como manejada. En el caso de que el rebote sea de flota o control, debe también entrar al módulo de rebotes del Portal Administración Prepago (PAP), para validar si el número rebotó en el sistema.

1.10. Presione el botón ***Resend*** o reenviar, para reenviar el rebote.

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.



1.10.1. El sistema despliega un mensaje preguntando si está seguro de reenviar la transacción, presiona el botón “Yes” o “Si” (**“Si”**, en caso de que esté en idioma español).



1.10.2. El rebote reenviado va a la cola de transacciones pendientes de enviar al Switch. Si desea puede priorizar la transacción de acuerdo con el punto 1.2.

1.11. Valide en los próximos 10 ó 15 minutos la completación de la transacción.


III. PROCESO MANEJO DE REBOTES PORTAL PREPAGO.

1.12. Entra al Portal de Administración Prepago (PAP) http://adminprepago/PAP/app/IccidStatus.jsp

1.13. Elija la opción de ***Mantenimiento*** – ***Procesamiento de Rebotes Prepago*** / ***VPN,*** según corresponda.

1.13.1. Procesamiento de rebotes prepago, postpago, control y SIF
1.13.2. Los ejemplos citados a continuación, aplican también para el manejo de Flota VPN.

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.



1.13.3. El sistema muestra todas las transacciones del número, que van a aprovisionar en los diferentes sistemas.

1.13.4. En el campo estatus, se muestra si la transacción está o no en error. Si está en error y estatus "E", en el campo Resp. Rebote, se muestra el código con el que rebotó la transacción

1.13.5. De acuerdo con el tipo de rebote generado, valida si sólo debe reenviar o corregir en otros sistemas. Todo valor diferente de cero, en la columna de respuesta de rebote, debe ser reenviado.

1.13.6. Si es sólo reenviar, coteja donde dice Marcar/Desmarcar todas y presionar el botón reenviar en línea si desea enviar el rebote inmediatamente, de lo contario, presiona el botón reenviar programado para que la transacción sea enviada grupal en el proceso que corre cada 15 minutos.

Notas:

- Si la búsqueda se hace por el error -5207, todos los rebotes siguientes asociados al número se procesan automáticamente
- Si existe la transacción de voz para un número, debe ser enviada siempre
- Si un número tiene varias transacciones pueden ser enviadas todas, incluyendo la de voz.
- Si falla la transacción de voz, las otras transacciones relacionadas al número no se procesan, aunque fueran reenviadas.
- Las respuestas -5309 y -5312 asociadas al AF son manejadas automáticamente durante el reenvío
- La respuesta -5344 indica que el SDP del comando no corresponde al registrado en AF

Limpiar todo | Marcar corregido | Reenviar programado | Reenviar en linea

8 registros encontrados, mostrando todos los registros.

Marcar/Desmarcar todos

ID Trans.	Numero	Descr. Trans.	Fecha Trans.	Estatus	Resp. Rebote	Reenvio	Fecha Reenvio	Resp. Reenvio	ID Ult. Usuario
585219	8299631359	VOZ	2007-05-21 16:56:57.0	C	RESP:0;	0	2007-05-21 16:56:57.0		PPG
585220	8299631359	GPRS	2007-05-21 16:56:58.0	C	RESP:0;	0	2007-05-21 16:56:58.0		PPG
585221	8299631359	GPRS	2007-05-21 16:56:58.0	C	RESP:0;	0	2007-05-21 16:56:58.0		PPG
585222	8299631359	GPRS	2007-05-21 16:56:59.0	C	RESP:0;	0	2007-05-21 16:56:59.0		PPG
585223	8299631359	CREATE MMS	2007-05-21 16:56:59.0	C	RESP:0;	0	2007-05-21 16:56:59.0		PPG
585224	8299631359	SET VM-DCF	2007-05-21 16:57:00.0	C	RESP:0;	0	2007-05-21 16:57:00.0		PPG
585225	8299631359	CREATE VMSUB	2007-05-21 16:57:00.0	C	RESP:0;	0	2007-05-21 16:57:00.0		PPG
56480982	8299631359	CAMBIO SIM	2009-12-30 17:31:28.0	C	RESP:0;	0	2009-12-30 17:31:28.0		755580

IV. PROCESO MANEJO DE REBOTES RECARGAS ERRÓNEAS.

1.14. Entre al Portal de Admin. Prepago (PAP) http://adminprepago/PAP/app/IccidStatus.jsp .

1.15. Elija la opción de ***Mantenimiento*** – ***Procesos Recargas Autom***. - ***Recargas Erróneas***.

1.16. Seleccione el rango de fecha en que va a trabajar y presiona el botón "***Buscar***" para traer las recargas que están en error, detalladas por números.

1.17. Proceda a reenviar las recargas (rentas de control) que aparecen en la pantalla.

1.18. Las recargas (rentas de control) no completadas, deberán trabajarse de forma manual. Esto implica que si el numero está en rebote, debe completar la transacción para que el cliente reciba la recarga.

2. Referencias

2.1. MAN83 SISTEMA COMMPLEX

3. Registros

3.1. N/A

4. Anexos

4.1. Acuerdos de Servicios y Matriz de Escalamientos Errores – Rebotes – Averías Aprovisionamiento
4.2. Tabla de Errores - Rebotes Ensemble
4.3. Tabla de Errores - Rebotes Minsat
4.4. Tabla de Errores - Rebotes VoLTE