Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A.

DOCUMENTO:	INSTRUCTIVO DE TRABAJO
NOMBRE:	MANEJO DE FALLAS MÓVILES EN SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO
NUMERO:	INS313
REVISION:	8.0

1. Descripción


Contenido

1.1. Solución fallas en el aprovisionamiento en paquetes de datos Post-Pago, Control y Prepago. 1
1.2. Solución de fallas en el aprovisionamiento de los paquetes de datos Flota. 2
1.3. Agregar APN 5
1.4. Solución de fallas en el aprovisionamiento en el Schar 6
1.5. Solución discrepancias en Simcard 7
1.6. Validación de datos suspendidos Flota 8


Nota #1: Este instructivo está dirigido a los/as Representantes CCM, Representantes Offline y Analistas de Operaciones Móviles.

1.1. Solución fallas en el aprovisionamiento en paquetes de datos Post-Pago, Control y Prepago.

1.1.1. Ingrese al sistema **Commplex** presionando doble clic en el icono de dicho sistema.




1.1.2. Para aprovisionar paquetes de datos al número telefónico del cliente, seleccionar la opción Suscription Manager **"SMGR"** del menú principal.




1.1.3. Seleccionar **Provisioning SMGR**: **SUB** → **AGREGAR** → **Agregar Offer Postpaid**; para agregar paquete de datos en producto Postpago y Control y **Agregar Offer Prepaid** Para agregar paquete de datos prepago.

1.1.4. Colocar el número telefónico en el campo **"UserID" y** seleccionar **Apply** para finalizar.


Este documento solo puede ser editado por el Dueño.



1.1.5. Para agregar paquete de datos en producto prepago se debe agregar **Offer** (ID identificador del paquete) en **{OfferId}** y Número telefónico en **{UserId}**, luego seleccionar **Apply** para finalizar.



1.1.6. Acceder al sistema **Portal Prepago GSM (PPG)** para validar que el paquete de datos fue asignado, a través de la la ruta: **Cambios** → **Nuevo Internet Móvil.**




1.2. **Solución de fallas en el aprovisionamiento de los paquetes de datos Flota.**

1.2.1. Acceder al sistema **PAF**, introducir los datos del cliente y visualizar el estatus del número telefónico.

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.




1.2.2. Para aprovisionar los paquetes de datos introducir número telefónico en el sistema **Commplex**. Seleccionar la opción del menú principal **"Switch"**, luego **Send XML**. En "destino nivel" elegir **"Flota VPN- SUB-Agregar Soc (colocamos el numero de SOC que se encuentra en ENSEMBLE, correspondiente al plan)"** y luego proceder a introducir los datos requeridos.




1.2.3. Realizar una revisión a la transacción enviada.

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.




1.2.4. Verificar si la transacción ha sido completada dando clic en la opción en la lupa  para ejecutar el comando.



1.2.5. En caso de que el número rebote con error (Número tiene una suscripción activa de paquete de datos individual en PAF), acceder al sistema PAF y verificar que el número esté aprovisionado como Paquete de Datos Individual, de estar aprovisionado, procede a eliminar.


Este documento solo puede ser editado por el Dueño.



1.2.6. Proceder a verificar la transacción nuevamente accediendo al sistema Commplex.


1.3. **Agregar APN**

1.3.1. Para agregar los APN a través del sistema **Commplex**, seleccionar la pestaña **"HLR´S"** del menú principal y elegir opción "Centrals". En el campo **"Nivel"** seleccionar la opción **"Sub"** y "Agregar". Luego elegir la opción **"Agregar APN Sin IP Address".**




1.3.2. En la pantalla emergente, introducir los datos solicitados {subscriber (número telefónico)}, {apn (acorde al plan, ej: 25, 27,50, etc.)} y {pdpid (coloca el orden en que se utilizaran los APN)} y luego seleccionar **"Apply".**

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.




1.4. **Solución de fallas en el aprovisionamiento en el Schar**

1.4.1. Acceder al sistema **Commplex** y seleccionar la pestaña **"HLR´S"** del menú principal.



1.4.2. Seleccionar la opción **"Centrals".**




1.4.3. En el campo "Nivel" seleccionar la opción "Sub" y "Modificar", luego elegir la opción "Modificar Schar" e introducir los parámetros correspondientes.

1.4.3.1. El tipo de Schar según el plan (tipo de producto):


a) **Post pago** solo voz y/o con plan ilimitado: **8**
b) **Para todos los planes** con paquete de datos: **6**

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.




1.5. **Solución discrepancias en Simcard**


1.5.1. Acceder al sistema **Commplex** y visualizar la Simcard del cliente en el campo **"Imsi"** por la ruta: **HLRS** → **Consulta** →



1.5.2. Ir al Sistema **Ensemble** y verificar la Simcard del cliente en el campo **"Imsi".**




1.5.3. Actualizar en el sistema Commplex la información que indique el sistema Ensemble. A través de HLRS: **Centrals** → **Modificar Imsi,** y completar datos solicitados en la pantalla desplegada {subscriber}, {newimsi} y {oldimsi}.



1.6. **Validación de datos suspendidos Flota**

1.6.1. Acceder al sistema **Ensemble**, introducir número de teléfono del cliente, y visualizar el "Suscriber Status". (Si la línea está Activa, Suspendida o Cancelada).

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.



2. Referencias

2.1. **PRO860:** GESTIÓN DE FALLAS APROVISIONAMIENTO SERVICIO DE DATOS MÓVILES

2.2. Manual de Procesos de Operaciones.

3. Registros

3.1. N/A

4. Anexos

4.1. N/A