

Software libero di composizione e notazione musicale

Retrieved from <a href="http://musescore.org">http://musescore.org</a> on Mar, 01/25/2011

# **Indice**

Questo è il manuale di MuseScore versione 0.9.2 e superiore. Per aiutare a migliorare o tradurre il manuale, lascia un messaggio nel forum della documentazione di MuseScore in lingua <u>inglese</u> o in lingua <u>italiana</u> ed impegnati ad essere un redattore del manuale.

# **Capitolo 1**

# Per iniziare

Questo capitolo è di aiuto per l'installazione ed il primo avvio di MuseScore. Verrà anche mostrato come creare una nuova partitura.

## **Installazione**

#### **Windows**

Potete trovare il programma di installazione nella pagina di <u>Download</u> del sito di MuseScore. Fare clic sul collegamento per scaricare il programma. Il browser (es. Explorer, Firefox) chiederà conferma. Fare clic su "Salva file".

Quando il file è stato scaricato fare doppio clic su questo file per iniziare l'installazione. Windows apre una finestra per chiedere conferma. Fare clic su "Continua".



Il programma di installazione raccomanda di chiudere le altre applicazioni prima di procedere. Dopo aver chiuso tutte le altre applicazioni fare clic sul pulsante "Avanti".

Il programma di installazione mostra i termini di licenza del software. Fare clic su "Accetto" per continuare.

Successivamente chiede conferma riguardo alla cartella di destinazione del programma. Se state installando una nuova versione di MuseScore ma volete conservare la precedente sul vostro computer potete scegliere una cartella differente da quella proposta. Altrimenti fare clic su "Avanti" per continuare.

Successivamente chiede conferma del nome della cartella di MuseScore che appare nella lista dei programmi del menù Start di Windows. Fare clic su "Installa" per continuare.

In pochi minuti il programma installa i file e le configurazioni. Quando ha finito fare clic su "Fine" per uscire dal programma di installazione. Se lo desiderate è possibile ora cancellare il programma di installazione scaricato.



## **Avviare il programma MuseScore**

Per avviare il programma selezionare  $Start \rightarrow Tutti\ i\ programmi \rightarrow MuseScore \rightarrow MuseScore.$ 

Dopo alcuni secondi MuseScore apre una partitura dimostrativa. Potete fare delle prove con questa partitura e farvi un'idea del programma. Come passo successivo potete <u>Creare una nuova partitura</u>.



#### **MacOSX**

#### Installazione

Cercare il file dmg per Mac nella pagina <u>Download</u> del sito di MuseScore. Fare clic sul collegamento per scaricare il file. Alla fine del download il file dmg viene mostrato sul desktop come "MuseScore-0.9.5" e appare il programma di installazione.



Trascinare l'icona di MuseScore all'interno della cartella Applicazioni. Se non siete l'amministratore, MacOSX chiederà la password. È possibile ora lanciare MuseScore da Applicazioni oppure da SpotLight.

## **Disinstallazione**

Cancellare MuseScore dalla cartella Applicazioni.

## Linux

Questa guida è stata scritta principalmente per gli utilizzatori del K Desktop Environment (KDE), ambiente desktop usato nei sistemi Linux come SUSE o Kubuntu, con le istruzioni tra parentesi (...) per gli utilizzatori del GNOME

Desktop Environment, ambiente desktop usato nei sistemi Linux come Ubuntu. Per istruzioni specifiche per Fedora vai al paragrafo qui sotto.

#### **Installare MuseScore**

I sorgenti del progetto sono disponibili all'indirizzo

<u>http://www.musescore.org/it/download</u> ma in genere trovate i package binari nei repository della distribuzione che utilizzate.

Nella distribuzione Ubuntu, il package MuseScore si trova nel repository "universe". Se volete installare MuseScore il repository "universe" deve essere abilitato.

Per il suono potete utilizzare in alternativa ALSA oppure JACK sound server. Quale delle due soluzioni funziona meglio dipende dalla configurazione del sistema.

Per installare MuseScore seguire questi passaggi:

- 1. Aprire Aggiungi/Rimuovi Software (in Gnome: Aggiungi/Rimuovi Programmi Ubuntu Karmic: Ubuntu Software Center)
- 2. Nella categoria Multimedia (in Gnome: Audio & Video), selezionare MuseScore
- 3. Selezionare anche nella stessa categoria l'applicativo "JACK Control".
- 4. Fare clic su Anteprima (solo KDE)
- 5. Fare clic su Applica Modifiche

## Configurazione di JACK server

Lanciare l'applicativo "Jack Control" e nella finestra "JACK Audio Connection Kit" selezionare Setup.

- 1. All'interno della scheda "Settings" deselezionare "realtime"
- 2. Se utilizzate ALSA audio, alla voce driver selezionare "ALSA" e alle voci Input Device e Output Device I/O device selezionare "hw:0" In alcuni sistemi funziona OSS ma non ALSA. Se utilizzate OSS audio, alla voce driver selezionare "Oss" e alle voci Input Device e Output Device I/O device selezionare "/dev/audio".
- 3. Confermare i cambiamenti e avviare JACK server

## Configurazione di MuseScore

Per la configurazione di MuseScore seguire questi passaggi:

- 1. Aprire MuseScore, che si trova nella sezione Multimedia del menu principale (in Gnome: Audio e Video)
- 2. Dal menù selezionare Modifica e quindi Preferenze
- 3. Selezionare la scheda Sintetizzatore:
  - 1. Controllare che la sia selezionata l'opzione "Usa sintetizzatore interno"

- 2. Controllare che il SoundFont sia /usr/share/sounds/sf2/FluidR3\_GM.sf2 è il SoundFont di default oppure selezionare un SoundFont diverso eventualmente installato
- 3. Se utilizzate ALSA audio, alla voce Porta Audio selezionare "ALSA" e alla voce Dispositivo selezionare hw:0 (hw:Zero)

  Negli altri casi deselezionare ALSA e attivare JACK audio server
- 4. Fare clic su Applica, e quindi clic su OK
- 5. Chiudere MuseScore, aprirlo di nuovo e ora potete cominciare a scrivere la vostra musica

#### Commenti

• I lettori multimediali, come Amarok o Rhythmbox, non possono riprodurre la musica quando JACK server è attivo. Si deve fermare la riproduzione della musica o anche chiudere il lettore per far partire JACK server. Comunque, per ascoltare di nuovo la musica, occorre semplicemente fare clic su Stop nella finestra JACK Audio Connection Kit e far partire di nuovo il lettore multimediale.

Se si tenta di avviare Jack server mentre è in corso una riproduzione di musica, JACK Connection GUI si bloccherà.

Se incontrate dei problemi con i suoni MIDI, è possibile che il sistema non sia configurato per la riproduzione MIDI. Aprite una finestra Console o Terminale e lanciate questi comandi:

```
sudo modprobe snd-seq
sudo su -c 'echo snd-seq >> /etc/modules'
```

- Jack server è un applicativo complesso che si può bloccare se non è
  correttamente configurato. Se riscontrate dei problemi e queste
  istruzioni non sono sufficienti a risolvere, potete consultare le seguenti
  pagine web:
  - <a href="https://help.ubuntu.com/community/ubuntustudiopreparation">https://help.ubuntu.com/community/ubuntustudiopreparation</a>
  - https://help.ubuntu.com/community/howtoqjackctlconnections
  - https://help.ubuntu.com/community/howtojackconfiguration

#### **Fedora**

Importare la GPG key:

```
su
rpm --import http://prereleases.musescore.org/linux/Fedora/RPM-GPG-KEY-Seve
```

2. Andare alla pagina di <u>Download</u> del sito di MuseScore. Fare clic sul collegamento della versione stabile per Fedora e scegliere quindi il package rpm corretto per la vostra architettura di sistema

3. A seconda della architettura di sistema, utilizzare uno dei due gruppi di comandi per installare MuseScore

per architettura i386

```
yum localinstall musescore-0.9.4-1.fc10.i386.rpm

oppure per architettura x86_64
su
yum localinstall musescore-0.9.4-1.fc10.x86_64.rpm
```

Se avete difficoltà riguardo alla riproduzione dei suoni, potete consultare la pagina Fedora 11 and sound (in inglese).

# Creare una nuova partitura

Dal menù principale scegliere  $File \rightarrow Nuovo$ . Si apre l'assistente "Crea Nuovo Spartito" per la creazione di una nuova partitura.






Inserire titolo, compositore e le altre informazioni come mostrato sopra. Notare le due opzioni presentate in basso:

- · Crea nuovo spartito da modello
- · Crea nuovo spartito da zero

La prima opzione presenta nella schermata successiva una lista di modelli di spartiti. La seconda opzione permette di scegliere nella schermata successiva gli strumenti da includere. I modelli sono discussi più in dettaglio successivamente, ma per adesso scegliete "Crea nuovo spartito da zero".

Fare clic su "Next".

## Strumenti e parti di voci



La finestra per inserire gli strumenti è divisa in due colonne. Nella prima colonna sono elencati gli strumenti o voci selezionabili. La seconda colonna inizialmente è vuota ma presto conterrà l'elenco degli strumenti della nuova partitura.

Gli strumenti elencati nella prima colonna sono raggruppati in famiglie. Fare un doppio clic su una categoria per vedere l'elenco di tutti gli strumenti di quella famiglia. Selezionare uno strumento e fare clic su "Aggiungi". Lo strumento selezionato appare ora nella colonna di destra. È possibile aggiungere altri strumenti o voci.


L'ordine degli strumenti nella colonna di destra determina l'ordine in cui appaiono nella partitura. Per cambiare l'ordine fare clic sul nome di uno strumento e usare i pulsanti "Su" oppure "Giù" per spostarlo. Una volta finito fare clic su "Next".

## Tonalità (armatura di chiave)

Se state utilizzando la versione 0.9.3 o una successiva, l'assistente chiede di scegliere una tonalità (armatura di chiave). Selezionate quella desiderata e confermare con "Next".

Se state usando la versione 0.9.2 o una precedente l'assistente non chiederà la tonalità (armatura di chiave) e quindi potete ignorare questo passaggio.

## Unità di tempo, prima battuta, numero delle battute



Selezionare il tempo (Inserisci unità di tempo). Se il brano inizia con delle note in levare selezionare la voce "Prima Battuta" e regolare la durata della prima battuta.

Se conoscete approssimativamente di quante battute avete bisogno potete specificarne il numero in questa finestra. Altrimenti è possibile aggiungere o eliminare in seguito le battute.

Fare "clic" sul pulsante "Finish" per creare la vostra partitura.

## Adattamento della partitura dopo la sua creazione

Tutto quello che avete scelto con "Crea Nuovo Spartito" può essere cambiato quando si lavora sulla partitura.

- Per aggiungere o eliminare battute o per creare una prima battuta in levare vai a Azioni sulle battute
- Per cambiare qualunque testo vai a <u>Inserimento e modifica testo</u>. Per aggiungere il titolo mancante (o qualunque altro elemento di testo) dal menù selezionare *Elementi → Testo → Titolo* (o un altro elemento)
- Per aggiungere, cancellare o cambiare l'ordine degli strumenti dal menù selezionare Elementi → Strumenti....

Vedi anche: Tonalità (armatura di chiave), Unità di tempo, Chiavi.

## Modelli

Nella prima schermata dell'assistente "Creazione Guidata Nuovo Spartito" c'è l'opzione "Crea nuovo spartito da modello" (vedi sopra <u>Titolo, compositore e altre informazioni</u> per i dettagli). Per creare uno spartito utilizzando questo metodo selezionare l'opzione e fare clic su "Next".

La schermata successiva mostra un elenco di modelli. Selezionarne uno e fare clic su "Next". Continuare quindi nella creazione dello spartito come nel caso precedente. I file modello sono dei normali file MuseScore archiviati nella cartella dei modelli (template). È possibile creare dei nuovi modelli personalizzati salvando i file MuseScore in questa cartella. Nei sistemi Windows di solito la cartella è "C:\Programmi\MuseScore\templates". Nei sistemi Linux i modelli si trovano nella cartella /usr/share/mscore-xxx (se il programma è stato installato da un gestore di pacchetti) oppure nella cartella /usr/local/share/mscore-xxx (se avete compilato il programma dai sorgenti). Nei sistemi Mac vedere nella cartella /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/templates

# Capitolo 2

# Nozioni di base

Il capitolo precedente: "Per iniziare" è una guida all'<u>Installazione</u> ed al processo per <u>Creare una nuova partitura</u>. Il capitolo "Nozioni di base" fornisce una panoramica su MuseScore e descrive dei metodi generali per interagire con una nuova partitura.

## Scrittura note

Per inserire le note si deve seguire il seguente schema:

- 1. selezionare il punto di inizio inserimento
- 2. selezionare la Modalità Inserimento Note
- 3. selezionare la durata della nota o pausa da inserire
- inserire la nota (con scorciatoie da tastiera PC, con il mouse, da tastiera MIDI)

## Punto di inizio inserimento

Per prima cosa selezionare una nota o una pausa già presenti nella partitura come punto di inizio inserimento. C'è da precisare che quando si inseriscono delle note, queste vanno a sostituire le note o le pause già esistenti (sovrascrittura). La durata della battuta rimane così invariata.

## Modalità inserimento note

- premere N: si entra nella Modalità inserimento note.
- premere Escape: si lascia Modalità inserimento note.

### **Durata delle note**

Quando si è nella Modalità Inserimento Note selezionare la durata della nota da inserire scegliendo il valore dalla tavolozza o utilizzando la scorciatoia da tastiera.

Nella versione 0.9.4 e successive le scorciatoie da tastiera per selezionare la durata della nota sono:

- 1: 1/64 (semibiscroma)
- 2: 1/32 (biscroma)
- 3: 1/16 (semicroma)
- 4: 1/8 (croma)
- *5*: 1/4 (semiminima)
- 6: 2/4 (minima)
- 7: 4/4 (semibreve)
- 8: 8/4 (breve)
- 9: 16/4 (lunga)
- .: il punto modifica la durata selezionata in una nota puntata

Nella versione 0.9.3 e precedenti si deve utilizzare una combinazione di tasti:

- *Alt*+1: 1/4 (semiminima)
- Alt+2: 1/8 (croma)
- *Alt+3*: 1/16 (semicroma)
- *Alt+4*: 1/32 (biscroma)
- Alt+5: 1/64 (semibiscroma)
- *Alt*+6: 4/4 (semibreve)
- *Alt*+7: 2/4 (minima)
- .: il punto modifica la durata selezionata in una nota puntata

#### Inserimento note

Le note possono essere inserite con il mouse, tramite tastiera MIDI (vedi sotto) oppure utilizzando delle scorciatoie da tastiera.

Per inserire le note come da esempio qui sotto utilizzare la sequenza di tasti:



Il tasto *Spazio* inserisce una pausa. Per ottenere il risultato mostrato nell'esempio qui sotto utilizzare la sequenza di tasti: *C D Spazio E*. Notare che la durata selezionata per inserire le note (nell'esempio semiminime) determina anche la durata della pausa (nell'esempio pausa da 1/4).



Per aggiungere una nota a un accordo utilizzare il tasto Maiusc e il tasto della nota: C D Maiusc+F Maiusc+A E F



Per aumentare la durata di una nota con il punto come da esempio qui sotto utilizzare la sequenza di tasti: 5 . C 4 D E F G A (Nota: le versioni 0.9.3 e precedenti per cambiare la durata di una nota utilizzano differenti scorciatoie da tastiera. Vedi sopra per maggiori informazioni)



Per cambiare ottava utilizzare le seguenti combinazioni di tasti:

- Ctrl+Su (Mac: #+Su): aumenta l'altezza della nota di una ottava
- Ctrl+Giù (Mac: #+Giù): diminuisce l'altezza della nota di una ottava

## Altri comandi:

- x: inverte l'orientamento dei gambi delle note
- Maiusc+x: sposta la testa della nota sul lato opposto del gambo

#### **Tastiera MIDI**

È possibile inserire le note utilizzando una tastiera MIDI in MuseScore versione 0.9.6 e successive. Le versioni 0.9.3 e precedenti supportano la tastiera MIDI solo su Linux.

- 1. Collegare la tastiera MIDI al PC e accenderla
- 2. Lanciare il programma MuseScore
- 3. Creare una nuova partitura
- 4. Selezionare con il mouse il punto di inizio inserimento (vedi sopra)
- 5. Premere N per entrare in "Modalità inserimento note" (vedi sopra)
- 6. Selezionare la durata della nota (vedi sopra)
- 7. Premere un tasto sulla tastiera MIDI: verrà inserita nella partitura la nota della altezza corretta

N.B.: con la tastiera MIDI è possibile inserire una nota o un accordo alla volta. Questa modalità di inserimento (in inglese "step-time entry") è veloce e affidabile. Alcuni programmi di notazione cercano di interpretare i passaggi suonati dai musicisti (in inglese ""real-time entry"") e scrivere direttamente la notazione. Comunque con questo ultimo metodo i risultati sono spesso non attendibili anche se il passaggio è suonato da un musicista abile e si sta utilizzando un software costoso. MuseScore privilegia i sistemi più affidabili per l'inserimento nelle note.

Se avete più di una periferica MIDI connessa al computer, dovete indicare a Musescore quale di queste periferiche è la tastiera MIDI. Nella versione 0.9.6 e successive selezionare Modifica → Preferenze... (Mac: MuseScore → Preferenze...). Nella finestra di dialogo fare clic sulla linguetta I/O e suoni e selezionare la periferica nella sezione "Seleziona la periferica di input MIDI".

## Colori

A partire dalla versione 0.9.5 il programma MuseScore mostra colorate le note al fuori dall'estensione dello strumento. Appaiono colorate in giallo le note fuori estensione a livello amatoriale e in rosso quelle fuori estensione a livello professionale. I colori servono come informazione e appaiono sullo schermo ma non nelle copie stampate. Per disabilitare questa opzione nella versione 0.9.6 o successive selezionare  $Modifica \rightarrow Preferenze...$  (Mac:  $MuseScore \rightarrow Preferenze...$ ), fare clic sulla linguetta I/O e suoni e deselezionare l'opzione "Colora le note fuori estensione".

## Collegamenti esterni

• Video tutorial: Note entry basics by Katie Wardrobe (in inglese).

# Copia e incolla

MuseScore permette di copiare singole note oppure una selezione. La versione 0.9.4 supporta diverse opzioni incluso il supporto sposta-trascina (shift-drag) delle parti selezionate. La funzione copia e incolla nella versione 0.9.3 e precedenti è limitata alle battute intere ed è di difficile utilizzo (vedi sotto per le istruzioni).

## Copia

- 1. Fare clic sulla prima nota da selezionare
- 2. *Maiusc+clic* sull'ultima nota da selezionare (appare un rettangolo blu a delimitare la selezione).
- 3. Dal menù selezionare Modifica → Copia

## Incolla

- 1. Fare clic sulla prima nota o sulla prima battuta di destinazione
- 2. Dal menù selezionare Modifica → Incolla

## Istruzioni per versione 0.9.3 e precedenti

## Copia

1. Fare clic in una parte vuota di una battuta per selezionare l'intera battuta (appare un rettangolo blu a delimitare la selezione)

- 2. Se si vuole estendere la selezione utilizzare la combinazione *Maiusc+clic* in una parte vuota di un'altra battuta
- 3. Dal menù selezionare Modifica → Copia

#### Incolla

- 1. Fare clic in una parte vuota della battuta di destinazione
- 2. Dal menù selezionare Modifica → Incolla

## Modalità di modifica

Molti elementi possono essere cambiati nella Modalità di modifica :

- Doppio Clic: si avvia la Modalità di modifica
- Esc: si lascia la Modalità di modifica

Diversi elementi nella modalità di modifica mostrano delle "maniglie" (che appaiono come "quadratini") che possono essere spostate trascinandole col mouse o con comandi da tastiera.

Legatura di portamento nella Modalità di modifica:



Comandi disponibili da tastiera:

- ←: sposta la maniglia a sinistra di uno spazio
- →: sposta la maniglia a destra di uno spazio
- 1: sposta la maniglia su di uno spazio
- 1: sposta la maniglia giù di uno spazio
- Ctrl+←: (Mac: \(\pi + \)): sposta la maniglia a sinistra di 0,1 spazi
- Ctrl+→: (Mac: \(\pi+\)): sposta la maniglia a destra di 0,1 spazi
- Ctrl+↑: (Mac: \(\pi+\)): sposta la maniglia su di 0,1 spazi
- Ctrl+↓: (Mac: \(\mathbf{K}+\psi\): sposta la maniglia giù di 0,1 spazi
- Maiusc+←: sposta la maniglia a sinistra di una misura o di una nota (unità di tempo, diversa dagli"spazi" grafici)
- Maiusc+→: sposta la maniglia a destra di una misura o di una nota (unità di tempo, diversa dagli"spazi" grafici)
- · Tab: vai alla maniglia successiva

## Azioni sulle battute

## **Aggiungere**

Per aggiungere una battuta alla fine dello spartito premere Ctrl+B (Mac: #+B), oppure dal menu selezionare  $Elementi \rightarrow Battute \rightarrow Aggiungi battuta$ . Per aggiungere più battute premere Ctrl+Maiusc+B (Mac: #+Maiusc+B), oppure selezionare dal menù  $Elementi \rightarrow Battute \rightarrow Aggiungi battute...$ .

#### Inserire

Per prima cosa selezionare una battuta e quindi premere Ins oppure selezionare dal menù  $Elementi \rightarrow Battute \rightarrow Inserisci battuta$  per inserire una battuta vuota prima di quella selezionata. Per inserire più battute premere Ctrl+Ins (Mac: #+Ins) oppure selezionare dal menù  $Elementi \rightarrow Battute \rightarrow Inserisci battute....$ 

## **Cancellare**

Prima selezionare la battuta e quindi Ctr+Canc (Mac: #+Fn+Backspace). Per la versione 0.9.5 e precedenti si deve procedere in maniera differente. Premere Ctr (Mac: #) sulla tastiera e fare clic con il mouse in un'area vuota della battuta. La battuta appare adesso evidenziata con una linea punteggiata che indica la selezione di un "porzione di tempo". Premere Ctrl+Clic (Mac: #+Clic) per estendere la selezione. Premendo il tasto Canc (Mac: Fn+Backspace) verranno eliminate le battute selezionate.

## **Proprietà**

Per modificare le proprietà di una battuta fare clic con il tasto destro del mouse in un'area vuota della battuta e scegliere *Proprietà battuta...*.



## **Pentagrammi**

Agendo sulla proprietà *Visibile* è possibile mostrare o nascondere le note e le linee del pentagramma della battuta selezionata. Agendo sulla proprietà *Senza gambo* è possibile mostrare o nascondere i gambi di tutte le note della battuta selezionata. Se si seleziona l'opzione *Senza gambo* le note che normalmente hanno i gambi come le minime (2/4) e le semiminime (1/4) mostreranno solo le teste delle note.

## **Durata**

La durata *nominale* corrisponde alla unità di tempo mostrata nella partitura. È possibile modificare la durata *reale* della battuta selezionata nonostante l'unità di tempo presente nella partitura. Di solito la durata nominale è uguale a quella reale. Tuttavia una battuta iniziale in levare, per esempio, può avere una durata reale inferiore alla durata nominale.

Nella immagine qui sotto la battuta iniziale in levare ha una durata nominale di 4/4 ma una durata reale di 1/4. Le battute centrali hanno sia la durata nominale che quella reale di 4/4. L'ultima battuta con una minima puntata, che è complementare alla prima, ha una durata reale di 3/4.



## **Irregolare**

Una battuta "irregolare" non è conteggiata nella numerazione delle battute. Di solito una battuta iniziale in levare è segnata come "irregolare". Se state utilizzando la versione 0.9.4 o precedente e contrassegnate come irregolare una battuta, per aggiornare la numerazione delle battute si deve chiudere e riaprire la partitura.

## Aggiungi al numero di battuta

È possibile utilizzare l'opzione "aggiungi al numero di battuta" per modificare la numerazione delle battute. È possibile inserire un numero positivo oppure negativo. Notare che questa modifica interesserà le battute successive. Un valore di "-1" avrà lo stesso effetto del marcare la battuta come "irregolare".

## **Allargamento**

Con questa opzione è possibile incrementare o diminuire lo spazio orizzontale tra le note.

## Numero delle ripetizioni

Se la battuta è alla fine di una <u>ripetizione o ritornello</u> è possibile indicare quante volte la ripetizione deve essere suonata.

## Interrompi le pause di più battute

Questa proprietà interrompe una pausa che dura più di una battuta a partire dalla battuta corrente. Questa opzione deve essere selezionata prima di selezionare l'opzione "Crea le pause di più battute" nel menù  $Stile \rightarrow Modifica$ 

stile generale....

A partire dalla versione 0.9.6 le pause di più battute si interrompono automaticamente in presenza di segni importanti come marcatori di riferimento, cambio di unità di tempo, doppie stanghette, ecc.

#### Numerazione delle battute

MuseScore inserisce automaticamente la numerazione nella prima battuta di ogni accollatura, ma sono possibili diverse opzioni. Dal menù principale selezionare *Stile → Modifica stile generale*. Nel riquadro di sinistra selezionare "Numeri". Nel riquadro di destra c'è in basso la sezione "Numeri delle battute".

Se si seleziona "Numeri delle battute" si abilita la numerazione automatica. Selezionare "mostra il primo" se si desidera che sia numerata la prima battuta.

Selezionare "tutti i pentagrammi" se desiderate che la numerazione sia ripetuta in ogni pentagramma dell'accollatura (altrimenti la numerazione compare solo sul primo pentagramma).

È possibile mostrare i numeri in "ogni accollatura" (il numero appare nella prima battuta della riga) oppure secondo un "intervallo" selezionato nella casella in basso a destra. Per esempio se si seleziona 1 tutte le battute saranno numerate, se si seleziona 5 la numerazione sarà visualizzata ogni 5 battute.

# **Tavolozze (palette)**

È possibile mostrare o nascondere le Tavolozze selezionando dal menù *Mostra* → *Tavolozze*.

È possibile selezionare e trascinare (drag-and-drop) i simboli dalle tavolozze agli elementi dello spartito.

Fare doppio clic su un simbolo della tavolozza equivale a trascinare questo simbolo verso tutti gli elementi selezionati nello spartito.

Per esempio, è possibile inserire aggiungere un "tenuto" su molte note contemporaneamente:

- 1. selezionare le note
- 2. fare doppio clic sul simbolo "tenuto" nella tavolozza "Articolazioni, Ornamenti"

# Annulla e ripristina

MuseScore permette di annullare e ripristinare le modifiche in maniera illimitata.

Le scorciatoie standard sono:

- Annulla Ctrl+Z (Mac: \mathbb{#}+Z)
- Ripristina Ctrl+Maiusc+Z oppure Ctrl+Y (Mac: \mathbb{H}+Maiusc+Z)

In alternativa è possibile utilizzare i pulsanti sulla barra degli strumenti:



# Salva come - esportazione

Una partitura può essere salvata ed esportata selezionando dal menù *File* → *Salva come...* in questi diversi formati:

Formato MuseScore compresso (\*.mscz)

MSCZ è il formato standard dei file *MuseScore* ed è raccomandato per la maggior parte dei casi. Una partitura salvata in questo formato occupa poco spazio sul disco ma mantiene tutte le informazioni. Questo formato è la versione "zippata" del formato .mscx.

Formato MuseScore (\*.mscx)

MSCX è la versione non compressa dei file *MuseScore* usata dalla versione 0.9.5 e successive. Una partitura salvata in questo formato non perde nessuna informazione ed è raccomandata se avete bisogno di modificare manualmente il file utilizzando un editor di testo. Le precedenti versioni di MuseScore usavano l'estensione MSC. Tuttavia l'estensione di file MSC presenta un conflitto di associazione nell'ambiente Windows ed è bloccato da alcuni provider di posta elettronica . La nuova estensione di file MSCX sostituisce la vecchia estensione MSC a causa di questi problemi.

MusicXML (\*.xml)

<u>MusicXML</u> è lo standard universale per la rappresentazione delle partiture e può essere utilizzato dalla maggior parte dei programmi di notazione attualmente disponibili compresi Sibelius, Finale e più di altri 100 programmi. È il formato raccomandato per condividere le vostre partiture con gli altri programmi di notazione musicale.

MusicXML compresso (\*.mxl)

Crea dei file più piccoli rispetto al formato MusicXML standard. Il formato MusicXML compresso è un nuovo standard e a tutt'oggi è meno

supportato dagli altri programmi di notazione musicale.

MIDI(\*.mid)

Musical Instrument Digital Interface (MIDI) è un formato largamente supportato dei sequencer e dai programmi di notazione musicale. Tuttavia i file MIDI sono progettati per il suono e non per la notazione e quindi non contengono, per esempio, informazioni riguardanti formattazione, alterazioni, voci, abbellimenti, articolazioni, ritornelli, tonalità e altri simboli. Per condividere i file con gli altri programmi di notazione musicale utilizzare MusicXML. Se si desidera solo ascoltare il suono è possibile utilizzare il formato MIDI

PDF (\*.pdf)

Portable Document Format (PDF) è l'ideale per condividere con altre persone delle partiture che non devono essere modificate. La maggior parte degli utilizzatori di computer hanno già installato un programma per visualizzare i file PDF e quindi non devono installare ulteriori software per visualizzare le vostre partiture.

PostScript (\*.ps)

PostScript (PS) è un linguaggio di descrizione della pagina molto diffuso.

PNG (\*.png)

Portable Network Graphics (PNG) è un formato di immagine bitmap con un supporto nativo in tutti i maggiori sistemi operativi e nei programmi di manipolazione di immagini ed è popolare nel Web. A partire dalla versione 0.9.3 MuseScore può esportare le partiture utilizzando un file PNG per ogni pagina. Con questa funzione MuseScore crea delle immagini che contengono quello che appare nella pagina stampata. Se si vogliono creare delle immagini che contengano elementi visibili solo nelle schermate (come le cornici delle caselle, le note invisibili, le note colorate perché fuori estensione) selezionare  $Modifica \rightarrow Preferenze...$  (Mac:  $MuseScore \rightarrow Preferenze...$ ), fare clic sulla scheda "Esportazione" e selezionare l'opzione "Funzione cattura schermo".

SVG (\*.svg)

I file nel formato Scalable Vector Graphics (SVG) possono essere aperti da diversi browser (con l'eccezione di Explorer) e dalla maggior parte dei programmi di grafica vettoriale. Tuttavia la maggior parte di questi software non supporta i font di caratteri inclusi (embedded) per cui i font di MuseScore devono essere installati per visualizzare correttamente i file.

LilyPond (\*.1y)

Il formato LilyPond è quello utilizzato dal programma di notazione <u>Lilypond</u>. Tuttavia l'esportazione in questo formato è sperimentale e incompleta nella versione corrente di *MuseScore*.

## WAV Audio (\*.wav)

WAV (Waveform Audio Format) è un formato audio non compresso sviluppato da Microsoft e IBM ma largamente supportato dai software per Windows, Mac OS e Linux. Questo è il formato ideale per la creazione di CD visto che non c'è perdita di qualità del suono. Tuttavia la grandezza di questi file li rende difficili da condividere via e-mail o tramite web. Questa opzione di esportazione file è disponibile a partire dalla versione 0.9.5 e successive.

## FLAC Audio (\*.flac)

Free Lossless Audio Codec (FLAC) è un formato audio compresso. I file FLAC sono grandi approssimativamente la metà dei file non compressi ma comunque di buona qualità. Windows e Mac OS non supportano direttamente il formato FLAC ma un lettore come per esempio <a href="VLC">VLC</a> media player può riprodurre i file FLAC in ogni sistema operativo. Questa opzione di esportazione file è disponibile a partire dalla versione 0.9.5 e successive.

### Ogg Vorbis (\*.ogg)

Ogg Vorbis è un formato audio libero progettato per essere il sostituto del popolare MP3 (formato audio proprietario). Come gli MP3, i file Ogg Vorbis sono relativamente piccoli (spesso un decimo di un file audio non compresso) ma con una certa perdita della qualità del suono. Windows e Mac OS non supportano direttamente il formato Ogg Vorbis. Comunque software come VLC media player e Firefox 3.5 e versioni e successive possono riprodurre i file Ogg in ogni sistema operativo. Questa opzione di esportazione file è disponibile a partire dalla versione 0.9.5 e successive.


# Capitolo 3

# **Notazione**

Nel capitolo precedente "Nozioni di base" si insegna come <u>inserire le note</u> ed interagire con le <u>tavolozze</u>. Il capitolo "Notazione" descrive con maggiore dettaglio le differenti tipologie di notazione descrivendo le funzionalità avanzate.

## **Alterazioni**

**Le alterazioni** possono essere aggiunte o cambiate trascinando il simbolo dell'alterazione dalla tavolozza alla nota della partitura.



Se si vuole solo cambiare l'altezza di una nota si può selezionare la nota stessa e premere:

- 1: aumenta l'altezza della nota di un semitono (privilegia i diesis).
- 1: diminuisce l'altezza della nota di un semitono (privilegia i bemolli).
- Ctrl+ 1: aumenta l'altezza della nota di una ottava.
- Ctrl+ \diminuisce l'altezza della nota di una ottava.

Nella versione 0.9.6 e successive è possibile modificare una alterazione esistente in una alterazione precauzionale (racchiusa tra parentesi). Dalla tavolozza Alterazioni trascinare il simbolo parentesi sopra l'alterazione esistente (non sulla testa della nota). Per rimuovere le parentesi selezionare

l'alterazione e premere il tasto Canc.

Se successivamete si modifica l'altezza della nota utilizzando i tasti cursore, le modifiche manuali delle alterazioni saranno rimosse.

La funzione dal menù  $Note \rightarrow Sostituzione$  enarmonica alterazioni cerca di correggere le alterazioni presenti nell'intera partitura con quelle enarmonicamente corrette.

# **Arpeggio**

**Gli arpeggi** si inseriscono trascinando il simbolo dalla tavolozza sulla nota di un accordo.



Nella versione 0.9.5 e successive è possibile modificare la lunghezza del simbolo dell'arpeggio facendo doppio clic sul simbolo stesso e trascinando la "maniglia" (che appare come un quadratino) con il mouse.



## Chiavi

Le **chiavi** sono inserite o modificate selezionando il simbolo dalla tavolozza e trascinandolo su una battuta o su un altro simbolo di chiave. Utilizzare il tasto *F9* per mostrare o nascondere le <u>tavolozze</u> laterali.



### **Modifica**

Trascinare il nuovo simbolo di chiave dalla tavolozza su un simbolo di chiave nella partitura. È possibile spostare un simbolo di chiave da un punto all'altro dello spartito con la combinazione Maiusc + clic + trascinare.

## **Aggiungere**

Trascinare il simbolo dalla tavolozza a una zona vuota della battuta: il simbolo della chiave viene inserito all'inizio della battuta. Per inserire il simbolo all'interno di una battuta trascinarlo su una determinata nota. Se la battuta non è la prima della partitura il simbolo della chiave appare più piccolo.

## **Eliminare**

Selezionare il simbolo della chiave e premere Canc.

Nota: se si cambia la chiave non si altera l'altezza delle note presenti nella partitura. Le alterazioni delle note vengono inserite o corrette automaticamente sul pentagramma.

## Crescendo e diminuendo

I simboli **crescendo e diminuendo** sono degli oggetti di tipo <u>linea</u>. Per inserire questi simboli per prima cosa selezionare una nota come punto di inizio.

- H: Inserisce il simbolo crescendo
- Maiusc+H: Inserisce il simbolo diminuendo

È possibile inserire questi simboli trascinandoli dalla tavolozza Linee alla testa di una nota.

1. H inserisce il simbolo crescendo:



2. Doppio clic per entrare nella Modalità di modifica:



3. *Maiusc*+→ per spostare a destra l'ancoraggio del simbolo:



4. → prolunga a destra la coda del simbolo (non l'ancoraggio):




## **Graffe accollatura**

## **Cancellare**

Selezionare la graffa e premere Canc

## **Aggiungere**

Dalla tavolozza trascinare il simbolo della graffa in una zona vuota della prima battuta di una accollatura.



## **Modificare**

Trascinare un simbolo dalla tavolozza Graffe sulla graffa già presente nella partitura.

## Posizione orizzontale

Nella versione 0.9.4 e successive è possibile regolare la disposizione orizzontale di una graffa. Fare doppio clic sulla graffa e premere Maiusc+← oppure Maiusc+→ per spostarla a sinistra o a destra.

## **Modifica**

Fare doppio clic sulla graffa per entrare in <u>Modalità di modifica</u>. In questa modalità è possibile modificare l'altezza di una graffa per estenderla ad altri pentagrammi dell'accollatura trascinando con il mouse la maniglia ("quadratino") ora visibile.

# Gruppi irregolari di note (terzine)

Per creare un gruppo irregolare come una **terzina** per prima cosa inserire una nota della durata dell'intera terzina. Uscire dalla <u>Modalità inserimento</u> <u>note</u> con il tasto *Esc*, selezionare la nota e premere *Ctrl+3* per cambiarla in una terzina. Allo stesso modo *Ctrl+5* cambia la nota in una quintina.

Per prima cosa selezionare una nota:



Ctrl+3 crea una terzina:



che può essere successivamente modificata e completata:



#### Modalità inserimento note

Se si è nella <u>Modalità inserimento note</u> l'inserimento dei gruppi irregolari funziona in modo differente rispetto al metodo descritto sopra. Nella versione 0.9.5 e successive si deve per prima cosa selezionare la durata del gruppo irregolare e quindi selezionare l'altezza delle note. Di seguito sono descritti i passaggi per inserire una terzina di crome.

- 1. Selezionare la modalità inserimento note (tasto N)
- 2. Verificare che il cursore sia nel punto dove si desidera inserire la terzina (per spostare il cursore utilizzare eventualmente i tasti freccia destra o sinistra)
- 3. Selezionare la durata 1/4 dalla barra delle note per specificare la durata totale della terzina
- 4. Dal menù selezionare Note  $\rightarrow$  Gruppi irregolari  $\rightarrow$  terzina per specificare il tipo di gruppo irregolare
- 5. Notare che è stata selezionata automaticamente la durata 1/8. Inserire le note dell'altezza desiderata (tastiera PC, mouse, tastiera MIDI)

## **Proprietà**

Per modificare le proprietà di visualizzazione di un gruppo irregolare fare clic con il tasto destro del mouse sul numero del gruppo e selezionare



La sezione numero permette di scegliere di mostrare nella partitura un numero intero, un rapporto oppure niente.

Nella sezione graffa le opzioni "graffa" e "niente" permette di scegliere se mostrare o no la graffa. Se si sceglie l'opzione "graffa automatica" la graffa sarà nascosta in caso di gruppi di note o al contrario visibile se nel gruppo irregolare ci sono note non collegate in gruppi oppure pause.



# Gruppo di note

## Gruppi di note automatici in MuseScore

Le linee orizzontali che uniscono i **gruppi di note** sono inserite automaticamente ma possono essere modificate manualmente trascinando il simbolo dalla tavolozza alla nota.



È possibile inoltre selezionare per prima cosa la nota e quindi fare doppio clic sul simbolo della tavolozza "Proprietà gruppo note".

- Prima nota del gruppo.
- Non far finire il gruppo con questa nota.
- Questa nota non appartiene a un gruppo
- Inizia il secondo livello del gruppo a partire da questa nota (non ancora implementato nella versione corrente di MuseScore).

## Vedi anche

• Gruppo di note tra pentagrammi

# Legatura di portamento


La **legatura di portamento** è una linea curva tra due o più note di differente altezza. Indica che queste note devono essere suonate senza interruzioni (effetto opposto allo staccato). Se si desidera unire due note della stessa altezza vedi Legatura di valore

## Istruzioni

1. Uscire dalla <u>Modalità inserimento note</u> con il tasto *Esc* e selezionare la prima nota:




2. Premendo *s* viene creta una legatura di portamento (sono visibili dei quadratini o "maniglie" sulla curva della legatura):



3. Premendo *Maiusc+→* si sposta la fine della legatura di portamento alla nota successiva:



4. *x* inverte la direzione della curva:



5. Esc fa uscire dalla Modalità di modifica legatura (non sono più visibili le "maniglie"):



#### **Modifiche**

I quadratini o "maniglie" (mostrati nelle immagini dei passaggi 2-4 qui sopra) possono essere manipolati con il mouse. Con le due maniglie ai lati si possono modificare l'inizio e la fine della curva della legatura (non l'ancoraggio). Con le maniglie centrali si può accentuare o meno la curvatura.

Una legatura di portamento si può estendere su diverse accollature e pagine. L'inizio e la fine della legatura sono ancorati a note, accordi o pause. Questo vuol dire che se queste note vengono riposizionate per cambiamenti dell'impaginazione, delle dimensioni delle battute oppure dello stile, anche la legatura di portamento verrà riposizionata e ridimensionata.

**Nota:** non è possibile cambiare le note di ancoraggio iniziale e finale con il mouse. Per spostare gli ancoraggi utilizzare le combinazioni  $Maiusc+\rightarrow e$   $Maiusc+\leftarrow$ .

## Linea punteggiata

Le legature di portamento con la linea punteggiata sono talvolta utilizzate nelle canzoni dove la presenza di una legatura varia da una strofa all'altra. Sono inoltre utilizzate per indicare un suggerimento dell'editore differente dalle indicazioni originali dell'autore. Per trasformare una legatura di portamento normale in una legatura con linea punteggiata fare clic con il tasto destro del mouse sul simbolo della legatura e selezionare *Proprietà legatura....* Nella finestra di dialogo è possibile selezionare "linea continua" oppure "linea punteggiata".

Vedi anche: Legatura di valore, Modalità di modifica.

## Legatura di valore

La **legatura di valore** è una linea curva che unisce due note della stessa altezza. Indica che le due note devono essere suonate come una nota unica della durata uguale alla somma delle due durate singole. La legatura di valore viene usata di solito quando la nota deve continuare dopo la fine della battuta corrente oppure per migliorare la leggibilità della frase musicale. Se si desidera collegare note di diversa altezza vedi <u>Legatura di portamento</u>.

#### Primo metodo:

Selezionare la prima nota:



premendo il tasto + si crea una legatura di valore (nella versione 0.9.3 e precedenti la combinazione *Maiusc+S*):




## Secondo metodo

Per creare una legatura di valore mentre si <u>inseriscono le note</u> premere + dopo aver inserito la prima nota. Nella versione 0.9.3 o precedenti si deve premere + *prima* di inserire la prima nota.

## Linee

La tavolozza **Linee**, come le altre <u>tavolozze</u>, funziona con il sistema seleziona e trascina ("drag-and-drop"). Utilizzare il mouse per trascinare il simbolo dalla tavolozza alla partitura.



## Cambiare la lunghezza delle linee

Se si cambia la lunghezza di una linea utilizzando il mouse, la posizione di ancoraggio (la nota o la battuta alle quali è collegata la linea) allora non cambia. Quindi il metodo descritto qui sotto è quello raccomandato per correggere la posizione del punto iniziale e del punto finale di una linea.

- 1. Se si è nella Modalità Inserimento Note premere *Esc* per uscire da questa modalità
- 2. Fare doppio clic sulla linea che si vuole correggere: sono ora visibili dei quadratini o "maniglie"
- 3. Muovere le "maniglie" utilizzando i comandi da tastiera
  - *Maiusc*+→ per spostare la maniglia a destra di una nota (o battuta)
  - Maiusc+← per spostare la maniglia a sinistra di una nota (o battuta)
- 4. Se si desidera modificare soltanto la lunghezza visualizzata della linea senza cambiare l'ancoraggio alla nota o alla battuta utilizzare i tasti:
  - → per spostare la "maniglia" a destra di una unità
  - per spostare la "maniglia" a sinistra di una unità

Vedi anche: Crescendo e Diminuendo, Volta (Finali di 1a e di 2a volta).

# Notazione per percussioni

Esempio di notazione per percussioni:



La notazione per percussioni comprende quasi sempre delle note simultanee che hanno i gambi in direzione opposta. Se non avete esperienza nell'inserimento di più voci in un singolo pentagramma consultate l'argomento <u>Voci</u>. Di seguito sono riportate le istruzioni specifiche per la notazione delle percussioni.

## **Tastiera MIDI**

La maniera più facile per inserire la notazione delle percussioni alla vostra partitura è quella di utilizzare una tastiera MIDI. Molte tastiere MIDI hanno i segni delle percussioni su ciascuna nota. Se si preme il tasto relativo allo hi-hat (detto anche charleston) il programma MuseScore inserirà nella partitura la notazione corretta. MuseScore inserisce automaticamente la testa della nota corrispondente e il gambo nella giusta direzione.

#### Mouse

L'inserimento delle note con il mouse è disponibile dalla versione 0.9.4 e successive.

- 1. Selezionare una nota o pausa nel pentagramma percussioni. Viene automaticamente caricata la tavolozza delle percussioni
- 2. Premere "N" per attivare la modalità inserimento note
- 3. Selezionare la durata dalla Barra Note
- 4. Selezionare il tipo di nota (come grancassa o rullante) dalla <u>tavolozza</u> percussioni
- 5. Fare clic con il mouse nel pentagramma delle percussioni per inserire la nota nella partitura

## Note di abbellimento (acciaccature)

Le **note di abbellimento corte** (Acciaccatura) sono disegnate come piccole note con una linea obliqua che attraversa il gambo. Le **note di abbellimento lunghe** (Appoggiatura) non hanno questa linea. Le note di abbellimento si posizionano prima di una nota normale.

Per creare una nota di abbellimento trascinare il simbolo desiderato dalla <u>tavolozza</u> Note di abbellimento (nelle versioni 0.9.5 e precedenti la tavolozza è chiamata semplicemente Note) a una nota normale già inserita nella partitura.



Vedi anche: Abbellimento in Wikipedia

# Pause di una battuta intera e di più battute

## Pause di una battuta intera



Quando una intera battuta è priva di note si utilizza una pausa di 4/4 (semibreve, se il tempo è 4/4).

Per creare una pausa che duri tutta la battuta selezionare la battuta interessata e premere *Canc*. Tutte le note e le pause di questa battuta saranno sostituite da un'unica pausa.

## Pause di più battute



Le pause di più battute indicano che il silenzio di uno strumento dura per più battute consecutive e sono utilizzate di frequente nelle partiture per la musica d'insieme. Nelle versioni 0.9.5 e precedenti questa funzione è stata inserita come sperimentale (vedi sotto le limitazioni)

#### Istruzioni

- 1. dal menù selezionare *Stile* → *Modifica stile generale...* (nelle versioni 0.9.5 e precedenti *Stile* → *Modifica stile...*)
- 2. Selezionare col mouse la voce a sinistra "Spartito"
- 3. Selezionare a destra la voce "Crea le pause di più battute"


#### Limitazioni

Le versioni 0.9.5 e precedenti le pause di più battute non vengono interrotte automaticamente in punti importanti come le stanghette doppie, i segni di armatura di chiave, i marcatori di riferimento. Questo limite è stato risolto per le versioni 0.9.6 e successive. Come scappatoia per le versioni precedenti si può utilizzare l'opzione "Interrompi le pause di più battute" come descritto nel capitolo <u>azioni sulle battute</u>.

Questa opzione di modifica dello stile creerà automaticamente le pause di più battute nella partitura. Si raccomanda pertanto di inserire prima tutte le note e solo dopo selezionare questa opzione.

# Respiro

Per inserire un simbolo di **respiro** selezionarlo dalla tavolozza e trascinarlo su una nota della partitura. Il simbolo del respiro verrà inserito dopo questa nota. Nella versione 0.9.5 e precedenti il simbolo di respiro è posizionato invece *prima* della nota..



Simbolo di respiro nella partitura:



Il simbolo di **caesura** (in inglese detta anche informalmente **tram lines** oppure **railroad tracks**), che indica la completa cessazione del tempo musicale, è disponibile a partire dalla versione 0.9.6 e successive.

# Ripetizioni e ritornelli

L'inizio e la fine di ripetizioni semplici (ritornelli) possono essere definite inserendo in maniera opportuna le <u>stanghette</u>. Per variare il finale di una ripetizione vedi <u>Volta</u> (Finali di 1a e di 2a volta).


## Riproduzione

Per ascoltare le ripetizioni nella modalità riproduzione verificare che il bottone "Attiva/Disattiva ripetizioni" della barra Riproduzione sia selezionato. Nello stesso modo si può inibire la ripetizione durante la riproduzione deselezionando il bottone.

Nell'ultima battuta di una ripetizione si può definire il numero delle ripetizioni: fare clic con il tasto destro del mouse in un'area vuota della battuta e scegliere <u>Proprietà battuta</u> e modificare il valore del contatore "Conteggio ripetizioni".

#### **Testo**


Le indicazioni delle ripetizioni come "D.C. al Fine" oppure "D.S. al Coda" sono disponibili nella <u>tavolozza</u> Ripetizioni.



# **Stanghette**

## Cambiare il tipo di stanghetta


Si possono cambiare le stanghette di fine battuta trascinando il simbolo dalla tavolozza a una stanghetta nella partitura.



Per rendere invisibile (non stampabile) una stanghetta farci clic con il tasto destro del mouse e selezionare *Rendi invisibile*.

## Stanghette di accollatura

Per estendere le stanghette di fine battuta da un pentagramma all'altro dell'accollatura fare doppio clic su una stanghetta (vedi Modalità di modifica).



Fare clic sul quadratino blu e trascinarlo giù fino al successivo pentagramma.


Tutte le stanghette della partitura saranno modificate e la modifica sarà visibile quando si lascia la <u>Modalità di modifica</u> (tasto Esc).



Vedi anche: Azioni sulle battute in Nozioni di base

# Tonalità (armatura di chiave)

I simboli della **tonalità** (diesis o bemolli della **armatura di chiave**) possono essere inseriti o modificati trascinandoli dalla tavolozza.



Utilizzare il tasto F9 per mostrare o nascondere la finestra delle tavolozze.

## **Modificare**

Trascinare il simbolo della nuova tonalità dalla tavolozza sul simbolo già presente nello spartito. È possibile anche spostare un simbolo di tonalità da un punto all'altro dello spartito con la combinazione Maiusc+clic+trascinare.

## **Aggiungere**

Trascinare il simbolo dalla tavolozza a una zona vuota di una battuta: il simbolo della tonalità viene inserito all'inizio della battuta.

#### **Eliminare**

Selezionare il simbolo della tonalità e premere Canc.

## **Tremolo**

Il tremolo è la ripetizione rapida di una nota o la rapida alternanza tra due o più note. È indicato da delle linee che attraversano il gambo delle note interessate. Se il tremolo è tra due o più note queste linee sono disegnate tra i gambi delle note interessate.

La tavolozza tremolo contiene sia i simboli per il tremolo di una nota singola (simboli con i gambi) che quelli per il tremolo tra due note (simboli senza gambi).



Nel tremolo tra due note ognuna di queste viene indicata col valore dell'intero tremolo. Per esempio, per inserire un tremolo della durata complessiva di 2/4 (minima) inserire due note di 1/4 (semiminima). successivamente trascinare il simbolo del tremolo sulla prima nota: le due note interessate saranno automaticamente visualizzate di durata 2/4 (minima) con il simbolo del tremolo posizionato tra i due gambi.


# Unità di tempo

I simboli delle **unità di tempo** sono disponibili nella tavolozza "Unità di tempo". È possibile selezionare e trascinare (drag and drop) questi simboli nella partitura (vedi la voce <u>Tavolozze</u> per le informazioni generali per lavorare con le tavolozze di MuseScore).



Se vi serve una unità di tempo non disponibile nella tavolozza selezionate dal menù  $\it Elementi \rightarrow \it Unità di tempo....$  È possibile modificare il numeratore e il denominatore nel pannello Crea unità di tempo.

Nella maggior parte dei casi vi serve cambiare solo il numeratore nella prima casella a sinistra. Gli altri numeri disponibili per il numeratore sono per l'unità di <u>ritmi asimmetrici</u> che contengo più valori del numeratore separati da un segno +.



## Misure incomplete (battute in levare)

Ci sono situazioni in cui la durate di una battuta è diversa da quella indicata nella unità di tempo. Le battute in levare all'inizio del brano sono un esempio tipico. Per cambiare la durata reale di una battuta senza cambiare l'unità di tempo vedi la sezione Azioni sulle battute.

## Voci


Le **voci** permettono di posizionare in un pentagramma delle note che iniziano nello stesso punto ma che hanno durata differente. Le voci sono anche chiamate 'layers' in altri software di notazione musicale.



#### Instruzioni

1. Per prima cosa inserire la voce più alta (tutte le note devono avere i gambi rivolti verso l'alto).

2. Quando si inseriscono le note alcune di queste possono avere il gambo rivolto in giù. Se state usando la versione 0.9.4 o successiva non è necessario intervenire perché la direzione dei gambi sarà automaticamente invertita quando verrà aggiunta la seconda voce.



- 3. Se per inserie le note si usa la tastiera del computer o una tastiera MIDI (invece del mouse), utilizzare il tasto freccia ← per riportare il cursore all'inizio della battuta.
- 4. Fare clic sul pulsante "Voce 2" e iniziare ad inserire la seconda voce (tutte le note devono avranno i gambi rivolti verso il basso).
- 5. Alla fine il risultato sarà come l'esempio seguente:



## Quando usare le voci

- Se desiderate che i gambi delle note di un accordo in un pentagramma abbiano direzioni opposte
- Se desiderate inserire in un pentagramma delle note di differente durata che suonino contemporaneamente

## Nascondere le pause

Per nascondere una pausa fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare *Rendi Invisibile*. Se nel menù è selezionata l'opzione *Mostra* → *Oggetti Nascosti* la pausa sarà visualizzata in grigio sullo schermo. La pausa non sarà comunque visibile nella stampa.

## Volta

I simboli di **Volta** o di **finali di 1a e di 2a volta** sono utilizzati per definire differenti finali in un ritornello.



Per inserire un simbolo di volta nella partitura selezionarlo e trascinarlo (drag-and-drop) dalla tavolozza Linee.

Il simbolo di volta può comprendere una o più battute. Fare doppio clic sul simbolo di Volta per entrare nella <u>Modalità di modifica</u>: sono ora visibili dei quadratini o "maniglie". Per spostare queste "maniglie:

- una battuta a destra Maiusc+→
- una battuta a sinistra Maiusc+←

Questi comandi spostano l'inizio o la fine "logica" della volta selezionando le battute interessate.


Gli altri comandi della <u>Modalità di modifica</u> spostano le "maniglie" del simbolo ma non cambiano l'ancoraggio e quindi neanche la modalità di riproduzione del ritornello.

Se spostate le "maniglie" viene mostrata una linea intermittente tra la posizione logica (ancoraggio) e quella grafica.



#### **Testo**

È possibile cambiare il testo e altre proprietà del simbolo di volta. Fare clic con il tasto destro del mouse sul simbolo e selezionare *Proprietà linea...*. Se state utilizzando la versione 0.9.3 o precedente selezionare "Proprietà Volta..." La figura seguente mostra l'esempio di una ripetizione "1.-5."





## Riproduzione

A volte il ritornello deve essere ripetuto per più di due volte. nella figura qui sopra il testo indica che deve essere ripetuto per cinque volte. Se si desidera che MuseScore suoni il ritornello in maniera corretta selezionare la battuta con la stanghetta del ritornello e modificare il parametro "conteggio ripetizione" (vedi Azioni sulle battute per i dettagli).

## Problema con partiture di più strumenti

Nella versione 0.9.4 e precedenti è possibile inserire il simbolo volta solo nel primo pentagramma della partitura con più strumenti. Se si procede diversamente si possono avere dei malfunzionamenti come l'interruzione del programma (crash) al momento di estrarre le parti dei singoli strumenti (vedi bug report, in inglese) oppure lo spostamento dell'ancoraggio quando si

riapre la partitura.

## Suono e riproduzione

MuseScore ha la funzione di riprodurre le note inserite nella partitura. Questo capitolo descrive i controlli e inoltre come estendere i suoni utilizzabili oltre al suono del pianoforte fornito automaticamente dal programma.

## Modalità riproduzione

MuseScore ha integrati un sequencer (vedi <u>Wikipedia</u>) ed un sintetizzatore per poter riprodurre la partitura.

Premendo il pulsante "Avvia riproduzione" si entra nella Modalità riproduzione. In questa modalità sono disponibili i seguenti comandi:


- Vai all'accordo precedente ←
- Vai all'accordo successivo →
- Vai alla battuta precedente Ctrl+←
- Vai alla battuta successiva Ctrl+→
- · Riposizionarsi all'inizio della partitura Home
- Mostra/nascondi i controlli di riproduzione F11

Premere nuovamente il pulsante "Avvia riproduzione" per fermare ed uscire dalla Modalità riproduzione.

MuseScore inizia la riproduzione dal punto dove era posizionato il cursore. Se si seleziona una nota la riproduzione parte da questa ultima nota selezionata. Nella Barra Riproduzione è presente un pulsante di riavvolgimento per posizionarsi all'inizio della partitura.

### **Controlli Riproduzione**

Il pannello Controlli Riproduzione offre più controlli come tempo, punto di inizio, volume generale. Per visualizzare il pannello Controlli Riproduzione dal menù principale selezionare  $Mostra \rightarrow Controlli Riproduzione$  (oppure premere il tasto F11).



## Risoluzione dei problemi

**Versione 0.9.5 o precedente:** se si vuole ascoltare la partitura con strumenti diversi dal pianoforte è necessario sostituire il SoundFont integrato di MuseScore con uno più completo in *Modifica → Preferenze... → scheda I/O e suoni*. Vedi <u>Librerie di suoni</u> per ulteriori istruzioni.

## Suoni nei sistemi Ubuntu

Se incontrate difficoltà nella riproduzione dei suoni nei sistemi Ubuntu si raccomanda di aggiornare il programma MuseScore alla versione alla 0.9.5 o successive. Per ottenere l'ultima versione andate nella pagina di <a href="Download">Download</a> del sito di MuseScore. Se incontrate ancora problemi potete provare a trovare delle soluzioni o porre quesiti nel forum in lingua <a href="italiana">italiana</a> o in lingua <a href="italiana">inglese</a>

## Librerie di suoni

MuseScore comprende un tipo speciale di file chiamato Libreria di suoni (Soundfont) che indica al programma come riprodurre i suoni di ogni strumento. Alcune Librerie di suoni sono disegnate in maniera personalizzata per musica classica, altre per jazz o pop, alcune sono di grandi dimensioni e occupano molta memoria, mentre altre sono di dimensioni molto contenute e leggere. L'ultima versione di MuseScore (versione 0.9.6 e successive) comprende una Libreria di suoni chiamata "TimGM6mb.sf2", disegnata per uso generico e di dimensioni relativamente contenute.

### **Panoramica**

Una libreria di suoni può contenere un elevato numero di strumenti. Sul Web si trovano molte librerie di suoni. È consigliabile ricercarne una che copra i 128 suoni del <u>General MIDI</u> (GM). Se utilizzate una libreria di suoni non conforme allo standard General MIDI è possibile che gli altri utilizzatori non potranno ascoltare i suoni corretti quando pubblicate le vostre partiture oppure quando le salvate in formato MIDI.

Nel Web si trovano librerie di suoni di varie dimensioni e qualità. In genere più grandi sono le dimensioni della libreria migliori sono i suoni ma d'altra parte una libreria troppo pesante può penalizzare le prestazioni del computer. Se MuseScore gira troppo lentamente dopo l'installazione di una libreria di suoni di grandi dimensioni o il computer non riesce ad eseguire la riproduzione, provate a cercare una libreria più piccola. Nell'elenco qui sotto ci sono tre comuni librerie GM di diverse dimensioni.

- FluidR3\_GM.sf2 (141 MB non compressa), download all'indirizzo Fluid-soundfont.tar.gz (129 MB)
- MagicSF ver2.sf2 (67.8 MB non compressa), vedi Big SoundFonts
- TimGM6mb.sf2 (5.7 MB non compressa), disponibile la libreria
   <u>TimGM6mb.sf2 modificata</u> (per gentile concessione di <u>Tim Brechbill</u>)

## **Compressione**

Poiché i file delle librerie di suoni sono di grandi dimensioni, spesso sono compressi con vari algoritmi tipo:.zip, .sfArk, e .tar.gz. Questi file, prima di essere utilizzati, devono essere decompressi.

- ZIP è il formato di compressione standard supportato dalla maggior parte dei sistemi operativi.
- sfArk è un formato di compressione scritto specificatamente per comprimere i file delle librerie di suoni. Utilizzare lo specifico <u>sfArk</u> <u>software</u> per decomprimere.
- .tar.gz è il formato di compressione comune per Linux. Gli utenti Windows possono utilizzare <u>7-zip</u> che supporta un'ampia varietà di formati di compressione. Nota bene: è necessario scompattare due volte: la prima per GZip e la seconda per TAR.

### Impostazioni di MuseScore

Dopo aver trovato e scompattato una libreria di suoni non cliccarci due volte sopra tentando di eseguirla, non è questo il modo per installarla in MuseScore. Spostate invece il file in una cartella a scelta, eseguire MuseScore, quindi seguire le istruzioni riportate qui sotto.

Selezionare  $Mostra \rightarrow Sintetizzatore$ . La posizione della libreria di suoni di default (indicata in basso nella finestra di dialogo) dipende dal sistema operativo utilizzato.

- Windows: C:/Programmi/MuseScore/sound/TimGM6mb.sf2
- Windows (64-bit): C:/Program Files (x86)/MuseScore/sound/TimGM6mb.sf2
- Mac OS X: /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/sound/TimGM6mb.sf2

• Linux (Ubuntu): /usr/share/sounds/sf2/TimGM6mb.sf2

Fare clic sull'icona di apertura file in basso a destra e, nella finestra di dialogo che si apre, cercare il nuovo file libreria di suoni (.sf2), selezionarlo e confermare con Apri. Nota: a partire dalla versione 0.9.6 non è necessario riavviare MuseScore.

### Istruzioni per la versione 0.9.5 e precedenti

Se state utilizzando la versione 0.9.5 o una precedente, selezionare invece *Modifica*  $\rightarrow$  *Preferenze...*  $\rightarrow$  *scheda Sintetizzatore*.

La libreria di suoni di default è :/data/piano1.sf2. Sostituirla con il nuovo file libreria di suoni (.sf2). Cliccare sull'icona di apertura per ricercare il file ed selezionarlo.

Per confermare il cambio cliccare sul pulsante OK ed uscire dalla finestra delle preferenze. Chiudere il programma MuseScore e farlo ripartire affinché le modifiche abbiano effetto.

### Problemi comuni

Se il pannello di riproduzione è grigio o non visibile, seguire le istruzioni riportate qui sotto per ripristinare il funzionamento della riproduzione:

- Assicurarsi che ci sia il flag sul menù Mostra → Controlli Riproduzione.
   Aggiungere o rimuovere il flag cliccando sulla corrispondente voce di menù. Se questo non risolve il problema vedere il punto 2.
- 2. Se il pannello di riproduzione scompare dopo la sostituzione della libreria di suoni, andare su *Modifica* → *Preferenze...* → *scheda l/O e suoni* e fare clic sul pulsante OK senza effettuare nessun cambiamento, quindi chiudere il programma MuseScore e farlo ripartire: il pannello di riproduzione dovrebbe riapparire. Questo è un bug conosciuto della versione 0.9.3 e precedenti.

Se è la prima volta che utilizzate una libreria di suoni, si consiglia di provare per prima una di quelle elencate sopra.

## **Tempo**

Il tempo del metronomo può essere cambiato utilizzando il pannello Controlli Riproduzione oppure con una casella di testo "Tempo" all'interno della partitura.

## **Controlli Riproduzione**

- Visualizzare il pannello Controlli Riproduzione: Mostra → Controlli riproduzione
- Modificare i battiti per minuto (bpm) utilizzando il cursore Tempo

## Casella di testo "Tempo"

- Selezionare una nota per indicare dove deve essere inserito la casella di testo "Tempo"
- Dal menu principale: Elementi → Testo → Tempo...
- Selezionare il testo (es. Moderato) ed eventualmente modificare i battiti per minuto (BPM)
- Premere OK per finire

Nelle versioni 0.9.3 o precedenti non è possibile cambiare il testo Tempo o i battiti per minuto (BPM) nella finestra di dialogo "Crea Nuovo Spartito - Crea Unità di tempo". È possibile comunque modificarli aggiungendo la casella di testo "Tempo" nella partitura in un secondo momento.

Il testo di una casella "Tempo" già inserita può essere modificato facendo un doppio clic sul testo (si entra nella <u>Modalità di modifica</u>). È possibile ora premendo il tasto <u>F2 tavolozza del testo</u> inserire nella casella il simbolo di una semiminima o un altro simbolo per descrivere il tempo del metronomo.

Andante J = 75


I battiti per minuto (BPM) di un tempo esistente può essere modificato facendo clic con il tasto destro del mouse sul testo e selezionando *Proprietà Tempo* ...

Nota: se nella finestra "Controlli riproduzione" il tempo selezionato non è 100 %, allora il tempo reale durante la riproduzione potrà essere più lento o più veloce di quanto indicato nella casella di testo "Tempo".

## Modifica e regolazione dei suoni

#### Mixer

Il mixer permette di cambiare il suono dello strumento e modificare il volume, il bilanciamento audio (pan), il riberbero e l'effetto chorus per ogni pentagramma. Per visualizzare il mixer dal menù principale selezionare  $Mostra \rightarrow Mixer$ .



### Muto e Solo

Se si seleziona *Muto* si azzera velocemente il volume dello strumento di un pentagramma. Se si seleziona *Solo* si azzerano i volumi degli strumenti di

tutti i pentagrammi tranne quello marcato come "solo".

#### **Potenziometri**

Per modificare i valori di volume, bilanciamento, riverbero o chorus fare clic sul potenziometro e trascinare verso l'alto (aumenta il valore) o verso il basso (diminuisce il valore).

#### Suono

Alla voce "Suono" corrisponde un menù a tendina che elenca gli strumenti supportati dal <u>SoundFont</u> in uso. Questa caratteristica non è utilizzabile nelle versioni per Windows 0.9.4 e precedenti, ma è disponibile a partire dalla versione 0.9.5.

#### Cambio strumento

Sebbene sia possibile cambiare il suono dello strumento, il nome e il trasporto del pentagramma separatamente, a partire dalla versione 0.9.6 è possibile modificare queste proprietà contemporaneamente.

- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse in una zona vuota della battuta e selezionare *Proprietà pentagramma...*
- 2. Fare clic su Cambia Strumento
- 3. Scegliere il nuovo strumento e confermare con OK (si ritorna alla finestra di dialogo Modifica Proprietà Pentagramma)
- 4. Confermare ancora con OK (si ritorna alla partitura)

### Cambio suono MIDI

Con MuseScore è possibile far cambiare il suono di alcuni strumenti all'interno di un brano. Per esempio gli archi possono cambiare il suono in pizzicato o tremolo e la tromba in tromba con sordina. L'esempio descrive la tromba con sordina, ma lo stesso principio è valido per pizzicato o tremolo.

- 1. In un pentagramma con strumento tromba selezionare la prima nota della sezione dove cambia il suono
- 2. Dal menù principale selezionare Elementi → Testo → Testo del pentagramma
- 3. Digitare *con sordina* (o una indicazione equivalente come *muta*). Questo testo serve come indicazione per i musicisti, non ha effetti sulla riproduzione del suono
- 4. Fare clic con tasto destro su questo testo e selezionare *Proprietà testo pentagramma...*
- 5. Nella finestra che si apre selezionare l'opzione *Canale*
- 6. Nella casella sottostante selezionare mute
- 7. Fare clic su OK per ritornare alla partitura

Tutte le note a partire da questo punto sono riprodotte come tromba con sordina. Per ritornare al suono senza sordina in un punto successivo del brano seguire gli stessi passaggi eccetto digitare *senza sordina* nel passaggio 3 e selezionare *normale* nel passaggio 6.

## **Testo**

Nel precedente capitolo si è parlato del <u>testo che influenza il tempo del</u> <u>metronomo</u>, ma in MuseScore ci sono altri tipi di oggetti testo: <u>parole</u>, <u>nomi degli accordi</u>, segni di dinamica, <u>diteggiatura</u>, titoli e altri ancora. Questi oggetti testo sono accessibili selezionando dal menù *Elementi → Testo*.

Se si vuole inserire un breve testo generico utilizzare "Testo di accollatura" oppure "Testo di pentagramma". La differenza tra questi due oggetti testo è che il secondo riguarda il singolo pentagramma mentre il primo riguarda tutta l'accollatura..

## Inserimento e modifica testo

Fare doppio clic sul testo per entrare in Modalità di modifica:



Nella Modalità di modifica del testo sono disponibili i seguenti comandi:

- Ctrl+B abilita il grassetto (bold)
- *Ctrl+I* abilita il corsivo (italic)
- Ctrl+U abilita il sottolineato (underline)
- ↑ abilita apice (oppure disabilita pedice)
- ↓ abilita pedice (oppure disabilita apice)
- movimenti del cursore: Home Fine ← →
- Backspace cancella il carattere a sinistra del cursore
- Del cancella il carattere a destra del cursore
- · Invio inizia una nuova linea

 F2 mostra la tavolozza del testo. Questa tavolozza può essere usata per immettere caratteri speciali e simboli.

### Tavolozza del testo:



Vedi anche: Nomi degli accordi, Parole

## Stile del testo

Gli elementi di testo sono configurati nello *Stile del testo*. Questo stile definisce le proprietà iniziali del testo.

## Proprietà del testo:

- Carattere: nome del font dei caratteri come "Times New Roman" oppure "Arial"
- **Dimensione**: le dimensioni del font in punti tipografici
- Grassetto, Corsivo, Sottolineato: proprietà del carattere
- Ancoraggio: pagina, tempo, testa della nota, accollatura, pentagramma
- **Allineamento**: orizzontale: sinistra, destra, al centro; verticale: sopra, sotto, al centro
- Spiazzamento (offset): compensazione rispetto alla normale posizione di ancoraggio
- Unità di misura: mm, spazi oppure percentuale rispetto alle dimensioni della pagina

## Tipi di testo:

- Titolo, Sottotitolo, Compositore, Poeta: ancorati alla pagina
- Diteggiatura: è ancorata alla testa della nota.
- Parole: le parole (versi) sono ancorate a una posizione di tempo.
- Nomi degli accordi: anche i nomi degli accordi sono ancorati a una posizione di tempo.

- **Testo di Accollatura (o Sistema)**: si applica a tutti i pentagrammi di una accollatura.\* È ancorato a una posizione di tempo.
- **Testo di Pentagramma**: si applica a un singolo pentagramma di una accollatura.\* È ancorato a una posizione di tempo.
- \* La distinzione tra testo di accollatura e testo di pentagramma ha importanza per le partiture di musica d'insieme. Il testo di accollatura sarà estratto in tutte le parti. Il testo di pentagramma sarà estratto solo nella parte alla quale è ancorato.

## **Diteggiatura**

La diteggiatura può essere aggiunta alle note trascinando il simbolo dalla tavolozza "Diteggiatura" sulla testa della nota. In alternativa è possibile selezionare prima la testa della nota e quindi fare un doppio clic sul simbolo della diteggiatura nella tavolozza. Il simbolo della diteggiatura è un testo normale che può essere modificato come gli altri testi.



## Nomi degli accordi

Per inserire i **Nomi degli accordi** selezionare per prima cosa una nota (o pausa) e premere quindi *Ctrl+K*. Si inserisce così un oggetto di testo "Nome accordo". Inserire il nome dell'accordo (es. Cm7).

- 1. Premere *Spazio* per passare all'accordo successivo (nota o pausa successiva).
- 2. *Maiusc+Spazio* per passare all'accordo precedente (nota o pausa precedente).
- 3. Ctrl+Spazio per inserire uno spazio del nome dell'accordo.

I nomi degli accordi possono essere <u>modificati</u> come un testo normale. Per inserire il diesis digitare # e per il bemolle b. Questi caratteri sono modificati automaticamente con i corretti simboli di diesis e bemolle quando si passa all'accordo successivo. In alternativa è possibile fare clic col il tasto destro del mouse: si apre la finestra di dialogo "Proprietà Armonia". In questa finestra è possibile scegliere nome, nota bassa, estensione, ecc.).

## Jazz font


Se desiderate per i nomi degli accordi ottenere nella partitura un'apparenza più simile al testo scritto a mano a partire dalla versione 0.9.5 è possibile selezionare un jazz font.




- 1. Dal menù principale selezionare *Stile* → *Modifica stile generale...* (nella versione 0.9.5 *Stile* → *Modifica stile...*)
- 2. Nel pannello a sinistra selezionare la voce Nome accordi
- 3. Nel pannello a destra alla voce "file descrizione accordi" al posto del file *chords.xml* selezionare *jazzchords.xml*

## **Parole**

- 1. Per prima cosa inserire le note
- 2. Selezionare la prima nota
- 3. Premere Ctrl+L e inserire il testo corrispondente alla prima nota
- 4. Premere Spazio alla fine della parola per andare alla nota successiva
- 5. Premere il tasto trattino alla fine della sillaba per andare alla nota successiva. Le sillabe della parola sono collegate sulla partitura da un trattino
- 6. Maiusc+Spazio per andare alla nota precedente
- 7. Premere il tasto *Enter* (Mac: *Return*) per passare alla linea successiva delle parole



Le sillabe possono essere allungate alle note successive dal trattino di sottolineatura:



Si inserisce così: soul, \_ \_ e poi Esc per uscire.

## Caratteri speciali

Le parole possono essere <u>modificate</u> come testo normale con l'eccezione di pochi caratteri. Se si desidera inserire uno spazio, un trattino o un trattino basso (underscore) all'interno di una sillaba utilizzare le seguenti combinazioni di tasti:

- Ctrl+Spazio (Mac: \times+Spazio) per inserire uno spazio nella casella di testo
- Ctrl+- (Mac:  $\sim+-$ ) per inserire un trattino (-) nella casella di testo
- Solo Mac:  $\sim$ +\_ per inserire un trattino basso (\_) nella casella di testo

Vedi anche: <u>Testo</u>, <u>Nomi degli accordi</u>.

## **Formattazione**

## Interruzioni e distanziatori

Le **interruzioni di riga** o le **interruzioni di pagina** (interruzioni di accollatura) possono essere inserite trascinando il simbolo corrispondente dalla tavolozza a una zona vuota di una battuta della partitura. L'interruzione sarà posizionata dopo questa battuta. I simboli di interruzione sono visibili sullo schermo ma non appaiono nella stampa.




I **Distanziatori** si usano per aumentare lo spazio tra due pentagrammi. Trascinare il simbolo dalla tavolozza alla battuta sopra l'area desiderata. Fare quindi doppio clic sul simbolo: appare un quadratino o "maniglia". È ora possibile e trascinare la "maniglia" con il mouse per modificare il distanziatore.

Se si desidera aumentare lo spazio tra i pentagrammi in tutta la partitura utilizzare le impostazioni dello Stile. I distanziatori servono per le modifiche in punti specifici.

## Caselle

Le **caselle** determinano uno spazio vuoto al di fuori delle normali battute. Possono contenere testo o immagini. MuseScore ha due tipi di caselle:

Orizzontali



Le caselle orizzontali interrompono il flusso orizzontale di una accollatura. La larghezza è personalizzabile e l'altezza è uguale a quella dell'accollatura. Le caselle orizzontali possono essere utilizzate per separare una Coda.

### Verticali



Le caselle verticali inseriscono uno spazio vuoto della larghezza della pagina. L'altezza è personalizzabile e la casella può essere posizionata prima, dopo oppure tra le accollature. Le caselle verticali si utilizzano per inserire il titolo, il sottotitolo o il compositore. Se create un titolo, automaticamente viene inserita una casella verticale prima della battuta iniziale.

### Inserire una casella

Selezionare una battuta. Dal menù selezionare  $Elementi \rightarrow Battute \rightarrow Inserisci$  casella. La casella viene inserita prima della battuta selezionata. Per aggiungere una casella alla fine della partitura selezionare  $Elementi \rightarrow Battute \rightarrow Aggiungi casella$ .

#### Cancellare una casella

Selezionare la casella e premere Canc.

### Modificare una casella

Fare doppio clic sulla casella per entrare nella <u>Modalità di modifica</u>: viene visualizzato un quadratino o "maniglia". È ora possibile e trascinare la "maniglia" con il mouse per modificare le dimensioni della casella.

La casella del titolo della partitura nella Modalità di modifica:



## **Immagini**

È possibile utilizzare delle **immagini** per illustrare la partitura oppure aggiungere simboli che non sono presenti nelle tavolozze standard.

Per aggiungere un'immagine selezionare il file dell'immagine e trascinarlo (drag-and-drop) nella partitura. MuseScore supporta file di tipo PNG e JPEG e file SVG semplici. Non sono supportati i file SVG con ombreggiature o sfumature.

## **Argomenti avanzati**

## Gruppo di note tra pentagrammi

Negli spartiti per pianoforte è frequente l'utilizzo di tutti e due i pentagrammi (chiave di basso e chiave di violino) per scrivere frasi musicali. Questo effetto può essere ottenuto in MuseScore in questa maniera:

Per prima cosa inserire tutte le note della frase in un pentagramma:



Con la combinazione  $Maiusc+Ctrl+\downarrow$  (Mac: #+Maiusc+Giù) si spostano le note o accordi selezionati nel pentagramma sottostante.



Vedi anche: Stanghette per la stanghette di accollatura.

## Estrazione delle parti

Se avete scritto una partitura completa per musica d'insieme, MuseScore può creare i fogli di musica contenenti le singole parti individuali per ogni musicista.


Nella versione corrente di MuseScore, il processo per l'estrazione delle parti dalla partitura completa prevede due fasi principali:

- specificare quali strumenti devono essere presenti in ogni parte ("Definire le parti")
- 2. creazione della parte vera e propria


## Definire le parti

È possibile definire le parti in ogni momento dopo aver creato una nuova partitura. Per ogni partitura si devono definire le parti una sola volta, ma ovviamente è possibile tornare indietro e apportare delle modifiche se necessario. Le istruzioni seguenti utilizzano come esempio un quartetto di archi, ma gli stessi principi possono essere utilizzati per ogni formazione di musica di insieme.

Dal menù principale selezionare File → Parti...



Nella finestra di dialogo "Selezione Parti" fare clic sul pulsante *Nuova* per creare una "definizione di una parte"



Nel riquadro di destra inserite le parole che volete utilizzare come "Nome file" e "Titolo della parte"


Nome file

Corrisponde al nome del file proposto al momento di salvare la parte nel computer (obbligatorio)


### Titolo della parte

Corrisponde al testo stampato sulla prima pagina della parte in alto a sinistra sotto il titolo (facoltativo)

4. Scegliere lo strumento che si desidera visualizzare nella parte contrassegnando l'apposita casella nel riquadro di destra. Di solito si inserisce un solo strumento per ogni parte, ma a volte potrebbe essere necessaria una parte che includa più di uno strumento (come pentagrammi multipli di percussioni). MuseScore permette di inserire in una parte tutti gli strumenti desiderati.



5. Per ogni parte da creare ripetere i passaggi da 2 a 4



6. Alla fine premere il pulsante *Chiudi* per uscire dalla finestra di dialogo "Selezione Parti"

Ora tutte le parti sono definite. Non è necessario ripetere questi passaggi fino a che non si aggiungono o tolgono strumenti. Nella versione corrente di MuseScore non è possibile dividere in parti separate un singolo pentagramma che contiene più voci. Ogni strumento che volete stampare in una parte separata deve avere un suo pentagramma nella partitura. È quindi necessario pianificare la struttura della partitura stessa.

## Creazione delle parti

È possibile creare le parti in qualsiasi momento, ma è meglio farlo una volta finito di scrivere la partitura completa, oppure quando almeno un po' di musica è stata scritta per poter verificare come appariranno le parti:

- 1. Dal menù principale selezionare  $File \rightarrow Parti...$  per aprire di nuovo la finestra di dialogo "Selezione Parti".
- 2. Nel riquadro di sinistra fare clic per selezionare la parte che si vuole creare
- 3. Premere il pulsante *Crea Parte*: nella finestra principale di MuseScore verrà aggiunta una nuova scheda contenente la parte appena creata

Ripetere i passaggi 2 e 3 per ogni parte da creare che si si vuole visualizzare o stampare. Se si fanno delle modifiche nella partitura completa è necessario ricreare le parti per poter visualizzare i cambiamenti.

## Salvare le parti

Nella versione corrente di MuseScore le modifiche fatte alla partitura non sono collegate alle parti già create, così per ogni modifica è necessario intervenire sulle parti modificandole manualmente oppure ricreando le parti stesse seguendo i passaggi sopra descritti. Inoltre ogni parte creata deve essere salvata manualmente come file indipendente (selezionare  $File \rightarrow Salva...$ ), altrimenti andrà perduta al momento della chiusura della scheda. Di solito è utile salvare una parte dopo aver aggiustato la formattazione e l'impaginazione in maniera opportuna (intervenendo ad esempio con interruzioni di riga o di pagina).

## Supporto

Questo capitolo descrive come trovare aiuto per l'utilizzo di MuseScore: dove guardare, il modo migliore per porre dei quesiti nel forum, suggerimenti per come segnalare un errore nel programma (bug).

# Come segnalare un errore (bug) o chiedere supporto

Prima di inviare una richiesta di supporto nel forum (in inglese):

- PER CORTESIA, cercate di trovare una soluzione in questo manuale confrontandolo eventualmente con il manuale originale in inglese.
- Utilizzare la funzione <u>search</u> del sito web per vedere se qualcun altro ha già segnalato lo stesso problema nel <u>forum in italiano</u> oppure nel <u>forum in inglese</u>.
- Prima di inviare un segnalazione di errore, verificate se l'inconveniente si ripropone anche con <u>l'ultima versione (Versioni Prerelease)</u> del programma. Verificate anche le note riportate nel file <u>version history</u> per vedere se il problema è già stato risolto.

Quando inviate la richiesta di supporto o la segnalazione di errore (bug), per cortesia aggiungete la maggior parte possibile delle seguenti informazioni:

- La versione del programma MuseScore che state utilizzando (es. versione 0.9.5) o il numero di revisione se state utilizzando una prelease (es. revisione 1944).
- Il sistema operativo utilizzato (es. Windows Vista, Mac OS 10.5 oppure Ubuntu 9.04)
- Se state segnalando un errore (bug) cercate di descrivere in maniera precisa i passaggi che hanno condotto al problema (dove si è fatto clic, quali tasti sono stati premuti, cosa è stato visualizzato, ecc.). Se non

riuscite a riprodurre il problema seguendo gli stessi passaggi probabilmente non vale la pena segnalarlo perché gli sviluppatori non saranno in grado di riprodurre (ed eliminare) l'errore.

- Inserite nella segnalazione un solo errore (bug) per volta
- Ricordate che l'obiettivo della segnalazione non è solo mostrare l'errore ma è anche permettere agli altri di riprodurlo facilmente

## Incompatibilità software conosciute

I software qui elencati mandano in errore MuseScore (crash) al momento dell'avvio del programma:

- Samson USB Microphone, nome del driver "Samson ASIO Driver", samsonasiodriver.dll. Maggiori informazioni nel forum
- Digidesign MME Refresh Service. Maggiori informazioni nel forum

## Ripristinare le impostazioni predefinite

Le versioni più recenti di MuseScore hanno l'opzione di ritornare alle impostazioni predefinite o "impostazioni di fabbrica". Questa opzione a volte può essere utile se le impostazioni personalizzate si sono corrotte. È comunque una evenienza non frequente e quindi per risolvere dei problemi si consiglia di consultare il forum prima di ritornare alle impostazioni predefinite e perdere le personalizzazioni.

**Attenzione:** ritornare alle "impostazioni di fabbrica" cancella tutti i cambiamenti fatti nelle preferenze, tavolozze o modifiche sulla finestra.

## **Istruzioni per Windows**

- Se il programma MuseScore è aperto per prima cosa dovete chiuderlo (File → Esci)
- 2. Premere i tasti *Avvio+R* per aprire la finestra di dialogo "Esegui". (Il <u>tasto "Avvio" o "Start"</u> è il tasto con il logo di Microsoft Windows
- 3. Fare clic su Sfoglia...
- 4. Cercare il file eseguibile mscore.exe nel computer. La posizione del file può variare (dipende dal processo di installazione) ma probabilmente lo si può trovare in Risorse del computer > disco locale C > Programmi > MuseScore > bin > mscore.exe
- 5. Fare clic sul sul file mscore.exe per selezionarlo
- 6. Fare quindi clic pulsante *Apri* per lasciare la finestra di dialogo "sfoglia" e tornare alla finestra di dialogo "Esegui". Compare ora in questa

finestra una linea di testo del tipo

- "C:\Programmmi\MuseScore\bin\mscore.exe"
- 7. Fare clic dopo le virgolette, aggiungere uno spazio seguito da un trattino e una F maiuscola: *-F*
- 8. Selezionare OK

Dopo pochi secondi il programma MuseScore si avvia e tutte le impostazioni sono state cancellate e riportate a quelle predefinite ("impostazioni di fabbrica").

Per gli utilizzatori esperti, le principali preferenze sono registrate nel file:

- Windows Vista e successivi:
   C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\MusE\MuseScore.ini
- Windows XP e precedenti: C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\Muse\MuseScore.ini

Le altre preferenze (tavolozze, sessioni...) sono registrate nel file:

- Windows Vista e successivi:C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\MusE\MuseScore\
- Windows XP e precedenti: C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MusE\

## Istruzioni per Mac OSX

- Se il programma MuseScore è aperto per prima cosa dovete chiuderlo (File → Esci)
- 2. Aprire Applications/Utilities/Terminal e apparirà una una finestra per una sessione "Terminale"
- 3. Digitare (oppure copiare e incollare) la seguente linea di comando (incluso il carattere '/' all'inizio):

```
/Applications/MuseScore.app/Contents/MacOS/mscore -F
```

In questa maniera le impostazioni di MuseScore vengono riportate a quelle predefinite e si avvia il programma. È possibile chiudere il terminale e continuare ad utilizzare MuseScore.

Per gli utilizzatori esperti: il file in cui sono registrate le principali preferenze è ~/.config/muse.org/MuseScore.ini.

Le altre preferenze (tavolozze, sessioni...) sono registrate nel file ~/Library/Application Support/Muse/MuseScore/

## Istruzioni per Linux (valide per Ubuntu Lucid)

 Se il programma MuseScore è aperto per prima cosa dovete chiuderlo (File → Esci)

- 2. Dal menù principale di Ubuntu selezionare *Applicazioni → Accessori → Terminale*. Apparirà una finestra per una sessione "Terminale"
- 3. Digitare (oppure copiare e incollare) la seguente linea di comando:

mscore -F

In questa maniera le impostazioni di MuseScore vengono riportate a quelle predefinite e si avvia il programma. È possibile chiudere il terminale e continuare ad utilizzare MuseScore.

Per gli utenti esperti: il principale file di configurazione delle preferenze è ~/.config/MusE/MuseScore.ini

## **Appendice**

## Scorciatoie da tastiera

Le scorciatoie da tastiera possono essere personalizzate selezionando  $Modifica \rightarrow Preferenze... \rightarrow scheda Scorciatoie$ . Di seguito si riporta un elenco delle impostazioni iniziali di queste scorciatoie.

## **Navigazione**

Inizio partitura: *Home* Fine partitura: *Fine* 

Pagina successiva: Pag↓ Pagina precedente: Pag↑

Battuta successiva: *Ctrl+→*Battuta precedente: *Ctrl+←* 

Nota successiva: → Nota precedente: ←

Nota inferiore (dentro un accordo o in un pentagramma inferiore):  $A/t+\downarrow$  Nota superiore (dentro un accordo o in un pentagramma superiore):  $A/t+\uparrow$ 

Nota più alta dell'accordo:  $Ctrl+Alt+\uparrow$  (non funziona con Ubuntu) Nota più bassa dell'accordo:  $Ctrl+Alt+\downarrow$  (non funziona con Ubuntu)

### Scrittura note

Attivare la Modalità inserimento note: *N*Lasciare la Modalità inserimento note: *N* oppure *Esc* 

#### **Durata note**

Per un elenco delle scorciatoie per ogni durata (come semiminima, croma, ecc.) vai al capitolo <u>Scrittura note</u>.

Dimezza la durata della precedente scelta: *Q* Raddoppia la durata della precedente scelta: *W* 

### Voci

Voce 1: Ctrl+I, Ctrl+1
Voce 2: Ctrl+I, Ctrl+2
Voce 3: Ctrl+I, Ctrl+3
Voce 4: Ctrl+I, Ctrl+4

### Altezza note

L'altezza delle note da inserire può essere selezionata con con la lettera corriscondente alla notazione inglese (es. A, B, ecc.) oppure utilizzando una tastiera MIDI. Vai al capitolo <u>Scrittura note</u> per leggere i dettagli.

Ripeti l'ultima nota inserita: R

Aumenta di un'ottava l'altezza dell'ultima nota inserita: *Ctrl*+↑ Diminuisci di un'ottava l'altezza dell'ultima nota inserita: *Ctrl*+↓

Aumenta l'altezza di un semitono (utilizza i diesis): ↑
Diminuisce l'altezza di un semitono (utilizza i bemolle): ↓

Aggiunge un diesis alla nota: (scorciatoia non definita a causa di conflitti con lo zoom)

Aggiunge un bemolle alla nota: -

Pausa: Spazio

### Intervalli

Aggiunge un intervallo superiore Alt+[Numero]
Aggiunge un intervallo inferiore Maiusc+[Numero]

### **Direzione**

Inverte la direzione (gambi note, legatura di valore o portamento, graffe dei gruppi irregolari, ecc.): X

Rovescia la testa della nota: Maiusc+X

### **Articolazioni**

Legatura di valore: +

Legatura di portamento: S

Staccato: Maiusc+.
Crescendo: H

Diminuendo: Maiusc+H

### Inserimento parole

Sillaba precedente:  $Ctrl+\leftarrow$  Sillaba successiva:  $Ctrl+\rightarrow$ 

Strofa precedente (su una riga): Ctrl+↑ Strofa successiva (giù una riga): Ctrl+↓

Per altri dettagli vai al capitolo <u>Parole</u>

## Mostra

Navigatore: F12 (Mac: √+\%+N)

Controlli rirpoduzione: F11 (Mac: ▽+\#+P)

Tavolozze: F9 (Mac:  $\sim+\#+K$ ) Mixer: F10 (Mac:  $\sim+\#+M$ )

Gelisensiëerd onder die Kreatiewe Algemene Toeskrywing 3.0 lisensie,

2002-2011 Werner Schweer en ander

:avo