プロセスとは

- * OSは実行している一連のプログラムをプロセス として管理
- * プロセスはプロセッサを仮想化する手段
- * プロセッサがそのプログラムを処理している状態 を表している
- * プロセスの成り立ち
- * 物理プロセッサは1個につき1つのプログラムの み実行
- * プロセッサの個数=同時に実行できるプログラム (複数の場合は並列処理(マルチプロセッシン グ))
- * プロセッサが一つの場合、複数のプログラムは順 次実行
- * シングルプログラミング:一度にメモリに置ける プログラムは一つ。読み込み→実行を繰り返す

* マルチプログラミング:複数のプログラムを区別 してメモリに置く。指定した順番に自動的に切り 替えて実行

(各プログラムの先頭位置を覚えておく)

- * 問題:一つの実行ではプロセッサには暇な時間が 存在する→プロセッサ外への入出力アクセスの間
- * 効率よくプロセッサを使うには?
- マルチプログラミングを進化させる
- * プログラムの終わりで実行の切り替えを
 - →プログラムの処理が進まなくなったら切り替え
 - →マルチタスク (マルチタスキング:並行処理)
- * プロセッサが他のプログラムを扱っていて処理は 進んでいないが、実行している状態であることを OSは表現する必要がある
 - →仮想化されたプロセッサ=プロセス

より公平な切り替え

- * 処理の止まるタイミングはまちまち
- * より公平にプロセスを処理する
 - →一定時間おきに切り替える (タイムシェアリング)
- * 割り込みという機能を利用したプロセスの横取り (プリエンプション)→強制力があるので安定した切り替え
- * プロセス同士が協調して切り替える方法もある
 - →ノンプリエンプティブマルチタスク
 - →お互いにタイミングや手順を守る必要

プロセスの構造

- * プロセッサを仮想化→現在プロセッサが実行している状況を再現できるよう管理
- * プロセッサやメモリの状態などハードウェアの状態をデータとして保持・管理→プロセス
- * プロセスの切り替え→現在のプロセスの情報を退避・記録し、これから行うプロセスの前回停止時の状態を復元すること
- * プロセスの管理には以下の内容がそれぞれ必要
- * プロセスの識別情報
- 終わった時のプロセッサの状態(コンテキスト:レジスタの内容やステータス)
- * プロセスに対する付帯情報
- * プロセスに割り当てたプログラムの情報

- * プログラムのメモリ
- * プログラムの実体は全てメインメモリに置かれる
- * プログラムが使用するメモリには役割がある
- * プログラム自身の領域
- * 使用するデータの領域
- * 実行中動的に割り当てるデータ領域
- * 変数の値の格納
- * プロセスの管理情報
- * 各プロセスはプロセス記述子(プロセス制御ブロック)という情報によって管理
- * OS内の待ち行列(キュー)に保持し、順次参照 して実行へ

スケジューリング

- * プロセスを切り替えるとき、どのプロセスを実行したら良いか →選択を誤ると効率が悪くなる可能性
- * プロセッサの空き時間を考慮して、実行するプロセスを選ぶ →スケジューリング
- * 実行するプロセスを決めるプログラム→スケジューラ
- * スケジューラの選択基準→スケジューリングアルゴリズム
- * 指標としては、公平性の維持、利用率の向上、スループットの向上、 応答時間(ターンアラウンドタイム)の短縮を目指す
- * リアルタイムシステムでは、締切を堅守も必要

アルゴリズムの種類

- * 到着順(FCFS): 単純な方法, 先着順に処理, 長い処理が全体の応答に影響
- * 処理時間順(SPT):短い処理時間順に整列,同時到着なら最適,処理時間が事前に必要
- * 残余時間順(SRT):新着時にSPTで再計算する、横取り付きのSPT、処理時間が事前に必要
- * ラウンドロビン(RR): クオンタムという単位時間で処理切り替え、実行キューを回転させる。キューはFCFSの並びで良い。公平性が高い
- * 優先度順(PS):優先度の高いものから実行, 低いものが実行されない<mark>飢餓状態</mark>が発生 する可能性がある
- * 多重フィードバック(MF):優先度の異なる複数のキューで制御する。処理時間不明で もSRTに近い挙動が得られる。
- * 現在では、RRでMFな仕組みが主流

スレッド

- * プロセス内での並行処理を実現する仕組み→スレッド(軽量プロセス)
- ∗ プロセス = 異なる目的のタスク、スレッド = 同じ目的のタスク
- * プロセス内の資源(データなど)を共有しながら、 処理のみを多重化する
 - →コンテキストは切替えるが、

 資源情報は切り換えない
 - →入れ替える情報量が少ないので低コストで切り替えできる
- * ユーザレベルスレッド(OS介入なし)と、カーネルレベルスレッド(OS介入あり)がある。OSが介入すると切り替えの安定感は増すが切り替えのオーバーヘッドも増える
- * OSによって用意されている仕組みが異なるので注意