авельев Игорь Леонидович	

Машинно-зависимые языки программирования

План

- Плавающая точка
- Обратная польская запись
- Сопроцессор

float 4 dd double 8 dq long double 10 dt

```
section .data
    mvar4 dd 12.14
    mvar8 dg 12.14
    mvar10 dt. 12.14
section .text
global CMAIN
CMAIN:
    mov ebp, esp; for correct debugging
    ;write your code here
    finit
    fld dword [mvar4]
    fld gword [mvar8]
    fld tword [mvar10]
```

mvar4 0x41423d71 mvar8 0x402847ae147ae148 mvar10 0x4002c23d70a3d70a3d71

```
st0 12.14000000000001 (raw 0x4002c23d70a3d70a3d71)
st1 12.14000000000001 (raw 0x4002c23d70a3d70a4000)
st2 12.140000343322754 (raw 0x4002c23d710000000000)
```

$$123 = 1*10^2 + 2*10^1 + 3*10^0$$

$$123.456 = 1*10^2 + 2*10^1 + 3*10^0 + 4*10^-1 + 5*10^-2 + 6*10^-3$$

	Делитель	Час.	Ост.	
123	10	12	3	\uparrow
12	10	1	2	
1	10	0	1	

123

	Делитель	Час.	Ост.
123	2	61	1
61	2	30	1
30	2	15	0
15	2	7	1
7	2	3	1
3	2	1	1
1	2	0	1
			0

01111011 = 0x7b

$$123 = 1*10^2 + 2*10^1 + 3*10^0$$

$$123.456 = 1*10^2 + 2*10^1 + 3*10^0 + 4*10^-1 + 5*10^-2 + 6*10^-3$$

	Множ	Произ	Целое
0,456	2	0,912	0
0,912	2	1,824	1
0,824	2	1,648	1
0,648	2	1,296	1
0,296	2	0,592	0
0,592	2	1,184	1
0,184	2	0,368	0
0,368	2	0,736	0
0,736	2	1,472	1
0,472	2	0,944	0
0,944	2	1,888	1
0,888	2	1,776	1
0,776	2	1,552	1
•••	•••		

123.456 = **0**1111011.0111010010111..... = 1.1110110111010010111.... * 2^6

32 бита (float)

S (1 бит) для хранения знака E (8 бит) для экспоненты M (23 бита) для мантиссы



Внутренности числа с плавающей запятой.

S	EXPONENT	MANTISSA
---	----------	----------

Три части числа с плавающей запятой.

$$(-1)^S*1, M*2^{(E-127)}$$

$$(-1)^S * 1, M * 2^{(E-127)}$$

Экспонента как окно (Window) или интервал между двумя соседними целыми степенями двойки.

Мантисса - смещение (Offset) в этом окне.

_		
S	WINDOW	OFFSET

Три части числа с плавающей запятой.

	TITNE OUT	OFFICEM
S	MINDOM	OFFSET


Три части числа с плавающей запятой.

Окно сообщает нам, между какими двумя последовательными степенями двойки будет число: [0,1], [1,2], [2,4], [4,8] и так далее (вплоть до [2^127, 2^128]. Смещение разделяет окно на 2^23 = 8388608 сегментов. С помощью окна и смещения можно аппроксимировать число. Окно — это отличный механизм защиты от выхода за границы. Достигнув максимума в окне (например, в [2,4]), можно «переплыть» вправо и представить число в пределах следующего окна (например, [4,8]). Ценой этого будет только небольшое снижение точности, потому что окно становится в два раза больше.

Сколько точности теряется, когда окно закрывает больший интервал?

Окно [0,1], в котором 8388608 смещений накладываются на интервал размером 1, что даёт нам точность (1-0) / 8388608 = 0,00000011920929.


Окно [2048,4096] 8388608 смещений накладываются на интервал (4096-2048) = 2048, что даёт нам точность (4096-2048)/8388608 = 0,0002.




3,14.

- Число 3,14 положительно $\to S = 0$.
- Число 3,14 находится между степенями двойки 2 и 4, то есть окно числа с плавающей запятой должно начинаться с $2^1 \to E = 128$ (см. формулу, где окно это $2^{(E-127)}$).
- Наконец, есть 2^{23} смещений, которыми можно выразить расположение 3,14 внутри интервала [2-4]. Оно находится в $\frac{3,14-2}{4-2}=0,57$ внутри интервала, что даёт нам смещение $M=2^{23}*0,57=4781507$

3,14 аппроксимируется как 3,1400001049041748046875





Степень	E-127	Экспонента (Е)
-2	125 – 127 = -2	125 (01111101)
-1	126 – 127 = -1	126 (01111110)
0	127 – 127 = 0	127 (01111111)
1	128 – 127 = 1	128 (1000000)
2	129 – 127 = 2	129 (10000001)

Экспонента

- 1) позволяет указывать отрицательные значения
- 2) увеличивается, при увеличении степени

Если float представить как int, то увеличивая число на единицу, мы получим следующее допустимое число float, уменьшая — предыдущее, с учетом погрешности

```
float f = 3.14;
int i = 0;
memcpy(&i, &f, 4);
i++;
memcpy(&f, &i, 4);
```

$$(-1)^S * 1, M * 2^{(E-127)}$$

Нормализованное: 1 <= M < 10

Пример: 1,57; -1,99

Денормализованное: $0,1 \le M \le 1$

Пример: 0,57; -0,99

Числа простой и двойной точности (float (DD) и double (DQ) соответственно) могут быть представлены только в нормированной форме. При этом бит целой части числа является скрытым и подразумевает логическую 1. Остальные 23 (52) разряда хранят двоичную мантиссу числа.


Числа двойной расширенной точности (long double (DT)) могут быть представлены как в нормированной, так и в ненормированной форме, поскольку бит целой части числа не является скрытым и может принимать значения как 0, так и 1.

Основным типом данных, которыми оперирует математический сопроцессор, являются 10байтные данные (DT).

32 бита

 $00\ 00\ 00\ hex = 5,87747175411144e-39$ (мин. положительное число) 0-127 = -127 $80\ 00\ 00\ hex = -5,87747175411144e-39$ (мин. отрицательное число) 0-127 = -127 **7f ff ff ff** hex = 6,80564693277058e+38 (макс. положительное число) 255-127 = 128 **ff ff ff ff** hex = -6,80564693277058e+38 (макс. отрицательное число) 255-127 = 128

число IEEE754 = 00 00 00 00hex считается числом +0




число IEEE754 =80 00 00 00hex считается числом -0

31	22	15	7	0_
100000	<mark>0 0 0</mark> 0 0 0 0	0000000	olololololo	0000
80hex	00he	x OOK	iex 00l	nex

22 бит == 0 для чисел!


число IEEE754=7F **7**F FF FF hex максимальное число (3,40282347 e+38) (**E**=254)

число IEEE754=7F 80 00 00hex считается числом **+∞**




число IEEE754=FF **7**F FF FF hex минимальное число (-3,40282347 e+38) (**E**=254)

число IEEE754=FF 80 00 00hex считается числом **-∞**



32 бита

числа IEEE754=FF (1xxx)X XX XX hex не считается числами (NAN) числа IEEE754=7F (1xxx)X XX XX hex не считается числами (NAN) Число представленное в битах с 0...22 могут быть любым числом кроме 0 (т.е.+ ∞ и - ∞).




Бит 22 == 1 -> SNaN, сигнальный NaN, вызывает генерацию исключения x111.1111.11xx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx


Бит 22 == 0 -> QNaN, тихий NaN, не вызывает генерацию исключения x111.1111.10xx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

32 бита


числа IEEE754=(x000) (0000) (0xxx)X XX XX hex считаются денормализованными числами



32 бита



64 бита (E – 11 бит, M – 52 бита, смещение E=1023)



Тип	Размер	E	M	Смещение
db	8	4	3	7
dw	16	5	10	15
dd	32	8	23	127
dq	64	11	53	1023
dt	80	15	63	16383

2. Обратная польская запись

	Шаг	Позиция	Инструкции	Содержимое стека
	1	1 2+4*3+A=	Push 1	1
A = (1 + 2) * 4 + 3	2	1 2 + 4 * 3 + A =	Push 2	2, 1
,	3	1 2 + 4 * 3 + A =	pop 2, pop 1,	3
1 2 + 4 × 3 + A =			сложить, push 3	
	4	1 2 + 4 * 3 + A =	Push 4	4, 3
	5	1 2+ 4*3+A=	Pop 4, pop 3, умножить, push 12	12
	6	1 2 + 4 * 3 + A =	Push 3	3, 12
	7	1 2 + 4 * 3 + A =	Pop 3, pop 12 сложить, push 15	15
	8	1 2 + 4 * 3 + A =	Push A	A, 15
A = (1 + 2) * (4 + 3)	9	1 2 + 4 * 3 + A =	Рор А, рор 15 переместить 15 в ячейку А	-
1 2 + 4 3 + * A =	10		окончание алгоритма	



В программной модели сопроцессора можно выделить три группы регистров:

Восемь регистров **r0...r7**, составляющих основу программной модели сопроцессора — *стек сопроцессора*. Размерность каждого регистра 80 битов. Такая организация характерна для устройств, специализирующихся на обработке вычислительных алгоритмов.

Три служебных регистра:

- регистр состояния сопроцессора **swr** (Status Word Register регистр слова состояния) отражает информацию о текущем состоянии сопроцессора;
- управляющий регистр сопроцессора **cwr** (Control Word Register
- регистр слова управления) управляет режимами работы сопроцессора;
- регистр тегов **twr** (Tags Word Register слово тегов) используется для контроля за состоянием каждого из регистров стека.

Два регистра указателей — данных **dpr** (Data Point Register) и команд **ipr** (Instruction Point Register). Они предназначены для запоминания информации об адресе команды, вызвавшей исключительную ситуацию и адресе ее операнда. Эти указатели используются при обработке исключительных ситуаций (но не для всех команд).



Регистр состояния swr (FSTAT) — отражает текущее состояние сопроцессора после выполнения последней команды. В регистре swr содержатся поля, позволяющие определить: какой регистр является текущей вершиной стека сопроцессора, какие исключения возникли после выполнения последней команды, каковы особенности выполнения последней команды (некий аналог регистра флагов основного процессора).

Структурно регистр swr состоит из:

•6 флагов исключительных ситуаций **PE, OE, UE, ZE, DE, IE.**

Исключения — это разновидность прерываний, с помощью которых процессор информирует программу о некоторых особенностях ее реального исполнения. Сопроцессор также обладает способностью возбуждения подобных прерываний при возникновении определенных ситуаций (не обязательно ошибочных). Все возможные исключения сведены к би типам, каждому из которых соответствует 1 бит в регистре swr. Программисту не обязательно писать обработчик для реакции на ситуацию, приведшую к некоторому исключению. Сопроцессор умеет самостоятельно реагировать на многие из них. Это так называемая обработка исключений по умолчанию. Для того чтобы вызвать обработку определенного типа исключения по умолчанию, необходимо это исключение оставить не маскированным. Такое действие выполняется с помощью установки в 1 соответствующего бита в управляющем регистре сопроцессора cwr.



Типы исключений, фиксируемые с помощью регистра swr:

IE (Invalide operation Error) — недействительный код операция;

DE (Denormalized operand Error) — ненормированный операнд;

ZE (divide by Zero Error) — ошибка деления на нуль;

OE (Overflow Error) — ошибка переполнения. Возникает в случае выхода порядка числа за максимально допустимый диапазон;


UE (Underflow Error) — ошибка антипереполнения. Возникает, когда результат слишком мал (близок к нулю);

PE (Precision Error) — ошибка точности. Устанавливается, когда сопроцессору приходится округлять результат из-за того, что его точное представление невозможно. Так, сопроцессору никогда не удастся точно разделить 10 на 3.

При возникновении любого из этих шести типов исключений устанавливается в единицу соответствующий бит в регистре swr, вне зависимости от того, было ли замаскировано это исключение в регистре cwr или нет.




- бита ошибки работы стека сопроцессора SF (Stack Fault). Бит устанавливается в 1, если возникает одна из трех исключительных ситуаций PE, UE или IE. В частности, его установка информирует о попытке записи в заполненный стек, или, напротив, попытке чтения из пустого стека. После того как значение этого бита проанализировано, его нужно снова сбросить в 0, вместе с битами PE, UE и IE (если они были установлены);
- бита суммарной ошибки работы сопроцессора ES (Error Summary). Бит устанавливается в 1, если возникает любая из шести перечисленных выш исключительных ситуаций;
- четырех битов c0...c3 (Condition Code) кода условия. Назначение этих битов аналогично флагам в регистре EFLAGS основного процессора отразить результат выполнения последней команды сопроцессора.
- трехбитного поля ТОР. Поле содержит указатель регистра текущей вершины стека.
- бита В занятости сопроцессора.



Регистр управления работой сопроцессора cwr (**FCTRL**)— определяет особенности обработки числовых данных. С помощью полей в регистре **cwr** можно регулировать точность выполнения численных вычислений, управлять округлением, маскировать исключения. Регистр управления сопроцессора CWR состоит из:

- шести масок исключений PM, UM, OM, ZM, DM, IM;
- поля управления точностью PC (Precision Control);
- поля управления округлением RC (Rounding Control).

Маски исключений предназначены для маскирования исключительных ситуаций, возникновение которых фиксируется с помощью шести бит регистра swr. Если какие-то маскирующие биты исключений в регистре cwr установлены в 1, то соответствующие исключения будут обрабатываться самим сопроцессором. Если для какого-либо исключения в соответствующем бите маски исключений регистра cwr содержится 0, то при возникновении исключения этого типа будет возбуждено прерывание int 16 (10h). Операционная система должна содержать (или программист должен написать) обработчик этого прерывания. Он должен выяснить причину прерывания, после чего, если это необходимо, исправить ее, а также выполнить другие действия.



2-битовое поле управления точностью **РС** предназначено для выбора длины мантиссы. Возможные значения в этом поле означают:

$$PC=11$$
 — длина мантиссы $1 + 63 = 64$ бита.


По умолчанию устанавливается значение поля РС=11.

```
section .data
mvar14 dt 13.515151
mvar15 dq 14.515151
       dw 0
tmp
section .text
global CMAIN
CMAIN:
 fld tword [mvar14]
 fnstcw [tmp]
  and [tmp], word 111111100111111111b;
  or [tmp], word 000000000000000b
  fldcw [tmp]
  fld tword [mvar14]
  fadd qword [mvar15]
```

; or [tmp], word 000000100000000b; or [tmp], word 0000001100000000b ret

Флаги PC регистра CWR

	st0	28.03030199999999471718803434328038	(raw 0x4003e03e0ef99806f132)
	st1	28.030301999999998940893419785425067	(raw 0x4003e03e0ef99806f000)
	st2	28.0303020477294921875	(raw 0x4003e03e0f000000000)
	st3	13.51515100000000000404731803627101	(raw 0x4002d83e0ef99806f263)
);	st4	0	(raw 0x0000000000000000000)
)	st5	0	(raw 0x0000000000000000000)
	st6	0	(raw 0x0000000000000000000)
	st7	0	(raw 0x0000000000000000000)



Поле управления округлением **RC** позволяет управлять процессом округления чисел в процессе работы сопроцессора. Необходимость операции округления может появиться в ситуации, когда после выполнения очередной команды сопроцессора получается не представимый результат, например, периодическая дробь. Установив одно из значений в поле **RC**, можно выполнить округление в необходимую сторону. Значения поля **RC** с соответствующим алгоритмом округления:

- •00 значение округляется к ближайшему числу, которое можно представить в разрядной сетке регистра сопроцессора;
- •01 значение округляется в меньшую сторону;
- •10 значение округляется в большую сторону;
- •11 производится отбрасывание дробной части числа. Используется для приведения значения к форме, которая может использоваться в операциях целочисленной арифметики.

Бит 12 в регистре cwr физически отсутствует и считывается равным 0.


Регистр тегов twr (FTAGS)— представляет собой совокупность двухбитовых полей. Каждое поле соответствует определенному физическому регистру стека и характеризует его текущее состояние. Команды сопроцессора используют этот регистр, например, для того, чтобы определить возможность записи значений в эти регистры. Изменение состояния любого регистра стека отражается на содержимом соответствующего этому регистру 2-битового поля регистра тега. Возможны следующие значения в полях регистра тега:

- •00 регистр стека сопроцессора занят допустимым ненулевым значением;
- •01 регистр стека сопроцессора содержит нулевое значение;
- •10 регистр стека сопроцессора содержит одно из специальных численных значений, за исключением нуля;
- •11 регистр пуст и в него можно производить запись. Это значение в двухбитовом поле регистра тегов не означает, что все биты соответствующего регистра стека должны быть обязательно нулевыми.



Принцип работы сопроцессора

Регистровый стек сопроцессора организован по принципу кольца. Среди восьми регистров, составляющих стек, нет такого, который является вершиной стека. Все регистры стека с функциональной точки зрения абсолютно одинаковы и равноправны. Вершина в кольцевом стеке сопроцессора является плавающей. Контроль текущей вершины осуществляется аппаратно с помощью 3-битового поля top регистра swr.



В поле top фиксируется номер регистра стека **r0...r7**, являющегося в данный момент текущей вершиной стека.

Команды сопроцессора оперируют не физическими номерами регистров стека r0...r7, а их логическими номерами st(0)...st(7). С помощью логических номеров реализуется относительная адресация регистров стека сопроцессора. Например, если текущей вершиной до записи в стек является физический регистр стека r3, то после записи в стек текущей вершиной становится физический регистр стека r2. То есть, по мере записи в стек, указатель его вершины движется по направлению к младшим номерам физических регистров (уменьшается на единицу). Если текущей вершиной является r0, то после записи очередного значения в стек сопроцессора его текущей вершиной станет физический регистр r7. Что касается логических номеров регистров стека st(0)...st(7), то они перемещаются вместе с изменением текущей вершины стека. Логическая вершина стека всегда имеет имя st(0).

Поскольку при написании программы разработчик манипулирует не абсолютными, а относительными номерами регистров стека, у него могут возникнуть трудности при попытке интерпретации содержимого регистра тегов **twr**, с соответствующими физическими регистрами стека. В качестве связующего звена необходимо привлекать информацию из поля **top** регистра **swr**. Таким образом реализуется принцип **кольца**.

Такая организация стека обладает большой гибкостью, в частности при передаче параметров в процедуру. Для повышения гибкости разработки и использования процедур не желательно привязывать их по передаваемым параметрам к аппаратным ресурсам (физическим номерам регистров сопроцессора). Гораздо удобнее задавать порядок следования передаваемых параметров в виде логических номеров регистров. Такой способ передачи был бы однозначным и не требовал от разработчика знания лишних подробностей об аппаратных реализациях сопроцессора. Логическая нумерация регистров сопроцессора, поддерживаемая на уровне системы команд, идеально реализует эту идею. При этом не имеет значения, в какой регистр стека сопроцессора были помещены данные перед подпрограммы, определяющим является только порядок следования параметров в стеке. По этой причине подпрограмме важно знать только порядок размещения передаваемых параметров в стеке.

Спасибо