

# 1. PdfSigner开发流程

盖章流程:

步骤	说明	接口	备注
1	装载控件		<object></object>
2	打开文件	Open	
3	在指定位置进行盖章	SingleSign 或	也可以模拟点
		MultiSignByString 或	击,用户手动选
		CrossSignByString	择盖章的位置,
			此时可以利用
			Trigger 系列接
			口
4	保存或者上传文件	Save 和 Post	

# 2.WEB 页面调用控件:

<object id="pdfSigner" classid="clsid:66CDF03C-5C9A-44CA-89B1-2E82DD31AEC8"
width="700px" height="500px">

</object>

var activeX = document.getElementById("pdfSigner");//控件变量

# 3.接口说明

## 3.1. 文件操作:

3.1.1. Error Open(string url, string username, string password)

功能:

打开文件

说明:

其中以"http://"开头的 url 为 HTTP 文件,以"ftp://"开头的为 FTP 文件,其他默认为本地文件。 打开本地文件时,username 和 password 不使用。

#### 参数:

url 文件 URL, 目前支持文件、HTTP 文件和 FTP 文件



username 用户名 password 密码

返回:

错误码

示例:

var filePath = "D:\1.pdf"; var error = activeX.Open(filePath, null, null);

#### 3.1.2. Error Save (string url, string username, string password)

功能:

保存文件,保存后所有签章都无法删除

参数:

url 文件 URL username 用户名 password 密码

返回:

错误码

示例:

//存储文件的路径,需要注意的是文件夹必须存在,即 D:\test 这个文件夹必须存在 var filePath = "D:\test\1.pdf"; var error = activeX.Save(filePath, null, null);

## 3.1.3. Error Close()

功能:

关闭文件

返回:

错误码

#### 3.1.4. bool IsOpened ()

功能:

是否已打开文件

返回:

True:文件已打开 False:文件未打开

## 3.1.5. string GetCurrentFileName()

功能:

获取当前打开文件的路径和名称


返回:

当前打开文件的路径和名称

## 3.1.6. int CurrentPageNumber

功能:

获取当前页码,从1开始



#### 3.1.7. int PageCount

功能:

获取当前文档页数

#### 3.1.8. void GoFirstPage ()

功能:

翻到首页

#### 3.1.9. void GoNextPage ()

功能:

翻到下一页

#### 3.1.10. void GoPrevPage ()

功能:

翻到上一页

#### 3.1.11. void GoLastPage ()

功能:

翻到尾页

## 3.1.12. void GoPage(int number)

功能:

翻到指定页码

参数:

number 需要翻到的页码

## 3.2. HTTP 上传操作:

# 3.2.1. void HttpInit ()

功能:

HTTP POST 上传的初始化工作,主要是清空参数

# 3.2.2. void AddPostString(string name, string value)

功能:

添加上传参数

参数

name 参数名称 value 参数值

# 3.2.3. Error Post(string url, string filenameInPostForm)

功能:

Post 方法上传,之前添加的参数将编码在 URL 中参数

url 上传页面 URL



filenameInPostForm 文件在 HTML 表单中的名称

返回:

错误码

说明:

进行 HTTP 上传操作时,依次调用上述三个接口以完成上传工作示例:

var uploadUrl = "http://192.168.0.136/Task/PostTest";

var fileName = "UploadFile";

//HTTP POST 上传初始化

activeX.HttpInit();

//可以增加随文件一同 POST 的其他参数,可以多次调用多次添加

activeX.AddPostString("DictIndex", "1");

//通过 POST 方法上传,第一个参数是上传的 URL,第二个参数是文件在 HTML 表单中的名称

var error = activeX.Post(uploadUrl, fileName);

# 3.3. 签章操作:

3.3.1. Error SingleSign(int pageNumber, double left, double bottom, double width, double height)

功能:

单页签章

参数:

pageNumber 页码,从1开始 left 签章的左坐标

bottom 签章的底坐标

width 签章的宽度 height 签章的高度

返回:

错误码

示例:

var error = activeX. SingleSign (1, 100, 100, 100, 100);

3.3.2. Error MultiSignByString (string pageNumbers, double left, double bottom, double width, double height)

功能:

多页签章, 页码列表以字符串形式传输

参数:

pageNumbers 页码列表,空格分割的数字字符串,例如"124"

left 签章的左坐标 bottom 签章的底坐标 width 签章的宽度 height 签章的高度

返回:

错误码



#### 示例:

var error = activeX. MultiSignByString ("1 2 4", 100, 100,100,100)

#### 3.3.3. Error CrossSignByString (string pageNumbers,

double width,

double height,

CrossSignMode mode,

double xPercent, double yPercent, double firstPercent

)

# 功能:

骑缝签章, 页码列表以字符串形式传输

#### 参数:

pageNumbers 页码列表,空格分割的数字字符串,例如"124"

width 签章大小 height 签章大小 mode 骑缝模式

xPercent 签章中心点距左侧的百分比 yPercent 签章中心点距上侧的百分比

firstPercent 第一部分的百分比

#### 返回:

错误码

#### 示例:

var error = activeX. MultiSignByString ("1 2 4", 100, 100, 1, 0.5, 0.5, 0.5);

#### 3.3.4. Error TriggerSingleSign()

功能:

开始单页签章,效果与直接点击界面上的单页签章按钮相同 返回:

错误码

#### 3.3.5. Error TriggerMultiSign ()

功能:

开始多页签章,效果与直接点击界面上的多页签章按钮相同 返回:

错误码

## 3.3.6. Error TriggerCrossSign ()

功能:

开始骑缝签章,效果与直接点击界面上的骑缝签章按钮相同返回:

错误码



#### 3.3.7. Error TriggerKeywordSign ()

功能:

开始关键字签章, 效果与直接点击界面上的关键字签章按钮相同

返回:

错误码

#### 3.3.8. int SignatureCount

功能:

获取签章数量

## 3.3.9. string GetAllSignatureNumberString ()

功能:

获取空格分开的所有签章号码

#### 3.3.10. int[] GetAllSignaturesNumber ()

功能:

获取所有签章号码的列表

#### 3.3.11. ISignature GetSignature(int signatureNumber)

功能:

获取指定号码的签章信息

参数:

signatureNumber 签章号码

返回:

签章信息

说明:

ISignature 接口中包含签章的一些信息,包括:

Number 签章号码

SignDateTime 签章时间

HostInformation 签发主机信息:

HostName 主机名

MainboardId 主板号

GetCertInfo(long infoType, string oid) 获取证书信息

infoType 信息类型——0: 证书主题

- 1: 颁发者主题
- 2: 序列号
- 3: 版本号
- 5: 有效期起始日期
- 6: 有效期终止日期
- 7: 证书扩展

oid 证书扩展的标识,如果 infoType =7,该输入项不能为空

#### 示例:

var signature = activeX.GetSignature(1); var result = signature.Number + "号签章\n" +



"签发于" + signature.SignDateTime + "\n" +

"签发主机信息: \n" +

- " 主机名: " + signature.HostInformation.HostName + "\n" +
- " 主板号: " + signature.HostInformation.MainboardId + "\n" +
- "证书信息: \n" +
- " 证书序列号: " + signature.GetCertInfo(2, null) + "\n" +
- " 证书扩展: " + signature.GetCertInfo(7, "1.2.86.11.7.11") + "\n";

#### 3.3.12. ISignature[] GetSignatures()

功能:

获取所有签章信息

返回:

所有签章信息列表

#### 3.3.13. Error Delete(int signatureNumber)

功能:

根据对应的签章号码删除签章

参数:

signatureNumber 签章号码

返回:

错误码

#### 3.4. 界面操作:

#### 3.4.1. bool MenuBarVisible

功能:

设置以及获取菜单栏可见性, true 为可见, false 不可见

#### 3.4.2. bool StatusBarVisible

功能:

设置以及获取状态栏可见性, true 为可见, false 不可见

#### 3.4.3. bool ToolBarVisible

功能:

设置以及获取工具栏可见性,true 为可见,false 不可见

#### 3.4.4. bool SideBarVisible

功能:

设置以及获取菜单栏可见性, true 为可见, false 不可见

#### 3.5. 事件:

#### 3.5.1. System.EventHandler AfterOpenFile

属性:

打开文件后事件



## 3.5.2. System.EventHandler AfterCloseFile

属性:

关闭文件后事件

# 3.5.3. System.EventHandler AfterSignPdf

属性:

签章完成后事件

## 3.5.4. System.EventHandler AfterDeleteSignature

属性:

删除签章后事件

## 3.6. 出错处理:

3.6.1. Error LastError

功能:

获取最后错误

# 3.6.2. string LastErrorDetail

功能:

获取最后错误的详细信息

## 3.6.3. string ErrorMessage(Error error)

功能:

将错误码转换为字符串

参数:

error 错误码

返回:

错误码对应的字符串