实验 5-5: 路由器的 OSPF 路由

1. 实验目的


路由器的基本使用和基本配置是本实验要达到的主要目标,本课程陆续开设的实验课,会对教材讲授到的基本原理进行验证,加深基本知识和基本技能的掌握。

主要掌握以下路由器的基本操作:

- 1) 通过路由建立起网络之间的连接。
- 2) 熟悉路由器的基本操作命令,并掌握组网的基本技术。
- 3) 掌握距离链路状态路由选择协议中 OSPF 的基本配置方法。

2. 实验环境和要求

2.1 实验拓扑



2.2 实验器材

- 1) 路由器两台
- 2) 交换机两台

计算机网络 实验指南

- 3) 学生实验主机
- 4) 网线若干。请注意主机与交换机,交换机与路由器之间使用直通线。路由器与路由器之间使用交叉线。


2.3 实验要求

给定3个C类网络地址:192.168.6.0/24,192.168.7.4/30,192.168.8.0/24。

- 1) 请按实验网络拓扑作出网络规划。
- 2) 并写出路由器的端口地址和各节点网络地址。
- 3) 配置动态路由, 使 R1 和 R2 两边的机器能够互相连通。

3.实验步骤(参考)

3.1 按实验图连接线路(可自行设计)



设备各接口的 IP 地址配置表如下: (可自行规划和分配)

| 设备 | 接口 | IPv4地址 | 默认网关 |
|------------|-----------------|-------------------|------|
| 路由器 R1 | Fa0/0 | 192. 168. 6. 1/24 | 未配置 |
| | Fa0/1 | 192. 168. 7. 5/30 | 未配置 |
| 路由器 R2 | Fa0/0 | 192. 168. 8. 1/24 | 未配置 |
| | Fa0/1 | 192. 168. 7. 6/30 | 未配置 |
| 交换机SW1和SW2 | 无须做任何配置,做傻瓜交换机用 | | |

计算机网络 实验指南

| PC1 | FastEthernet | 192.168.6.0/24中的一个 | 192.168.6.1 |
|-----|--------------|--------------------|-------------|
| PC2 | FastEthernet | 192.168.6.0/24中的一个 | 192.168.8.1 |

3.2 两个路由器的初始化配置(参考配置,可自行设计修改)

3.2.1 R1 配置

- 1) 登录路由器 R1, 进入普通用户模式 R1>
- 2) 键入 enable 进入超级用户模式 R1#
- 3) 使用 configure terminal 进入全局配置模式 R1(config)#

配置 FastEthernet 0/0 端口

- 1. R1(config)#interface FastEthernet 0/0
- 2. R1(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
- 3. R1(config-if)#no shutdown

配置 FastEthernet 0/1 端口

- 1. R1(config)#interface FastEthernet 0/1
- 2. R1(config-if)#ip address 192.168.7.5 255.255.255.252
- 3. R1(config-if)#no shutdown

3.2.2 R2 配置

参看 R1 配置方法进入全局配置模式 R2(config)#

配置 FastEthernet 0/0 端口

- R2(config)#interface FastEthernet 0/0
- 2. R2(config-if)#ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
- 3. R2(config-if)#no shutdown

配置 FastEthernet 0/1 端口

1. R2(config)#interface FastEthernet 0/1

计算机网络 实验指南

- 2. R2(config-if)#ip address 192.168.7.6 255.255.255.252
- 3. R2(config-if)#no shutdown

效果: 此时两路由器的端口都应是 UP, 并两路由器的 FastEthernet 0/1 端口能 ping 通, FastEthernet 0/0 端口和下接的本网段主机能 ping 通, 但两网段的主机还不通, 无法互访。

3.3 OSPF 路由配置(参考配置)

如果你是在 RIP 路由通达的基础上做的本实验,请先删除 RIP 协议,方法如下: 删除在 R1 中的 RIP:

R1(config)#no router rip

删除在 R2 中的 RIP:

R2(config)#no router rip

参看前面的配置方法进入全局配置模式

R1 配置

- 1. R1(config)# router ospf 10
- (启动 ospf 路由协议)
- 2. R1(config-roueter)# network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 0 (指定连接的网络)
- 3. R1(config-roueter)# network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 0 (指定连接的网络)

R2 配置

- 1. R1(config)#router ospf 100
- (启动 ospf 路由协议)
- 2. R1(config-roueter)# network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 0 (指定连接的网络)
- 3. R1(config-roueter)# network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 0 (指定连接的网络)

效果: 此时两网段任意主机都能互访。

问题: 配置后的路由选择协议是否正常工作,请使用一种方法检查,并给出检查的结果,截图在这里。

计算机网络

致谢

感谢思科网院允许课程使用 PT 做教学演示!