

第7章 函数

7.1 系统内置函数

1) 查看系统内置函数

hive> show functions;

2)显示内置函数用法

hive> desc function upper;

3)详细显示内置函数用法

hive> desc function extended upper;

7.2 自定义函数

- 1) Hive 自带了一些函数,比如: max/min 等,但是数量有限,自己可以通过自定义 UDF来方便的扩展。
- 2) 当 Hive 提供的内置函数无法满足你的业务处理需要时,此时就可以考虑使用用户自定义函数(UDF: user-defined function)。
- 3) 根据用户自定义函数类别分为以下三种:
 - (1) UDF (User-Defined-Function)

一进一出

(2) UDAF (User-Defined Aggregation Function)

聚集函数,多进一出

类似于: count/max/min

(3) UDTF (User-Defined Table-Generating Functions)

一进多出

如 lateral view explore()

4) 官方文档地址

https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/HivePlugins

- 5) 编程步骤:
 - (1) 继承 org.apache.hadoop.hive.ql.UDF
 - (2) 需要实现 evaluate 函数; evaluate 函数支持重载;
 - (3) 在 hive 的命令行窗口创建函数



a)添加 jar

add jar linux_jar_path

b) 创建 function,

create [temporary] function [dbname.]function_name AS class_name;

(4) 在 hive 的命令行窗口删除函数

Drop [temporary] function [if exists] [dbname.]function_name;

- 6) 注意事项
 - (1) UDF 必须要有返回类型,可以返回 null,但是返回类型不能为 void;

7.3 自定义 UDF 函数

- 1) 创建一个 Maven 工程 Hive
- 2) 导入依赖

3) 创建一个类

```
package com.atguigu.hive;
import org.apache.hadoop.hive.ql.exec.UDF;

public class Lower extends UDF {

   public String evaluate (final String s) {

      if (s == null) {
        return null;
      }

      return s.toString().toLowerCase();
   }
}
```

- 4) 打成 jar 包上传到服务器/opt/module/jars/udf.jar
- 5) 将 jar 包添加到 hive 的 classpath



hive (default)> add jar /opt/module/datas/udf.jar;

6) 创建临时函数与开发好的 java class 关联
hive (default)> create temporary function udf_lower as "com.atguigu.hive.Lower";

7) 即可在 hql 中使用自定义的函数 strip

hive (default)> select ename, udf_lower(ename) lowername from emp;