

# 第2章 Hive 安装

## 2.1 Hive 安装地址

1) Hive 官网地址:

http://hive.apache.org/

2) 文档查看地址:

https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/GettingStarted

3) 下载地址:

http://archive.apache.org/dist/hive/

4) github 地址:

https://github.com/apache/hive

### 2.2 Hive 安装部署

- 1) Hive 安装及配置
  - (1) 把 apache-hive-1.2.1-bin.tar.gz 上传到 linux 的/opt/software 目录下
  - (2) 解压 apache-hive-1.2.1-bin.tar.gz 到/opt/module/目录下面
    [atguigu@hadoop102 software]\$ tar -zxvf apache-hive-1.2.1-bin.tar.gz -C /opt/module/
  - (3) 修改 apache-hive-1.2.1-bin.tar.gz 的名称为 hive [atguigu@hadoop102 module]\$ mv apache-hive-1.2.1-bin/ hive
  - (4) 修改/opt/module/hive/conf 目录下的 hive-env.sh.template 名称为 hive-env.sh [atguigu@hadoop102 conf]\$ mv hive-env.sh.template hive-env.sh
  - (5) 配置 hive-env.sh 文件
    - (a) 配置 HADOOP\_HOME 路径 export HADOOP\_HOME=/opt/module/hadoop-2.7.2
    - (b) 配置 HIVE\_CONF\_DIR 路径
      export HIVE\_CONF\_DIR=/opt/module/hive/conf
- 2) Hadoop 集群配置
  - (1) 必须启动 hdfs 和 yarn

[atguigu@hadoop102 hadoop-2.7.2]\$ sbin/start-dfs.sh [atguigu@hadoop103 hadoop-2.7.2]\$ sbin/start-yarn.sh



(2) 在 HDFS 上创建/tmp 和/user/hive/warehouse 两个目录并修改他们的同组权限可写

[atguigu@hadoop102 hadoop-2.7.2]\$ bin/hadoop fs -mkdir /tmp

[atguigu@hadoop102 hadoop-2.7.2]\$ bin/hadoop fs -mkdir -p /user/hive/warehouse

[atguigu@hadoop102 hadoop-2.7.2]\$ bin/hadoop fs -chmod 777 /tmp

[atguigu@hadoop102 hadoop-2.7.2]\$ bin/hadoop fs -chmod 777 /user/hive/warehouse

- 3) Hive 基本操作
  - (1) 启动 hive

[atguigu@hadoop102 hive]\$ bin/hive

(2) 查看数据库

hive>show databases;

(3) 打开默认数据库

hive>use default;

(4) 显示 default 数据库中的表

hive>show tables;

(5) 创建一张表

hive> create table student(id int, name string);

(6) 显示数据库中有几张表

hive>show tables;

(7) 查看表的结构

hive>desc student;

(8) 向表中插入数据

hive> insert into student values(1000, "ss");

(9) 查询表中数据

hive> select \* from student;

(10) 退出 hive

hive> quit;

# 2.3 将本地文件导入 Hive 案例

需求: 将本地/opt/module/datas/student.txt 这个目录下的数据导入到 hive 的 student(id int, name



string)表中。

- 1) 数据准备: 在/opt/module/datas/student.txt 这个目录下准备数据
  - (1) 在/opt/module/目录下创建 datas

[atguigu@hadoop102 module]\$ mkdir datas

(2) 在/opt/module/datas/目录下创建 student.txt 文件并添加数据

[atguigu@hadoop102 datas]\$ touch student.txt

[atguigu@hadoop102 datas]\$ vi student.txt

1001 zhangshan

1002 lishi

1003 zhaoliu

注意以 tab 键间隔。

- 2) Hive 实际操作
  - (1) 启动 hive

[atguigu@hadoop102 hive]\$ bin/hive

(2) 显示数据库

hive>show databases;

(3) 使用 default 数据库

hive>use default;

(4) 显示 default 数据库中的表

hive>show tables;

(5) 删除已创建的 student 表

hive> drop table student;

(6) 创建 student 表, 并声明文件分隔符'\t'

hive> create table student(id int, name string) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t';

(7) 加载/opt/module/datas/student.txt 文件到 student 数据库表中。

hive> load data local inpath '/opt/module/datas/student.txt' into table student;

(8) Hive 查询结果

hive> select \* from student;



OK

1001 zhangshan

1002 lishi

1003 zhaoliu

Time taken: 0.266 seconds, Fetched: 3 row(s)

#### 3) 遇到的问题

再打开一个客户端窗口启动 hive, 会产生 java.sql.SQLException 异常。

```
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: Unable
to instantiate org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.SessionHiveMetaStoreClient
         at org.apache.hadoop.hive.ql.session.SessionState.start(SessionState.java:522)
         at org.apache.hadoop.hive.cli.CliDriver.run(CliDriver.java:677)
         at org.apache.hadoop.hive.cli.CliDriver.main(CliDriver.java:621)
         at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
         at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
         at org.apache.hadoop.util.RunJar.run(RunJar.java:221)
         at org.apache.hadoop.util.RunJar.main(RunJar.java:136)
Caused
                       java.lang.RuntimeException:
                                                          Unable
                                                                                 instantiate
              by:
                                                                        to
org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.SessionHiveMetaStoreClient
org.apache.hadoop.hive.metastore.MetaStoreUtils.newInstance(MetaStoreUtils.java:1523)
org.apache.hadoop.hive.metastore.RetryingMetaStoreClient.<init>(RetryingMetaStoreClient.ja
va:86)
         at
org.apache.hadoop.hive.metastore.RetryingMetaStoreClient.getProxy(RetryingMetaStoreClien
t.java:132)
         at
org.apache.hadoop.hive.metastore.RetryingMetaStoreClient.getProxy(RetryingMetaStoreClien
t.java:104)
         at org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.Hive.createMetaStoreClient(Hive.java:3005)
         at org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.Hive.getMSC(Hive.java:3024)
         at org.apache.hadoop.hive.ql.session.SessionState.start(SessionState.java:503)
         ... 8 more
```

原因是, Metastore 默认存储在自带的 derby 数据库中, 推荐使用 MySQL 存储 Metastore;



# 2.4 MySql 安装

### 2.4.1 安装包准备

- 1) 查看 mysql 是否安装,如果安装了,卸载 mysql
  - (1) 查看

[root@hadoop102 桌面]# rpm -qa|grep mysql

mysql-libs-5.1.73-7.el6.x86\_64

(2) 卸载

[root@hadoop102 桌面]# rpm -e --nodeps mysql-libs-5.1.73-7.el6.x86\_64

2)解压 mysql-libs.zip 文件到当前目录

[root@hadoop102 software]# unzip mysql-libs.zip

[root@hadoop102 software]# ls

mysql-libs.zip

mysql-libs

3) 进入到 mysql-libs 文件夹下,并设置当前用户执行权限

[root@hadoop102 mysql-libs]# ll

总用量 76048

-rw-r--r-- 1 root root 18509960 3 月 26 2015 MySQL-client-5.6.24-1.el6.x86\_64.rpm

-rw-r--r-. 1 root root 3575135 12 月 1 2013 mysql-connector-java-5.1.27.tar.gz

-rw-r--r-. 1 root root 55782196 3 月 26 2015 MySQL-server-5.6.24-1.el6.x86\_64.rpm

[root@hadoop102 mysql-libs]# chmod u+x ./\*

[root@hadoop102 mysql-libs]# ll

总用量 76048

-rwxr--r--. 1 root root 18509960 3 月 26 2015 MySQL-client-5.6.24-1.el6.x86\_64.rpm

-rwxr--r--. 1 root root 3575135 12 月 1 2013 mysql-connector-java-5.1.27.tar.gz

-rwxr--r--. 1 root root 55782196 3 月 26 2015 MySQL-server-5.6.24-1.el6.x86\_64.rpm

# 2.4.2 安装 MySql 服务器

1) 安装 mysql 服务端



[root@hadoop102 mysql-libs]# rpm -ivh MySQL-server-5.6.24-1.el6.x86\_64.rpm

2) 查看产生的随机密码

[root@hadoop102 mysql-libs]# cat /root/.mysql\_secret

OEXaQuS8IWkG19Xs

3) 查看 mysql 状态

[root@hadoop102 mysql-libs]# service mysql status

4) 启动 mysql

[root@hadoop102 mysql-libs]# service mysql start

# 2.4.3 安装 MySql 客户端

1) 安装 mysql 客户端

[root@hadoop102 mysql-libs]# rpm -ivh MySQL-client-5.6.24-1.el6.x86\_64.rpm

2) 链接 mysql

[root@hadoop102 mysql-libs]# mysql -uroot -pOEXaQuS8IWkG19Xs

3) 修改密码

mysql>SET PASSWORD=PASSWORD('000000');

4) 退出 mysql

mysql>exit

# 2.4.4 MySql 中 user 表中主机配置

配置只要是 root 用户+密码,在任何主机上都能登录 MySQL 数据库。

1) 进入 mysql

[root@hadoop102 mysql-libs]# mysql -uroot -p000000

2) 显示数据库

mysql>show databases;

3) 使用 mysql 数据库

mysql>use mysql;

4) 展示 mysql 数据库中的所有表

mysql>show tables;

5) 展示 user 表的结构

mysql>desc user;



6) 查询 user 表

mysql>select User, Host, Password from user;

7) 修改 user 表,把 Host 表内容修改为%

mysql>update user set host='%' where host='localhost';

8) 删除 root 用户的其他 host

```
mysql>delete from user where Host='hadoop102';
mysql>delete from user where Host='127.0.0.1';
mysql>delete from user where Host='::1';
```

9) 刷新

mysql>flush privileges;

10) 退出

mysql> quit;

# 2.5 Hive 元数据配置到 MySql

### 2.5.1 驱动拷贝

- 1) 在/opt/software/mysql-libs 目录下解压 mysql-connector-java-5.1.27.tar.gz 驱动包 [root@hadoop102 mysql-libs]# tar -zxvf mysql-connector-java-5.1.27.tar.gz
- 2) 拷贝/opt/software/mysql-libs/mysql-connector-java-5.1.27 目录下的

mysql-connector-java-5.1.27-bin.jar 到/opt/module/hive/lib/

[root@hadoop102 mysql-connector-java-5.1.27]# cp mysql-connector-java-5.1.27-bin.jar/opt/module/hive/lib/

# 2.5.2 配置 Metastore 到 MySql

1) 在/opt/module/hive/conf 目录下创建一个 hive-site.xml
[atguigu@hadoop102 conf]\$ touch hive-site.xml
[atguigu@hadoop102 conf]\$ vi hive-site.xml

2)根据官方文档配置参数,拷贝数据到 hive-site.xml 文件中。

https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/AdminManual+MetastoreAdmin

```
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>
<configuration>
```



```
cproperty>
      <name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>
<value>jdbc:mysql://hadoop102:3306/metastore?createDatabaseIfNotExist=true</value>
      <description>JDBC connect string for a JDBC metastore</description>
    </property>
    cproperty>
      <name>javax.jdo.option.ConnectionDriverName</name>
      <value>com.mysql.jdbc.Driver</value>
      <description>Driver class name for a JDBC metastore</description>
    cproperty>
      <name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>
      <value>root</value>
      <description>username to use against metastore database</description>
    cproperty>
      <name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>
      <value>000000</value>
      <description>password to use against metastore database</description>
    </configuration>
```

3) 配置完毕后,如果启动 hive 异常,可以重新启动虚拟机。(重启后,别忘了启动 hadoop集群)

# 2.5.3 多窗口启动 Hive 测试

1) 先启动 MySQL



test	
<b>+</b>	
++	

2) 再次打开多个窗口, 分别启动 hive

[atguigu@hadoop102 hive]\$ bin/hive

3) 启动 hive 后,回到 MySQL 窗口查看数据库,显示增加了 metastore 数据库

mysql> show databases;	,
++	
Database	
++	
information_schema	
metastore	
mysql	
performance_schema	
test	

# 2.6 Hive 常用交互命令

```
[atguigu@hadoop102 hive]$ bin/hive -help
    usage: hive
     -d,--define <key=value>
                                          Variable substitution to apply to hive
                                              commands. e.g. -d A=B or --define A=B
         --database <databasename>
                                          Specify the database to use
     -e <quoted-query-string>
                                         SQL from command line
     -f <filename>
                                           SQL from files
     -H,--help
                                            Print help information
         --hiveconf property=value>
                                         Use value for given property
         --hivevar <key=value>
                                           Variable substitution to apply to hive
                                              commands. e.g. --hivevar A=B
     -i <filename>
                                           Initialization SQL file
     -S,--silent
                                          Silent mode in interactive shell
                                           Verbose mode (echo executed SQL to the console)
     -v,--verbose
```

1) "-e"不进入 hive 的交互窗口执行 sql 语句

[atguigu@hadoop102 hive]\$ bin/hive -e "select id from student;"

2) "-f"执行脚本中 sql 语句



(1) 在/opt/module/datas 目录下创建 hivef.sql 文件

[atguigu@hadoop102 datas]\$ touch hivef.sql

文件中写入正确的 sql 语句

select \*from student;

(2) 执行文件中的 sql 语句

[atguigu@hadoop102 hive]\$ bin/hive -f /opt/module/datas/hivef.sql

(3) 执行文件中的 sql 语句并将结果写入文件中

[atguigu@hadoop102 hive]\$ bin/hive -f /opt/module/datas/hivef.sql

/opt/module/datas/hive\_result.txt

## 2.7 Hive 其他命令操作

1) 退出 hive 窗口:

hive(default)>exit;

hive(default)>quit;

在新版的 oracle 中没区别了,在以前的版本是有的:

exit:先隐性提交数据,再退出;

quit:不提交数据,退出;

2) 在 hive cli 命令窗口中如何查看 hdfs 文件系统

hive(default)>dfs -ls /;

3) 在 hive cli 命令窗口中如何查看 hdfs 本地系统

hive(default)>! ls /opt/module/datas;

- 4) 查看在 hive 中输入的所有历史命令
  - (1) 进入到当前用户的根目录/root 或/home/atguigu
  - (2) 查看. hivehistory 文件

[atguigu@hadoop102 ~]\$ cat .hivehistory

# 2.8 Hive 常见属性配置

# 2.8.1 Hive 数据仓库位置配置

- 1) Default 数据仓库的最原始位置是在 hdfs 上的: /user/hive/warehouse 路径下
- 2) 在仓库目录下,没有对默认的数据库 default 创建文件夹。如果某张表属于 default



#### 数据库,直接在数据仓库目录下创建一个文件夹。

3) 修改 default 数据仓库原始位置(将 hive-default.xml.template 如下配置信息拷贝到 hive-site.xml 文件中)

```
<name>hive.metastore.warehouse.dir
<value>/user/hive/warehouse
<description>location of default database for the warehouse</description>
```

配置同组用户有执行权限

bin/hdfs dfs -chmod g+w /user/hive/warehouse

## 2.8.2 查询后信息显示配置

1)在 hive-site.xml 文件中添加如下配置信息,就可以实现显示当前数据库,以及查询表的头信息配置。

- 2) 重新启动 hive,对比配置前后差异
  - (1) 配置前

```
hive> select * from student;
0K
1001
        xiaoli
1002
        libingbing
1003
        fanbingbing
Time taken: 0.318 seconds, Fetched: 3 row(s)
(2) 配置后
hive (db_hive)> select * from db_hive.student;
student.id
                student. name
001
        xiaoli
1002
        libingbing
1003
        fanbingbing
```



## 2.8.3 Hive 运行日志信息配置

- 1) Hive 的 log 默认存放在/tmp/atguigu/hive.log 目录下(当前用户名下)。
- 2) 修改 hive 的 log 存放日志到/opt/module/hive/logs
  - (1) 修改/opt/module/hive/conf/hive-log4j.properties.template 文件名称为

hive-log4j.properties

[atguigu@hadoop102 conf]\$ pwd

/opt/module/hive/conf

[atguigu@hadoop102 conf]\$ mv hive-log4j.properties.template hive-log4j.properties

(2) 在 hive-log4j.properties 文件中修改 log 存放位置

hive.log.dir=/opt/module/hive/logs

## 2.8.4 参数配置方式

1) 查看当前所有的配置信息

hive>set;

- 2)参数的配置三种方式
  - (1) 配置文件方式

默认配置文件: hive-default.xml

用户自定义配置文件: hive-site.xml

注意: 用户自定义配置会覆盖默认配置。另外,Hive 也会读入 Hadoop 的配置,因为 Hive 是作为 Hadoop 的客户端启动的,Hive 的配置会覆盖 Hadoop 的配置。配置文件的设定对本机启动的所有 Hive 进程都有效。

(2) 命令行参数方式

启动 Hive 时,可以在命令行添加-hiveconf param=value 来设定参数。

例如:

[atguigu@hadoop103 hive]\$ bin/hive -hiveconf mapred.reduce.tasks=10;

注意: 仅对本次 hive 启动有效

查看参数设置:

hive (default)> set mapred.reduce.tasks;

(3) 参数声明方式

可以在 HQL 中使用 SET 关键字设定参数



例如:

hive (default)> set mapred.reduce.tasks=100;

注意: 仅对本次 hive 启动有效。

查看参数设置

hive (default)> set mapred.reduce.tasks;

上述三种设定方式的优先级依次递增。即配置文件<命令行参数<参数声明。注意某些系统级的参数,例如 log4j 相关的设定,必须用前两种方式设定,因为那些参数的读取在会话建立以前已经完成了。