
GridBuilder 构建 ROMS 网格过程

GridBuilder 下载地址: http://austides.com/downloads


首先,选择适当的网格属性(Grid Properties)。Format 选择"Rectangle",coordinates 选择"Spherical",Z coordinate 选择"ROMS"。在地图上选取南海北部适当范围作网格,将原点设置在网格的左下角,并设置适当的 cells 数来使得 xy 方向的网格分辨率都为 1km。




可以留意右下角有一个 Grid Metric (网格指标) 面板, y一共有三个度量:正交性、rx0 (Beckman 和 Haidvogel 网格刚度)以及rx1(Haney 网格刚度)。在海洋模拟中,模型网格的刚度指的是网格单元面积的变化率,即模型网格在水平或垂直方向上的拉伸或压缩程度。如果网格形变的过于严重,会影响模拟的精确程度。rx0 用于衡量水平网格刚度,而 rx1 用于衡量垂直刚度。用红色

突出显示的指标表明它们超出了稳定网格通常可接受的值范围。 目前的正交性是"完美的",因为我们已经定义了一个矩形网格, 所有的单元格都与经纬度线对齐。


然后,我们可以通过 Grid Edit 面板设置网格的旋转和移动,以使得网格有更多的海洋部分。单击 Rotate 按钮,调节上方的滑块可以旋转网格。这里我们不作旋转。单击 translate 按钮可以拖动网格,这里我们也不作移动。



接下来设置网格掩膜 (Grid mask)。设置网格掩模可以实现以下几个目的:精确描述感兴趣的区域、优化计算资源以及控制边界条件。点击顶部任务栏的"Mask Settings",选择"Use GSHHG coastlines"选项,等待一段之后可生成高精度的掩膜。注意,要在定位好网格位置和设置好分辨率之后再执行这个操作,否则切换成高精度岸线后再移动和修改网格就会变得很卡。



在 Screen Mode 菜单栏中点击" Modify Mask",在 Mask Edit 任务栏处可以选择不同的地物类型进行掩码操作。



然后,我们选择 ROMS 垂直网格的层级。点击"Modify Z coordinate",在 ROMS S-Coordinate 一栏处将 N (levels) 改为 30,


然后可以自己改变不同的 Vtransform 和 Vstretching 算法来使得rx1 达到最小值。

ROMS S-Co	ordinate	
N (levels)	30	
Vtransform	2 ~	
Vstretching	4 ~	
Theta S	8.00	
Theta_B	4.00	
Tcline (hs)	20.00	h>Tcline h <tcline< td=""></tcline<>

接下来我们需要平滑水深。要做到这一点,我们选择 Screen Mode 中的 "Modify Bathymetry"。地形包括陆地地形(GridBuilder 为负深度),我们应该将最小深度设置为大于 0 的值。在"set Min"框中输入 2.0。接着,使用一个或多个平滑算法来调整 rx0。

首先应用 Shapiro 过滤器来软化虚假的海山。从 Filter 中选择 "Shapiro (B.C. constant)",在 "Apply below"字段中输入 3000.00,这样我们只过滤 3000 米以下的深度。默认的过滤器 "Order"为 2 就可以了,如果它还没有被选中,就选择它,然后按"Smooth"按钮。

然后,从Filter 中选择"Negative Adjustment", x 选择 Target rx0参数为 0.2, 然后按"Smooth"按钮。如果平滑之后 rx1 还是达不到要求,那么需要将 Target rx0 再调小(比如说 0.1),再次平滑直到 rx1 达到要求。



最后,按左上角 "File"、"Save as" 可将网格保存为 m 文件, "Export" 可将网格保存为 ROMS_grid.nc 文件或 SWAN 文件。