

VDV-Schrift

431-2 02/2017

Echtzeit Kommunikations- und Auskunftsplattform EKAP

Teil 2: EKAP-Schnittstellenbeschreibung V1.2

Gesamtbearbeitung

Ausschuss für Kundenservice, -information und -dialog (K3), Ausschuss für Telematik und Informationssysteme (ATI)

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages Das dieser VDV-Schrift zugrundeliegende Vorhaben IP-KOM-ÖV wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unter dem Förderkennzeichen 19P10003 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

Echtzeit Kommunikations- und Auskunftsplattform EKAP

Teil 2: EKAP-Schnittstellenbeschreibung V1.2

Gesamtbearbeitung

Kernteam Information KTI des K3, Unterausschuss "intermodal transport control system" (UA itcs)

Autorenverzeichnis

M. Sc. Frank Englert, TU Darmstadt, Darmstadt (bis V1.0)

Dipl.-Inf. Günther Gruber, MENTZ GmbH, München (bis V1.0)

B. Sc. Stephan Großberndt, side by site GmbH & Co. KG, Köln (ab V1.1)

Dipl.-Ing. Stephan Hörold, TU Ilmenau, Ilmenau

Dipl.-Inf. Christine Keller, TU Dresden, Dresden (bis V1.0)

Dipl.-Medieninf. Romina Kühn, TU Dresden, Dresden (bis V1.0)

Dipl.-Math. Werner Kohl, MENTZ GmbH, München

Dipl.-Medienwiss. Cindy Mayas, TU Ilmenau, Ilmenau (bis V1.0)

Dipl.-Ing. ETH Walter Meier-Leu, Weisskopf Engineering AG, Schaffhausen

Dipl.-Ing. Berthold Radermacher, VDV, Köln

Dipl.-Inform. Anselmo Stelzer, TU Darmstadt, Darmstadt (bis V1.0)

Dipl.-Inf. Katja Tietze, TU Dresden, Dresden (bis V1.0)

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Wehrmann, VDV, Köln (bis V1.0)

Dipl.-Ing. Dirk Weißer, Init, Karlsruhe

Dipl.-Math. Peter von Grumbkow, HaCon Ing.-Ges. mbH, Hannover

Dipl.-Ing. (FH) Waldemar Isajkin, Init, Karlsruhe (ab V1.2)

Der Anwender ist für die sorgfältige und ordnungsgemäße Anwendung der Schrift verantwortlich. Stellt der Anwender Gefährdungen oder Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Schrift fest, wird eine unmittelbare Benachrichtigung an den VDV erbeten. Eine Haftung des VDV oder der Mitwirkenden an der Schrift ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

© Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. Köln 2017 | Alle Rechte, einschließlich des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen oder datenverarbeitungstechnischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

۷	orwort zur Version 1.0	16
1.	Einleitung	18
2.	Anwendungsbereich	18
3.	Notation der XML-Elemente und -Strukturen	18
	3.1. Darstellung von XML-Elementen im Text	19
	3.2. Darstellung von Beziehungen	19
	3.2.1. Gruppierung	20
	3.2.2. Elementname	21
	3.2.3. Multiplizität & Choice (Min:Max)	21
	3.2.4. Datentyp	21
	3.2.5. Erläuterung	21
4.	Nachrichtenübermittlung	22
	4.1. Einsatz der SIRI-Verfahren	22
	4.2. HTTP und REST	23
	4.3. Nachrichten-Kodierung	24
	4.4. Rollen von Server und Client	24
5.	Identifikation von Objekten über Systemgrenzen hinweg	25
	5.1. Haltestellen und Haltepunkte	25
	5.2. Orte und Gemeinden	26
	5.3. Adressen und POIs	26
	5.4. Organisationen	27
	5.5. Linien und Linienrichtungen	27
	5.6. Fahrten	28
	5.7. Fahrzeuge	29
	5.8. Fahrzeugtypen	29
	5.9. Verkehrstage	29
	5.10. Eigentümer	29
	5.11. Haltestellen- und Fahrzeugeinrichtungen	30
	5.12. Teilnehmende Systeme / IT-Systeme	30
	5.13. Ereignismeldungen	30
	5.14. Tarifverantwortliche	30
	5.15. Tarifzonen	30
	5 16 Fahrscheine und Vielfahrerkarten	31

6.	Dienste, XML-Schemata und Konventionen	32
	6.1. Bereitgestellte Dienste	32
	6.2. Dienstübergreifend genutzte XML-Schemata	34
	6.3. Importierte Siri-Schemata	34
	6.4. Fehlerzustände beim Betrieb von TRIAS-Diensten	34
	6.4.1. Fehlercodes aus SIRI	35
	6.4.2. Allgemeine TRIAS-Fehlerzustände	36
	6.5. Haltsequenznummern und Fahrtabschnitte in TRIAS-Diensten	36
7.	Gemeinsam genutzte XML-Strukturen	37
	7.1. Trias, das Wurzelelement	37
	7.1.1. ServiceRequestStructure	37
	7.1.2. SubscriptionRequestStructure	38
	7.1.3. RequestPayloadStructure	39
	7.1.4. ServiceDeliveryStructure	40
	7.1.5. DeliveryPayloadStructure	40
	7.2. Trias_Utility	41
	7.2.1. Einfache Typen	41
	7.2.2. InternationalTextStructure	42
	7.2.3. GeoPositionStructure	42
	7.2.4. WebLinkStructure	42
	7.3. Trias_ModesSupport	42
	7.3.1. Einfache Typen	43
	7.3.2. IndividualTransportOptionsStructure	44
	7.3.3. PtSubmodeChoiceGroup	45
	7.3.4. ModeStructure	45
	7.3.5. PtModeFilterStructure	46
	7.4. Trias_Common	46
	7.4.1. Einfache Typen	46
	7.4.2. ErrorMessageStructure	46
	7.4.3. PrivateCodeStructure	47
	7.4.4. OperatorFilterStructure	47
	7.4.5. LineDirectionStructure	47
	7.4.6. LineDirectionFilterStructure	47
	7.4.7. SharingServiceStructure	48
	7.4.8. OperatingDaysStructure	48

	7.4.9. WeekdayTimePeriodStructure	.48
	7.4.10. GeneralAttributeStructure	.49
7.5.	Trias_LocationSupport	.49
	7.5.1. Einfache Typen	.49
	7.5.2. StopPointStructure	.50
	7.5.3. StopPlaceStructure	.50
	7.5.4. LocalityStructure	.51
	7.5.5. PointOfInterestStructure	.51
	7.5.6. PointOfInterestCategoryStructure	.51
	7.5.7. OsmTagStructure	.52
	7.5.8. PointOfInterestFilterStructure	.52
	7.5.9. AddressStructure	.52
	7.5.10. LocationStructure	.53
	7.5.11. LocationRefStructure	.53
7.6.	Trias_JourneySupport	.54
	7.6.1. ServiceViaPointStructure	.54
	7.6.2. ViaStructure	.54
	7.6.3. ServiceSectionStructure	.55
	7.6.4. DatedServiceGroup	.55
	7.6.5. DatedJourneyStructure	.55
	7.6.6. ParallelServiceStructure	.56
	7.6.7. TripLocationStructure	.56
	7.6.8. ServiceCallStructure	.56
	7.6.9. CallAtStopStructure	.57
	7.6.10. DatedCallAtLocationStructure	.58
	7.6.11. ContinuousServiceStructure	.59
	7.6.12. VehiclePositionStructure	.59
	7.6.13. ProgressBetweenStopsStructure	.59
	7.6.14. LegTrackStructure	.60
	7.6.15. TrackSectionStructure	.60
	7.6.16. LocationContextStructure	.60
	7.6.17. AbstractResponseContextStructure	.61
	7.6.18. ServiceAttributeStructure	.61
	7.6.19. PassengerAccessibilityStructure	.61
7.7.	Trias_FacilitySupport	.62

	7.7.1. siri:CommonFacilityGroup	62
	7.7.2. siri:StopFacilityGroup	64
	7.7.3. siri:ServiceFacilityGroup	65
	7.7.4. siri:AllFacilitiesGroup	66
	7.8. Trias_SituationSupport	66
	7.8.1. SituationsStructure	66
	7.8.2. SituationFullRefStructure	67
	7.9. Trias_RequestSupport	68
	7.9.1. Einfache Typen	68
	7.9.2. AbstractTriasServiceRequestStructure	68
	7.9.3. AbstractTriasSubscriptionRequestStructure	69
	7.9.4. AbstractTriasResponseStructure	70
	7.10. Trias_FaresSupport	71
	7.10.1. Einfache Typen	71
	7.10.2. FareZoneStructure	71
	7.10.3. FareZoneListInAreaStructure	71
	7.10.4. BookingInfoStructure	72
	7.10.5. TicketStructure	72
	7.10.6. TripFaresResultStructure	73
	7.10.7. FaresPassengerStructure	74
	7.10.8. FaresParamStructure	74
8.	Ortsinformationsdienst	75
	8.1. Beschreibung	75
	8.2. Einfache Datentypen	75
	8.3. Anfragestrukturen	76
	8.3.1. LocationInformationRequestStructure	76
	8.3.2. InitialLocationInputStructure	76
	8.3.3. GeoRestrictionsStructure	76
	8.3.4. GeoCircleStructure	77
	8.3.5. GeoRectangleStructure	77
	8.3.6. GeoAreaStructure	77
	8.3.7. LocationParamStructure	77
	8.4. Antwortstrukturen	79
	8.4.1. LocationInformationResponseStructure	79
	8.4.2. LocationResultStructure	80

9. Dienst Verbindungsauskunft	80
9.1. Beschreibung	80
9.2. Anfragestrukturen	80
9.2.1. TripRequestStructure	80
9.2.2. TripParamStructure	81
9.2.3. NumberOfResultsGroup	82
9.2.4. NotViaStructure	82
9.2.5. NoChangeAtStructure	83
9.3. Antwortstrukturen	84
9.3.1. TripResponseStructure	84
9.3.2. TripResponseContextStructure	85
9.3.3. TripResultStructure	85
9.3.4. TripStructure	86
9.3.5. TripLegStructure	86
9.3.6. TimedLegStructure	87
9.3.7. InterchangeLegStructure	88
9.3.8. ContinuousLegStructure	89
9.3.9. LegBoardStructure	90
9.3.10. LegAlightStructure	91
9.3.11. LegIntermediateStructure	92
9.3.12. NavigationPathStructure	92
9.3.13. NavigationSectionStructure	93
9.3.14. AccessPathStructure	93
10. Dienst Abfahrtstafeln	94
10.1. Beschreibung	94
10.2. Anfragestrukturen	94
10.2.1. StopEventRequestStructure	94
10.2.2. StopEventParamStructure	94
10.3. Antwortstrukturen	95
10.3.1. StopEventResponseStructure	95
10.3.2. StopEventResponseContextStructure	95
10.3.3. StopEventResultStructure	95
10.3.4. StopEventStructure	96
10.3.5. CallAtNearStopStructure	96

11. Dienst Logische Ortung	97
11.1. Beschreibung	97
11.2. Anfragestrukturen	97
11.2.1. PositioningRequestStructure	97
11.2.2. PositioningParamStructure	97
11.2.3. TimedPositionStructure	98
11.2.4. TimedStopStructure	98
11.3. Antwortstrukturen	98
11.3.1. PositioningResponseStructure	98
11.3.2. PositioningResultStructure	99
11.3.3. PositioningStructure	99
11.3.4. RankedPositionStructure	99
12. Dienst Fahrtinformation (EKAP)	100
12.1. Beschreibung	100
12.2. Anfragestrukturen	100
12.2.1. TripInfoRequestStructure	100
12.2.2. TripInfoParamStructure	101
12.3. Antwortstrukturen	101
12.3.1. TripInfoResponseStructure	101
12.3.2. TripInfoResponseContextStructure	102
12.3.3. TripInfoResultStructure	102
13. Anschlussdienste	103
13.1. Beschreibung	103
13.1.1. Dienst Anschlussvoranmeldung	104
13.1.2. Dienst Anschlussstatus	104
13.1.3. Dienst Info bei Anschlussverlust	105
13.1.4. Dienst Anschlussrückmeldung	105
13.2. Einfache Typen	105
13.3. Komplexe Strukturen	106
13.3.1. DatedConnectionStructure	106
13.3.2. FeederDistributorStructure	106
13.3.3. GeneralizedConnectionStructure	106
13.3.4. ConnectionStatusStructure	107
13.3.5. RecommendationStructure	107
13.4. Anfragestrukturen Anschlussmeldung	108

	13.4.1. ConnectionDemandRequestStructure	.108
	13.4.2. ConnectionDemandDeleteRequestStructure	.108
	13.5. Antwortstrukturen Anschlussmeldung	.108
	13.5.1. ConnectionDemandResponseStructure	.108
	13.5.2. ConnectionDemandDeleteResponseStructure	.109
	13.6. Anfragestrukturen Anschlussstatus	.109
	13.6.1. ConnectionStatusRequestStructure	.109
	13.6.2. ConnectionStatusNotificationStructure	.110
	13.7. Antwortstrukturen Anschlussstatus	.110
	13.7.1. ConnectionStatusResponseStructure	.110
	13.8. Anfragestrukturen Anschlussrückmeldung	.111
	13.8.1. ConnectionReportRequestStructure	.111
	13.9. Antwortstrukturen Anschlussrückmeldung	.111
	13.9.1. ConnectionReportResponseStructure	.111
14	4. Dienst Fahrpreis- und Tarifberechnung	.112
	14.1. Beschreibung	.112
	14.2. Anfragestrukturen	.112
	14.2.1. FaresRequestStructure	.112
	14.2.2. StopFaresRequestStructure	.112
	14.2.3. StaticFaresRequestStructure	.113
	14.2.4. TripFaresRequestStructure	.113
	14.2.5. MultiTripFaresRequestStructure	.113
	14.3. Antwortstrukturen	.114
	14.3.1. FaresResponseStructure	.114
	14.3.2. FaresResultStructure	.114
	14.3.3. StopFaresResultStructure	.114
	14.3.4. StaticFaresResultStructure	.115
	14.3.5. TripTicketReferenceStructure	.115
	14.3.6. MultiTripFaresResultStructure	.115
1	5. Dienst Anreicherung	.116
	15.1. Beschreibung	.116
	15.2. Anfragestrukturen	.117
	15.2.1. RefineRequestStructure (in Trias_Refine.xsd)	.117
	15.2.2. IndividualRouteRefineRequestStructure (in	
	Trias IndividualTrips xsd)	118

15.2.3. LocationInformationRefineRequestStructure (in Trias_Locations.xsd)118
15.2.4. StopEventRefineRequestStructure (in Trias_StopEvents.xsd)118
15.2.5. TripInfoRefineRequestStructure (in Trias_TripInfo.xsd)118
15.2.6. TripRefineRequestStructure (in Trias_Trips.xsd)118
15.2.7. IndividualTripRefineParamStructure (in Trias_IndividualTrips.xsd)119
15.2.8. LocationInformationRefineParamStructure (in Trias_Locations.xsd)119
15.2.9. StopEventRefineParamStructure (in Trias_StopEvents.xsd)119
15.2.10. TripInfoRefineParamStructure (in Trias_TripInfo.xsd)120
15.2.11. TripRefineParamStructure (in Trias_Trips.xsd)120
15.3. Antwortstrukturen121
15.3.1. RefineResponseStructure (in Trias_Refine.xsd)121
15.3.2. IndividualRouteRefineResponseStructure (in Trias_IndividualTrips.xsd)121
15.3.3. LocationInformationRefineResponseStructure (in Trias_Locations.xsd)122
15.3.4. StopEventRefineResponseStructure (in Trias_StopEvents.xsd)122
15.3.5. TripInfoRefineResponseStructure (in Trias_TripInfo.xsd)122
15.3.6. TripRefineResponseStructure (in Trias_Trips.xsd)122
16. Dienst Buchungsinformation123
16.1. Beschreibung
16.2. Anfragestrukturen
16.2.1. BookingInfoRequestStructure123
16.3. Antwortstrukturen
16.3.1. BookingInfoResponseStructure123
16.3.2. BookingInfoResultStructure124
17. Dienst IV-Routing125
17.1. Einfache Typen125
17.2. Anfragestrukturen125
17.2.1. IndividualRouteRequestStructure125
17.2.2. IndividualTripParamStructure125
17.2.3. IndividualRouteLocationContextStructure127
17.3. Antwortstrukturen127
17.3.1. IndividualRouteResponseStructure127
17.3.2. RouteResultStructure128

17.3.3. RouteStructure	129
18. Kartendienst	130
18.1. Einfache Datentypen	130
18.2. Anfragestrukturen	130
18.2.1. MapServiceRequestStructure	130
18.2.2. ImageCoordinatesRequestStructure	131
18.2.3. GeoCoordinatesRequestStructure	131
18.2.4. MapAspectStructure	131
18.2.5. MapSizeStructure	132
18.2.6. MapCoordinateStructure	132
18.3. Antwortstrukturen	132
18.3.1. MapServiceResponseStructure	132
18.3.2. ImageCoordinatesResponseStructur	e133
18.3.3. GeoCoordinatesResponseStructure.	133
18.3.4. MapResultStructure	134
18.3.5. ImagePointResultStructure	134
18.3.6. GeoCoordinateResultStructure	135
19. Dienst Schadensmeldung / Zustand von Einric	htungen136
19.1. Beschreibung	136
19.2. Einfache Typen	136
19.3. Komplexe Strukturen	136
19.3.1. FacilityStructure	136
19.3.2. VehicleFacilityStructure	136
19.3.3. InfrastructureFacilityStructure	137
19.3.4. VehicleFacilityRefGroup	137
19.3.5. InfrastructureFacilityRefGroup	137
19.3.6. FacilityDataFilterGroup	138
19.3.7. FacilityStatusStructure	138
19.4. Anfrage Schadensmeldung	138
19.4.1. FacilityStatusReportStructure	138
19.5. Antwort Schadensmeldung	139
19.5.1. FacilityStatusReportResponseStruct	ure139
19.6. Anfrage Zustand von Einrichtungen	139
19.6.1. FacilityRequestStructure	139
19.7. Antwort Zustand von Einrichtungen	140

19.7.1. FacilityResponseStructure	140
19.7.2. FacilityResultStructure	140
20. Benachrichtigungsdienst	141
20.1. Beschreibung	141
20.2. Komplexe Strukturen	142
20.2.1. TripMonitoringParamStructure	142
20.3. Anfragestrukturen	143
20.3.1. TripMonitoringSubscriptionRequestStructure	143
20.4. Antwortstrukturen	143
20.4.1. TripMonitoringDeliveryStructure	143
21. Personalisierungsdienst	145
21.1. Beschreibung	145
21.2. Interaktionen	145
21.2.1. Lebenszyklus eines Wertes	146
21.2.2. Werteliste ermitteln	147
21.2.3. Werte speichern und abrufen	147
21.3. Einfache Typen	149
21.4. Anfragestrukturen	149
21.4.1. PersonalisationRequestStructure	149
21.4.2. PersonalisationSaveValueRequestStructure	149
21.4.3. PersonalisationRetrieveValueRequestStructure	149
21.4.4. PersonalisationDeleteValueRequestStructure	150
21.4.5. PersonalisationEnumerateValuesRequestStructure	150
21.5. Antwortstrukturen	150
21.5.1. PersonalisationResponseStructure	150
21.5.2. PersonalisationSaveValueResponseStructure	150
21.5.3. PersonalisationRetrieveValueResponseStructure	151
21.5.4. PersonalisationDeleteValueResponseStructure	151
21.5.5. PersonalisationEnumerateValuesResponseStructure	152
22. Dienst Fahrzeuginformationen	152
22.1. Beschreibung	152
22.2. Anfragestrukturen	152
22.2.1. VehicleDataRequestStructure	
22.3. Antwortstrukturen	152
22.3.1 VahiclaDataRasnansaStructura	152

	22.3.2. VehicleStatusStructure	153
	22.3.3. VehicleActivityStructure	153
	22.3.4. StopSequenceStructure	153
	22.3.5. StopInformationStructure	154
	22.3.6. DisplayContentStructure	154
	22.3.7. LineInformationStructure	154
	22.3.8. DestinationStructure	155
	22.3.9. ViaPointStructure	155
	22.3.10. AnnouncementStructure	155
	22.3.11. ConnectionStructure	156
	22.3.12. VehicleTypeStructure	156
23.	Dienst Fahrzeugaktionen	157
2	3.1. Beschreibung	157
2	3.2. Anfragestrukturen	157
	23.2.1. VehicleInteractionRequestStructure	157
	23.2.2. ActivateOutsideSpeakerRequestStructure	157
	23.2.3. StopRequestRequestStructure	157
2	3.3. Antwortstrukturen	158
	23.3.1. VehicleInteractionResponseStructure	158
	23.3.2. ActivateOutsideSpeakerResponseStructure	158
	23.3.3. StopRequestResponseStructure	158
24.	Dienst Diensteregister	159
2	4.1. Beschreibung	159
2	4.2. Einfache Typen	159
2	4.3. Anfragestrukturen	159
	24.3.1. ServiceRegisterRequestStructure	159
	24.3.2. ServiceRegisterParamStructure	160
	24.3.3. ServiceRegisterRegisterRequestStructure	160
	24.3.4. ServiceRegisterUpdateRequestStructure	160
	24.3.5. ServiceRegisterLookupRequestStructure	161
	24.3.6. ServiceRegisterUnregisterRequestStructure	161
2	4.4. Antwortstrukturen	161
	24.4.1. ServiceRegisterResponseStructure	161
	24.4.2. ServiceRegisterResultStructure	162
	24.4.3. ServiceRegisterRegisterResponseStructure	162

24.4.4. ServiceRegisterUpdateResponseStructure	162
24.4.5. ServiceRegisterLookupResponseStructure	162
24.4.6. ServiceRegisterUnregisterResponseStructure	162
24.4.7. TriasServiceStructure	163
25. Dienst Authentifizierung	164
26. Normative Referenzen	166
27. Begriffe	166
28. Versionshistorie	167
28.1. Version 1.1 (Schrift und Schema)	167
28.1.1. Funktionale Erweiterungen	167
28.1.2. Technische Ergänzungen/Korrekturen	167
28.1.3. Dokumentarische Korrekturen	168
28.2. Version 1.2 (Schrift und Schema)	168
28.2.1. Funktionale Erweiterungen	168
28.2.2. Technische Ergänzungen/Korrekturen	169
28.2.3. Dokumentarische Ergänzungen/Korrekturen	170
29. Abkürzungen	170
30. Abbildungsverzeichnis	171
31. Tabellenverzeichnis	171
32. Literaturverzeichnis	181
Impressum	182

Vorwort zur Version 1.0

Auf Initiative des VDV und gefördert durch das BMWi begann im September 2010 das Forschungs- und Standardisierungsprojekt

<u>Internet Protokoll basierte Kom</u>munikationsdienste im <u>ö</u>ffentlichen <u>V</u>erkehr (IP-KOM-ÖV).

Das Projekt wird von 14 Partnern aus Industrie, Universitäten und Verkehrsunternehmen getragen. Es dient der Erarbeitung moderner Kommunikationskonzepte für die umfassende und kontinuierliche Fahrgastinformation.

Eine umfassende Fahrgastinformation stellt heutzutage ein entscheidendes Wettbewerbsmerkmal im öffentlichen Personenverkehr dar, nicht nur im Vergleich mit anderen Verkehrsunternehmen, sondern auch im Vergleich zum Individualverkehr.

Bereits heute ist es üblich, dass Verkehrsunternehmen ihre Fahrgäste nicht nur über die geplanten Fahrten informieren, sondern auch Echtzeitinformationen z. B. zu Verspätungen, Störungen oder Fahrtzieländerungen bereitstellen. Diese Informationen werden zum einen über öffentliche Anzeiger bzw. Ansagen in Fahrzeugen oder an Haltestellen allen dort befindlichen Personen zur Verfügung gestellt. Zum anderen lassen sich solche Informationen mit speziellen Applikationen oder über Web-Angebote individuell abfragen.

Bislang ist es aber nicht möglich, Fahrgäste im öffentlichen Verkehr direkt mit Informationen zu ihrer persönlich relevanten Fahrt zu versorgen, den Fahrgast also auch im Störungsfall mit Hilfe des öffentlichen Verkehrs auf dem schnellsten Weg zu seinem Ziel zu führen.

Die weit verbreiteten Smartphones und Tablets bieten hierfür vielfältige Möglichkeiten und ermöglichen eine hohe Akzeptanz der Benutzer. Die Informationsübertragung erfolgt dabei IP-basiert und sollte bevorzugt zwischen einem zentralen Informations-Server und dem Kundenendgerät erfolgen. Für den Fall, dass der zentrale Datenserver nicht erreichbar ist, sollte auch eine Kommunikation zwischen Kundenendgerät und Fahrzeug möglich sein.

Das Forschungs- und Standardisierungsprojekt IP-KOM-ÖV arbeitet deshalb an drei Schwerpunkten (vgl. Abbildung 1).

Erster Schwerpunkt (grün in Abbildung 1) ist die Spezifikation eines performanten IP-basierten Kommunikationsprotokolls im Fahrzeug (IBIS-IP, VDV301). Dabei geht es zum einen darum, den gewachsenen Bedürfnissen der Fahrgastinformation gerecht zu werden und zum anderen um die Definition einer IP-basierten Schnittstelle zur Übertragung der Informationen vom Fahrzeug zum mobilen Kundenendgerät. Hierzu wird der in den achtziger Jahren entwickelte IBIS-Wagenbus aus der VDV-Schrift 300 auf eine moderne Ethernet-Informationsarchitektur umgesetzt.

Zweiter Schwerpunkt (rot in Abbildung 1) ist die individuelle Fahrgastinformation unter Verwendung mobiler Geräte des Fahrgasts (Smartphones, Tablet-PC u. ä.) Hierzu wurden im ersten Schritt die Bedürfnisse von Fahrgästen zu individuellen Informationen ermittelt. Im zweiten Schritt werden einheitliche Schnittstellen zwischen der Echtzeit-Kommunikations- und Auskunftsplattform (EKAP) und den mobilen Kundenendgeräten bzw. zwischen der EKAP und den Hintergrundsystemen entwickelt. Hierbei werden ausschließlich die Datenmodellierungen und Architekturen erforscht und spezifiziert.

Aufbauend auf diesen Datenmodellierungen werden semantische Modelle erarbeitet, die helfen, die Fahrgastinformationsdaten für Kommunikationsdienste auf Basis von innovativen Technologien des Semantic Web zur Verfügung zu stellen. Die Entwicklung einer Applikation für mobile Endgeräte ist ausdrücklich nicht vorgesehen.




Abbildung 1: Umfeld und Schwerpunkte im Projekt IP-KOM-ÖV

Dritter Schwerpunkt (blau in Abbildung 1) ist die Definition und Schaffung einer Echtzeit-Kommunikations- und Auskunftsplattform (EKAP). Die EKAP bündelt Informationen von itcs- und anderen Auskunfts- und Informationssystemen und stellt die Vielzahl an Informationen über geeignete Schnittstellen den Applikationen auf den Kundenendgeräten zur Verfügung. Diese Plattform ermöglicht es, Kunden dynamisch mit individuellen Störungsmeldungen versorgen zu können.

Neben den Forschungsarbeiten ist die Standardisierung der Ergebnisse ein wesentliches Ziel des Projektes, um eine nachhaltige Nutzung zu gewährleisten.

Darüber hinaus wird die Praxistauglichkeit dieses neuen Standards in Labor- und Feldtests verifiziert.

1. Einleitung

In diesem Dokument werden die Dienste, die in VDV-Schrift 430 und VDV-Schrift 431-1 beschrieben sind, als XML-Schnittstellen definiert. Dadurch entstehen Schnittstellenstandards, die es Software-Entwicklern und Unternehmen erlauben, Anwendungen zu realisieren, womit mobile Apps der Fahrgäste, Fahrzeuge, Portalsysteme und echtzeitfähige Auskunftssysteme (EKAPs) miteinander kommunizieren.

Bei der Ausarbeitung dieser Schnittstellendefinitionen wurde Wert darauf gelegt, Kompatibilität zu anderen Standards auf dem Sektor des öffentlichen Verkehrs herzustellen. Hier sind vor allem TransModel als Begriffsglossar, IFOPT für die Modellierung von Haltestellen, SIRI für den Austausch von Echtzeitdaten und für sein ausgefeiltes Nachrichtenaustauschverfahren, sowie JourneyWeb und DELFI als Schnittstellen zum Abrufen von Fahrplaninformationen und Verbindungsauskünften zu nennen.

2. Anwendungsbereich

Die in diesem Dokument definierten Schnittstellen spezifizieren Dienste, die

- zwischen mobilen Apps und Fahrzeugen des ÖV
- zwischen Portalsystemen und Auskunftssystemen (EKAPs) als Hintergrundsystem und
- EKAP und Fahrgastinformationsystemen (z.B. Anschlussanzeigen in Fahrzeugen, Abfahrtsanzeigen und Übersichtsanzeigen an Haltestellen, etc.)

Verwendung finden.

In erster Linie soll der Fahrgast informiert werden. Es gibt aber auch Dienste, bei denen der Fahrgast von sich aus aktiv wird, so z. B. beim Haltewunsch oder der Anschlussvoranmeldung.

3. Notation der XML-Elemente und -Strukturen

Die in diesem Dokument vorgestellen TRIAS¹-Schnittstellen werden mit Hilfe von XML-Schema definiert. Die Objekte, die über die Schnittstelle ausgetauscht werden, liegen folglich als XML-Elemente vor. Die Beschreibung der XML-Elemente wird in diesem Dokument in einer Tabellenform vorgenommen, die aus SIRI (CEN, TS 15531 Part 1, 2011) stammt. Sie ist sehr kompakt und übersichtlich und bietet eine Vielzahl an strukturellen Informationen, die ansonsten nur in der XML-Schema-Definition sichtbar wird. Dieses Kapitel erläutert die Notation der Tabellenform, die ab Kapitel 7 intensiv genutzt wird.

Alle Namen von Elementen, Datentypen und Attributen sind in Englisch gehalten, um eine etwaige Normierung auf europäischer Ebene vorzubereiten und den Austausch mit europäischen Partnern zu erleichtern.

¹ Travellers Realtime Information and Advisory Standard

3.1. Darstellung von XML-Elementen im Text

In diesem Dokument soll eine konsistente Notation der XML-Elemente helfen, technisch wichtige Information beim Lesen bereit zu stellen.

- XML-Elemente werden in Groß-Klein-Schreibweise (Upper Camel Case) fett und kursiv geschrieben, z. B.: VehicleJourneyRef. Die Elementnamen sind wo immer möglich und sinnvoll an Begriffe aus TransModel angelehnt. Fehlt in TransModel ein geeigneter Begriff für ein Konzept oder Objekt, so wurde versucht, den entsprechenden Begriff aus JourneyWeb oder das passende Konzept aus DELFI zu übernehmen.
- Datenypen werden kursiv dargestellt, z. B.: xsd:boolean.
- Code-Beispiele werden in kleinerer Schrift wiedergegeben.

3.2. Darstellung von Beziehungen

Beziehungen zwischen Objekten können mittels

- impliziter Mechanismen,
- internen Referenzen oder
- externen Referenzen

ausgedrückt werden. Ein impliziter Mechanismus ist z. B. das Enthaltensein eines Elements in einem anderen. Damit wird eine unmittelbare Kindbeziehung ausgedrückt. Eine interne Referenz ist ein Objektschlüssel, der innerhalb der Schnittstelle definiert wird (z. B. ein Identifikator einer Meldung). Eine externe Referenz ist ein Objektschlüssel, der außerhalb der Schnittstelle festgelegt wird (z. B. eine Haltestellennummer). Externe Referenzen bestehen manchmal auch aus zusammengesetzten Schlüsseln (siehe die ausführliche Darstellung in Kapitel 5).

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen einem Identifikator (Objektschlüssel) und einer Referenz auf das Objekt festzuhalten. In TRIAS gelten folgende Regeln:

- Ein Identifikator ist ein Kindelement des definierenden Elements, das einen eindeutigen Code (Primärschlüssel) für das definierende Element angibt. Diese Identifikatoren enden auf ein signalisierendes Hauptwort wie "Code" oder "Identifier" (manchmal auch "Number" in SIRI), z. B. erhält eine Fahrplanfahrt (Journey) den Schlüssel *JourneyCode*.
- Wird ein Objekt von einem anderen Objekt aus referenziert, endet das referenzierende Element (Fremdschlüssel) auf "Ref". Zum Bespiel lautet die Referenz auf eine Fahrplanfahrt (etwas aus einer Abfahrtstafel heraus): JourneyRef.
- Die Instanz eines Objekts und die Referenz darauf verwenden einen gemeinsamen zugrunde liegenden Datentyp. Zum Bespiel sind JourneyCode und JourneyRef beide vom Typ JourneyCodeType.

Tabellennotation von XML-Strukturen

In diesem Dokument werden XML-Strukturen in einer Tabellennotation dargestellt (vgl. Tabelle 1). Für jedes wichtige TRIAS-Anfrage/Antwort-Element findet sich eine eigene Tabelle. Weitere Tabellen werden für alle wesentlichen Kindelemente, aus denen die komplexen Strukturen aufgebaut sind, angegeben. Um Platz zu sparen, werden die Spaltenüberschriften nur im Beispiel in Tabelle 1 angezeigt und bei allen folgenden Tabellen nicht wiederholt. In den Tabellen wird ein konsistenter Satz an Regeln zur Beschreibung der XML-Elemente und der daran geknüpften Bedingungen verwendet.

Grup- pierung	EI	ementname	Min: Max	Datentyp	Erläuterung
ContinuousServiceStructure		+Structure	Eine Fahrgastbewegung mit Hilfe eines kontinuierlichen, nicht fahrplangebundenen Verkehrsmittels.		
	а	ContinuousMode	-1:1	walk de- mandRespon- sive re- placementS- ervice	Modalität für kontinuierliche Verkehre
	b	IndividualMode		walk cycle taxi self- drive-car others-drive- car motorcy- cle truck	Verkehrsmittelmodalität für Individualverkehr
Dated- Service	0	peratingDay	1:1	→Operating- Day	Betriebstag der Fahrt.
	S	ehicleRef	0:1	→Vehicle	Fahrzeug-ID.
Ser- vice- Journey	Jo	ourneyRef	1:1	→Journey	Fahrt-ID.
Linel-	LineRef		1:1	→ Line	Linien-ID.
dentity	DirectionRef		1:1	→Direction	Richtungs-ID.
	Mode		1:1	+Mode	Verkehrsmitteltyp.
	P	ublishedLineName	1:*	International- Text	Liniennummer oder -name, wie in der Öffentlichkeit bekannt.
	0	peratorRef	0:1	→Operator	Operator-ID.
Service	R	outeDescription	0:*	International- Text	Beschreibung des Fahrwegs.
	Vi	ia	0:*	+ServiceViaP oint	Wichtige Halte auf dem Fahrweg.
	Ai	ttribute	0:*	+GeneralAttrib ute	Hinweise und Attribute (mit Klassifikationen) zur Fahrt.
Ser-	0	riginStopPointRef	0:1	→StopPoint	ID des ersten Haltepunkts der Fahrt; Starthaltestelle.
viceOri- gin	0	riginText	0:*	International- Text	Name des ersten Haltepunkts der Fahrt, der Starthaltestelle.
Ser-	D	estinationStopPointRef	0:1	→StopPoint	ID des letzten Haltepunkts der Fahrt; Endhaltestelle.
vice- Destina- tion	D	estinationText	1:*	International- Text	Name des letzten Haltepunkts der Fahrt, der Endhaltestelle oder Fahrtziel.
	Si	ituationFullRef	0:*	+SituationFull Ref	Verweis auf eine Störungsnachricht. Diese Nachricht kann im Kontext der Meldung (ResponseContext) zu finden sein oder auf anderem Wege bekannt gemacht werden.

Tabelle 1: Beispiel (aus einem späteren Abschnitt) für die tabellarische Notation einer XML-Struktur

3.2.1. Gruppierung

In der ersten Spalte befindet sich gelegentlich ein Bezeichner, der die Elemente in sinnvolle Gruppierungen einteilt, z. B. *Service* oder *ServiceOrigin*. Dies dient rein zu Dokumentationszwecken und entspricht in den meisten Fällen den Namen einer XML-Gruppe, die im XML-Schema verwendet wurde. Die Verwendung von Gruppierungen hat nur den Zweck, die Elemente zu organisieren und damit für mehr Klarheit und bessere Wiederverwendbarkeit zu sorgen.

3.2.2. Elementname

Elementnamen werden kursiv in der zweiten Spalte wiedergegeben, z. B. *OperatingDay*. Handelt es sich um ein verpflichtendes Element, so wird es **fett** gedruckt. Optionale Elemente werden nicht fett gedruckt. Der Name der Struktur selbst ist links oben in der Tabelle angegeben.

Elemente, die geerbt (XML: "derived by extension") oder anonym verwendet werden, tragen im Namensfeld drei Doppelpunkte ":::" zur Kennzeichnung (siehe beispielhaft Tabelle 5). Tabelle 5: Beschreibung der Struktur *ServiceRequestStructure*.

3.2.3. Multiplizität & Choice (Min:Max)

Die Bedingungen, ob ein Element verpflichtend oder optional ist oder ob es einfach oder mehrfach innerhalb des übergeordneten Elements auftreten kann, werden in der dritten Spalte Min:Max angegeben. Dabei werden die üblichen UML-Konventionen "min:max" angewendet, so steht z. B. "0:1" für ein optionales, einfaches Element, "1:1" zeigt ein verpflichtendes, einfaches Element an, "0:*" steht für ein optionales, mehrfaches Element usw. Verpflichtende Elemente werden fett gedruckt.

In manchen Fällen muss ein Element aus seiner Menge ausgewählt werden (XML-Choice). Dies wird durch ein vorangestelltes Minuszeichen symbolisiert, z. B. "-1:1". In diesem Fall steht vor dem Elementnamen noch ein Kleinbuchstabe, der die Auflistung der Wahlmöglichkeiten anzeigt. Bei optionalen Auswahlmöglichkeiten (Choices) steht im Min-Wert eine Null: "-0:1".

3.2.4. Datentyp

Die Datentypen werden in der vierten Spalte kursiv angegeben, z. B. *InternationalText*. Falls der Namensraum (namespace) vom TRIAS-Namensraum abweicht, wird er mitangegeben, z. B. "xs:dateTime" oder "siri:PtSituationElement".

- Ein komplexer Datentyp, der selbst Strukturen als Kindelemente enthält, wird in der Spalte Datentyp mit "+Structure" gekennzeichnet.
- Wo Elemente als Referenzen (Fremdschlüssel) auf andere Objekte verwendet werden, wird als Datentyp der Typ des referenzierten Objekts mit vorangestelltem Pfeil verwendet. Zum Beispiel "→StopPoint" als Typ einer Referenz (StopPointRefStructure) auf ein Objekt vom Typ "StopPointType".
- Aufzählungstypen (Enumerated types) werden an den meisten Stellen unmittelbar mit den verwendbaren Werten dargestellt, z. B. "walk | cycle". Nur in einigen Fällen mit sehr umfangreichen Aufzählungen, die an mehreren Stellen wiederverwendet werden, wird ein Typ deklariert und referenziert.
- Um Platz zu sparen, werden bei der Angabe der Datentypen Abkürzungen verwendet, z. B. wird auf die Endungen "Structure" und "Type" durchgehend verzichtet. Statt bespielsweise "InternationalTextStructure" wird also immer "InternationalText" als Datentyp angegeben.

3.2.5. Erläuterung

Alle Elemente erhalten in der letzten Spalte eine Erläuterung ihres Verwendungszwecks. An vielen Stellen wird auf weitere Passagen im Text hingewiesen, so z. B. bei komplexen Kindelementen an die Stelle, an der ihre Tabellenbeschreibung zu finden ist. An einigen Stellen

ist die Erläuterung zu umfangreich und würde die Tabellenform sprengen. Dann finden sich diese Anmerkungen im Text unterhalb der Tabelle.

4. Nachrichtenübermittlung

In diesem Kapitel wird erläutert, wie TRIAS-Nachrichten ausgetauscht werden. Es kommen zwei grundlegende Verfahren zum Einsatz

- Anfrage mit synchroner Antwort (Request-Response-Verfahren),
- Abonnements mit asynchronen Nachrichten (Publish-Subscribe-Verfahren).

Diese Verfahren sind bereits etabliert und im Einsatz, z. B. in den SIRI-Schnittstellen.

4.1. Einsatz der SIRI-Verfahren

In SIRI wurden die eingangs aufgezählten Nachrichtenübermittlungsverfahren bereits definiert und beschrieben, vgl. (CEN, TS 15531 Part 2, 2011). Daher werden diese Verfahren hier aufgegriffen. Das hat zum einen den Vorteil, dass bereits getestete Verfahren verwendet werden können, zum anderen kann bei der Implementierung der TRIAS-Dienste evtl. auf eine bereits vorhandene SIRI-Implementierung zurückgegriffen werden, was Kosten und Zeit sparen kann.

Das grundlegende Verfahren ist die Anfrage mit synchroner Antwort. Ein Client stellt eine Anfrage an einen Server, der unmittelbar antwortet. In der SIRI-Terminologie ist der Anfrager der *Data Consumer*, der antwortende Server wird mit *Data Producer* bezeichnet (vgl. Abbildung 2).



Abbildung 2: Anfrage mit synchroner Antwort (Abbildung entnommen aus SIRI, (CEN, TS 15531 Part 2, 2011)).

Anfragen mit synchroner Antwort werden bei fast allen TRIAS-Diensten verwendet (eine Ausnahme ist nur der Benachrichtigungsdienst). Die Rolle des Anfragers übernimmt z. B. das Portalsystem, das Anfragen an die EKAP richtet. Aber auch die mobile App stellt Anfragen an das Fahrzeug oder EKAP-Komponenten stellen untereinander Anfragen.

Etwas komplizierter ist der Abonnement-Mechanismus. Ein Datenkonsument interessiert sich für neue Nachrichten, weiß aber nicht, wann diese auftreten werden. Statt regelmäßig nachzufragen und so eine Grundlast zu erzeugen (und zu riskieren, dass er von der neuen Nachricht erst erfährt, wenn er das nächste Mal nachfragt), kann er ein Abonnement einrichten.

Abbildung 3 zeigt die grundlegenden Zusammenhänge. Der Datenkonsument hat zwei Rollen zu erfüllen, die des Abonnenten (Subscriber) und die des Empfängers von Nachrichten (Notification Consumer). Der Datenkonsument bittet den Server um die Einrichtung eines Abonnements (Subscription Request). Dabei teilt er dem Server mit, bei welcher Art Ereignisse er infomiert werden möchte. Der Server richtet das Abonnement ein, indem er es beim Abo-Verwalter (Subscription Manager) registriert. Danach geschieht erst etwas, wenn ein

Ereignis eintritt, das dem Konsumenten zu melden ist. In diesem Fall schickt der Server als Benachrichtigungsersteller (Notification Producer) dem Datenkonsumenten die Nachricht mit dem neuen Ereignis (Delivery). Dies wiederholt sich so lange, bis das Abonnement ausläuft oder vom Datenkonsumenten beendet wird.




Abbildung 3: Abonnement-Verfahren mit asynchronen Benachrichtigungen (Abbildung entnommen aus SIRI, (CEN, TS 15531 Part 2, 2011)).

Sowohl Client als auch Server haben zwei Rollen zu erfüllen, nämlich der Client die Rolle des Subscribers und des Notification Consumers, der Server die Rolle des Notification Producers und des Subscription Managers. In den meisten Implementierungen wird dies aber nicht unterschieden und jeweils eine einzige Softwarekomponente erfüllt beide Rollen.

Das Abo-Verfahren wird komplettiert durch weitere Anfragen. Die Statusanfrage erlaubt es, den Status des Schnittstellenpartners abzufragen und dessen Verfügbarkeit zu testen. Die Heartbeat-Anfrage, die ein Server regelmäßig sendet, ermöglicht es dem Datenkonsumenten umgekehrt zu erkennen, wann ein Server verfügbar ist und Signale (Ping oder Heartbeat) aussendet. Details dazu finden sich in SIRI (CEN, TS 15531 Part 2, 2011), Kapitel 5.

In den TRIAS-Diensten kommt der Abo-Mechanismus beim Benachrichtigungsdienst vor, über den sich ein Datenkonsument (z. B. Portalsystem, mobile App, Fahrgastinformationssystem, etc.) über Störungen oder andere Ereignisse und Vorkommnisse informieren lassen will.

4.2. HTTP und REST

Die Umsetzung der SIRI-Nachrichtenverfahren geschieht in TRIAS mit Hilfe von HTTP/1.1 (Hypertext Transfer Protocol²) als Transportprotokoll und XML (Extensible Markup Language³) für die Nachrichteninhalte.

-

² http://tools.ietf.org/html/rfc2616

Eine HTTP-Anfrage wird vom Server unmittelbar unter Nutzung des schon geöffneten IP-Ports beantwortet. Zum Beispiel sendet ein Client eine Anfrage nach einer Verbindungsauskunft als HTTP-Anfrage mit dem XML-Element *Trias* und *TripRequest* als einem der Kindelemente im POST-Block. Der Server antwortet synchron in der HTTP-Antwort mit dem XML-Element *Trias* und *TripResponse* als einem der Kindelemente.

Falls mehrere Anfragen in schneller Folge abgesendet werden, kann der HTTP-Mechanismus "Keep-Alive" zum Einsatz kommen, bei dem der bereits geöffnete Port eine Zeit lang leben bleibt und wiederbenutzt werden kann, um häufiges Öffnen und Schließen des Ports zu sparen.

Für größere Nachrichten empfiehlt sich der Einsatz eines Komprimierungsverfahrens. Solche Methoden sind ebenfalls für HTTP spezifiziert.

4.3. Nachrichten-Kodierung

Zur Nachrichten-Kodierung ist grundsätzlich "UTF-8" zu verwenden. Dies gilt sowohl für die Header, das XML-Element und den Inhalt von Anfragen und Antworten. Dies gewährleistet eine problemlose Nutzung auch bei Verwendung von Sprachen mit nicht-lateinischen Zeichen. Zusätzlich müssen sich Clients, die mit mehreren TRIAS-Schnittstellen verschiedener Anbieter kommunizieren, nicht um eine unterschiedliche, Anbieter-spezifische Konvertierung der empfangenen Daten kümmern.

4.4. Rollen von Server und Client

Bei der Nutzung des synchronen Anfrage-Antwort-Verfahrens ist der Datenkonsument (der Anfrager) ein HTTP-Client, der Datenproduzent (der antwortende Server) ein HTTP-Server.

Lediglich beim Benachrichtigungsdienst, wenn das Abonnement-Verfahren zum Einsatz kommt, ist die Lage komplizierter. Hier müssen sowohl Datenkonsument als auch Datenproduzent die Rollen von Client und Server im HTTP-Sinne beide ausfüllen. Wenn der Datenproduzent (Notification Producer) eine neue Nachricht an den Datenkonsumenten senden will, wird er zum Client im HTTP-Sinn und der Datenkonsument zum Server im HTTP-Sinn.

5. Identifikation von Objekten über Systemgrenzen hinweg

Damit verschiedene Systeme dasselbe Objekt referenzieren können, ist eine Objekt-ID notwendig, die allen Systemen bekannt ist. Im Rahmen der TRIAS-Schnittstellen sind Haltestellen, Linien und Verkehrsunternehmen Beispiele für solche Objekttypen, zu denen Informationen über die Schnittstellendienste ausgetauscht werden. Daher braucht man für sie (und weitere Objekttypen) Referenzierungssysteme, die allgemein bekannt sind und verwendet werden können.

Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein Softwaresystem diese Objektschlüssel auch selbst im Betrieb verwenden muss. Es genügt, wenn es die allgemeinen Objektreferenzen verstehen und auf die intern verwendeten Identifikatoren abbilden kann.

Für die in diesem Kapitel vorgestellten Schemata zur Objektreferenzierung wird eine an IFOPT angelehnte Syntax verwendet. Sie benutzt den Doppelpunkt zur Abgrenzung von Namensräumen. Aus diesem Grund ist ein Doppelpunkt ein syntaktisches Trennzeichen und darf in Identifikatoren nicht verwendet werden.

In den folgenden Abschnitten wird für verschiedene Objekttypen vorgestellt, welche Referenzierungssysteme verwendet werden sollen.

5.1. Haltestellen und Haltepunkte

Für die Referenzierung von Haltestellen und Haltepunkten gibt es von CEN die europäische Norm IFOPT (CEN, EN 28701:2012, 2012). Dort ist in Kapitel 6.8.1 eine Syntax für den Aufbau eines Referenzierungsschlüssels vorgesehen. Einige Systeme in Deutschland unterstützen diese Syntax bereits. Eine bundesweite Einführung wird im BMVBS-Projekt DELFIplus vorbereitet. In den TRIAS-Schnittstellen sollen die Ergebnisse aus diesem Projekt zur Anwendung kommen.

Aufbau eines IFOPT-Objektschlüssels

Länderkürzel:Region:Haltestellennummer:Bereich:Haltepunkt

Das folgende Beispiel zeigt den (hierarchischen) Aufbau der Schlüssel für eine Haltestelle, einen Haltestellenbereich und einen Haltepunkt

Praxis-Beispiel:

Haltestelle Karlsplatz (Stachus) in München:

Haltestellenobjekt	Eindeutige ID
Haltestelle Karlsplatz (Stachus) in München	de:9162:1
Haltestellenbereich U-Bahn U4/5	de:9162:1:2
Haltepunkt U4/5 Richtung Odeonsplatz	de:9162:1:2:URiOd

Client-Systeme, die selbst keine eigene Datenversorgung haben, können die Objektreferenzen für Haltestellen und Haltepunkte mit Hilfe des TRIAS-Schnittstellendiensts Ortsauflösung (vgl. 8.1) von der EKAP beziehen.

Basierend auf der Norm IFOPT wurde in Deutschland die Deutschlandweite Haltestellen ID entwickelt. Das Format ist in der VDV-Schrift 432 (VDV-Schrift 432, 07/2016) beschrieben.

5.2. Orte und Gemeinden

Zur eindeutigen Referenzierung von Gemeinden existiert in Deutschland der Amtliche Gemeindeschlüssel (AGS⁴), früher auch Gemeindekennziffer (GKZ) genannt. Für die Orte innerhalb einer Gemeinde ist die Situation je nach Bundesland unterschiedlich. In Bayern z. B. gibt es je Gemeinde eine Liste von Orten mit amtlich festgelegten Orts-IDs. Wo diese Identifikatoren fehlen, müssen eigene Festlegungen getroffen werden, damit systemübergreifend ein gleiches Verständnis von Orten vorliegt, so dies notwendig ist. Dabei kann z. B. die Ortsliste aus dem Bestand der DELFI-Meta-Daten verwendet werden.

Für den Betrieb von TRIAS-Schnittstellen empfiehlt sich die Verwendung eines Ortsschlüssels, der sich vom Aufbau her an die IFOPT-Norm für Haltestellen anlehnt:

Aufbau eines Ortschlüssels	
Länderkürzel:AGS:Ort	

Beispiel	
Ilmenau	de:16070029:1

Client-Systeme, die selbst keine eigene Datenversorgung haben, können die Objektreferenzen für Gemeinden und Orte mit Hilfe des TRIAS-Schnittstellendiensts Ortsauflösung von der EKAP beziehen.

5.3. Adressen und POIs

Für den Betrieb von TRIAS-Schnittstellen ist es nicht notwendig, dass Adressen und wichtige Punkte (Points Of Interest, POI) systemübergreifend referenziert werden können. Es genügt, deren Lage durch Koordinatenpositionen mitzuteilen.

Die Kategorisierung von POI basiert auf dem Tagging-Schema von OpenStreetMap⁵. Ein POI kann mehrere Schlüssel-Wert-Paare zugeordnet bekommen (z.B. für eine Fahrrad-Ladestation amenity=charging_station und bike=yes).

⁴ Siehe auch: Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Gemeindeverzeichnis.html

⁵ http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Map_Features

5.4. Organisationen

Zur eindeutigen Referenzierung von Organisationen (z. B. Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünden, Aufgabenträger, etc.) wird ein Organisationscode verwendet. Damit diese Codes über mehrere Systeme hinweg eindeutig bleiben, empfiehlt sich der Aufbau einer übergreifenden Datenbank von Organisationen. Damit die Organisations-IDs über mehrere Länder hinweg eindeutig bleiben, wird dem Organisationscode ein Länderkürzel als Namensraum vorangestellt.

Aufbau einer Organisations-ID	
Länderkürzel:Organisationscode	

Beispiele	
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart	de:vvs
Stuttgarter Straßenbahn AG	de:ssb
Fernverkehr Deutsche Bahn	de:dbag
DB Regio Baden-Württemberg	de:dbregiobw

5.5. Linien und Linienrichtungen

Zur eindeutigen Referenzierung von Linien wird der Linienschlüssel des verantwortlichen Datenlieferanten verwendet. Als verantwortlicher Datenlieferant kommt das beauftragte Verkehrsunternehmen (Konzessionär) oder der zuständige Verkehrsverbund in Frage.⁶ Damit die Linien-IDs über mehrere Datenlieferanten hinweg eindeutig bleiben, wird dem Linienschlüssel die Organisations-ID (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) als Namensraum vorangestellt.

Aufbau einer Linien-ID
Länderkürzel:Organisationscode:Linienschlüssel

Beispiel	
Stadtbahn-Linie U1 in Stuttgart	de:vvs:20001

Zur eindeutigen Referenzierung von Linienrichtungen wird der Richtungscode des verantwortlichen Datenlieferanten verwendet. Der Richtungscode ist vom Datenlieferanten frei

⁶ Damit in Datensammelsystemen Dopplungen von Datenlieferungen zu einer Linie von mehreren Datenlieferanten vermieden werden können, empfiehlt sich der Aufbau einer übergreifenden (im besten Falle nationalen) Datenbank von Linien.

wählbar und wird für den Fahrgast erst durch begleitende Texte verständlich. Die Richtungs-ID wird nur im Kontext einer Linie verwendet, so dass das Voranstellen des Linienschlüssels als Namensraum nicht notwendig ist.

Aufbau einer Richtungs-ID
Richtungscode

Beispiele	
Hin	Н
Rück	R
Hin	1
Rück	2
Stadteinwärts	E
Stadtauswärts	Α

5.6. Fahrten

Zur eindeutigen Referenzierung von Fahrten (engl. *Vehicle journey* oder kurz: *Journey*) wird der Fahrtenschlüssel des verantwortlichen Datenlieferanten verwendet. Damit die Fahrt-IDs über mehrere Datenlieferanten hinweg eindeutig bleiben, wird dem Fahrtenschlüssel die Organisations-ID (vgl. 5.4) als Namensraum vorangestellt.

Der Fahrtenschlüssel ist vom Datenlieferanten frei wählbar, solange er im Namensraum einer Linie eindeutig ist.

Aufbau einer Fahrt-ID Länderkürzel:Organisationscode:Linienschlüssel:Fahrtenschlüssel

Falls eine Organisation (z. B. Verkehrsunternehmen) ihre Fahrten nicht in Linien organisiert (z. B. Bahnfernverkehr), kann der Linienschlüssel leer bleiben.

Beispiele	
Fahrt 1512 der Linie U1 in Stuttgart	de:vvs:20001:1512
ICE 612 der DB AG	de:dbag::612

5.7. Fahrzeuge

Zur eindeutigen Referenzierung von Fahrzeugen (engl. *Vehicle*) wird der Fahrzeugcode des verantwortlichen Datenlieferanten verwendet. Damit die Fahrzeug-IDs über mehrere Datenlieferanten hinweg eindeutig bleiben, wird dem Fahrzeugcode die Organisations-ID (vgl. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) als Namensraum vorangestellt.

In Echtzeitschnittstellen (VDV 454, SIRI ET) teilen Leitstellen zu einer Fahrplanfahrt die Fahrzeug-ID mit, so dass eine EKAP für einen bestimmten Betriebstag wissen kann, welche Fahrt von welchem Fahrzeug durchgeführt wird. Für jeden Betriebstag muss daher die Zuordnung von Fahrzeug-ID zur Fahrt-ID eindeutig sein.

Aufbau einer Fahrzeug-ID	
Länderkürzel:Organisationscode:Fahrzeugcode	

Beispiel	
Fahrzeug 5812 der SSB AG	de:ssb:5812

5.8. Fahrzeugtypen

Der Fahrzeugtyp (engl. Vehicle type) und die damit verbundenen Fahrzeugausstattungsattribute werden vom Fahrzeug an die mobile App mitgeteilt (in Form von Code und menschenlesbaren Text). Der Fahrzeugtypcode wird nicht in Folgeaufrufen verwendet und wird daher im Rahmen von TRIAS nicht weiter betrachtet.

5.9. Verkehrstage

Eine Fahrplanfahrt wird erst in Verbindung mit einem Verkehrstag (engl. *Operating Day*) zu einer spezifischen Fahrt. Ein Verkehrstag kann auch Uhrzeiten nach Mitternacht einschließen und daher von einem Kalendertag abweichen. Ob eine solche Abweichung existiert und wie groß sie ist, ist für die Fahrgastinformation nicht relevant. Den Fahrgästen gegenüber werden nur Uhrzeiten und Datumsangaben nach dem Kalendertagsprinzip bekannt gegeben.

Ein Verkehrstag ist in TRIAS die Referenz auf den Betriebstag-Code der Fahrplandaten.

Diese Betriebstag-Codes sollten in TRIAS nach der Norm ISO 8601 dargestellt werden.

Beispiel	
29. März 2013	2013-03-29

5.10. Eigentümer

Mit dem Begriff Eigentümer (engl. *Owner*) sind hier die Betreiber von Haltestelleneinrichtungen und Fahrgastinformationsgeräten gemeint. In der Regel sind das Verkehrsunternehmen, aber auch z. B. Kinobetreiber können einen Monitor für die Anzeige von aktuellen Haltestellenabfahrten aufstellen und betreiben. Die Referenzierung von Eigentümern erfolgt auf ge-

nau dieselbe Weise wie die von Verkehrsunternehmen und - verbünden (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

5.11. Haltestellen- und Fahrzeugeinrichtungen

Haltestellen- und Fahrzeugeinrichtungen (wie z. B. Aufzüge oder Fahrscheinautomaten) werden durch Codes referenziert, die vom Eigentümer (vgl. 5.10) vergeben werden. Im Kontext eines Eigentümers ist der Code einer Einrichtung also global eindeutig.

5.12. Teilnehmende Systeme / IT-Systeme

Die TRIAS-Dienste werden von IT-Systemen angeboten und in Anspruch genommen. Sie sind die teilnehmenden Systeme (engl. *Participants*) an einem umfassenden Systemverbund zur Steuerung des Betriebs des ÖV und zur Fahrgastinformation. Damit diese Systeme unterscheidbar und ansprechbar sind, benötigen sie Kennungen (in VDV 453/454 als *Leitstellenkennung* bekannt).

Aufbau einer S	vstemkennung
Adibad Cilici C	ystonikonnung

Länderkürzel:Organisationscode:Systemkennung

Beispiel	
Öffentliche EKAP des VVS	de:vvs:publicEKAP

5.13. Ereignismeldungen

Ereignis- und Störungsmeldungen (engl. *Situations*) werden mit Hilfe der in SIRI SX definierten Strukturen übertragen. Dort ist auch die Vergabe von IDs für die Ereignismeldungen geregelt. Die Meldungs-IDs werden im Kontext des teilnehmenden Systems (vgl. 5.12) übertragen und sind somit global eindeutig.

5.14. Tarifverantwortliche

Eine Organisation, die verantwortlich ist für die Festlegung von Tarifstrukturen und die Entwicklung von Fahrscheinprodukten, wird als Tarifverantwortlicher (engl. *Fares authority*) bezeichnet. Für Verbundtarife sind dies meist die Verkehrs- und Tarifverbünde, für Haustarife die Verkehrsunternehmen selbst. Die Referenzierung von Tarifverantwortlichen erfolgt auf genau dieselbe Weise wie die von Verkehrsunternehmen und - verbünden (vgl. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

5.15. Tarifzonen

Die Codierung von Tarifzonen (engl. *Fare zones*) liegt in der Obhut der jeweiligen Tarifverantwortlichen (vgl. 5.14). Tarifzonen werden im Kontext der jeweiligen Tarifverantwortlichen angegeben und werden so global eindeutig.

5.16. Fahrscheine und Vielfahrerkarten

Die Codierung von Fahrscheinen (engl. *Ticket*) liegt in der Obhut der jeweiligen Tarifverantwortlichen (vgl. 5.14). IDs von Fahrscheinen werden im Namensraum der jeweiligen Tarifverantwortlichen angegeben und sind so global eindeutig.

Aufbau eines Codes für einen Fahrschein

Länderkürzel:Organisationscode:FahrscheinCode

Beispiel

Einzel-Ticket für Erwachsene im VVS- de:vvs:EinzelErw2Z **Gebiet für 2 Zonen**

Die Codierung von Vielfahrerkarten (engl. *TravellerCard*), z. B. BahnCard50 der Deutschen Bahn AG, liegt in der Obhut der jeweiligen Tarifverantwortlichen (vgl. 5.14). Der Code einer Vielfahrerkarte muss im Namensraum des Tarifverantwortlichens angegeben werden.

Aufbau eines Codes für eine Vielfahrerkarte

Länderkürzel:Organisationscode:TravellerCardCode

Beispiel

BahnCard50 der DB AG de:dbag:BC50

6. Dienste, XML-Schemata und Konventionen

In diesem Dokument werden Schnittstellendefinitionen für Dienste zwischen Softwarekomponenten dargestellt. Für eine ausführliche Erläuterung der Aufgabenstellung dieser Dienste und der möglichen Systemarchitekturen sei hier auf die grundlegenden VDV-Schriften (VDV-Schrift 431-1, 2014) und (VDV-Schrift 430, 2014) verwiesen.

Die TRIAS-Schnittstellendienste sind als XML-Schemata definiert. Eine Übersicht über die Dienste und ihre Implementierung als XML-Schema bietet der erste Abschnitt dieses Kapitels. Einige Strukturdefinitionen sind in mehreren Diensten nützlich und werden daher in eigenen Schemadateien als gemeinsame Basis hierarchisch definiert, so dass eine Wiederverwendbarkeit ermöglicht wird. Das dabei verfolgte Konzept orientiert sich stark an den Grundsätzen der Objektorientierung. Die gemeinsam genutzten Strukturdefinitionen sind im zweiten Abschnitt beschrieben. Der dritte Abschnitt stellt die XML-Schemata vor, die aus SI-RI importiert werden. Eine Klassifikation der Fehlerzustände findet sich im vierten Abschnitt.

6.1. Bereitgestellte Dienste

Die TRIAS-Schnittstellenfamilie umfasst derzeit folgende Dienste:

Dienst	Bezeichnung des Anfrageelements	Schema-Datei	Kapitel
Ortsinformation	LocationInformationRequest	Trias_Locations.xsd	8
Verbindungsauskunft	TripRequest	Trias_Trips.xsd	9
Abfahrtstafeln	StopEventRequest	Trias_StopEvents.xsd	10
Logische Ortung	PositioningRequest	Trias_Positioning.xsd	11
Fahrtinformation (EKAP)	TripInfoRequest	Trias_TripInfo.xsd	12
Anschlussmeldung	ConnectionDemandRequest	Trias_Connections.xsd	13.1.1
Anschlussstatus	ConnectionStatusRequest	Trias_Connections.xsd	13.1.2
Info bei Anschlussver- lust	ConnectionStatus- Response	Trias_Connections.xsd	13.1.3
Anschluss- rückmeldung	ConnectionReportRequest	Trias_Connections.xsd	13.1.4
Fahrpreis- und Tarif- berechnung	FaresRequest	Trias_Fares.xsd	0
Buchungsinformation	BookingInfoRequest	Trias_Booking.xsd	16

Dienst	Bezeichnung des Anfrageelements	Schema-Datei	Kapitel
IV-Routing	IndividualRouteRequest	Trias IndividualTrips.xsd	17
Kartendienst	MapServiceRequest ImageCoordinatesRe- quest GeoCoordinatesRequ- est	Trias_Maps.xsd	18
Schadensmeldung	FacilityStatusReport	Trias_Facilities.xsd	19.4
Zustand von Einrich- tungen	FacilityRequest	Trias_Facilities.xsd	19.6
Benachrichtigungs- dienst	SubscriptionRequest	Trias.xsd	0 und 20
Personalisierungs- dienst	PersonalisationRequest	Trias Personalisation.xsd	21
Fahrzeuginformation	VehicleDataRequest	Trias VehicleInterface.xsd	22
Fahrzeuginteraktion	VehicleInteractionRequest	Trias VehicleInterface.xsd	23
Diensteregister	ServiceRegisterRequest	Trias ServiceRegister.xsd	24
Authentifizierung	AbstractTriasService- Request (vererbt auf alle TRIAS-Nachrichten)	Trias RequestSupport.xsd	7.9 und 25

Tabelle 2: Liste der TRIAS-Dienste und ihrer Anfrageelemente.

6.2. Dienstübergreifend genutzte XML-Schemata

Um Strukturen, die in mehr als einem Dienst verwendet werden, nicht mehrfach und damit redundant definieren zu müssen, werden gemeinsam benutzte Basis-XML-Schemata eingeführt, die sich hierarchisch inkludieren. Die Inklusionsreihenfolge und der Zuschnitt der Schemadateien sind dabei so gewählt, dass inhaltlich verwandte Elemente in einer Datei zusammenstehen und dass jedes Schema möglichst nur so viel inkludiert, wie für die eigenen Aufgaben notwendig ist.

Die gemeinsam genutzten Basis-Schemadateien werden ausführlich in Kapitel 7 erläutert.

6.3. Importierte Siri-Schemata

Aus der SIRI-Schnittstellen-Spezifikation der Version 1.4 werden die Schemadateien

- siri.xsd
- siri facilities-v1.2.xsd
- siri_situation-v1.1.xsd
- siri_requests-v1.3.xsd
- siri_common-v1.4.xsd
- siri_situationExchange_service.xsd
- siri_facilityMonitoring_service.xsd

nach TRIAS importiert.

Durch diesen Import von SIRI-Definitionen wird erreicht, dass die SIRI-Verfahren für den Austausch von Nachrichten auch für die TRIAS-Meldungen anwendbar sind. Außerdem können bestimmte Strukturdefinitionen aus SIRI wiederverwendet werden, was die Konsistenz zwischen diesen Schnittstellenstandards sicherstellt. Dies betrifft unter anderem die Definition von Verkehrsmittelarten (modes), Störungsereignissen (situations) und Haltestelleneinrichtungen bzw. Fahrzeugausstattungen (facilities).

6.4. Fehlerzustände beim Betrieb von TRIAS-Diensten

Die Fehlerzustände beim Betrieb von TRIAS-Diensten werden durch Fehlercodes signalisiert, die in der Struktur *ErrorMessage* übermittelt werden können. *ErrorMessage* kann an den meisten Stellen mehrfach auftreten und daher auch eine mehrfache, vielschichtige Fehlersituation beschreiben. In ErrorMessage können Fehlercodes auftreten, die

- aus den SIRI-Diensten geerbt werden,
- allgemeine, dienstübergreifende TRIAS-Fehlersituationen beschreiben oder
- dienstspezifische Fehlersituationen anzeigen.

Die TRIAS-Fehlercodes sind durch ein Präfix gekennzeichnet, das den jeweiligen Dienst angibt (z. B. **STOPEVENT_**) oder anzeigt, dass es sich um einen allgemeinen Fehlerzustand handelt (**TRIASGENERIC_**).

6.4.1. Fehlercodes aus SIRI

In SIRI (CEN, TS 15531 Part 2, 2011), Kapitel 5.7, werden eine Reihe von Fehlercodes definiert, die für das Nachrichtenübermittlungsverfahren eine wichtige Rolle spielen. Diese Codes sind in die Gruppen Erfolg (Success), Systemfehler (Systemic Error) und Anwendungsfehler (Application Error) eingeteilt (vgl. Tabelle 3).

Group	Condition	Description (Beschreibung)	
Success	OK (true)	Request successful. (Anfrage erfolgreich bearbeitet.)	
Systemic RequestTimeout		Server not responding. (Server antwortet nicht.)	
Error	InvalidRequest	The server does not "understand" the request. The client should not repeat the request. (Der Server "versteht" die Anfrage nicht. Der Client braucht die Anfrage nicht zu wiederholen.)	
	Unauthorized	User name and password are required for the request, or credentials not satisfied. (Benutzername und Passwort sind für die Anfrage erforderlich, oder die Berechtigungen reichen nicht aus.)	
	Forbidden	The server "understands" the request, but cannot carry it out. (Der Server "versteht" die Anfrage, kann sie aber nicht ausführen.)	
	NotFound	The requested URL was not found. (Die angefragte URL konnte nicht gefunden warden.)	
Applicati- on Error	VersionNotSupported	Service is not available. (Die angefragte Version des Dienstes ist nicht verfügbar.)	
	CapabilityNotSupported	Service does not support the requested capability. (Die angeforderte Funktionalität wird vom Dienst nicht unterstützt.)	
	ServiceNotAvailable	Functional service is not available to use (but it is still capable of giving this response). (Der funktionale Dienst kann keine Anfragen abarbeiten (obwohl er in der Lage ist, eine Antwort zu geben).)	
	AccessNotAllowed	Requestor is not authorised to the service or data requested. (Der Anfrager ist für den Zugriff auf den Dienst oder die Daten nicht autorisiert.)	
	NoInfoForTopic	Valid request was made but service does not hold any data for the requested topic expression. (Die Anfrage ist gültig, der Dienst kann aber über den angrefragten Fachinhalt keine Auskunft geben.)	
	UnknownSubscriber	Subscriber not found. (Der Abonnent wurde nicht gefunden.)	
	UnknownSubscription	Subscription not found. (Das Abonnement wurde nicht gefunden.)	
	AllowedResource- UsageExceeded	Valid request was made, but request would exceed the permitted resource usage of the client. (Die Anfrage ist gültig, sie überschreitet aber das dem Client zugestandene Ressourcen-Limit.)	
	OtherError	Other Error Type. (Sonstiger Fehler.)	

Tabelle 3: Liste der Fehlercodes, wie sie in SIRI für das Nachrichtenübermittlungsverfahren definiert werden.

6.4.2. Allgemeine TRIAS-Fehlerzustände

In *ErrorMessage* können folgende allgemeine Fehlerzustände auftreten:

FehlerCode	Fehlerbedeutung
AUTH_FAILURE	Dieser Fehler tritt auf, wenn eine Anfrage mit ungültiger oder nicht prüfbarer Signatur empfangen wurde.
AUTH_MISSING	Dieser Fehlercode tritt auf, wenn der Server zwingend eine Authentifizierung benötigt, aber eine Nachricht ohne Signatur empfangen wurde.
AUTH_USER_UNKNOWN	Dieser Fehlercode wird zurückgegeben, wenn die Authentifikation fehlschlägt, weil der Benutzer unbekannt ist.
TRIASGENERIC_ERROR	Bei der Verarbeitung der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten, der nicht durch einen speziellen Fehlercode abgedeckt wird, Einzelheiten werden im Text der Fehlermeldung genannt.
TRIASGENERIC_SERVICENOTSUPPORTED	In der Anfrage wurde ein Dienst spezifiziert, der vom Server nicht unterstützt wird (z.B. Dienst ConnectionDemand).
TRIASGENERIC_REQUESTNOTSUPPORTED	Es wurde eine Anfrage spezifiziert, die vom Server nicht unterstützt wird (z.B. Anfrage FacilityStatusReport).
TRIASGENERIC_FEATURENOTSUPPORTED	In der Anfrage wurde ein Feature spezifiziert, das vom Server nicht unterstützt wird (z.B. Parameter NotVia in TripRequest)
TRIASGENE- RIC_LANGUAGENOTSUPPORTED	In der Anfrage wurde eine Sprache für die Anzeige der Ergebnistexte spezifiziert, die vom Server nicht unterstützt wird (zumindest im Kontext der vorliegenden Anfrage).
TRIASGENE- RIC_EXCEPTIONFROMREQUESTEDLANGU AGE	In der Anfrage wurde eine Sprache für die Anzeige der Ergebnistexte spezifiziert, die vom Server nicht bei allen Textelementen der Antwort unterstützt wird.
TRIASGENE- RIC_DATAVERSIONNOTAVAILABLE	Die in der Anfrage angeforderte Datenversion konnte vom Server nicht berücksichtigt werden.

Tabelle 4: Generische TRIAS-Fehlermeldungen, die in allen Nachrichten auftreten können.

6.5. Haltsequenznummern und Fahrtabschnitte in TRIAS-Diensten

In diversen TRIAS-Diensten werden Haltsequenznummern oder Fahrtabschnitte verwendet. Eine Haltsequenznummer gibt an, an wievielter Stelle ein Halt in der Haltestellenfolge einer Fahrt steht. Dies wird beispielsweise in den Diensten *StopEvents* und *TripInfo* verwendet. Ein Fahrtabschnitt besteht aus einer Haltsequenznummer, die den Beginn des Abschnitts kennzeichnet und aus einer zweiten Haltsequenznummer, die das Ende des Abschnitts kennzeichnet. Solche Fahrtabschnitte werden genutzt, um deutlich zu machen, dass bestimmte Eigenschaften einer Fahrt nur auf gewissen Abschnitten der Fahrt gelten (siehe *ServiceAttributeStructure*, *ServiceSectionStructure* und *ParallelServiceStructure*).

Die Verwendung von Haltsequenznummern in TRIAS-Diensten unterliegt gewissen, stets gleichen Konventionen, die im Folgenden zusammengefasst werden:

- Alle Haltsequenznummern beziehen sich stets auf die vollständige Fahrt (wie sie im Fahrplan der EKAP enthalten ist). Auch in Kontexten, in denen nur ein Teil einer Fahrt genutzt wird (z.B. im Dienst *Trips*) beziehen sich die Haltsequenznummern auf die gesamte Fahrt und nicht auf den beauskunfteten Abschnitt.
- Haltsequenznummern sind stets als StopSeqNumber bezeichnet.
- Haltsequenznummern werden stets von 1 an gezählt.

Im Bezug auf Fahrtabschnitte gibt es einige zusätzlichen Konventionen, die im Folgenden zusammengefasst werden:

- Fahrtabschnitte werden stets mit der Gruppe StopSeqIntervalGroup und ihren beiden Elementen FromStopSeqNumber und ToStopSeqNumber gekennzeichnet. Für diese Elemente gelten obigen Regeln für Haltsequenznummern.
- FromStopSeqNumber und ToStopSeqNumber sind jeweils optional. Werden sie angegeben, beziehen sie sich stets auf die komplette Fahrt, auch in Zusammenhängen, in denen nur ein Teil einer Fahrt genutzt wird (z.B. in Trips).
- Wird FromStopSeqNumber im Dienst Trips nicht angegeben, so beginnt der zugehörige Fahrtabschnitt mit dem Fahrtabschnitt, der tatsächlich genutzt wird. Über "davor" wird keine Aussage getroffen. Wird ToStopSeqNumber im Dienst Trips nicht angegeben, so endet der zugehörige Fahrtabschnitt mit dem Fahrtabschnitt der tatsächlich genutzt wird. Über "danach" wird keine Aussage getroffen. Auf diese Weise kann für Fahrteigenschaften, die für den gesamten genutzten Fahrtabschnitt gelten, auf die Angabe eines expliziten Fahrtabschnittes verzichtet werden.
- Wird FromStopSeqNumber in den Diensten StopsEvents oder TripInfo nicht angegeben, so beginnt der zugehörige Fahrtabschnitt mit der Fahrt. Wird ToStopSeqNumber in den Diensten StopEvents oder TripInfo nicht angegeben, so endet der zugehörige Fahrtabschnitt mit der Fahrt. Auf diese Weise kann für Fahrteigenschaften, die für gesamte Fahrt gelten, auf die Angabe eines expliziten Fahrtabschnittes verzichtet werden.

7. Gemeinsam genutzte XML-Strukturen

In diesem Kapitel werden die XML-Strukturen erläutert, die als Basisobjekte in den dienstübergreifend genutzten XML-Schemadateien definiert werden. Die Gliederung ergibt sich anhand der einzelnen Schemadateien.

7.1. Trias, das Wurzelelement

TRIAS steht für Travellers' Realtime Information and Advisory Standard.

In der XML-Schema-Definition Trias.xsd wird das allgemeine Wurzelelement *Trias* definiert, das als gemeinsame Basis für alle Nachrichten aller TRIAS-Dienste dient.

An komplexen Strukturen finden sich in Trias.xsd folgende:

7.1.1. ServiceRequestStructure

ServiceRequestStructure		+Structure	Grundstruktur für jede TRIAS-Anfrage (ohne Abonnement).	
Ser- viceRe- quest- Context	:::	1:1	AbstractTrias ServiceRequ- est	Gemeinsamer Anfragekontext (vgl. 7.9.2).
	RequestPayload	1:1	RequestPay- load	Dienstspezifischer Anfrageinhalt (vgl. 7.1.3).

Tabelle 5: Beschreibung der Struktur ServiceRequestStructure.

7.1.2. SubscriptionRequestStructure

Subscrip	SubscriptionRequestStructure		+Structure	Grundstruktur für jede TRIAS-Abonnement- Anfrage.	
Sub- scripti- onRe- quest- Context	:::	•	1:1	AbstractTrias Subscription- Request	Gemeinsamer Anfragekontext (vgl. 7.9.3).
AlertSet tings-	AlertTimeWindow		0:*	Weekday- TimePeriod	Zeitfenster, in denen Benachrichtigungen zugestellt werden dürfen (vgl. 7.4.9).
Group		aximumAlertFre- uency	0:1	xs:duration	Maximale Frequenz für Benachrichtigungen aus gleichem Grund.
		aximumTimeBeforeE- ent	0:1	xs:duration	Früheste Zeit für eine Benachrichtigung gemessen vom Beginn des Ereignisses. Nur im Zusammenhang mit Ereignissen, deren Beginn im Voraus bekannt ist.
Sub- scripti- onRe- quest	а	SituationExchan- geSubscriptionRe- quest	-1:1	Situatio- nExchan- geSubscripti- onRequest	Inhalt der Abonnement-Anfrage für allgemeine Ereignis- und Störungsbenachrichtigung (vgl. Kapitel 20).
	b	FacilityMonito- ringSubscription- Request		FacilityMonito- ringSubscrip- tionRequest	Inhalt der Abonnement-Anfrage für Zustandsmeldungen zur Infrastruktur von Haltestellen und Fahrzeugen (vgl. Kapitel 20).
	С	TripMonitoringSub- scriptionRequest		TripMonito- ringSubscrip- tionRequest	Inhalt der Abonnement-Anfrage für Benachrichtigungen zu einer bestimmten Reiseverbindung (vgl. 20.3.1).

Beschreibung der Struktur **SubscriptionRequestStructure**. Tabelle 6:

7.1.3. RequestPayloadStructure

equest	PayloadStructure	+Structure	Element zur Auswahl des gewünschten TRIAS- Dienstes.
а	BookingInfoRequest	BookingInfo- Request	Anfrage nach Buchungsinformationen (vgl. 16.2.1).
b	ConnectionDemandRequest	Connection- DemandRe- quest	Anfrage zur Anschlussvoranmeldung (vgl. 13.4.1).
С	ConnectionDemandDele- teRequest	Connection- DemandDele- teRequest	Löschung einer Anschlussvoranmeldung (vgl. 13.4.2).
d	ConnectionReportRequest	Connection- ReportRequ- est	Meldung des Fahrgasts, ob ein Anschluss geklapp hat (vgl. 13.8.1).
е	ConnectionStatusRequest	ConnectionS- tatusRequest	Anfrage zum Anschlussstatus (vgl. 13.6.1).
f	FacilityRequest	FacilityRequ- est	Anfrage zu Fahrzeug- und Infrastruktureinrichtunger (vgl. 19.6.1).
g	FacilityStatusReport	FacilitySta- tusReport	Übermittlung des Zustands von Fahrzeug- und Infrastruktureinrichtungen in einem aktiven Abonnement (vgl. 19.4.1).
h	FaresRequest	FaresRequest	Anfrage zum Tarifberechnungsdienst (vgl. 14.2.1).
i	GeoCoordinatesRequest	GeoCoordina- tesRequest	Anfrage nach Geo-Koordinaten (vgl. 18.2.3).
j	ImageCoordinatesRequest	ImageCoordi- natesRequest	Anfrage nach Bildkoordinaten (vgl. 18.2.2).
k	IndividualRouteRequest	IndividualRou- teRequest	Anfrage nach einer IV-Route (vgl. 17.2.1).
1	LocationInformationRequest	LocationIn- formationRe- quest	Anfrage zum Ortsinformationsdienst (vgl. 8.3.1).
m	MapServiceRequest	MapService- Request	Anfrage zum Kartendienst (vgl. 18.2.1).
n	PersonalisationRequest	Personalisati- onRequest	Anfrage zum Personalisierungsdienst (vgl. 21.4.1).
o	PositioningRequest	Positionin- gRequest	Anfrage zum Positionierungsdienst (vgl. 11.2.1).
р	RefineRequest	RefineRequ- est	Anfrage zur Anreicherung von Strukturen (vgl 15.2.1)
q	ServiceRegisterRequest	ServiceRegis- terRequest	Anfrage zum Dienstregisterdienst (vgl. 24.3.1).
r	StopEventRequest	StopEventRe- quest	Anfrage nach Abfahrtstafeln (vgl. 10.2.1).
s	TripInfoRequest	TripInfoRequ- est	Anfrage nach Fahrtinformationen (vgl. 12.2.1).
t	TripRequest	TripRequest	Anfrage nach einer intermodalen Verbindungsbe rechnung (vgl. 9.2.1).
и	VehicleDataRequest	VehicleDa- taRequest	Anfrage nach Fahrzeuginformationen (vgl. 22.2.1).
v	VehicleInteractionRequest	VehicleInter- actionRequest	Anfragen, die an ein Fahrzeug gerichtet werden, um dort eine Aktion auszulösen (vgl. 23.2.1). Beinhalte u. a. den StopRequestRequest.

Tabelle 7: Beschreibung der Struktur *RequestPayloadStructure*.

7.1.4. ServiceDeliveryStructure

ServiceDeliveryStructure		+Structure	Grundstruktur für jede TRIAS-spezifische Antwort.	
	:::	1:1	AbstractTrias Response	Gemeinsamer Antwortkontext (vgl. 7.9.4).
	DeliveryPayload	1:1	DeliveryPay- load	Dienstspezifischer Antwortinhalt (vgl. 7.1.5).

Tabelle 8: Beschreibung der Struktur **ServiceDeliveryStructure**.

7.1.5. DeliveryPayloadStructure

DeliveryPayloadStructure		+Structure	Element zur Auswahl der passenden TRIAS Antwort.
а	BookingInfoResponse	BookingInfo- Response	Antwort mit Buchungsinformationen (vgl. 16.3.1).
Ь	ConnectionDe- mandResponse	Connection- De- mandRespon- se	Antwort zur Anschlussvoranmeldung (vgl. 13.5.1).
С	ConnectionDemandDele- teResponse	Connection- DemandDele- teResponse	Bestätigung zur Löschung einer Anschlussvoran meldung (vgl. 13.5.2).
d	ConnectionRe- portResponse	Connection- Re- portResponse	Bestätigung zur Anschlusserreichungsmeldung (vgl 13.9.1).
е	ConnectionStatusNotifica- tion	ConnectionS- tatusNotifica- tion	Übermittlung des Anschlussstatus in einem aktiver Abonnement (vgl. 13.6.2).
f	ConnectionStatusResponse	ConnectionS- tatusRespon- se	Antwort zu Anschlussstatusanfrage (vgl. 13.7.1).
g	FacilityMonitoringDelivery	si- ri:FacilityMonit oringDelivery	Aktualisierungsnachricht im Rahmen eines Abonnemts zu Ausstattungsmerkmalen und Einrichtungen (vgl. Kapitel 20).
h	FacilityResponse	Facility- Response	Antwort zu Fahrzeug- und Infrastruktureinrichtunger (vgl. 19.7.1).
i	FacilityStatusRe- portResponse	FacilitySta- tusRe- portResponse	Bestätigung zur Übermittlung des Zustands vor Fahrzeug- und Infrastruktureinrichtungen (Schadensmeldung, vgl. 19.5.1).
j	FaresResponse	FaresRespon- se	Antwort zur Tarifberechnungsanfrage (vgl. 14.3.1).
k	GeoCoordinatesResponse	GeoCoordina- tesResponse	Antwort zur Anfrage nach Geo-Koordinaten (vgl 18.3.3).
1	ImageCoordinates- Response	ImageCoordi- natesRespon- se	Antwort zur Anfrage nach Bildkoordinaten (vgl 18.3.2).
т	IndividualRouteResponse	IndividualRou- teResponse	Antwort mit berechneten IV-Routen (vgl. 17.3.1).
n	LocationInformation- Response	LocationIn- formation- Response	Antwort des Ortsinformationsdiensts (vgl. 8.4.1).
o	MapServiceResponse	MapService- Response	Antwort des Kartendiensts (vgl. 18.3.1).
P	PersonalisationResponse	Personalisati- onResponse	Antwort des Personalisierungsdiensts (vgl. 21.5.1).
q	PositioningResponse	Positionin- gResponse	Antwort des Positionierungsdiensts (vgl. 11.3.1).

r	RefineResponse	Refine- Response	Antwort des Anreicherungsdiensts (vgl. 15.3.1)
s	ServiceRegisterResponse	ServiceRegis- terResponse	Antwort des Dienstregisterdiensts (vgl. 24.4.1).
t	SituationExchangeDe- livery	si- ri:SituationExc hangeDelivery	Aktualisierungsnachricht im Rahmen eines Abonnemts zu Störungsinformationen (vgl. Kapitel 20).
u	StopEventResponse	StopE- ventResponse	Antwort mit Haltestellen-Abfahrtstafeln (vgl. 10.2.1).
v	TripInfoResponse	TripInfo- Response	Antwort mit Fahrtinformationen (vgl. 12.3.1).
w	TripMonitoringDelivery	TripMonito- ringDelivery	Aktualisierungsnachricht im Rahmen eines Abonnemts zu Verbindungszuständen (vgl. 20.4.1).
x	TripResponse	TripResponse	Antwort zur intermodalen Verbindungsberechnung (vgl. 9.3.1).
У	VehicleDataResponse	VehicleData- Response	Antwort mit Fahrzeuginformationen (vgl. 22.3.1).
Z	VehicleInteraction- Response	VehicleInter- action- Response	Fahrzeugantwort auf eine Interaktionsanfrage (vgl. 23.3.1). Beinhaltet u. a. die StopRequestResponse.

Tabelle 9: Beschreibung der Struktur *DeliveryPayloadStructure*.

7.2. Trias_Utility

In der XML-Schema-Definition Trias_Utility.xsd werden eine Reihe von Typen und Strukturen definiert, die als Basistypen in anderen Definitionen wieder verwendet werden. Die Definitionen in Trias_Utility haben keinen unmittelbaren Bezug zur Fachthematik des ÖV.

7.2.1. Einfache Typen

Folgende einfache Typen (simple types) werden definiert:

Турпате	Basistyp	Beschreibung
PercentType	xs:nonNegativeInteger	Prozentangabe als Ganzzahlwert. Maximalwert ist 100.
OpenPercentType	xs:nonNegativeInteger	Prozentangabe als Ganzzahlwert, nach oben unbeschränkt.
BitStringType	xs:string	Zeichenkette, die nur aus Nullen und Einsen bestehen kann.
DistanceType	xs:nonNegativeInteger	Typ zur Angabe von Distanzen (in Metern).
LengthType	xs:nonNegativeInteger	Typ zur Angabe von Längen (in Metern).
SpeedType	xs:nonNegativeInteger	Typ zur Angabe einer Geschwindigkeit (in Meter pro Sekunde).
PriorityType	xs:nonNegativeInteger, [1,5]	Prioritätswerte von 1 (höchste Priorität) bis 5 (niedrigste Priorität).
LongitudeType	xs:decimal	Geografische Länge.
LatitudeType	xs:decimal	Geografische Breite.
AltitudeType	xs:decimal	Höhe über dem Meeresspiegel in Meter.
AbsoluteBearingType	xs:nonNegativeInteger	Kompassrichtung in Grad. Nord = 0 Grad, im Uhrzeigersinn aufsteigende Werte.
PhoneNumberType	xs:normalizedString	Typ zur Angabe einer Telefonnummer.

Tabelle 10: Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_Utility.xsd.

7.2.2. InternationalTextStructure

InternationalTextStructure		+Structure	Ein Text mit einer Text-ID und Angabe der Sprache, in der er verfasst ist.	
	Text	1:1	xs:normalized String	Text.
	Textld	0:1	xs:NMTOKEN	ID des Texts.
	Language	0:1	xs:language	Sprache, in der der Text verfasst ist.

Tabelle 11: Beschreibung der Struktur *InternationalTextStructure*.

Elemente vom Typ *InternationalText* werden verwendet, um Texte in unterschiedlichen Sprachen angeben zu können. Um mehrere Sprachen ausgeben zu können, z. B. in mehrsprachigen Regionen, ist dieser Typ "unbound" im Schema vorgesehen.

7.2.3. GeoPositionStructure

GeoPositionStructure		+Structure	Geografische Position in WGS84.	
	Longitude	1:1	Longitude	Geografische Länge bzgl. des Greenwich-Meridians. Wertebereich von -180 Grad (West) bis +180 Grad (Ost).
			Geografische Breite bzgl. des Äquators. Wertebereich von -90 Grad (Süden) bis +90 Grad (Norden).	
	Altitude	0:1	Altitude	Höhe über dem Meeresspiegel in Meter.

Tabelle 12: Beschreibung der Struktur *GeoPositionStructure*.

7.2.4. WebLinkStructure

WebLinkStructure		+Structure	URL mit Beschriftungstext zu einer Ressource im Web	
	Label	1:*	International- Text	Beschriftungstext des Links (s. 7.2.2).
	Url	1:1	xs:anyURI	URL zur Web-Ressource.

Tabelle 13: Beschreibung der Struktur *WebLinkStructure*.

Um weitergehende Informationen zu einem Objekt abrufen zu können, werden in die TRIAS-Antworten an manchen Stellen Elemente des Typs *WebLinkStructure* eingefügt. Ein Client kann die darin enthaltenen URLs nutzen, um weitere Aktionen auszuführen oder Informationen abzurufen. Da die Clients von unterschiedlichem Typ (z.B. App oder Web-Browser) sein können, sind die Anbieter der Web-Ressourcen aufgerufen, eine möglichst breite Unterstützung unterschiedlicher Clienttypen anzubieten.

7.3. Trias_ModesSupport

In der XML-Schema-Definition Trias_ModesSupport.xsd werden eine Reihe von Basistypen und -strukturen definiert, die zur Klassifizierung von Verkehrsmitteln dienen. Diese Definitionen lehnen sich sehr stark an die TPEG-Codierung an, die auch in SIRI verwendet wird.

7.3.1. Einfache Typen

Folgende einfache Typen (simple types) werden definiert:

Турпате	Werte	Beschreibung
IndividualModesEnumeration	walk cycle taxi self-drive-car others-drive-car motorcycle truck	Klassifizierung der Individualverkehrsarten.
ContinuousModesEnumeration	walk demandResponsive re- placementService	Klassifizierung von kontinuierlichen Verkehrsarten, die zu jeder beliebigen Zeit (ohne Fahrplan) stattfinden können. walk: Fußweg demandResponsive: Bedarfsverkehr ohne Fahrplan auf Anforderung replacementService: z.B. Shuttle-Service im Ersatzverkehr
InterchangeModesEnumeration	walk parkAndRide bikeAndRide carHire bikeHire protectedConnection guaranteedConnection remainInVehicle changeWithinVehicle checkIn checkOut	Klassifizierung von Umsteigevorgängen
PtModesEnumeration	all unknown air bus trolleyBus tram coach rail intercityRail urbanRail metro water cable- way funicular taxi	Klassifizierung der ÖV-Verkehrsmittel (nach TPEG pti_table 01).
RailSubmodeEnumeration	unknown undefined local highSpeedRail suburbanRailway regionalRail interregionalRail longDistance international sleeperRailService nightRail car-TransportRailService touristRailway railShuttle replacement-RailService specialTrain crossCountryRail rackAndPinion-Railway	Unter-Klassifizierung der Züge (nach TPEG pti_table 02).
CoachSubmodeEnumeration	unknown undefined internatio- nalCoach nationalCoach shut- tleCoach regionalCoach spe- cialCoach sightseeingCoach touristCoach commuterCoach	Unter-Klassifizierung der Überlandbusse (nach TPEG pti_table 03).
MetroSubmodeEnumeration	unknown undefined metro tube urbanRailway	Unter-Klassifizierung der Untergrundbahnen (nach TPEG pti_table 04).
BusSubmodeEnumeration	unknown undefined localBus regionalBus expressBus night-Bus postBus specialNeedsBus mobilityBus mobilityBusForRegisteredDisabled sightseeingBus shuttleBus schoolBus schoolAndPublicServiceBus railReplacementBus demand-AndResponseBus airportLinkBus	Unter-Klassifizierung der Busse (nach TPEG pti_table 05).
TramSubmodeEnumeration	unknown undefined cityTram localTram regionalTram sight- seeingTram shuttleTram	Unter-Klassifizierung der Straßenbahnen (nach TPEG pti_table 06).
WaterSubmodeEnumeration	unknown undefined internatio- nalCarFerry nationalCarFerry regionalCarFerry localCarFerry internationalPassengerFerry nationalPassengerFerry regio- nalPassengerFerry localPassen- gerFerry postBoat trainFerry roadFerryLink airportBoatLink highSpeedVehicleService highSpeedPassengerService sightseeingService schoolBoat cableFerry riverBus scheduled-	Unter-Klassifizierung der Wasserver- kehrsmittel (nach TPEG pti_table 07).

	Ferry shuttleFerryService	
AirSubmodeEnumeration	unknown undefined internatio- nalFlight domesticFlight inter- continentalFlight domes- ticScheduledFlight shuttleFlight intercontinentalCharterFlight internationalCharterFlight round- TripCharterFlight sightseeing- Flight helicopterService domes- ticCharterFlight SchengenAreaF- light airshipService shortHaulIn- ternationalFlight canalBarge	Unter-Klassifizierung der Luftverkehrsmittel (nach TPEG pti_table 08).
TelecabinSubmodeEnumeration	unknown undefined telecabin cableCar lift chairLift dragLift telecabinLink	Unter-Klassifizierung der Lift- und Aufzugsarten (nach TPEG pti_table 09).
FunicularSubmodeEnumeration	unknown funicular allFunicular- Services undefinedFunicular	Unter-Klassifizierung der Seilbahnen (nach TPEG pti_table 10).
TaxiSubmodeEnumeration	unknown undefined communal- Taxi waterTaxi railTaxi bikeTa- xi blackCab miniCab allTa- xiServices	Unter-Klassifizierung der Taxiarten (nach TPEG pti_table 11).

Tabelle 14: Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_ModesSupport.xsd.

Im Folgenden werden die komplexen Strukturen beschrieben, die in Trias_ModesSupport definiert sind.

7.3.2. IndividualTransportOptionsStructure

Individual	TransportOptionsS	Structure	+Structure	Arten von IV und deren Nutzungsgrenzen, wie sie der Benutzer vorgegeben hat.
	Mode	1:1	IndividualModesEn- umeration	Angabe des IV-Typs. Zugelassen sind hier Werte für Fußweg, Fahrrad, Taxi, selbst gefahrenes Auto, durch andere gefahrenes Auto, Motorrad und LKW. Der Modus "selbst gefahrenes Auto" benötigt beim Umstieg in ein anderes Verkehrsmittel einen längerfristigen Parkplatz und ist daher ein verallgemeinertes Synonym für Park&Ride. Der Modus "durch andere gefahrenes Auto" benötigt dagegen nur einen Platz zum Aussteigen lassen.
	MaxDistance	0:1	Distance	Maximale Distanz, bis zu der die Nutzung dieses IV- Typs zugelassen ist.
	MaxDuration	0:1	xs:duration	Maximale Zeitdauer, bis zu der die Nutzung dieses IV-Typs zugelassen ist.
	MinDistance	0:1	Distance	Minimale Distanz, ab der die Nutzung dieses IV- Typs zugelassen ist.
	MinDuration	0:1	xs:duration	Minimale Zeitdauer, ab der die Nutzung dieses IV- Typs zugelassen ist.
	Speed	0:1	OpenPercent	Relative Geschwindigkeit in Prozent. Wert 100 stellt Standardgeschwindigkeit dar. Werte kleiner 100 verringern die Geschwindigkeit, Werte größer 100 vergrößern die Geschwindigkeit anteilig.

Tabelle 15: Beschreibung der Struktur *IndividualTransportOptionsStructure*.

7.3.3. PtSubmodeChoiceGroup

PtSub	modeChoiceGroup		+Group	Gruppe zur Auswahl der Verkehrsmitteluntertypen.
а	AirSubmode	-0:1	AirSubmo- deEnumerati- on	Untertypen der Luftverkehrsmittel.
b	BusSubmode		BusSubmo- deEnumerati- on	Untertypen der Busse.
С	CoachSubmode		CoachSub- modeEnume- ration	Untertypen der Überlandbusse.
d	FunicularSubmode		Funicu- larSubmo- deEnumerati- on	Untertypen der Seilbahnen.
е	MetroSubmode		MetroSubmo- deEnumerati- on	Untertypen der Untergrundbahnen.
f	RailSubmode		RailSubmo- deEnumerati- on	Untertypen der Züge.
g	TelecabinSubmode		Telecabin- Submo- deEnumerati- on	Untertypen der Lift- und Aufzugsarten.
h	TramSubmode		TramSubmo- deEnumerati- on	Untertypen der Straßenbahnen.
i	WaterSubmode		WaterSubmo- deEnumerati- on	Untertypen der Wasserverkehrsmittel.

Beschreibung der Gruppe *PtSubmodeChoiceGroup*. Tabelle 16:

7.3.4. ModeStructure

ModeStructure			+Structure	Verkehrsmittel mit Klassifizierung und Namen.
Mode	PtMode	1:1	PtModesEn- umeration	Angabe der ÖV-Verkehrsmittelart.
PtSub- mo- de- Choice	:::	-0:1	PtSubmo- deChoice	Verkehrsmitteluntertypen (vgl. 7.3.3)
	Name	0:*	International- Text	Verkehrsmittelname.
	ShortName	0:*	International- Text	Kurzname oder Abkürzung.
	Description	0:*	International- Text	Beschreibender Text.

Beschreibung der Struktur *ModeStructure*. Tabelle 17:

7.3.5. PtModeFilterStructure

PtModeFilterStructure		+Structure	Struktur zum Filtern nach Verkehrsmitteltypen	
	Exclude	0:1	xs:boolean	Indikator, ob die in der Liste angegebenen Verkehrsmittel ausgeschlossen (Wert <i>true</i>) oder als einzige verwendet werden sollen (Wert <i>false</i>). Voreinstellung ist <i>true</i> .
	PtMode	0:*	PtModesEn- umeration	ÖV-Verkehrsmitteltypen.
PtSub- mo- de- Choice	:::	0:*	PtSubmo- deChoice	ÖV-Untertypen.

Tabelle 18: Beschreibung der Struktur *PtModeFilterStructure*.

Die Angabe von PtModes und PtSubmodeChoice ist additiv: egal wie der Modus ist, werden die Angaben addiert. Im Modus "exclude" werden die PtModes und die Submodes ausgeschlossen. Im Modus "include" werden die PtModes und die Submodes eingeschlossen.

7.4. Trias_Common

7.4.1. Einfache Typen

Folgende einfache Typen (simple types) werden definiert:

Typname	Basistyp	Beschreibung
ParticipantCodeType	xs:normalizedString	ID eines Kommunikationspartners.
OperatorCodeType	xs:NMTOKEN	ID eines Verkehrsunternehmens.
LineCodeType	xs:NMTOKEN	ID einer Linie.
DirectionCodeType	xs:NMTOKEN	ID einer Linienrichtung.
JourneyCodeType	xs:NMTOKEN	ID einer Fahrplanfahrt.
VehicleCodeType	xs:NMTOKEN	ID eines Fahrzeugs.
FacilityCodeType	xs:NMTOKEN	ID einer Einrichtung/Ausstattung.
OwnerCodeType	xs:NMTOKEN	ID einer verantwortlichen Organisation (Eigentümer).
OperatingDayCodeType	xs:NMTOKEN	ID eines Verkehrstags.

Tabelle 19: Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_Common.xsd.

Damit die Codes von Linien, Verkehrsunternehmen etc. systemübergreifend verstanden werden können, sind bestimmte Vereinbarungen zu treffen. Diese sind in Kapitel 5 beschrieben.

Im Folgenden werden die komplexen Strukturen beschrieben, die in Trias_Common definiert sind.

7.4.2. ErrorMessageStructure

ErrorMessageStructure			+Structure	Struktur zur Meldung von Fehlerzuständen.
	Code	1:1	xs:normalized String	Code des Fehlerzustands.
	Text	0:*	+International Text	Beschreibung des Fehlerzustands.

Tabelle 20: Beschreibung der Struktur *ErrorMessageStructure*.

7.4.3. PrivateCodeStructure

Privated	PrivateCodeStructure		+Structure	Objekt-ID innerhalb eines proprietären (privaten) Schlüsselsystems (Fremdschlüssel).
	System	1:1	xs:NMTOKEN	Bezeichnung des Schlüsselsystems.
	Value	1:1	xs:NMTOKEN	Code/Objekt-ID.

Tabelle 21: Beschreibung der Struktur *PrivateCodeStructure*.

7.4.4. OperatorFilterStructure

Operato	OperatorFilterStructure		+Structure	Struktur zum Filtern nach Verkehrsunternehmen.
	Exclude	0:1	xs:boolean	Indikator, ob die in der Liste angegebenen Ver- kehrsunternehmen ausgeschlossen (Wert <i>true</i>) oder als einzige verwendet werden sollen (Wert <i>false</i>). Voreinstellung ist <i>true</i> .
	OperatorRef	0:*	→Operator	Referenz auf Verkehrsunternehmen. Vgl. 7.4.1.

Tabelle 22: Beschreibung der Struktur *OperatorFilterStructure*

7.4.5. LineDirectionStructure

LineDirectionStructure			+Structure	Linien-ID, evtl. verfeinert auf eine Richtung
	LineRef	1:1	→LineCode	Referenz auf die Linie. Vgl. 7.4.1.
	DirectionRef	0:1	→Direction- Code	Referenz auf die Linienrichtung. Vgl. 7.4.1.

Tabelle 23: Beschreibung der Struktur *LineDirectionStructure*.

7.4.6. LineDirectionFilterStructure

LineDirectionFilterStructure			+Structure	Filterstruktur zum Ein/Ausschließen von Linien(richtungen)
	Line	1:*	+LineDirection	Referenz auf die Linie (vgl. 7.4.5).
	Exclude	0:1	xs:boolean	Indikator, ob die Linien(richtungen) dieser Liste in die Suche aufgenommen oder von ihr ausgeschlossen werden sollen. Default ist Ausschluss (Exclude).

Tabelle 24: Beschreibung der Struktur *LineDirectionFilterStructure*.

7.4.7. SharingServiceStructure

SharingServiceStructure			+Structure	Struktur zur Beschreibung eines Mobilitätsdienstes mit Ausleihfahrzeugen
	OperatorRef	1:1	→Operator	Operator-ID. Vgl. 7.4.1.
	Name	0:1	xs:string	Name des Mobilitätsdienstes.
	SharingModel	0:1	singleStation- Based multipleSta- tionBased nonStationBa- sed	Typ des Ausleih- und Rückgabeverfahrens.
Sha- ringSer- viceU-	TimeBufferBefore	0:1	xs:duration	Typische Zeit, die ein Benutzer einplanen muss, um sich am System anzumelden und das Fahrzeug in Fahrbereitschaft zu versetzen.
sage	TimeBufferAfter	0:1	xs:duration	Typische Zeit, die ein Benutzer einplanen muss, um das Fahrzeug ordnungsgemäß abzustellen, zu verschließen und sich am System abzumelden.
	InfoURL	0:1	+WebLink	Link zu Web-Seite mit weiterführenden Informationen (vgl. 7.2.4).

Tabelle 25: Beschreibung der Struktur **SharingServiceStructure**.

7.4.8. Operating Days Structure

OperatingDaysStructure		+Structure	Struktur für die Definition von Verkehrstagen mittels Bit-Kette.	
	From	1:1	xs:date	Startdatum des Zeitraums.
	То	1:1	xs:date	Enddatum des Zeitraums.
	Pattern	1:1	BitString	Bitmuster für die Verkehrstage im Zeitraum von Startdatum (<i>From</i>) bis Enddatum (<i>To</i>). Die Länge des Bitmusters in <i>Pattern</i> entspricht der Anzahl der Tage von <i>From</i> bis <i>To</i> . Eine "1" bedeutet, dass das in Frage kommende Ereignis an dem Tag stattfindet, der der Position in der Bitkette entspricht.

Tabelle 26: Beschreibung der Struktur *OperatingDaysStructure*.

7.4.9. WeekdayTimePeriodStructure

WeekdayTimePeriodStructure		+Structure	Struktur für die Definition von Zeitintervallen an einem Wochentag.
Weekday	0:1	Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday PublicHoliday	Wochentagstyp.
StartTime	1:1	xs:time	Startzeit des Zeitintervalls.
Duration	1:1	xs:duration	Dauer des Zeitintervalls.

Tabelle 27: Beschreibung der Struktur WeekdayTimePeriodStructure.

7.4.10. General Attribute Structure

GeneralA	eralAttributeStructure		+Structure	Struktur für die Definition von Attributen/Hinweisen.
	Text	1:*	+International Text	Attributtext für die Fahrgastinformation.
	Code	1:1	xs:NMTOKEN	Interner Attribute-Code. Kann verwendet werden, um mehrfaches Auftreten desselben Attributs zu erkennen.
AllFacili- ties	:::	0:1	+AllFacilitiesG roup	Klassifizierung nach TPEG. Vgl. 7.7.4.
	Mandatory	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob das Attribut in jedem Fall angezeigt werden muss. Voreinstellung ist <i>false</i> .
	Importance	0:1	Percent	Wichtigkeit für die Priorisierung von Attributen gegeneinander.
	InfoURL	0:1	xs:anyURI	URL zu weiteren Informationen über dieses Attribut. Falls vorhanden, soll der gesamte Text als Link zu dieser URL gekennzeichnet werden.
	Status	0:1	Unknown Planned AsPlanned NotAsPlanned RealtimeUpda te	 Gibt den Status eines Attributs an, z.B. in einer Anreicherungsanfrage. Planned bedeutet, dass die Angabe des Attributs auf den Planungsangaben beruht (z.B. ein Zug soll planmäßig einen Restaurantwagen mit sich führen). AsPlanned bedeutet, dass bereits bekannt ist, dass das Attribut wie geplant vorhanden ist/sein wird (z.B. ein Zug führt wie geplant einen Restaurantwagen mit sich). NotAsPlanned bedeutet, dass bereits bekannt ist, dass ein Attribut nicht wie geplant vorhanden ist (z.B. ein Zug führt im Gegensatz zur Planung doch keinen Restaurantwagen mit sich). RealtimeUpdate wird verwendet, um ein Attribut mitzuteilen, das erst nach der Planungszeit bekannt wurde/entstand (z.B. Hinweis auf die Fahrzeugausstattung).

Tabelle 28: Beschreibung der Struktur *GeneralAttributeStructure*.

7.5. Trias_LocationSupport

In der XML-Schema-Definition Trias_LocationSupport.xsd werden eine Reihe von Basistypen und -strukturen definiert, die als Ortsbezüge (Haltestellen, Haltepunkte, Ortschaften und POIs) und Beschreibungen von Haltestellen und Haltepunkten in anderen Definitionen wieder verwendet werden können.

7.5.1. Einfache Typen

Folgende einfache Typen (simple types) werden definiert:

Typname	Basistyp	Beschreibung
StopPointCodeType	xs:normalizedString	Code für einen Haltepunkt.
StopPlaceCodeType	xs:normalizedString	Code für eine Haltestelle.
LocalityCodeType	xs:normalizedString	Code für eine Ortschaft.
PointOfInterestCodeType	xs:normalizedString	Code für einen POI.
AddressCodeType	xs:normalizedString	Code für eine Adresse.

Tabelle 29: Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_LocationSupport.xsd.

Damit die Codes von Haltestellen, Haltepunkten etc. systemübergreifend verstanden werden können, sind bestimmte Vereinbarungen zu treffen. Diese sind in Kapitel 5 beschrieben.

Im Folgenden werden die komplexen Strukturen beschrieben, die in Trias_LocationSupport definiert sind.

7.5.2. StopPointStructure

StopPoin	StopPointStructure		+Structure	Modellierung eines Haltepunkts.
Stop- Point	StopPointRef	1:1	→StopPoint	Referenz auf einen Code für einen Haltepunkt. Vgl. 7.5.1.
	StopPointName	1:*	+International Text	Name des Haltepunkts für Fahrgastinformation.
	NameSuffix	0:*	+International Text	Namenszusatz, der bei Platzmangel evtl. auch weggelassen werden kann, z.B.: "gegenüber vom Haupteingang".
	PlannedBay	0:*	+International Text	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach Planungsstand.
	EstimatedBay	0:*	+International Text	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach letztem Prognosestand.
	PrivateCode	0:*	+PrivateCode	Privater Code für diesen Haltepunkt in einem anderen Schlüsselsystem. Vgl. 7.4.3.
	ParentRef	0:1	→StopPlace	Referenz auf die Haltestelle, zu der dieser Haltepunkt gehört. Vgl. 7.5.1.
	LocalityRef	0:1	→Locality	Referenz auf die Ortschaft, zu der dieser Haltepunkt gehört. Vgl. 7.5.1.
Sto- pAttribu-	WheelchairAccessible	0:1	xs:boolean	Rollstuhltauglichkeit dieses Haltepunkts. Default ist false.
tes	Lighting	0:1	xs:boolean	Angabe zur Beleuchtung dieses Haltepunkts. Default ist <i>false</i> .
	Covered	0:1	xs:boolean	Angabe, ob dieser Haltepunkt Witterungsschutz bietet (vor Regen, Schnee, Sturm etc.). Default ist false.

Tabelle 30: Beschreibung der Struktur *StopPointStructure*.

7.5.3. StopPlaceStructure

StopPlaceStructure			+Structure	Modellierung einer Haltestelle.
StopP- lace	StopPlaceRef	1:1	→StopPlace	Referenz auf einen Code für eine Haltestelle. Vgl. 7.5.1.
	StopPlaceName	1:*	+International Text	Name der Haltestelle für Fahrgastinformation.
	NameSuffix	0:*	+International Text	Namenszusatz, der bei Platzmangel evtl. auch weggelassen werden kann, z.B.: "Messe/Exhibition Center".
	PrivateCode	0:*	+PrivateCode	Privater Code für diese Haltestelle in einem anderen Schlüsselsystem.
	LocalityRef	0:1	→Locality	Referenz auf die Ortschaft, zu der diese Haltestelle gehört. Vgl. 7.5.1.

Sto- pAttribu-	WheelchairAccessible	0:1	xs:boolean	Rollstuhltauglichkeit dieser Haltestelle insgesamt. Default ist <i>false</i> .
tes	Lighting	0:1	xs:boolean	Angabe zur Beleuchtung dieser Haltestelle. Default ist <i>false</i> .
	Covered	0:1	xs:boolean	Angabe, ob diese Haltestelle Witterungsschutz bietet (vor Regen, Schnee, Sturm etc.). Default ist false.

Tabelle 31: Beschreibung der Struktur **StopPlaceStructure**.

7.5.4. LocalityStructure

Locality	LocalityStructure		+Structure	Modellierung einer Ortschaft/Stadt.
	LocalityCode	1:1	→Locality	Identifikator der Ortschaft/Stadt. Vgl. 7.5.1.
	LocalityName	1:*	+International Text	Name der Ortschaft für Fahrgastinformation.
	PrivateCode	0:*	+PrivateCode	Privater Code für diesen Haltepunkt in einem anderen Schlüsselsystem.
	ParentRef	0:1	→Locality	Referenz auf eine übergeordnete Ortschaft, zu der diese Ortschaft gehört, z. B. Beziehung Stadtteil zu Stadt. Vgl. 7.5.1.
Area	Points	3:*	+GeoPosition	Polygonzug, der das Gebiet der Ortschaft beschreibt.

Tabelle 32: Beschreibung der Struktur *LocalityStructure*.

7.5.5. PointOfInterestStructure

PointOfInterestStrue	PointOfInterestStructure			Modellierung eines wichtigen Punkts (POI).
PointOflr	nterestCode	1:1	→PointOfInte- rest	Identifikator des POI.
PointOflr	nterestName	1:*	+International Text	Name des POI für Fahrgastinformation.
NameSuf	fix	0:*	+International Text	Namenszusatz, der bei Platzmangel evtl. auch weggelassen werden kann, z.B.: "Messe/Exhibition Center".
PointOfIn	terestCategory	0:*	+PointOfIntere stCategory	Kategorien, die diesem POI zugeordnet sind. Vgl. 7.5.6. Falls mehrere aufgeführt sind, sind sie nach absteigender Relevanz sortiert.
PrivateCo	ode	0:*	+PrivateCode	Privater Code für diesen POI in einem anderen Schlüsselsystem.
LocalityRe	ef	0:1	→Locality	Referenz auf die zugeordnete Ortschaft, zu der diesem POI gehört. Vgl. 7.5.1.

Tabelle 33: Beschreibung der Struktur *PointOfInterestStructure*.

7.5.6. PointOfInterestCategoryStructure

PointOfInterestCategoryStructure		+Structure	Modellierung einer POI-Kategorie-Liste.
OsmTag	1:*	+OsmTag	Liste der POI-Kategorien, definiert durch Schlüssel- Wert-Paare wie in OpenStreetMap. ⁷ Vgl. 7.5.7

Tabelle 34: Beschreibung der Struktur *PointOfInterestCategoryStructure*.

⁷ http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Map_Features

7.5.7. OsmTagStructure

OsmTagStructure		+Structure	Modellierung einer POI-Kategorie.	
	Tag	1:1	xs:NMTOKEN	Name des OpenStreetMap-Tags (z.B. amenity, leisure, tourism, bike,)
	Value	1:1	xs:NMTOKEN	Wert des OpenStreetMap-Tags (z.B. yes, hostel, charging_station,)

Tabelle 35: Beschreibung der Struktur *OsmTagStructure*.

7.5.8. PointOfInterestFilterStructure

PointOfIn	nterestFilterStructure		+Structure	Struktur zum Filtern nach POI-Kategorien
	Exclude	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob die nachfolgenden Kategorien bei der POI-Suche als einzige eingeschlossen (Exclude=false) oder ausgeschlossen werden sollen (Exclude=true). Default ist false.
	PointOfInterestCatego- ry	1:*	+PointOfIntere stCategory	Bezeichner für POI-Kategorien. Vgl. 7.5.6. Wenn mehrere aufgelistet sind, werden die Kategorien bei der Suche mit einem logischen "ODER" (im Fall von Exclude= <i>false</i>) bzw. mit einem logischen "UND" (im Fall von Exclude= <i>true</i>) berücksichtigt.

Tabelle 36: Beschreibung der Struktur *PointOfInterestFilterStructure*.

7.5.9. AddressStructure

Address	Structure		+Structure	Modellierung einer Adresse.
	AddressCode	1:1	→Address	Identifikator der Adresse. Vgl. 7.5.1.
	PrivateCode	0:*	+PrivateCode	Privater Code für diese Adresse in einem anderen Schlüsselsystem.
	AddressName	1:*	+International Text	Formatierte Adressbeschriftung für Fahrgastinformation, enthält alle relevanten Adress-Bestandteile, z.B. "Lister Str. 15, 30163 Hannover".
	NameSuffix	0:*	+International Text	Namenszusatz, der bei Platzmangel evtl. auch weggelassen werden kann, z. B.: "Messe/Exhibition Center".
Address	CountryName	0:1	xs:string	Angabe zum Land.
Detail	PostalCode	0:1	xs:string	Postleitzahl.
	LocalityName	0:1	xs:string	Name der Stadt oder Ortschaft, in der die Adresse liegt.
	LocalityRef	0:1	→Locality	Referenz auf die Stadt oder Ortschaft, zu der dieser Adresse gehört. Vgl. 7.5.1.
	StreetName	0:1	xs:string	Name der Straße, in der die Adresse liegt, z.B. "Barbarastr.".
	HouseNumber	0:1	xs:string	Hausnummer inklusive Zusatz, z.B. "3-9, Block 6". Falls leer, kann a) in <i>CrossingStreet</i> eine Kreuzung angegeben werden oder b) die Straße ist als Ganzes gemeint.
	CrossingStreet	0:1	xs:string	Name der kreuzenden Straße.

Tabelle 37: Beschreibung der Struktur *AddressStructure*.

7.5.10. LocationStructure

LocationStru	ıcture		+Structure	Modell eines allgemeinen Ortspunkts (Haltepunkt, Haltestelle, Koordinatenposition, Ortschaft, POI oder Adresse).
а	StopPoint	-0:1	+StopPoint	Angaben zu einem Haltepunkt. Vgl. 7.5.2.
ь	StopPlace		+StopPlace	Angaben zur Haltestelle. Vgl. 7.5.3.
С	Locality		+Locality	Angaben zu einer Stadt/Ortschaft. Vgl. 7.5.4.
d	PointOfInterest		+PointOfIntere st	Angaben zu einem POI. Vgl. 7.5.5.
е	Address		+Address	Angaben zu einer Adresse. Vgl. 7.5.9.
Le	ocationName	1:*	+International Text	Name oder Bezeichnung des Ortspunkts.
G	eoPosition	1:1	+GeoPosition	Koordinatenposition. Vgl. 7.2.3
Ai	ttribute	0:*	+GeneralAttrib ute	Attribute, die dem Ortspunkt zugeordnet sind. Vgl. 7.4.10.
E	xtension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 38: Beschreibung der Struktur *LocationStructure*.

7.5.11. LocationRefStructure

LocationRefStructure				+Structure	Referenz auf einen allgemeinen Ortspunkt (Haltepunkt, Haltestelle, Koordinatenposition, Ortschaft oder POI).
	а	StopPointRef	-1:1	→StopPoint	Referenz auf einen Code für einen Haltepunkt. Vgl. 7.5.1.
	b	StopPlaceRef		→StopPlace	Referenz auf einen Code für eine Haltestelle. Vgl. 7.5.1.
	С	GeoPosition		+GeoPosition	Koordinatenposition.
	d	LocalityRef		→Locality	Referenz auf einen Code für eine Ortschaft. Vgl. 7.5.1.
	е	PointOfInterestRef		→PointOfInte- rest	Referenz auf einen Code für einen POI. Vgl. 7.5.1.
	f	AddressRef		→Address	Referenz auf eine Adresse. Vgl. 7.5.1.
	LocationName		1:*	+International Text	Name oder Bezeichnung des Ortspunkts.

Tabelle 39: Beschreibung der Struktur *LocationRefStructure*.

7.6. Trias_JourneySupport

In der XML-Schema-Definition Trias_JourneySupport.xsd werden Strukturen beschrieben, die den Fahrbetrieb des ÖV beschreiben. Dazu gehören u. a. die Beschreibung einer Fahrzeugfahrt, Informationen zu Ankünften und Abfahrten an Haltestellen, sowie die Bewegung eines Fahrzeugs entlang des Fahrwegs.

Im Folgenden werden die komplexen Strukturen beschrieben, die in Trias_JourneySupport definiert sind.

7.6.1. ServiceViaPointStructure

Service	ServiceViaPointStructure			Via-Punkt auf dem Fahrweg.
Stop- Point	StopPointRef	1:1	→StopPoint	Referenz auf einen Code für einen Haltepunkt. Vgl. 7.5.1.
	StopPointName	1:*	+International Text	Name des Haltepunkts für Fahrgastinformation.
	NameSuffix	0:*	+International Text	Namenszusatz, der bei Platzmangel evtl. auch weggelassen werden kann, z.B.: "gegenüber vom Haupteingang".
	PlannedBay	0:*	+International Text	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach Planungsstand.
	EstimatedBay	0:*	+International Text	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach letztem Prognosestand.
	DisplayPriority	0:1	Priority	Priorität, mit der dieser Via-Punkt angezeigt werden soll (z. B. falls Platz knapp ist und nicht alle Via-Punkte angezeigt werden können).

Tabelle 40: Beschreibung der Struktur **ServiceViaPointStructure**.

7.6.2. ViaStructure

ViaStructure			+Structure	Angaben zu einer Via-Bedingung.
	ViaPoint	1:1	+LocationRef	Referenz auf den Via-Punkt. Vgl. 7.5.11.
	DwellTime	0:*	xs:duration	Vom Benutzer vorgeschriebene Mindestaufenthaltszeit am Via-Punkt.

Tabelle 41: Beschreibung der Struktur *ViaStructure*.

7.6.3. ServiceSectionStructure

ServiceS	ServiceSectionStructure			Eigenschaften einer Fahrt zusammen mit dem Fahrtabschnitt, auf dem diese Eigenschaften gelten.
Stop- SeqIn- terval	FromStopSeqNumber	0:1	xs:positiveInte ger	Fahrwegpositionsnummer des Haltepunkts, ab dem die Eigenschaften gültig sind. Falls leer, dann gültig ab Beginn des Fahrwegs.
	ToStopSeqNumber	0:1	xs:positiveInte ger	Fahrwegpositionsnummer des Haltepunkts, bis zu dem die Eigenschaften gültig sind. Falls leer, dann gültig bis zum Ende des Fahrwegs.
Linel-	LineRef	1:1	→Line	Linien-ID. Vgl. 7.4.1.
dentity	DirectionRef	1:1	→Direction	Richtungs-ID. Vgl. 7.4.1.
Service	Mode	1:1	+Mode	Verkehrsmitteltyp. Vgl. 7.3.4.
	PublishedLineName	1:*	+International Text	Liniennummer oder -name, wie in der Öffentlichkeit bekannt.
	OperatorRef	0:1	→Operator	Operator-ID. Vgl. 7.4.1.
	RouteDescription	0:*	+International Text	Beschreibung des Fahrwegs, z.B. "rechte Rheinstrecke".
	Via	0:*	+ServiceViaP oint	Wichtige Halte auf dem Fahrweg. Vgl. 7.6.1.

Tabelle 42: Beschreibung der Struktur **ServiceSectionStructure**.

7.6.4. DatedServiceGroup

DatedServiceGroup			+Group	Gruppe zur Beschreibung der Fahrt einer Linie an einem bestimmten Tag.
	OperatingDayRef	1:1	→Operating- Day	Betriebstag der Fahrt. Vgl. 7.4.1.
	VehicleRef	0:1	→Vehicle	Fahrzeug-ID. Vgl. 7.4.1.
Ser-	JourneyRef	1:1	→Journey	Fahrt-ID. Vgl. 7.4.1.
vice- Journey	ServiceSection	1:*	+ServiceSecti on	Fahrtabschnitte mit Eigenschaften. Vgl. 0.
	Attribute	0:*	+ServiceAttrib ute	Hinweise und Attribute (mit Klassifikationen) zur Fahrt. Vgl. 7.6.18.

Tabelle 43: Beschreibung der Gruppe *DatedServiceGroup*.

7.6.5. DatedJourneyStructure

DatedJou	DatedJourneyStructure			Fahrplanfahrt an bestimmtem Tag.
	:::	1:1	+DatedServic eGroup	Fahrt einer Linie am Stichtag (vgl. 7.6.4).
Ser- viceOri-	OriginStopPointRef	0:1	→StopPoint	ID des ersten Haltepunkts der Fahrt; Starthaltestelle. Vgl. 7.5.1.
gin	OriginText	0:*	+International Text	Name des ersten Haltepunkts der Fahrt, der Starthaltestelle.
Ser- vice-	DestinationStopPointRef	0:1	→StopPoint	ID des letzten Haltepunkts der Fahrt; Endhaltestelle. Vgl. 7.5.1.
Destina- tion	DestinationText	1:*	+International Text	Name des letzten Haltepunkts der Fahrt, der Endhaltestelle oder Fahrtziel.
Ser- viceSta-	Unplanned	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob es sich um eine zusätzliche, ungeplante Fahrt handelt. Voreinstellung ist <i>false</i> .
tus	Cancelled	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob diese Fahrt zur Gänze entfällt. Voreinstellung ist <i>false</i> .

Deviation	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob diese Fahrt einen anderen Weg nimmt. Voreinstellung ist <i>false</i> .
Occupancy	0:1	manySeatsA- vailable few- SeatsAvaila- ble noSeatsAvail- able stand- ingAvailable full	Auslastungszustand des Fahrzeugs.
SituationFullRef	0:*	+SituationFull Ref	Verweis auf eine Störungsnachricht. Diese Nachricht kann im Kontext der Antwort (Response context)) zu finden sein oder auf anderem Wege bekannt gemacht werden. Vgl. 7.8.2.

Tabelle 44: Beschreibung der Struktur *DatedJourneyStructure*.

7.6.6. ParallelServiceStructure

Verkehrt eine Fahrt auf einem Abschnitt gemeinsam mit einer anderen Fahrt (z.B. ICE zwischen Köln und Berlin, Trennung in Hamm), ist es hilfreich, den Fahrgast über die Gefahr zu informieren, in den falschen Zugteil einzusteigen.

ParallelS	erviceStructure		+Structure	Enthält einen Abschnitt, auf dem eine weitere Fahrt gemeinsam fährt (z.B. bei Flügelungen) und die entsprechende Parallelfahrt.
Stop- SeqIn- terval	FromStopSeqNumber	0:1	xs:positiveInteger	Fahrwegpositionsnummer des Haltepunkts, ab dem die Parallelfahrt beginnt. Falls leer, dann gültig ab Beginn des Fahrwegs.
	ToStopSeqNumber	0:1	xs:positiveInteger	Fahrwegpositionsnummer des Haltepunkts, an dem Parallelfahrt endet. Falls leer, dann gültig bis zum Ende des Fahrwegs.
	Service	1:1	+DatedJourney	Parallelfahrt. Vgl. 7.6.5.

Tabelle 45: Beschreibung der Struktur *ParallelServiceStructure*.

7.6.7. TripLocationStructure

TripLocationStructure			+Structure	Fahrplanfahrt als momentaner Aufenthaltsort eines Fahrgasts
	OperatingDayRef	1:1	→OperatingDay	Betriebstag der Fahrt. Vgl. 7.4.1.
	JourneyRef	1:1	→Journey	Fahrt-ID. Vgl. 7.4.1.
Linel-	LineRef	1:1	> Line	Linien-ID. Vgl. Vgl. 7.4.1.
dentity	DirectionRef	1:1	→Direction	Richtungs-ID. Vgl. 7.4.1.

Tabelle 46: Beschreibung der Struktur *TripLocationStructure*.

7.6.8. ServiceCallStructure

ServiceCallStructure			+Structure	Enthält Informationen zu Ankunft oder Abfahrt einer Fahrt an einem Punkt (z.B. Zeiten).
Ser-	TimetabledTime	1:1	xs:dateTime	Zeit nach Fahrplan.
viceTi- me	RecordedAtTime	0:1	xs:dateTime	Tatsächliche Zeit.
	EstimatedTime	0:1	xs:dateTime	Erwartete Zeit.
	EstimatedTimeLow	0:1	xs:dateTime	Untere Schranke für erwartete Zeit.
	EstimatedTimeHigh	0:1	xs:dateTime	Obere Schranke für erwartete Zeit.

Tabelle 47: Beschreibung der Struktur **ServiceCallStructure**.

7.6.9. CallAtStopStructure

CallAtSto	ppStructure		+Structure	Halt einer Fahrt an einem Haltepunkt oder Haltestelle.
Stop- Point	StopPointRef	1:1	→StopPoint	Referenz auf einen Code für einen Haltepunkt. Vgl. 7.5.1.
	StopPointName	1:*	+InternationalText	Name des Haltepunkts für Fahrgastinformation.
	NameSuffix	0:*	+InternationalText	Namenszusatz, der bei Platzmangel evtl. auch weggelassen werden kann, z.B.: "gegenüber vom Haupteingang".
	PlannedBay	0:*	+InternationalText	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach Planungsstand.
	EstimatedBay	0:*	+InternationalText	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach letztem Prognosestand.
	ServiceArrival	0:1	+ServiceCall	Informationen zur Ankunft. Vgl. 7.6.8.
	ServiceDeparture	0:1	+ServiceCall	Informationen zur Abfahrt. Vgl. 7.6.8.
Stop- CallSta- tus	StopSeqNumber	0:1	xs:positiveInteger	Laufende Nummer des Halts im Fahrweg der Fahrt. Gezählt ab der Starthaltestelle der Fahrt (als Nummer 1).
	DemandStop	0:1	xs:boolean	Bedarfshalt. Fahrzeug bedient diesen Halt nur nach Voranmeldung. Default ist <i>false</i> .
	UnplannedStop	0:1	xs:boolean	Halt, der laut Planung nicht vorgesehen war. Default ist false.
	NotServicedStop	0:1	xs:boolean	Entgegen der Planung findet kein Halt statt. Default ist false.
	NoBoardingAtStop	0:1	xs:boolean	An diesem Halt der Fahrt darf nicht eingestiegen werden. Default ist <i>false</i> .
	NoAlightingAtStop	0:1	xs:boolean	An diesem Halt der Fahrt darf nicht ausgestiegen werden. Default ist false.
	SituationFullRef	0:*	+SituationFullRef	Verweis auf eine Störungsnachricht. Diese Nachricht kann im ResponseContext der Antwort zu finden sein oder auf anderem Wege bekannt gemacht werden. Vgl. 7.8.2.

Tabelle 48: Beschreibung der Struktur *CallAtStopStructure*.

7.6.10. DatedCallAtLocationStructure

DatedCal	DatedCallAtLocationStructure			Bedienung eines allgemeinen Ortspunkts durch eine Fahrt an einem bestimmten Tag
DatedJo	JourneyRef	1:1	→Journey	Fahrt-ID. Vgl. 7.4.1.
urney- Ref	OperatingDayRef	1:1	→Operating- Day	Betriebstag der Fahrt. Vgl. 7.4.1.
LineDi-	LineRef	1:1	→LineCode	Referenz auf die Linie. Vgl. 7.4.1.
rection	DirectionRef	0:1	→Direction- Code	Referenz auf die Linienrichtung. Vgl. 7.4.1.
	OperatorRef	0:1	→Operator	Operator-ID. Vgl. 7.4.1.
	CallLocation	1:1	+LocationRef	Verallgemeinerter Abfahrtspunkt. Im Normalfall eine Haltestelle, kann aber auch eine Adresse oder Koordinate sein, wenn es sich um flexible Linien oder Flächenbedarfsverkehre handelt. Vgl. 7.5.11.
	ServiceArrival	0:1	+ServiceCall	Informationen zur Ankunft. Vgl. 7.6.8.
	ServiceDeparture	0:1	+ServiceCall	Informationen zur Abfahrt. Vgl. 7.6.8.
Stop- CallSta- tus	StopSeqNumber	0:1	xs:positiveInte ger	Laufende Nummer des Halts im Fahrweg der Fahrt. Gezählt ab der Starthaltestelle der Fahrt (als Nummer 1).
	DemandStop	0:1	xs:boolean	Bedarfshalt. Fahrzeug bedient diesen Halt nur nach Voranmeldung. Default ist <i>false</i> .
	UnplannedStop	0:1	xs:boolean	Halt, der laut Planung nicht vorgesehen war. Default ist false.
	NotServicedStop	0:1	xs:boolean	Entgegen der Planung findet kein Halt statt. Default ist false.
	NoBoardingAtStop	0:1	xs:boolean	An diesem Halt der Fahrt darf nicht eingestiegen werden. Default ist false.
	NoAlightingAtStop	0:1	xs:boolean	An diesem Halt der Fahrt darf nicht ausgestiegen werden. Default ist false.

Tabelle 49: Beschreibung der Struktur *DatedCallAtLocationStructure*.

7.6.11. ContinuousServiceStructure

Continuo	ContinuousServiceStructure			+Structure	Eine Fahrgastbewegung mit Hilfe eines kontinu- ierlichen, nicht fahrplangebundenen Verkehrs- mittels.
	а	ContinuousMode	-1:1	walk de- mandRespon- sive re- placementS- ervice	Modalität für kontinuierliche Verkehre.
	b	IndividualMode		walk cycle taxi self- drive-car others-drive- car motorcy- cle truck	Verkehrsmittelmodalität für Individualverkehr.
	а	:::	-0:1	+DatedServic eGroup	Beschreibung einer ÖV-Fahrmöglichkeit am Stichtag (vgl. 7.6.4).
	b	SharingService		+SharingServi ce	Beschreibung eines Mobilitätsangebots mit Ausleihfahrzeugen (vgl. 7.4.7).
Ser- viceOri-	0	riginStopPointRef	0:1	→StopPoint	ID des ersten Haltepunkts der Fahrt; Starthaltestelle. Vgl. 7.5.1.
gin	OriginText		0:*	International- Text	Name des ersten Haltepunkts der Fahrt, der Starthaltestelle.
Ser- vice-	D	estinationStopPointRef	0:1	→StopPoint	ID des letzten Haltepunkts der Fahrt; Endhaltestelle. Vgl. 7.5.1.
Destina- tion	D	estinationText	0:*	International- Text	Name des letzten Haltepunkts der Fahrt, der Endhaltestelle oder Fahrtziel.
	Si	ituationFullRef	0:*	+SituationFull Ref	Verweis auf eine Störungsnachricht. Diese Nachricht kann im Kontext der Meldung (ResponseContext) zu finden sein oder auf anderem Wege bekannt gemacht werden.

Tabelle 50: Beschreibung der Struktur *ContinuousServiceStructure*.

7.6.12. VehiclePositionStructure

VehicleP	VehiclePositionStructure			Geografische und logische Position eines Fahrzeugs.
	GeoPosition	0:1	+GeoPosition	Geografische Position (vgl. 7.2.3).
	Progress	0:1	Not yet operated Operation finished At stop Between stops	Logische Position bezogen auf Haltestellenfolge im Fahrplan.
	Bearing	0:1	AbsoluteBea- ring	Kompassrichtung in Grad, in die sich das Fahrzeug bewegt (vgl. 7.2.1).
	ProgressBetweenStops	0:1	+ProgressBet weenStops	Position zwischen der zuletzt besuchten Haltestelle und der aktuellen Position (vgl. 7.6.13).

Tabelle 51: Beschreibung der Struktur *VehiclePositionStructure*.

7.6.13. ProgressBetweenStopsStructure

ProgressBetweenStopsStructure			+Structure	Position zwischen der zuletzt besuchten Haltestelle und der aktuellen Position.
	LinkDistance	0:1	Distance	Gesamtdistanz in Meter zwischen der letzten und der nächsten Haltestelle.
	Percentage	0:1	Percent	Prozentanteil, den das Fahrzeug entlang der Streckendistanz (LinkDistance) zurückgelegt hat.

Tabelle 52: Beschreibung der Struktur *ProgressBetweenStopsStructure*.

7.6.14. LegTrackStructure

LegTrackStructure		+Structure	Container für die Streckenabschnitte entlang eines Verbindungsteilwegs.
TrackSection	1:*	+TrackSection	Ein oder mehrere Streckenabschnitte. Vgl. 7.6.15.

Tabelle 53: Beschreibung der Struktur *LegTrackStructure*.

7.6.15. TrackSectionStructure

TrackSed	ctionStructure		+Structure	Ein Streckenabschnitt in einem Verbindungsteilweg.
	TrackStart	0:1	+LocationRef	Beginn (Ort) des Streckenabschnitts. Vgl. 7.5.11.
	TrackEnd	0:1	+LocationRef	Ende (Ort) des Streckenabschnitts. Vgl. 7.5.11.
Projec- tion	Position	2:*	+GeoPosition	Geografische Projektion des Streckenabschnitts als Polygonzug. Vgl. 7.2.3.
	RoadName	0:1	xs:string	Name der Straße, auf der dieser Streckenabschnitt liegt.
	Duration	0:1	xs:duration	Zeitdauer, die der Fahrgast braucht, um diesen Streckenabschnitt zu bewältigen.
	Length	0:1	LengthType	Länge des Streckenabschnitts.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 54: Beschreibung der Struktur *TrackSectionStructure*.

7.6.16. LocationContextStructure

LocationContextStructure				+Structure	Angabe eines Orts und der Möglichkeiten, wie ein Benutzer ihn per IV erreichen kann.
	а	LocationRef	-1:1	+LocationRef	Angabe eines räumlichen Orts (vgl. 7.5.11).
	b	TripLocation		+TripLocation	Aufenthaltsort in einem (sich bewegenden) Fahrzeug (vgl. 7.6.6).
	D	epArrTime	0:1	xs:dateTime	Beabsichtigte Abfahrts- oder Ankunftszeit an dem in Location oder TripLocation bezeichneten Ort.
		ndividualTransportOpti- ns	0:*	+IndividualTra nsportOptions	Angaben des Benutzers, wie er/sie den Ort mittels IV erreichen/verlassen könnte (vgl. 7.3.2).

Tabelle 55: Beschreibung der Struktur *LocationContextStructure*.

Elemente vom Typ *LocationContextStructure* werden vor allem dazu benutzt, um den Start-(oder Ziel-) Kontext zu beschreiben, in dem ein Reisender sich befindet. Beim Dienst Verbindungsauskunft z. B. dienen Elemente dieses Typs als Angabe von Start und Ziel. Die Implementierung des Suchalgorithmus ist dabei selbst dafür zuständig, die Ortsangaben, etwa eine Koordinate, auf die internen Elemente (z. B. Knoten oder Kanten) des Such-Netzwerks abzubilden.

Die IndividualTransportOptions geben dabei an, mit welchen IV-Verkehrsmitteln der Benutzer bereit ist, die Haltestelle zu erreichen/verlassen. Im Standardfall ist das ein Fußweg, es kommen aber auch das Fahrrad, PKW und Taxi in Betracht. Beim Fahrrad muss man in den Optionen z. B. der Verbindungsauskunft wählen, ob man das Fahrrad in den ÖV-Fahrzeugen mitnehmen will. Dies zieht dann unter Umständen eine andere Reiseplanung nach sich. Bei Pkw wird zwischen "selber fahren" und "gefahren werden" unterschieden. Im ersten Fall muss in der Reiseplanung ein Weg zu einem Parkplatz berücksichtigt werden, wohingegen im zweiten Fall ein Anhalten zum Aussteigen genügt.

7.6.17. AbstractResponseContextStructure

AbstractResponseContextStructure		+Structure	Basisstruktur für Antwortkontext. Hier können Objekte abgelegt werden, die mehrfach auftreten und durch Referenzen auf den Kontext ersetzt werden können.	
Loca- tions	Location	0:*	+Location	Modellierung von Ortspunkten (vgl. 7.5.10).
Situa- tions	Situation	0:*	+siri:PtSituatio nElement	SIRI-Modellierung eines Ereignisses oder einer Störung (vgl. 7.8.1).

Tabelle 56: Beschreibung der Struktur *AbstractResponseContextStructure*.

7.6.18. ServiceAttributeStructure

ServiceA	ServiceAttributeStructure			Definition von Attributen und Hinweisen, die nur auf Teilen einer Verbindung gültig sind.
	Scope	0:1	onRide atStop atBoardOnly atAlightOnly atBoardAndAli ght	Definiert, für was ein Attribut oder Hinweis gültig ist. Ein Attribut kann gültig sein während der Fahrt (z.B. "Rollstuhlstellplatz"), an jedem Halt (z.B. "Einstiegshilfe vorhanden"), nur an Einstiegshalten (z.B. "Mitfahrt nur bei Anmeldung"), nur an Ausstiegshalten (z.B. "Hält nur nach Knopfdruck") oder an Einstiegsund Ausstiegshalten (z.B. "Vorsicht Stufe").
Stop- SeqIn- terval	FromStopSeqNumber	0:1	xs:positiveInte ger	Fahrwegpositionsnummer des Haltepunkts, ab dem das Attribut gültig ist. Falls leer, dann gültig ab Beginn des Fahrwegs.
	ToStopSeqNumber	0:1	xs:positiveInte ger	Fahrwegpositionsnummer des Haltepunkts, bis zu dem das Attribut gültig ist. Falls leer, dann gültig bis zum Ende des Fahrwegs.

Tabelle 57: Beschreibung der Struktur **ServiceAttributeStructure**.

7.6.19. PassengerAccessibilityStructure

Passenge	PassengerAccessibilityStructure			Struktur für die Definition besonderer Bedürfnisse und Einschränkungen von Fahrgästen.
Base- TripMo-	NoSingleStep	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keine Stufe bewältigen kann. Default ist false.
bilityFil- ter	NoStairs	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keine Treppe bewältigen kann. Default ist <i>false</i> .
	NoEscalator	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keine Rolltreppe benutzen kann. Default ist <i>false</i> .
	NoElevator	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keinen Aufzug benutzen kann. Default ist <i>false</i> .
	NoRamp	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keine Rampe bewältigen kann. Default ist <i>false</i> .
TripMo- bilityFil- ter	LevelEntrance	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer beim Ein- und Aussteigen in und aus Fahrzeugen einen ebenen Zugang benötigt. Dazu reicht u.U. auch ein Hublift am Fahrzeug oder am Bahnsteig. Falls der ebene Zugang notwendig ist, wird dieser Parameter auf <i>true</i> gesetzt. Default ist <i>false</i> .
	BikeTransport	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer ein Fahrrad an Bord der Verkehrsmittel mitnehmen will. Falls ja, wird dieser Parameter auf <i>true</i> gesetzt. Default ist <i>false</i> .
	WalkSpeed	0:1	OpenPercent	Veränderung der Standardgehgeschwindigkeit in Prozent. Der Wert 100 stellt den Standard dar. Wer-

				te kleiner 100 stellen eine langsamere Geschwindig- keit dar, Werte größer 100 eine schnellere.
As- sistance	BoardingAssistance	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob beim Einsteigen Hilfe durch das Fahroder Stationspersonal benötigt wird. Default ist <i>false</i> .
	AlightingAssistance	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob beim Aussteigen Hilfe durch das Fahroder Stationspersonal benötigt wird. Default ist <i>false</i> .
Pas-	WheelchairUser	0:1	xs:boolean	Fahrgast nutzt einen Rollstuhl. Default ist false.
senger- Profile	WalkingFrame	0:1	xs:boolean	Fahrgast nutzt einen Rollator. Default ist false.
	WalkingStick	0:1	xs:boolean	Fahrgast nutzt einen Gehstock. Default ist false.
	WalkingImpaired	0:1	xs:boolean	Fahrgast ist gehbehindert. Default ist false.
	Pram	0:1	xs:boolean	Fahrgast führt einen Kinderwagen mit sich. Default ist <i>false</i> .
	HeavyLuggage	0:1	xs:boolean	Fahrgast führt schweres Gepäck mit sich. Default ist false.
	VisuallyImpaired	0:1	xs:boolean	Fahrgast ist sehbeeinträchtigt. Default ist false.
	HearingImpaired	0:1	xs:boolean	Fahrgast ist hörbeeinträchtigt. Default ist false.
	ReadingImpaired	0:1	xs:boolean	Fahrgast hat Schwierigkeiten mit dem Leseverständnis. Default ist <i>false</i> .

Tabelle 58: Beschreibung der Struktur *PassengerAccessibilityStructure*.

7.7. Trias_FacilitySupport

In der XML-Schema-Definition Trias_FacilitySupport.xsd werden Strukturdefinitionen aus dem SIRI-FM-Dienst zur Verfügung gestellt, die für die Übermittlung von Meldungen zu Infrastruktureinrichtungen und Fahrzeugausstattungen verwendet werden können. Die hier definierten Strukturen haben den Sinn, den Import des SIRI-Schemas an einer Stelle zu kapseln und eine Abstraktionsebene zu schaffen, die eine Erweiterung erlaubt, ohne dass die SIRI-Definitionen verändert werden müssten.

Im Folgenden werden die komplexen Strukturen beschrieben, die in Trias_FacilitySupport definiert sind.

7.7.1. siri:CommonFacilityGroup

Die Gruppe CommonFacilityGroup wird in SIRI in der Schemadatei siri_facilities-v1.2.xsd definiert. Sie ist hier nur aus Gründen der Vollständigkeit und leichteren Verständlichkeit wiedergegeben.

siri:CommonFacilityGroup			+Group	Klassifizierung von allgemeinen Ausstattungsmerkmalen und Einrichtungen (nach TPEG pti_table 23).
	FareClassFacility	0:*	unknown firstClass secondClass thirdClass economy- Class busi- nessClass	Tarifklassen.
	TicketingFacility	0:*	unknown ticketMa-chines ticketOnDe-mandMa-chines ticketSales mobileTicketing ticketCollec-	Einrichtungen zum Fahrscheinkauf.

		tion cen- tralReserva- tions local- Tickets na- tionalTickets international- Tickets	
NuisanceFacili	ity 0:*	unknown smoking noSmoking mo- bile- PhoneUse- Zone mo- bilePhone- FreeZone	Aufenthaltsbereiche.
MobilityFacility	0:*	unknown suitableFor- WheelChairs lowFloor boardingAs- sistance stepFreeAc- cess tactile- PatformEdges onboardAs- sistance unaccompa- niedMinorAs- sistance audioInforma- tion visualIn- formation displaysForVi- suallyImpaired audio- ForHea- ringImpaired	Ausstattungsmerkmale für Mobilitätseingeschränkte.
PassengerInfo. Facility	rmation- 0:*	unknown nextStopIndicator stopAnnouncements passengerInformationDisplay audioInformation visualInformation tactilePlatformEdges tactileInformation walkingGuidance journeyPlanning lostFound informationDesk interactiveKiosk-Display printedPublicN otice	Einrichtungen zur Fahrgastinformation.
PassengerCon ty	nmsFacili- 0:*	unknown faccomms_1 passengerWifi telephone audioServices videoServices businessServices internet postoffice letterbox	Kommunikationseinrichtungen für Fahrgäste.

RefreshmentFacility	0:*	unknown restau- restau- rantService snacksService trolley bar foodNotAvail- able bever- agesNotAvail- able bistro foodVending- Machine bever- ageVending- Machine	Versorgung mit Erfrischungen, Speisen und Getränken.
AccessFacility	0:*	unknown lift escalator travelator ramp stairs shuttle nar- rowEntrance barrier pal- letAc- cess_lowFloor validator	Zugangsmerkmale zu Haltestellen oder Fahrzeugen.
SanitaryFacility	0:*	unknown toilet noToilet shower wheel- chairAcccessT oilet baby- Change	Sanitäre Einrichtungen.
LuggageFacility	0:*	unknown bikeCarriage baggageStor- age leftLug- gage porter- age bag- gageTrolleys	Einrichtungen zur Gepäckbeförderung oder - aufbewahrung.

Tabelle 59: Beschreibung der Gruppe *siri:CommonFacilityGroup*.

7.7.2. siri:StopFacilityGroup

Die Gruppe *StopFacilityGroup* wird in SIRI in der Schemadatei siri_facilities-v1.2.xsd definiert. Sie ist hier nur aus Gründen der Vollständigkeit und leichteren Verständlichkeit wiedergegeben.

siri:Stop	FacilityGroup		+Group	Klassifizierung von Ausstattungsmerkmalen und Einrichtungen an Haltestellen (nach TPEG pti_table 23).
Com- monFa- cilityG- roup	:::	0:*	si- ri:CommonFa cilityGroup	Allgemeine Ausstattungsmerkmale. Vgl. 7.7.1.
	AssistanceFacility	0:*	unknown police firstAid sosPoint specificAssis- tance unac- companied- MinorAssis- tance board- ingAssistance	Einrichtungen für Hilfesuchende.
	HireFacility	0:*	unknown carHire mo- torCycleHire cycleHire taxi recreation-	Vermietungs- und Leihangebote.

Tabelle 60: Beschreibung der Gruppe siri:StopFacilityGroup.

7.7.3. siri:ServiceFacilityGroup

Die Gruppe ServiceFacilityGroup wird in SIRI in der Schemadatei siri_facilities-v1.2.xsd definiert. Sie ist hier nur aus Gründen der Vollständigkeit und leichteren Verständlichkeit wiedergegeben.

siri:ServiceFacilityGroup		+Group	Klassifizierung von Ausstattungsmerkmalen und Einrichtungen in Fahrzeugen (nach TPEG pti_table 23).	
Com- monFa- cilityG- roup	:::	0:*	si- ri:CommonFa cilityGroup	Allgemeine Ausstattungsmerkmale. Vgl. 7.7.1.
	AccommodationFacility	0:*	unknown sleeper cou- chette spe- cialSeating freeSeating recliningSeats baby- Compartment familyCar- riage	Abteilarten.

Tabelle 61: Beschreibung der Gruppe siri:ServiceFacilityGroup.

7.7.4. siri: All Facilities Group

Die Gruppe *AllFacilitiesGroup* wird in SIRI in der Schemadatei siri_facilities-v1.2.xsd definiert. Sie ist hier nur aus Gründen der Vollständigkeit und leichteren Verständlichkeit wiedergegeben.

siri:AllFa	siri:AllFacilitiesGroup		+Group	Umfassende Gruppe mit allen Klassifizierungen von Ausstattungsmerkmalen und Einrichtungen (nach TPEG pti_table 23).
Ser- viceFa- cilityG- roup	:::	0:*	si- ri:ServiceFacili tyGroup	Ausstattungsmerkmale von Fahrzeugen. Vgl. 7.7.3.
	AssistanceFacility	0:*	unknown police firstAid sosPoint specificAssis- tance unac- companied- MinorAssis- tance board- ingAssistance	Einrichtungen für Hilfesuchende.
	HireFacility	0:*	unknown carHire mo- torCycleHire cycleHire taxi recreation- DeviceHire	Vermietungs- und Leihangebote.

Tabelle 62: Beschreibung der Gruppe siri:AllFacilitiesGroup.

7.8. Trias_SituationSupport

In der XML-Schema-Definition Trias_SituationSupport.xsd werden Strukturdefinitionen aus dem SIRI-SX-Dienst zur Verfügung gestellt, die für die Übermittlung von Störungs- und Ereignismeldungen verwendet werden können. Die hier definierten Strukturen haben den Sinn, den Import des SIRI-Schemas an einer Stelle zu kapseln und eine Abstraktionsebene zu schaffen, die eine Erweiterung erlaubt, ohne dass die SIRI-Definitionen verändert werden müssten.

Im Folgenden werden die komplexen Strukturen beschrieben, die in Trias_SituationSupport definiert sind.

7.8.1. SituationsStructure

SituationsStructure		+Structure	Container für die strukturierte Beschreibung einer Situation im ÖV oder im Straßenverkehr, wie z. B. einer Störung im ÖV oder auf der Straße oder eines Ereignisses mit Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen.	
	PtSituation	0:*	si- ri:PtSituationE lement	Kapselung der SIRI-Strukturdefinition für ÖV- Ereignisse, vgl. (CEN, TS 15531 Part 5, 2011).
	RoadSituation	0:*	si- ri:RoadSituati onElement	Kapselung der SIRI-Strukturdefinition für IV- Ereignisse, vgl. (CEN, TS 15531 Part 5, 2011).

Tabelle 63: Beschreibung der Struktur SituationsStructure.

7.8.2. SituationFullRefStructure

SituationFullRefStructure		+Structure (abgeleitet von si- ri:SituationFull RefStructure)	Referenz auf eine Situationsbeschreibung.	
Situa- tionFul-	VersionCountryRef	0:1	ifopt:CountryR ef	Referenziert das Land, um ggf. die <i>ParticipantRef</i> eindeutig zu machen.
Ildentity	ParticipantRef	1:1	ParticipantRef	Eindeutige ID des Schnittstellenpartners (vgl. 5.12). Stellt Namensraum für die ID der Situation bereit.
	SituationNumber	1:1	EntryQualifier	Eindeutige ID der Situation.
Situa- tionUpd	VersionCountryRef	0:1	ifopt:CountryR ef	Referenziert das Land, um ggf. die <i>ParticipantRef</i> eindeutig zu machen.
atelden- tity	UpdateParticipantRef	0:1	ParticipantRef	Eindeutige ID des Schnittstellenpartners (vgl. 5.12). Stellt Namensraum für die ID der Situation bereit.
	Version	0:1	SituationVer- sion	Versionsnummer des Updates zur Situation. Kann bei der Erstmeldung entfallen.

Tabelle 64: Beschreibung der Struktur *SituationFullRefStructure*.

7.9. Trias_RequestSupport

In der XML-Schema-Definition Trias_RequestSupport.xsd werden eine Reihe von Basistypen und -strukturen definiert, die die Aufgabe haben, die SIRI-Nachrichtenaustauschverfahren für die TRIAS-Dienste nutzbar zu machen.

7.9.1. Einfache Typen

Folgende einfache Typen (simple types) werden definiert:

Typname	Basistyp	Beschreibung
DataVersionType	xs:NMTOKEN	Datentyp zur Angabe der Datenversion.
CalcTimeType	xs:integer	Datentyp für die Rechenzeit in Millisekunden.
SignatureType	xs:string	Datentyp für Signaturen.
CertificateIdType	xs:NMTOKEN	Datentyp für Zertifikat-IDs.

Tabelle 65: Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_RequestSupport.xsd.

Im Folgenden werden die komplexen Strukturen beschrieben, die in Trias_RequestSupport definiert sind.

7.9.2. AbstractTriasServiceRequestStructure

Abstract	AbstractTriasServiceRequestStructure		+Structure	Basisstruktur für alle direkten Anfragen (ohne Abonnement)
si- ri:Conte xtua- lisedRe	ServiceRequestContext	0:1	+siri:ServiceR equestContext	Allgemeine Nachrichteneigenschaften, die üblicherweise durch die Konfiguration bekannt sind und nicht je Anfrage ausgetauscht werden müssen. Siehe auch (CEN, TS 15531 Part 2, 2011), Kap.6.1.2.
quest	RequestTimestamp	1:1	xs:dateTime	Zeitstempel der Anfrage.
Reques- torEnd- point	Address	0:1	si- ri:EndpointAd dress	Adresse, an die die Antwort gesendet werden soll. Kann auch mittels RequestorRef aus der Konfiguration ermittelt werden.
	RequestorRef	1:1	→si- ri:ParticipantC ode	ID des Anfragers.
	Messageldentifier	0:1	si- ri:MessageQu alifier	Beliebige, eindeutige ID, mit der diese Nachricht referenziert werden kann.
Ser- viceRe-	Data Version	0:1	DataVersion	Datenversion, die vom Server bei der Bearbeitung benutzt werden soll.
quest- Context	Language	0:*	xs:language	Bevorzugte Sprachen, in der Texte in der Antwort zurückgegeben werden sollen.
Messa-	Signature	0:1	Signature	Signatur der Nachricht.
geInteg- rityPro- perties	CertificateId	0:1	CertificateId	Zertifikat-ID für die Überprüfung der Nachricht.
Ser- viceRe- quest- Context	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 66: Beschreibung der Struktur *AbstractTriasServiceRequestStructure*.

$7.9.3.\ Abstract Trias Subscription Request Structure$

Abstract1	AbstractTriasSubscriptionRequestStructure		+Structure	Basisstruktur für alle Anfragen zur Einrichtung eines Abonnements.
si- ri:Abstra ctSub- scripti- onRe- quest	RequestTimestamp	1:1	xs:dateTime	Zeitstempel der Anfrage.
Reques- torEnd- point	Address	0:1	si- ri:EndpointAd dress	Adresse, an die die Antwort gesendet werden soll. Kann auch mittels RequestorRef aus der Konfiguration ermittelt werden.
	RequestorRef	1:1	→si- ri:ParticipantC ode	ID des Anfragers.
	Messageldentifier	0:1	si- ri:MessageQu alifier	Beliebige, eindeutige ID, mit der diese Nachricht referenziert werden kann.
Sub- scriber- End- point	ConsumerAddress	0:1	si- ri:EndpointAd dress	Adresse, an die die im Rahmen des Abonnements entstandenen Nachrichten gesendet werden sollen. Diese Angabe kann entfallen, falls ConsumerAddress identisch zu RequestorEndpoint:Address.
	SubscriptionFilterIdenti- fier	0:1	xs:NMTOKEN	ID eines vorkonfigurierten Filters, dem die Nachrichten für dieses Abonnement unterzogen werden sollen.
si- ri:Abstra ctSub- scripti- onRe- quest	SubscriptionContext	0:1	si- ri:Subscription Context	Allgemeine Abonnementeigenschaften, die üblicherweise durch die Konfiguration bekannt sind und nicht explizit angegeben werden müssen. Siehe auch (CEN, TS 15531 Part 2, 2011), Kap.7.1.1.2.
Sub- scripti-	DataVersion	0:1	DataVersion	Datenversion, die vom Server bei der Bearbeitung benutzt werden soll.
onRe- quest- Context	Language	0:*	xs:language	Bevorzugte Sprachen, in der Texte in der Antwort zurückgegeben werden sollen.
Messa-	Signature	0:1	Signature	Signatur der Nachricht.
geInteg- rityPro- perties	CertificateId	0:1	CertificateId	Zertifikat-ID für die Überprüfung der Nachricht.
Sub- scripti- onRe- quest- Context	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 67: Beschreibung der Struktur *AbstractTriasSubscriptionRequestStructure*.

7.9.4. AbstractTriasResponseStructure

Abstract	TriasResponseStructure		+Structure	Basisstruktur für alle Antworten.
si- ri:Produ cer- Respon se	RequestTimestamp	1:1	xs:dateTime	Zeitstempel der Antwort.
si- ri:Produ cer-	ProducerRef	0:1	→si- ri:ParticipantC ode	ID des antwortenden Teilnehmers.
Respon seEnd- point	Address	0:1	si- ri:EndpointAd dress	Adresse, an die eine etwaige Empfangsbestätigung für den Erhalt der Nachricht gesendet werden soll. Kann auch mittels RequestorRef aus der Konfiguration ermittelt werden.
	ResponseMessageIden- tifier	0:1	si- ri:MessageQu alifier	Beliebige, eindeutige ID, mit der diese Nachricht referenziert werden kann.
	RequestMessageRef	0:1	→si- ri:MessageQu alifier	Referenz auf die Anfragenachricht, die diese Antwortnachricht ausgelöst hat.
Respon seSta-	Status	0:1	xs:boolean	Indikator, ob die gesamte Anfrage komplett erfolgreich bearbeitet werden konnte. Default ist <i>true</i> .
tus	ErrorCondition	0:1	si- ri:ErrorConditi on	SIRI-Fehlerzustände, die die Bearbeitung der Anfrage als Ganzes betreffen. Siehe auch (CEN, TS 15531 Part 2, 2011), Kap. 5.7.
	MoreData	0:1	xs:boolean	Indikator, ob noch weitere Aktualisierungen vorliegen, die abgerufen werden könnten. Default ist false.
Ser- vice-	DataVersion	0:1	DataVersion	Datenversion, die vom Server bei der Bearbeitung benutzt wurde.
Respon se- Context	Language	1:1	xs:language	Standardsprache, in der Text in der Antwort zurückgegeben wird, falls nicht pro Element anders angegeben (vgl. 7.2.2).
	CalcTime	0:1	CalcTime	Rechenzeit für die Bearbeitung der Anfrage.
Messa-	Signature	0:1	Signature	Signatur der Nachricht.
geInteg- rityPro- perties	CertificateId	0:1	CertificateId	Zertifikat-ID für die Überprüfung der Nachricht.
Ser- vice- Respon se- Context	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 68: Beschreibung der Struktur *AbstractTriasResponseStructure*.

7.10. Trias_FaresSupport

In der XML-Schema-Definition Trias_FaresSupport.xsd werden eine Reihe von Basistypen und -strukturen definiert, die für die Tarifberechnung einer Reise verwendet werden.

7.10.1. Einfache Typen

Folgende einfache Typen (simple types) werden definiert:

Typname	Basistyp	Beschreibung	
FaresAuthorityCodeType	xs:NMTOKEN	Code für ein Tarifgebiet oder einen Unternehmenstarif, z. B. "VVS" oder "DBAG".	
FareZoneCodeType	xs:NMTOKEN	Code für eine Tarifzone in einem Tarifgebiet oder einem Unternehmenstarif.	
TicketCodeType	xs:NMTOKEN	Code für ein Ticket. Eindeutig innerhalb eines Tarifgebiets oder eines Unternehmenstarifs.	
TravellerCardCodeType	xs:NMTOKEN	Code für eine Vielfahrerkarte, z.B. "Bahn-Card50" oder "BahnCard25First".	
TravelClassEnumeration	all first second third business economy	Reiseklasse.	
VatRateEnumeration	no full half mixed unknown	Aufzählung möglicher Mehrwertsteuersätze.	
PassengerCategoryEnumeration	Adult Child Senior Youth Disabled	Kategorisierung von Fahrgästen in tariflicher Hinsicht.	

Tabelle 69: Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_FaresSupport.xsd.

Damit die Codes von Tarifgebieten, Tarifzonen etc. systemübergreifend verstanden werden können, sind bestimmte Vereinbarungen zu treffen. Diese sind in Kapitel 5 beschrieben.

Im Folgenden werden die komplexen Strukturen beschrieben, die in Trias_FaresSupport definiert sind.

7.10.2. FareZoneStructure

FareZoneStructure		+Structure	Modell einer Tarifzone mit öffentlich bekannter Bezeichnung.	
	FareZoneRef	1:1	<i>→FareZoneCode</i>	Code für eine Tarifzone (vgl. 7.10.1).
	FareZoneText	1:1	xs:string	Bezeichnung der Tarifzone für die Fahrgäste.

Tabelle 70: Beschreibung der Struktur *FareZoneStructure*.

7.10.3. FareZoneListInAreaStructure

FareZoneListInAreaStructure		+Structure	Liste von Tarifzonen bezogen auf ein Tarifgebiet.	
FaresAu thority	FaresAuthorityRef	1:1	→FaresAuthori- tyCode	Code für ein Tarifgebiet oder einen Unternehmenstarif (vgl. 7.10.1).
	FaresAuthorityText	1:1	xs:string	Beschreibung oder Name des Tarifgebiets.
	FareZone	1:*	+FareZone	Eine oder mehrere Tarifzonen (Vgl. 7.10.2).

Tabelle 71: Beschreibung der Struktur *FareZoneListInAreaStructure*.

7.10.4. BookingInfoStructure

Booking	InfoStructure		+Structure	Beschreibung einer Buchungsmöglichkeit für das angefragte Objekt.
	BookingAgencyName	0:*	+InternationalTe xt	Name der Buchungsagentur (Vertragspartner).
	BookingUrl	0:1	xs:anyURI	URL für Online-Buchung.
	InfoUrl	0:1	xs:anyURI	URL zu Informationsseiten.
	PhoneNumber	0:1	PhoneNumber	Telefonnummer zum Buchen (vgl. 7.2.1).
	BookingDeadline	0:1	xs:duration	Minimale Vorlaufzeit für Buchungen, bevor die Fahrt beginnt.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 72: Beschreibung der Struktur *BookingInfoStructure*.

7.10.5. TicketStructure

TicketStructure		+Structure	Modellierung eines Fahrscheins und zugehöriger Informationen.	
	TicketId	1:1	→TicketCode	Eindeutige Ticket-ID (vgl. 7.10.1).
	TicketName	1:1	xs:string	Name/Bezeichnung des Tickets.
FaresAu thority	FaresAuthorityRef	1:1	→FaresAutho- rityCode	Code für ein Tarifgebiet oder einen Unternehmenstarif (vgl. 7.10.1).
	FaresAuthorityText	1:1	xs:string	Beschreibung oder Name des Tarifgebiets.
Ticket-	Price	0:1	xs:decimal	Ticketpreis als Dezimalzahl.
Price	NetPrice	0:1	xs:decimal	Netto-Ticketpreis als Dezimalzahl für Abrechnungszwecke.
	Currency	0:1	xs:NMTOKEN	Währungscode nach ISO 4217, z. B. "EUR" oder "GBP".
	VatRate	0:1	VatRateEnu- meration	Mehrwertsteuersatz (vgl. 7.10.1). Voreinstellung ist unknown.
Tariff-	TariffLevel	0:1	xs:string	Tarifstufe (Beispiel aus Nürnberg "10" oder "10+T")
Level	TariffLevelLabel	0:*	+International Text	Bezeichnung für Tarifstufen in diesem Zusammenhang (Beispiel aus Nürnberg "Preisstufe", "Tarifstufe")
Ticket- Validity	TravelClass	0:1	TravelClas- sEnumeration	Reiseklasse, für die das Ticket gültig ist (vgl. 7.10.1).
	RequiredCard	0:*	→Traveller- CardCode	Eine oder mehrere Vielfahrerkarten, die nötig sind, um dieses Ticket erwerben oder nutzen zu dürfen (vgl. 7.10.1).
	ValidFor	0:*	PassengerCa- tegoryEnume- ration	Personengruppen, die dieses Ticket nutzen dürfen (vgl. 7.10.1).
	ValidityDuration	0:1	xs:duration	Maximale zeitliche Gültigkeit des Tickets ab Kauf oder Entwertung.
	ValidityDurationText	0:*	+International Text	Beschreibung der zeitlichen Gültigkeit.
	ValidityFareZones	0:1	+FareZoneList InArea	Räumliche Gültigkeit des Tickets ausgedrückt durch eine Liste der Tarifzonen, für die das Ticket gilt.
	ValidityAreaText	0:*	+International Text	Beschreibung der räumlichen Gültigkeit.
Ticket- Booking	InfoUrl	0:*	+WebLink	URL zu Informationsseiten für dieses Ticket (vgl. 7.2.4).
	SaleUrl	0:*	+WebLink	URL zu Online-Kaufmöglichkeiten, um dieses Ticket zu erwerben (vgl. 7.2.4).
	BookingInfo	0:*	+BookingInfo	Beschreibung der Buchungsmöglichkeiten (vgl.

			7.10.4).
Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 73: Beschreibung der Struktur *TicketStructure*.

7.10.6. TripFaresResultStructure

TripFares	TripFaresResultStructure			Fasst die Ergebnisdaten für die Tarifauskunft zu einer Verbindung (oder zu Teilen einer Verbindung) zusammen.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf diese Tarifauskunft. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. auch 7.4.2.
TripLeg Range	FromTripLegIdRef	0:1	xs:NMTOKEN	Referenz auf einen Teilweg der Verbindung als Beginn der Gültigkeit dieser Tarifauskunft.
	ToTripLegIdRef	0:1	xs:NMTOKEN	Referenz auf einen Teilweg der Verbindung als Ende der Gültigkeit dieser Tarifauskunft.
	PassedZones	0:1	+FareZoneList InArea	Die durchfahrenen Tarifzonen auf diesem Abschnitt der Verbindung (vgl. 7.10.3).
	Ticket	0:*	+Ticket	Fahrscheine, die auf diesem Abschnitt der Verbindung gültig sind (vgl. 7.10.5).
	StaticInfoURL	0:*	+WebLink	URL zu Informationsseiten (vgl. 7.2.4).

Tabelle 74: Beschreibung der Struktur *TripFaresResultStructure*.

In ErrorMessage können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	
FARES_OUTOFAREA	Der in der Verbindungsauskunft gefundene Weg verlässt das Tarifgebiet.	
FARES_JOURNEYNOTPERMITTED	Ein in der Verbindungsauskunft benutztes Verkehrsmittel ist für den Tarif nicht zulässig.	
FARES_ADDITIONALCHARGES	Zusätzliche Gebühren sind voraussichtlich zu entrichten (z. B. Mautzuschläge oder Reservierungsgebühren).	
FARES_ADDITIONALTICKETS	Zusätzliche Fahrscheine sind notwendig, da nicht für alle Verkehrsmittel ein passender Fahrschein ermittelt werden konnte.	
FARES_ROUTENOTFEASIBLE	Es kann kein Fahrschein ermittelt werden, weil die Route der Verbindungsauskunft nicht in Einklang mit den Tarifregeln steht (z. B. wegen Rundreisen, Stichfahrten oder Überschreitung der zulässigen Gesamtdauer).	
FARES_ALREADYCOVERED	Diese Verbindung (oder der in <i>TripLegRange</i> angegebene Teil davon) kann mit der Fahrberechtigung benutzt werden, die in der Anfrage mitgegeben wurde.	

Tabelle 75: Liste der Fehlerzustände in *TripFaresResult*.

7.10.7. FaresPassengerStructure

FaresPas	FaresPassengerStructure			+Structure	Profil eines Reisenden für die Tarifermittlung.
	а	Age	-1:1	xs:nonNegativ eInteger	Alter des Reisenden.
	b	PassengerCategory		PassengerCa- tegoryEnume- ration	Personengruppe, die der Reisende zugerechnet werden kann (vgl. 7.10.1).
	Ti	ravellerCard	0:*	→Traveller- CardCode	Eine oder mehrere Vielfahrerkarten, die der Reisende erworben hat und verwenden kann (vgl. 7.10.1).
	а	ZonesAlreadyPaid	-0:1	+FareZoneList InArea	Liste von Tarifzonen, für die der Fahrgast bereits ein gültiges Ticket hat (vgl. 7.10.3).
	b	OwnedTicket	-0:*	→TicketCode	Eine oder mehrere Ids von Tickets, die der Fahrgast schon erworben hat und die der Fahrgast für diese Reise (oder zumindest für Teile davon) benutzen kann.

Tabelle 76: Beschreibung der Struktur *FaresPassengerStructure*.

Durch die Angabe der Elemente ZonesAlreadyPaid bzw. OwnedTicket kann zum Ausdruck gebracht werden, dass der Fahrgast bereits Fahrberechtigungen z.B. in Form von Fahrscheinen (wie etwa einer Monatskarte oder eines Jobtickets) besitzt. Der Server soll dann versuchen festzustellen, ob diese Berechtigungen bereits ausreichen, um auch diese Verbindung benutzen zu dürfen, oder im anderen Fall Tickets für die verbleibenden Teile empfehlen, für die die vorhandenen Berechtigungen nicht ausreichen. Für die Teile der Verbindung, für die kein weiterer Fahrschein notwendig ist, wird in *TripFaresResult* (vgl. 7.10.6) der Fehlerzustand *FARES_ALREADYCOVERED* (aus Tabelle 75) angegeben.

7.10.8. FaresParamStructure

FaresPar	FaresParamStructure			Parameter für die Tarifermittlung.
Fares- DataFil-	FareAuthorityFilter 0:*		→FaresAutho- rityCode	Codes für Tarifgebiete oder Unternehmenstarife, die berücksichtigt werden sollen (vgl. 7.10.1).
ter	PassengerCategory 0:*		PassengerCa- tegoryEnume- ration	Personengruppen, die berücksichtigt werden sollen (vgl. 7.10.1).
	TravelClass	0:1	TravelClas- sEnumeration	Reiseklasse, die berücksichtigt werden soll (vgl. 7.10.1).
	Traveller	0:*	+FaresPassen ger	Anzahl Reisende, für die die Tarifermittlung ausgeführt werden soll (vgl. 7.10.7).

Tabelle 77: Beschreibung der Struktur *FaresParamStructure*.

8. Ortsinformationsdienst

8.1. Beschreibung

Der Ortsinformationsdienst umfasst vier Funktionalitäten, die in der VDV-Schrift 431-1 als getrennte Dienste beschrieben werden

- Start-/Ziel-Identifikation bei Eingabe einer Zeichenkette,
- Objektinformationsdienst zum Abrufen aller Ortsobjekte,
- Geografischer Kontextdienst zum Abrufen von Ortsobjekten in einem Kartenausschnitt,
- Koordinaten-zu-Adressdienst zum Abrufen der n\u00e4chsten Adresse f\u00fcr gegebene Koordinaten.

Diese Funktionalitäten werden durch Abstraktion in einem einzigen Dienst gebündelt. Dadurch entstehen auch weitere Einsatzmöglichkeiten des Dienstes.

Beispielsweise (aber nicht abschließend):

- Abruf der nächsten Haltestelle(n) für gegebene Koordinaten.
- Ortsabhängiges Patternmatching einer Zeichenkette durch Berücksichtigung von gleichzeitig übergebenen Koordinaten.

In der XML-Schema-Definition *Trias_Locations.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Ortsinformationsdienst verwendet werden.

8.2. Einfache Datentypen

Folgende einfache Typen (simple types) werden definiert:

Typname	Basistyp	Beschreibung
LocationTypeEnumeration	stop address poi coord locality	Typ eines Ortsobjektes.
LocationUsageEnumeration	origin destination via	Verwendungszweck eines Ortsobjektes.

Tabelle 78: Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_Locations.xsd.

8.3. Anfragestrukturen

Ortsobjekte werden mittels eines Elements *LocationInformationRequest* vom Typ *LocationInformationRequestStructure* angefordert.

8.3.1. LocationInformationRequestStructure

LocationIn	LocationInformationRequestStructure		+Structure	Fasst die Daten Ortsobjektanfrage zusammen.
	a InitialInput	-1:1	+InitialLocatio nInput	Eingabedaten für eine initiale Ortsinformationsanfrage. Vgl. 8.3.2.
	b LocationRef		+LocationRef	Referenz auf ein Ortsobjekt, welches weiter verfeinert werden soll. Bei hierarchisch organisierten Ortsobjekten kann es sinnvoll sein, die Ortsidentfikation in mehreren Stufen durchzuführen. Dabei erzeugt eine initiale Anfrage an den Ortsinformationsdienst eine Menge von "groben" Ortsobjekten (z. B. Straßen), die ggf. noch weiter verfeinert werden müssen (z. B. zu Hausnummernbereichen, vgl. Complete in Kapitel 0). Die "groben" Objekte werden dem Benutzer gezeigt und er wählt eines davon aus. Um dieses nun weiter zu verfeinern, wird seine Referenz hier dem Ortsinformationsdienst übergeben. Vgl. 7.5.11.
	Restrictions	0:1	+LocationPara m	Weitere Anfrageparameter. Vgl. 8.3.7.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 79: Beschreibung der Struktur *LocationInformationRequestStructure*.

8.3.2. InitialLocationInputStructure

InitialLoc	InitialLocationInputStructure		+Structure	Fasst die Anfrageparameter zusammen, die eine initiale Suche nach Ortsobjekten benötigt.
	LocationName	0:1	xs:string	Eingabezeichenkette, die als Muster für die zu findenden Ortsobjekte dienen soll. Falls angegeben, sollen Ortsobjekte umso mehr bevorzugt werden, je ähnlicher ihr Name der Zeichenkette ist. Falls gleichzeitig GeoPosition angegeben wird, muss der Dienst beide Anforderungen sinnvoll zueinander gewichten.
	GeoPosition	0:1	+GeoPosition	Geografische Position, in dessen Nähe die zu findenden Ortsobjekte liegen sollen. Falls angegeben, sollen solche Ortsobjekte bevorzugt werden, die in der Nähe dieser Geoposition liegen. Falls gleichzeitig <i>LocationName</i> angegeben wird, muss der Dienst beide Anforderungen sinnvoll zueinander gewichten. Vgl. 7.2.3.
	GeoRestriction	0:1	+GeoRestricti ons	Geografischer Filter. Falls angegeben, müssen alle gefundenene Ortsobjekte diesem Filter entsprechen. Vgl. 8.3.3.

Tabelle 80: Beschreibung der Struktur *InitialLocationInputStructure*.

8.3.3. GeoRestrictionsStructure

GeoRestrictionsStructure				+Structure	Definiert einen geografischen Filter.
	а	Circle	-1:1	+GeoCircle	Der Filter wird durch einen Kreis definiert. Vgl. 8.3.4.
	b	Rectangle	-1:1	+GeoRectangl e	Der Filter wird durch ein Rechteck definiert. Vgl. 8.3.5.
	С	Area	-1:1	+GeoArea	Der Filter wird durch ein Polygon definiert. Vgl. 8.3.6.

8.3.4. GeoCircleStructure

(GeoCircleStructure			+Structure	Definiert einen geografischen Kreis.
		Center 1:1		+GeoPosition	Zentrum des Kreises. Vgl. 7.2.3.
		Radius	1:1	Distance	Radius des Kreises in Metern.

Tabelle 82: Beschreibung der Struktur *GeoCircleStructure*.

8.3.5. GeoRectangleStructure

GeoRecta	GeoRectangleStructure			Definiert ein geografisches Rechteck.
	UpperLeft 1:1		+GeoPosition	Linke obere Ecke des Rechtecks. Vgl. 7.2.3.
	LowerRight	1:1	+GeoPosition	Rechte untere Ecke des Rechtecks. Vgl. 7.2.3.

Tabelle 83: Beschreibung der Struktur *GeoRectangleStructure*.

8.3.6. GeoAreaStructure

GeoAre	GeoAreaStructure			Definiert ein geografisches Polygon.
	PolylinePoint	3:*	+GeoPosition	Eckpunkte des Polygons. Vgl. 7.2.3.

Tabelle 84: Beschreibung der Struktur *GeoAreaStructure*

8.3.7. LocationParamStructure

LocationParamStructure			+Structure	Fasst Anfrageparameter zusammen, die im Ortsinformationsdienst verwendet werden.
LocationDataFilter	Туре	0:*	stop address poi coord locality	Erlaubte Ortsobjektstypen. Falls welche angegeben werden, dürfen nur Ortsobjekte zurückgegeben werden, die von einem der angegebenen Typen sind. Falls keine angegeben werden, sind alle Objekttypen erlaubt.
	Usage	0:1	origin destination via	Verwendung des Ortsobjektes. Falls angegeben, teilt dies dem Dienst mit, als was das gesuchte Ortsobjekt verwendet werden soll. Der Ortsinformationsdienst darf dann nur Objekte zurückgeben, die für die angegebene Verwendung freigegeben sind.
	PtModes	0:1	+PtModeF ilter	Erlaubte Verkehrsmittel. Falls angegeben, dürfen nur solche Ortsobjekte zurückgegeben werden, an denen Verkehre fahren, die dem Filter entsprechen. Dies schließt automatisch alle Nicht-Haltestellen aus. Vgl. 7.3.5.
	OperatorFilter	0:1	+Operator Filter	Die Suche wird auf solche Ortsobjekte eingeschränkt, die von bestimmten Unternehmen betrieben/nicht betrieben werden (vgl. 7.4.4).
	LocalityRef	0:*	→Locali- tyCode	Erlaubte Lokalitäten. Falls angegeben, dürfen nur solche Ortsobjekte zurück- gegeben werden, die mindestens einer der gegebenen Lokalitäten zugeordnet sind. Vgl. 7.5.1.
	PointOfInterestFil-	0:1	+PointOfIn	Ermöglicht, eine POI-Suche auf be-

	ter		terestFilter	stimmte POI-Kategorien einzuschränken (vgl. 7.5.6).
LocationPolicy				
	NumberOfResults	0:1	xs:positive Integer	Anzahl der maximal zurückzugebenen Ortsobjekte. Der Dienst kann durchaus weniger Objekte zurückgeben, falls sinnvoll oder falls sonst der Dienst überfordert wäre. Falls mehr Objekte die Anfrage erfüllen (z. B. wenn alle Objekte abgerufen werden sollen), kann mit diesem Parameter die Menge der Objekte, die in einem Abruf maximal übertragen werden, begrenzt werden. Ein Ortsinformationsdienst muss in der Lage sein, mindestens 500 Ortsobjekte in einer Antwort zurückzugeben.
	ContinueAt	0:1	xs:nonNeg ativeInte- ger	Falls angegeben, weist dieser Parameter den Dienst an, wieviele Objekte in der Rückgabe übersprungen werden sollen. Falls bei einem Abruf von Ortsobjekten nicht alle passenden Objekte geliefert werden konnten, teilt der Dienst dies in seiner Antwort im Feld ContinueAt mit (vgl. 8.4.1). Um die weiteren Objekte abzurufen, wird die Anfrage an den Ortsinformationsdienst exakt wiederholt, wobei dieser Parameter angegeben wird, indem der Wert aus der letzten Diensteantwort eingefüllt wird.
	IncludePtModes	0:1	xs:boolean	Teilt dem Dienst mit, an Haltestellen die verfügbaren Verkehrsmittel mit zurück zu geben. Default ist <i>false</i> .

Tabelle 85: Beschreibung der Struktur *LocationParamStructure*.

8.4. Antwortstrukturen

Das Ergebnis einer Objektinformationsanfrage wird mittels eines Elements *LocationInformationResponse* vom Typ *LocationInformationResponseStructure* übertragen.

8.4.1. LocationInformationResponseStructure

Location	InformationResponseStruc	cture	+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine Ortsinformationsanfrage zusammen.
	ContinueAt	0:1	xs:nonNegat iveInteger	In einem Folgeabruf zu überspringende Ortsobjekte. Falls gesetzt, zeigt der Dienst an, dass noch weitere Ortsobjekte zu der Anfrage passen, die in der Antwort nicht enthalten sind. Wird der Abruf wiederholt und dabei der Parameter <i>ContinueAt</i> auf den hier übermittelten Wert gesetzt (vgl. 8.3.7), liefert der Dienst die folgenden Ortsobjekte.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMess age	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
	LocationResult	0:*	+LocationRe sult	Gefundene Ortsobjektergebnisse. Die Ortsobjekte müssen nach dem Übereinstimmungsgrad mit den Eingabedaten sortiert sein, d.h. das erste ist das am besten passende Objekt. Vgl. 0.

Tabelle 86: Beschreibung der Struktur *LocationInformationResponseStructure*.

In ErrorMessage können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
LOCATION_NORESULTS	Zu den Eingabedaten konnten keine Ortsobjekte gefunden werden.
LOCATION_UNSUPPORTEDTYPE	Es wurden nur Objekttypen angefragt, die vom Dienst nicht unterstützt werden.
LOCATION_UNSUPPORTEDCOMBINATION	Die verwendete Kombination von Eingabedaten (Zeichenkette, Koordinaten, Geo-Restriktion) wird vom Dienst nicht unterstützt.
LOCATION_NOREFINEMENT	Das angegebene Ortsobjekt konnte nicht verfeinert werden.
LOCATION_USAGEIGNORED	Der Verwendungszweck wurde ignoriert.
LOCATION_UNSUPPORTEDPTMODES	Der Dienst unterstützt keine Einschränkung der Verkehrsmittel.
LOCATION_UNSUPPORTEDLOCALITY	Der Dienst unterstützt keine Einschränkung durch Lokalitäten.

Tabelle 87: Liste der Fehlerzustände in *LocationInformationResponse*.

8.4.2. LocationResultStructure

LocationResultStructure	LocationResultStructure		Resultatstruktur für ein Ortsobjekt.
Location	1:1	+Location	Eigentliches Ortsobjekt. Vgl. 7.5.10.
Complete	1:1	xs:boolean	Gibt an, ob das Ortsobjekt schon vollständig ausdifferenziert ist oder ob es noch verfeinert werden muss, damit es z.B. für einen TripRequest verwendet werden kann. Nicht vollständige Ortsobjekte müssen durch einen erneuten LocationInformationRequest ausdifferenziert werden. (Vgl. LocationRef in Kapitel 8.3.1)
Probability	0:1	xs:float	Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ortsobjekt dem gesuchten entspricht. Wird mit einem Wert zwischen 0 und 1 angegeben.
Mode	0:*	+Mode	Auflistung der Verkehrsmittel, die an dem Ortsobjekt verkehren. Sollte nur bei Haltestellen gefüllt sein und nur dann, wenn es in der Anfrage angefordert wurde. Vgl. 7.3.4.

Tabelle 88: Beschreibung der Struktur *LocationResultStructure*.

9. Dienst Verbindungsauskunft

9.1. Beschreibung

Dieser Dienst berechnet intermodale Verbindungen von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt. Dabei werden diverse Benutzerpräferenzen berücksichtigt.

In der XML-Schema-Definition *Trias_Trips.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Dienst Verbindungsauskunft verwendet werden.

9.2. Anfragestrukturen

Eine intermodale Verbindungsauskunft wird mittels eines Elements *TripRequest* vom Typ *TripRequestStructure* angefordert.

9.2.1. TripRequestStructure

TripRequ	TripRequestStructure			Fasst die Anfragedaten für eine Verbindungs- auskunft zusammen.
	Origin	1:*	+LocationCont ext	Ortsdaten für den Abfahrtsort. Vgl. 7.6.16.
	Destination 1	1:*	+LocationCont ext	Ortsdaten für den Zielort. Vgl. 7.6.16.
	Via 0:* +\		+Via	Ein oder mehrere Via-Orte. Die angegebenen Via-Orte müssen in der vorgegebenen Reihenfolge erreicht werden. Der Server darf eine Via-Haltestelle durch eine äquivalente Haltestelle ersetzen. Vgl. 7.6.2.
	NotVia	0:*	+NotVia	Haltestellen oder Haltepunkte, die die Verbindung nicht passieren darf. Vgl. 9.2.4.
	NoChangeAt	0:*	+NoChangeAt	Haltestellen oder Haltepunkte, an denen die Verbindung keinen Umstieg vorsehen darf. Vgl. 9.2.5.
	Params	0:1	+TripParam	Parameter, die die Suche und Rückgabewerte beeinflussen können. Vgl. 9.2.2.

Tabelle 89: Beschreibung der Struktur *TripRequestStructure*.

Die Elemente *Origin* und *Destination* treten in der Regel nur einfach auf. Nur im Fall, dass man mehrere Start- oder Zielpunkte, die jeweils eine eigene Abfahrts- bzw. Ankunftszeit mit sich bringen, definieren möchte, sollten mehrere *Origin*- bzw. *Destination*-Elemente übergeben werden. In diesem Fall sucht der Server den für die Gesamtverbindung optimalen Punkt heraus. Die Wahl des optimalen *Origin*- oder *Destination*-Punkts kann von der Uhrzeit abhängen und sich daher mit jeder gefundenen Verbindung ändern.

9.2.2. TripParamStructure

TripPara	TripParamStructure				Fasst die Anfragedaten für eine Verbindungs- auskunft zusammen.
TripDa-	Pt	tModeFilter	0:1	+PtModeFilter	Filter nach Verkehrsmitteltypen. Vgl. 7.3.5.
taFilter	Li	neFilter	0:1	+LineDirection Filter	Erlaubte Linien (ggf. verfeinert auf Richtungen). Vgl. 7.4.6.
	0,	peratorFilter	0:1	+OperatorFilte r	Filter nach Verkehrsunternehmen. Vgl. 7.4.4.
Base- TripMo-	N	oSingleStep	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keine Stufe bewältigen kann. Default ist <i>false</i> .
bilityFil- ter	N	oStairs	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keine Treppe bewältigen kann. Default ist <i>false</i> .
	N	oEscalator	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keine Rolltreppe benutzen kann. Default ist false.
	N	oElevator	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keinen Aufzug benutzen kann. Default ist <i>false</i> .
	N	oRamp	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keine Rampe bewältigen kann. Default ist <i>false</i> .
TripMo- bilityFil- ter	Le	evelEntrance	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer beim Ein- und Aussteigen in und aus Fahrzeugen einen ebenen Zugang benötigt. Dazu reicht u.U. auch ein Hublift am Fahrzeug oder am Bahnsteig. Falls der ebene Zugang notwendig ist, wird dieser Parameter auf <i>true</i> gesetzt. Default ist <i>false</i> .
	Bi	ikeTransport	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer ein Fahrrad an Bord der Verkehrsmittel mitnehmen will. Falls ja, wird dieser Parameter auf <i>true</i> gesetzt. Default ist <i>false</i> .
	WalkSpeed		0:1	OpenPercent	Veränderung der Standardgehgeschwindigkeit in Prozent. Der Wert 100 stellt den Standard dar. Werte kleiner 100 stellen eine langsamere Geschwindigkeit dar, Werte größer 100 eine schnellere.
Base- TripPo	а	NumberOfResults	-0:1	xs:positiveInte ger	Anzahl der Verbindungsauskünfte, die der Benutzer mindestens erwartet.
licy	b	:::	-0:1	NumberOfRe- sultsGroup	Angabe der gewünschten Verbindungen vor/nach dem angegebenen Zeitpunkt am Start oder Ziel (vgl. 9.2.3).
	IgnoreRealtimeData		0:1	xs:boolean	Wenn dieser Parameter gesetzt ist, sollen in der Verbindungssuche keine Echtzeitdaten oder Störungsinformationen sondern nur Sollfahrplandaten berücksichtigt werden. Default ist <i>false</i> .
	lm	ImmediateTripStart		xs:boolean	Wenn dieser Parameter gesetzt ist, soll die zu suchende Verbindung unmittelbar an der angegebenen Startsituation beginnen. Eine Optimierung der Abfahrtszeit am Start nach der Regel "Starte so spät wie möglich, solange nur die gleiche Ankunftszeit am Ziel gewährleistet ist" ist dann nicht notwendig. Default ist <i>false</i> .
TripPo- licy	In	terchangeLimit	0:1	xs:positiveInte ger	Anzahl der maximal zugelassenen Umsteigevorgänge.
	Al	lgorithmType	0:1	fastest minChanges leastWalking	Art der Zielfunktion, nach der der Algorithmus die Verbindung optimieren soll.

			leastCost	
	ItModesToCover	0:*	IndividualMo- desEnumera- tion	Für jeden IV-Typ (vgl. 0) in dieser Liste soll eine eigene monomodale Verbindung gefunden werden – zusätzlich zu den intermodalen Verbindungen.
Base- TripCon tentFil- ter	IncludeTrackSections	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat TrackSection-Elemente (vgl. 7.6.15) für die detaillierte geografische Beschreibung des Wegs mitausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeLegProjection	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat der detaillierte geografische Verlauf des Wegs als Koordinatenfolge mitausgegeben werden soll. Default ist <i>false</i> .
	IncludeTurnDescription	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Routenhinweise mit Abbiegeempfehlungen mitausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeAccessibility	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Informationen zur Barriere- freiheit mitausgegeben werden sollen. Default ist false.
	IncludeEstimatedTimes	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Informationen zur Echtzeitsituation mitausgegeben werden sollen. Default ist false.
	IncludeSituationInfo	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat textuelle Echtzeitmeldungen mitausgegeben werden sollen. Default ist false.
TripCon tentFil-	IncludeIntermediate- Stops	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat die Zwischenhalte mitausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
ter	IncludeFares	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Tarifinformationen mitausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeOperatingDays	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Informationen zu den Ver- kehrstagen mitausgegeben werden sollen. Default ist false.
	FaresParam	0:1	+FaresParam	Parameter für die Tarifermittlung (vgl. 7.10.8).
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 90: Beschreibung der Struktur *TripParamStructure*.

9.2.3. NumberOfResultsGroup

Number	NumberOfResultsGroup		+Group	Festlegung der Anzahl gewünschter Verbindungen vor und nach dem angegebenen Zeitpunkt am Start oder Ziel. Diese Gruppe kann nicht verwendet werden, wenn am Start UND am Ziel ein Zeitpunkt vorgeschrieben ist.
	NumberOfResultsBe- fore	1:1	xs:positiveInte ger	Anzahl gewünschter Verbindungen vor dem angegebenen Zeitpunkt.
	NumberOfResultsAfter	1:1	xs:positiveInte ger	Anzahl gewünschter Verbindungen nach dem angegebenen Zeitpunkt.

Tabelle 91: Beschreibung der Gruppe *NumberOfResultsGroup*.

9.2.4. NotViaStructure

NotViaSt	ruci	ture		+Structure	Angaben zu einer Nicht-Via-Bedingung. Diese Art Bedingung verhindert, dass eine Verbindungsauskunft über die angegebene Haltestelle oder Haltepunkt führt.
	а	StopPointRef	-1:1	→StopPoint	Referenz auf einen Nicht-Via-Haltepunkt. Vgl. 7.5.1.
	b	StopPlaceRef		→StopPlace	Referenz auf eine Nicht-Via-Haltestelle. Vgl. 7.5.1.

Tabelle 92: Beschreibung der Struktur *NotViaStructure*.

9.2.5. NoChangeAtStructure

NoChang	jeAt	Structure		+Structure	Angaben zu einer Nicht-Umsteigen-Bedingung. Diese Art Bedingung verhindert, dass in einer Verbindungsauskunft an der angegebenen Haltestelle oder Haltepunkt umgestiegen werden muss.
	а	StopPointRef	-1:1	→StopPoint	Referenz auf einen Haltepunkt. Vgl. 7.5.1.
	b	StopPlaceRef		→StopPlace	Referenz auf eine Haltestelle. Vgl. 7.5.1.

Tabelle 93: Beschreibung der Struktur *NoChangeAtStructure*.

9.3. Antwortstrukturen

Das Ergebnis einer intermodalen Verbindungsanfrage wird mittels eines Elements *TripResponse* vom Typ *TripResponseStructure* übertragen.

9.3.1. TripResponseStructure

Tr	TripResponseStructure			+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine intermodale Verbindungsauskunft zusammen.
		ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. auch 7.4.2.
		TripResponseContext	0:1	+TripRespons eContext	Container für Daten, die in der Antwort mehrfach auftreten und referenziert werden. Vgl. 9.3.2.
		TripResult	0:*	+TripResult	Container für eine Verbindungsauskunft. Vgl. 9.3.3.

Tabelle 94: Beschreibung der Struktur *TripResponseStructure*.

In *ErrorMessage* können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
TRIP_NOTRIPFOUND	Zu den angegebenen Start- und Zielorten, der gewünschten Abfahrts- oder Ankunftszeit sowie unter Berücksichtigung der gegebenen Pa- rameter konnte keine Verbindung gefunden werden.
TRIP_ORIGINUNKNOWN	Der angegebene Ort (Adresse, Haltestelle,) für den Start der Verbindung ist unbekannt.
TRIP_DESTINATIONUNKNOWN	Der angegebene Ort (Adresse, Haltestelle,) für das Ziel der Verbindung ist unbekannt.
TRIP_VIAUNKNOWN	Einer der angegebenen Via-Punkte ist unbekannt.
TRIP_NOTVIAUNKNOWN	Eine der angegebenen Nicht-Via-Haltestellen ist unbekannt.
TRIP_NOCHANGEATUNKNOWN	Eine der angegebenen Nicht-Umsteigen -Haltestellen ist unbekannt.
TRIP_NOORIGIN	Es wurde kein Startpunkt angegeben.
TRIP_NODESTINATION	Es wurde kein Zielpunkt angegeben.
TRIP_ORIGINDESTINATIONIDENTICAL	Start und Ziel sind gleich.
TRIP_DATETIMEERROR	Datum und/oder Uhrzeit sind unverständlich.
TRIP_DEPARTUREAFTERARRIVAL	Die gewünschte Abfahrtszeit an allen Startpunkten liegt nach der gewünschten Ankunftszeit an allen Zielpunkten.
TRIP_DATEOUTOFRANGE	Für das angefragte Datum liegen keine Fahrplandaten vor.

Tabelle 95: Liste der Fehlerzustände in *TripResponse*.

9.3.2. TripResponseContextStructure

TripResponseContextStructure	+Structure (abgeleitet von AbstractResp onse- ContextStruc- ture)	Container für Daten, die in der Antwort mehrfach auftreten und referenziert werden. Vgl. 7.6.17.
------------------------------	---	--

Tabelle 96: Beschreibung der Struktur *TripResponseContextStructure*.

9.3.3. TripResultStructure

TripResultStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine einzelne intermodale Verbindungsauskunft zusammen.	
	ResultId	1:1	xs:NMTOKEN	ID des Resultats für spätere Referenzierung bzw. für Debug-Zwecke.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessage	Fehlermeldungen bezogen auf dieses Verbindungsresultat. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. auch 7.4.2.
	Trip	1:1	+Trip	Daten zu einer intermodalen Verbindung. Vgl. 9.3.4.
	TripFares	0:*	+TripFaresResult	Ticket- und Fahrpreisinformationen zur Verbindung als Ganzes oder zu Teilen der Verbindung (vgl. 7.10.6).

Tabelle 97: Beschreibung der Struktur *TripResultStructure*.

In ErrorMessage können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
TRIP_ORIGINEQUIVALENT	Die gewünschte Starthaltestelle wurde durch eine äquivalente Haltestelle ersetzt.
TRIP_DESTINATIONEQUIVALENT	Die gewünschte Zielhaltestelle wurde durch eine äquivalente Haltestelle ersetzt.
TRIP_VIAEQUIVALENT	Eine gewünschte Via-Haltestelle wurde durch eine äquivalente Haltestelle ersetzt.
TRIP_REALTIMEINCOMPLETE	Für mindestens ein Verkehrsmittel in dieser Verbindung liegen keine Echtzeitdaten vor.
TRIP_ITTIMEEXTENDED	Die vorgegebene maximale Zeit im Individualverkehr (meist Fußweg oder Fahrrad) wurde vom System verlängert, da ansonsten keine Verbindung gefunden werden kann.
TRIP_ITMODECHANGED	Das vorgegebene Individualverkehrsmittel wurde vom System ersetzt, da ansonsten keine Verbindung gefunden werden kann. Üblicherweise ist dies ein Wechsel von Fußweg auf Taxi.
TRIP_INCONVENIENTWAITING	Die Verbindung enthält eine lange Wartezeit.

Tabelle 98: Liste der Fehlerzustände in *TripResult*.

9.3.4. TripStructure

TripStructure			+Structure	Daten zu einer einzelnen intermodalen Verbindung.
	Tripld 1:1		xs:NMTOKEN	ID der Verbindung für spätere Referenzierung bzw. für Debug-Zwecke.
	Duration	1:1	xs:duration	Gesamtdauer der Verbindung.
	StartTime	1:1	xs:dateTime	Startzeitpunkt der Verbindung.
	EndTime	1:1	xs:dateTime	Endzeitpunkt der Verbindung.
	Interchanges 1		xs:nonNegativeInt eger	Anzahl der notwendigen Umsteigevorgänge.
	Distance	0:1	Distance	Gesamtdistanz der Verbindung als Länge des zurückzulegenden Weges.
	TripLeg	1:*	+TripLeg	Teilweg/e dieser Verbindung. Vgl. 9.3.5.
Opera-	OperatingDays	0:1	+OperatingDays	Verkehrstage für diese Verbindung. Vgl. 7.4.8.
ting- Days	OperatingDaysDescrip- tion	0:*	+InternationalText	Menschenlesbare Beschreibung der Verkehrstage, z. B. "Montag bis Freitag" oder "Sonn- und Feiertag".
	SituationFullRef	0:*	+SituationFullRef	Verweis auf eine Störungsnachricht. Diese Nachricht kann im <i>TripResponseContext</i> (vgl. 9.3.2) zu finden sein oder auf anderem Wege bekannt gemacht werden. Vgl. 7.8.2.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 99: Beschreibung der Struktur *TripStructure*

9.3.5. TripLegStructure

TripLegStructure			+Structure	Teilweg zu einer Verbindung.
	LegId		xs:NMTOKEN	ID des Teilwegs dieser Verbindung für spätere Referenzierung. Eindeutig innerhalb <i>TripResult</i> .
	a TimedLeg	-1:1	+TimedLeg	Ausprägung des Teilwegs als fahrplanbehafteter Teilweg. Vgl. 9.3.6.
	b InterchangeLeg		+InterchangeL eg	Ausprägung des Teilwegs als Umstieg zwischen Verkehrsmitteln. Vgl. 9.3.7.
	c ContinuousLeg		+ContinuousL eg	Ausprägung des Teilwegs als Fortbewegung mit einem kontinuierlich verfügbaren Verkehrsmittel. Vgl. 9.3.8.

Tabelle 100: Beschreibung der Struktur *TripLegStructure*.

9.3.6. TimedLegStructure

TimedLe	TimedLegStructure			Beinhaltet einen fahrplangebundenen Verbindungsanteil (Teilweg).
	LegBoard	1:1	+LegBoard	Beginn (Haltepunkt) des Teilwegs. Vgl. 9.3.9.
	LegIntermediates	0:*	+LegIntermedi ate	Dazwischenliegende, durchfahrene Haltepunkte auf dem Teilweg zwischen <i>LegBoard</i> und <i>LegAlight</i> . Vgl. 9.3.11
	LegAlight	1:1	+LegAlight	Ende (Haltepunkt) des Teilwegs. Vgl. 9.3.10.
	Service	1:1	+DatedJourne y	Angaben zum Verkehrsmittel, wie Linie, Verkehrsmitteltyp etc. Vgl. 7.6.5
Opera- ting-	OperatingDays	0:1	+OperatingDa ys	Verkehrstage für diese Verbindung. Vgl. 7.4.8.
Days	OperatingDaysDescrip- tion	0:*	+International Text	Menschenlesbare Beschreibung der Verkehrstage, z. B. "Montag bis Freitag" oder "Sonn- und Feiertag".
	LegTrack	0:1	+LegTrack	Detaillierter geometrischer Verlauf. Vgl. 7.6.14.
	ParallelService	0:*	+ParallelServi ce	Parallelfahrten (z.B. bei Flügelungen). Vgl. 7.6.6.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 101: Beschreibung der Struktur *TimedLegStructure*.

9.3.7. InterchangeLegStructure

InterchangeLegStructure				+Structure	Beinhaltet einen Verbindungsanteil (Teilweg), der einen Umsteigevorgang zwischen zwei Ver- kehrsmitteln darstellt.
	a	InterchangeMode	-1:1	walk parkAndRide bikeAndRide carHire bikeHire protectedConnection guaranteedConnection remainInVehicle change-WithinVehicle checkIn checkOut	Klassifizierung von Umsteigevorgängen
	b	ContinuousMode		walk de- mandRespon- sive re- placementS- ervice	Modalität für kontinuierliche Verkehre.
	Le	egStart	1:1	+LocationRef	Beginn (Ort) dieses Teilwegs. Vgl. 7.5.11.
	Le	egEnd	1:1	+LocationRef	Ende (Ort) dieses Teilwegs. Vgl. 7.5.11.
Time- Window	Ti	meWindowStart	0:1	xs:dateTime	Frühester Zeitpunkt für den Start dieses Teilwegs.
VVIIIGOW	Ti	meWindowEnd	0:1	xs:dateTime	Spätester Zeitpunkt für das Ende dieses Teilwegs.
Inter- chan-	D	uration	1:1	xs:duration	Notwendige Gesamtumsteigezeit.
geDura-	WalkDuration		0:1	xs:duration	Fußweganteil der Gesamtumsteigezeit.
tion	В	ufferTime	0:1	xs:duration	Pufferzeitanteil der Gesamtumsteigezeit. Pufferzeiten ("Check-In-Zeiten") sind bei manchen Verkehrsmitteln vorgeschrieben, z.B. im Flugverkehr, bei Fähren oder auch Hochgeschwindigkeitszügen.
	Le	egDescription	0:*	+International Text	Beschreibung des Umsteigevorgangs.
	Le	ength	0:1	LengthType	Länge des Umsteigewegs.
	Ai	ttribute	0:*	+GeneralAttrib ute	Hinweise und Attribute (mit Klassifikationen) zum Umsteigevorgang. Vgl. 7.4.10.
	N	avigationPath	0:1	+NavigationP ath	Detaillierte Informationen zum geometrischen Verlauf, der Wegfolge und Zugänglichkeit. Vgl. 9.3.12.
	Si	ituationFullRef	0:*	+SituationFull Ref	Verweis auf eine Störungsnachricht. Diese Nachricht kann im Trip <i>ResponseContext</i> (vgl. 9.3.2) zu finden sein oder auf anderem Wege bekannt gemacht werden.
				xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 102: Beschreibung der Struktur *InterchangeLegStructure*.

9.3.8. ContinuousLegStructure

ContinuousLegStructure		+Structure	Beinhaltet einen Verbindungsanteil (Teilweg), der nicht fahrplangebunden ist (z. B. Fußweg).	
	LegStart	1:1	+LocationRef	Beginn (Ort) des Teilwegs dieser Verbindung. Vgl. 7.5.11.
	LegEnd	1:1	+LocationRef	Ende (Ort) des Teilwegs dieser Verbindung. Vgl. 7.5.11.
	Service	1:1	+ContinuousS ervice	Angaben zum "Verkehrsmittel" (z. B. Fußweg). Vgl. 7.6.11.
Time-	TimeWindowStart	0:1	xs:dateTime	Frühester Zeitpunkt für den Start dieses Teilwegs.
Window	TimeWindowEnd	0:1	xs:dateTime	Spätester Zeitpunkt für das Ende dieses Teilwegs.
	Duration	1:1	xs:duration	Dauer dieses Teilwegs.
	LegDescription	0:*	+International Text	Beschreibung dieses Verbindungsanteils.
	Length	0:1	LengthType	Länge dieses Teilwegs.
	LegTrack	0:1	+LegTrack	Detaillierter (geometrischer) Verlauf. Vgl. 7.6.14
	NavigationPath	0:1	+NavigationP ath	Detaillierte Informationen zum geometrischen Verlauf, der Wegfolge und Zugänglichkeit. Vgl. 9.3.12.
	SituationFullRef	0:*	+SituationFull Ref	Verweis auf eine Störungsnachricht. Diese Nachricht kann im Trip <i>ResponseContext</i> (vgl. 9.3.2) zu finden sein oder auf anderem Wege bekannt gemacht werden. Vgl. 7.8.2.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 103: Beschreibung der Struktur *ContinuousLegStructure*.

9.3.9. LegBoardStructure

LegBoard	LegBoardStructure			Beschreibt die Einstiegssituation in ein Verkehrsmittel.
Stop- Point	StopPointRef	1:1	→StopPoint	Referenz auf einen Code für einen Haltepunkt. Vgl. 7.5.1.
	StopPointName	1:*	+International Text	Name des Haltepunkts für Fahrgastinformation.
	NameSuffix	0:*	+International Text	Namenszusatz, der bei Platzmangel evtl. auch weggelassen werden kann, z.B.: "gegenüber vom Haupteingang".
	PlannedBay	0:*	+International Text	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach Planungsstand.
	EstimatedBay	0:*	+International Text	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach letztem Prognosestand.
	ServiceArrival	0:1	+ServiceCall	Informationen zur Ankunft. Vgl. 7.6.8.
	ServiceDeparture	1:1	+ServiceCall	Informationen zur Abfahrt. Vgl. 7.6.8.
	MeetsViaRequest	0:1	xs:boolean	Dieser Halt erfüllt eine der in der Anfrage vorgegebenen Via-Bedingungen. Default ist false.
Stop- CallSta- tus	StopSeqNumber	0:1	xs:positiveInte ger	Laufende Nummer des Halts im Fahrweg der Fahrt. Gezählt ab der Starthaltestelle der Fahrt (als Nummer 1).
	DemandStop	0:1	xs:boolean	Bedarfshalt. Fahrzeug bedient diesen Halt nur nach Voranmeldung. Default ist <i>false</i> .
	UnplannedStop	0:1	xs:boolean	Halt, der laut Planung nicht vorgesehen war. Default ist false.
	NotServicedStop	0:1	xs:boolean	Entgegen der Planung findet kein Halt statt. Default ist false.
	NoBoardingAtStop	0:1	xs:boolean	An diesem Halt der Fahrt darf nicht eingestiegen werden. Default ist false.
	NoAlightingAtStop	0:1	xs:boolean	An diesem Halt der Fahrt darf nicht ausgestiegen werden. Default ist false.

Tabelle 104: Beschreibung der Struktur *LegBoardStructure*.

9.3.10. LegAlightStructure

LegAligh	LegAlightStructure			Beschreibt die Ausstiegssituation aus einem Verkehrsmittel.
Stop- Point	StopPointRef	1:1	→StopPoint	Referenz auf einen Code für einen Haltepunkt. Vgl. 7.5.1.
	StopPointName	1:*	+International Text	Name des Haltepunkts für Fahrgastinformation.
	NameSuffix	0:*	+International Text	Namenszusatz, der bei Platzmangel evtl. auch weggelassen werden kann, z.B.: "gegenüber vom Haupteingang".
	PlannedBay	0:*	+International Text	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach Planungsstand.
	EstimatedBay	0:*	+International Text	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach letztem Prognosestand.
	ServiceArrival	1:1	+ServiceCall	Informationen zur Ankunft. Vgl. 7.6.8.
	ServiceDeparture	0:1	+ServiceCall	Informationen zur Abfahrt. Vgl. 7.6.8.
	MeetsViaRequest	0:1	xs:boolean	Dieser Halt erfüllt eine der in der Anfrage vorgegebenen Via-Bedingungen. Default ist false.
Stop- CallSta- tus	StopSeqNumber	0:1	xs:positiveInte ger	Laufende Nummer des Halts im Fahrweg der Fahrt. Gezählt ab der Starthaltestelle der Fahrt (als Nummer 1).
	DemandStop	0:1	xs:boolean	Bedarfshalt. Fahrzeug bedient diesen Halt nur nach Voranmeldung. Default ist <i>false</i> .
	UnplannedStop	0:1	xs:boolean	Halt, der laut Planung nicht vorgesehen war. Default ist false.
	NotServicedStop	0:1	xs:boolean	Entgegen der Planung findet kein Halt statt. Default ist false.
	NoBoardingAtStop	0:1	xs:boolean	An diesem Halt der Fahrt darf nicht eingestiegen werden. Default ist false.
	NoAlightingAtStop	0:1	xs:boolean	An diesem Halt der Fahrt darf nicht ausgestiegen werden. Default ist false.

Tabelle 105: Beschreibung der Struktur *LegAlightStructure*.

9.3.11. LegIntermediateStructure

LegIntermediateStructure		+Structure	Zwischenhalt auf einem Teilweg.	
Stop- Point	StopPointRef	1:1	→StopPoint	Referenz auf einen Code für einen Haltepunkt. Vgl. 7.5.1.
	StopPointName	1:*	+International Text	Name des Haltepunkts für Fahrgastinformation.
	NameSuffix	0:*	+International Text	Namenszusatz, der bei Platzmangel evtl. auch weggelassen werden kann, z.B.: "gegenüber vom Haupteingang".
	PlannedBay	0:*	+International Text	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach Planungsstand.
	EstimatedBay	0:*	+International Text	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach letztem Prognosestand.
	ServiceArrival	1:1	+ServiceCall	Informationen zur Ankunft. Vgl. 7.6.8.
	ServiceDeparture	1:1	+ServiceCall	Informationen zur Abfahrt. Vgl. 7.6.8.
	MeetsViaRequest	0:1	xs:boolean	Dieser Halt erfüllt eine der in der Anfrage vorgegebenen Via-Bedingungen. Default ist false.
Stop- CallSta- tus	StopSeqNumber	0:1	xs:positiveInte ger	Laufende Nummer des Halts im Fahrweg der Fahrt. Gezählt ab der Starthaltestelle der Fahrt (als Nummer 1).
	DemandStop	0:1	xs:boolean	Bedarfshalt. Fahrzeug bedient diesen Halt nur nach Voranmeldung. Default ist <i>false</i> .
	UnplannedStop	0:1	xs:boolean	Halt, der laut Planung nicht vorgesehen war. Default ist <i>false</i> .
	NotServicedStop	0:1	xs:boolean	Entgegen der Planung findet kein Halt statt. Default ist false.
	NoBoardingAtStop	0:1	xs:boolean	An diesem Halt der Fahrt darf nicht eingestiegen werden. Default ist <i>false</i> .
	NoAlightingAtStop	0:1	xs:boolean	An diesem Halt der Fahrt darf nicht ausgestiegen werden. Default ist <i>false</i> .

Tabelle 106: Beschreibung der Struktur *LegIntermediateStructure*.

9.3.12. NavigationPathStructure

NavigationPathStructure		+Structure	Container für Wegbeschreibungen.
NavigationSection	1:*	+NavigationS ection	Ein oder mehrere Streckenabschnitte. Vgl. 0

Tabelle 107: Beschreibung der Struktur *NavigationPathStructure*.

9.3.13. NavigationSectionStructure

NavigationSectionStructure		+Structure	Beschreibung eines Wegstücks, evtl. mit Angabe der geografischen Einbettung, der Abbiegeanwei- sungen und der Wegbeschaffenheit (Zugänglichkeit für mobilitätseigeschränkte Personen).
TrackSection	0:1	+TrackSection	Geografische Beschreibung des Streckenabschnitts. Vgl. 7.6.15.
TurnDescription	0:*	+InternationalTe xt	Beschreibung des durchzuführenden Manövers. Es sollte in textueller Form die Inhalte von <i>Manoeuvre</i> , <i>TurnAction</i> und <i>TrackSection.RoadName</i> beschreiben.
Manoeuvre	0:1	origin destina- tion continue keep turn leave enter	Codierung des durchzuführenden Manövers.
TurnAction	0:1	sharp left left half left straight on half right right sharp right uturn	Codierung der Abbiegevorgänge.
DirectionHint	0:*	+InternationalTe xt	Textueller Richtungshinweis zum besseren Verständnis des nachfolgenden Streckenabschnittes, z. B. "Folgen Sie der Beschilderung nach Hamburg".
Bearing	0:1	AbsoluteBearing	Himmelsrichtung, die nach dem Manöver einge- schlagen ist. Sie bezieht sich nicht auf das gesamte Wegstück.
SituationFullRef	0:*	+SituationFullRef	Verweise auf Störungsnachrichten. Diese Nachrichten können im <i>TripResponseContext</i> (vgl. 9.3.2) zu finden sein oder auf anderem Wege bekannt gemacht werden. Vgl. 7.8.2.
AccessPath	0:1	+AccessPath	Beschreibung der Zugänglichkeit des Wegstücks. Vgl. 9.3.14.

Tabelle 108: Beschreibung der Struktur *NavigationSectionStructure*.

9.3.14. AccessPathStructure

AccessP	AccessPathStructure		+Structure	Beschreibung der Zugänglichkeit eines Wegstücks.
	Transition	0:1	up down level upAndDown downAndUp	Angabe, ob Weg eben geht oder aufwärts/abwärts führt.
	AccessFeatureType	0:1	lift stairs seriesOfStairs escalator ramp foot- path	Wegtyp.
	Count	0:1	xs:positiveInte ger	Anzahl, wie oft der Wegtyp vorkommt.

Tabelle 109: Beschreibung der Struktur *AccessPathStructure*.

10. Dienst Abfahrtstafeln

10.1. Beschreibung

Dieser Dienst informiert über Ankünfte und Abfahrten von ÖV-Fahrten an Haltestellen für einen bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum. In den Parametern kann eine bestimmte Haltestelle oder Haltestellen im Umkreis eines Ortes angefragt werden, dabei können weitere Einschränkungen vorgegeben werden, die sich als Filter auf die Ergebnisse auswirken.

In der XML-Schema-Definition *Trias_StopEvents.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Dienst Abfahrtstafeln verwendet werden.

10.2. Anfragestrukturen

Eine Abfahrtstafel (bzw. Ankunftstafel) wird mittels eines Elements **StopEventRequest** vom Typ **StopEventRequestStructure** angefordert.

10.2.1. StopEventRequestStructure

StopEve	ntRequestStructure		+Structure	Fasst die Anfragedaten für eine Abfahrts- oder Ankunftstafel zusammen.
	Location	1:1	+LocationCont ext	Ortsdaten für die Abfahrts-/Ankunftstafel. Vgl. 7.6.16.
	Params	0:1	+StopEventPa ram	Spezifische Anfrageparameter. Vgl. 10.2.2.

Tabelle 110: Beschreibung der Struktur **StopEventRequestStructure**.

10.2.2. StopEventParamStructure

StopEver	StopEventParamStructure		+Structure	Fasst die Anfrageparameter zusammen, die die Berechnung einer Abfahrts- oder Ankunftstafel steuern.
StopE-	PtModeFilter	0:1	+PtModeFilter	Erlaubte Verkehrsmittel. Vgl. 7.3.5.
ventDa- taFilter	LineFilter	0:1	+LineDirection Filter	Erlaubte Linien (ggf. verfeinert auf Richtungen). Vgl. 7.4.6.
	OperatorFilter	0:1	+OperatorFilte r	Erlaubte Verkehrsunternehmen. Vgl. 7.4.4.
StopE- ventPo-	NumberOfResults	0:1	xs:positiveInte ger	Maximale Zahl von Abfahrts-/Ankunftsereignissen, die in der Antwort zurückgegeben werden sollen.
licy	TimeWindow	0:1	xs:duration	Zeitfenster, in dem Abfahrts-/Ankunftsereignisse in der Antwort zurückgegeben werden sollen. Wird gerechnet ab dem in <i>LocationContext</i> angegebenen Zeitpunkt.
	StopEventType	0:1	departure arrival both	Gibt an, ob Abfahrts- oder Ankunftsereignisse oder beides zurückgegeben werden sollen. Default ist departure.
StopE- vent-	IncludePreviousCalls	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob je Fahrt die vorausgehenden Halte angeführt werden sollen. Default ist <i>false</i> .
Conten- tFilter	IncludeOnwardCalls	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob je Fahrt die nachfolgenden Halte angeführt werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeOperatingDays	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob die Verkehrstage der Fahrten angegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeRealtimeData	0:1	xs:boolean	Steuert, ob Echtzeitdaten berücksichtigt und ausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .

10.3. Antwortstrukturen

Das Ergebnis einer Abfahrtstafelanfrage wird mittels eines Elements **StopEventResponse** vom Typ **StopEventResponseStructure** übertragen.

10.3.1. StopEventResponseStructure

StopEventResponseStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine Abfahrts- oder Ankunftstafelanfrage zusammen.	
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
	StopEventResponse- Context	0:1	+StopEventRe sponse- Context	Container für Daten, die in der Antwort mehrfach auftreten und referenziert werden. Vgl. 10.3.2.
	StopEventResult	0:*	+StopEventRe sult	Container für ein Abfahrts- oder Ankunftsereignis. Vgl. 10.3.3.

Tabelle 112: Beschreibung der Struktur StopEventResponseStructure.

In *ErrorMessage* können folgende Fehlerzustände auftreten:

STOPEVENT_DATEOUTOFRANGE	Für das angefragte Datum liegen keine Fahrplandaten vor.			
STOPEVENT_LOCATIONUNKNOWN	Der Ort (Adresse, Haltestelle,), für den die Abfahrtstafel/Ankunftstafel angefordert wurde, ist unbekannt.			
STOPEVENT_LOCATIONUNSERVED	Der Ort (Adresse, Haltestelle,), für den die Abfahrtsta- fel/Ankunftstafel angefordert wurde, wird überhaupt nicht von öffentli- chen Verkehrsmitteln bedient.			
STOPEVENT_NOEVENTFOUND	Im fraglichen Zeitraum wurde keine Abfahrt/Ankunft unter Einhaltung der gegebenen Optionen gefunden.			

Tabelle 113: Liste der Fehlerzustände in StopEventResponse.

10.3.2. StopEventResponseContextStructure

l ture)

Tabelle 114: Beschreibung der Struktur **StopEventResponseContextStructure**.

10.3.3. StopEventResultStructure

StopEventF	ResultStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für ein einzelnes Abfahrts- oder Ankunftsereignis zusammen.
	ResultId	1:1	xs:NMTOKEN	ID des Resultats für spätere Referenzierung bzw. für Debug-Zwecke.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf dieses Abfahrts- /Ankunftsereignis. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. auch 7.4.2.
,	StopEvent	1:1	+StopEvent	Daten zu einem Abfahrts- oder Ankunftsereignis. Vgl. 10.3.4.

Tabelle 115: Beschreibung der Struktur **StopEventResultStructure**.

In *ErrorMessage* können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
STOPEVENT_LASTSERVICEOFTHISLINE	Diese Abfahrt/Ankunft ist die letzte dieser Linie an dieser Haltestelle an diesem Betriebstag.
STOPEVENT_NOREALTIME	Für diese Abfahrt/Ankunft liegen keine Echtzeitdaten oder Prognosen vor.

Tabelle 116: Liste der Fehlerzustände in StopEventResult.

10.3.4. StopEventStructure

StopEve	StopEventStructure		+Structure	Daten zu einem einzelnen Abfahrts- oder Ankunftsereignis.
	PreviousCall	0:*	+CallAtNearSt op	Abfahrts-/Ankunftsereignisse an Haltestellen vor der gefundenen Haltestelle. Vgl. 10.3.5.
	ThisCall	1:1	+CallAtNearSt op	Abfahrts-/Ankunftsereignis an der gefundenen Haltestelle. Vgl. 10.3.5.
	OnwardCall	0:*	+CallAtNearSt op	Abfahrts-/Ankunftsereignis an Haltestellen nach der gefundenen Haltestelle. Vgl. 10.3.5.
	Service	1:1	+DatedJourne y	Angaben zum Verkehrsmittel, Linie etc. Vgl. 7.6.5
Opera- ting-	OperatingDays	0:1	+OperatingDa ys	Verkehrstage für dieses Abfahrts-/Ankunftsereignis. Vgl. 7.4.8
Days	OperatingDaysDescrip- tion	0:*	+International Text	Menschenlesbare Beschreibung der Verkehrstage, z. B. "Montag bis Freitag" oder "Sonn- und Feiertag".
	ParallelService	0:*	+ParallelServi ce	Parallelfahrten (z.B. bei Flügelungen). Vgl. 7.6.6.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 117: Beschreibung der Struktur *StopEventStructure*.

10.3.5. CallAtNearStopStructure

CallAtNe	CallAtNearStopStructure		+Structure	Abfahrt oder Ankunft an einer Haltestelle in der Umgebung.
	CallAtStop	1:1	+CallAtStop	Abfahrt oder Ankunft an einem Haltepunkt. Vgl. 7.6.9.
	WalkDistance	0:1	Distance	Distanz des Haltepunkts vom angefragten Ort in Metern. Der angefragte Ort kann z. B. eine Adresse sein.
	WalkDuration	0:1	xs:duration	Zeitliche Distanz des Haltepunkts vom angefragten Ort. Der angefragte Ort kann z. B. eine Adresse sein. Der Zeitbedarf ergibt sich durch die IV-Einstellungen in der Anfrage: es wird also z. B. berücksichtigt, ob ein Fahrrad benutzt werden kann, um vom angefragten Ort zum Abfahrtshaltepunkt zu gelangen.

Tabelle 118: Beschreibung der Struktur *CallAtNearStopStructure*.

11. Dienst Logische Ortung

11.1. Beschreibung

Der Dienst Logische Ortung hat die Aufgabe, den Aufenthaltsort des Fahrgasts im ÖV-Netz zu bestimmen. Er benutzt dabei das Bewegungsmuster des Fahrgasts, das entweder sein Mobilgerät aufgezeichnet hat oder durch den Fahrplan des Fahrzeugs bestimmt wird, in dem er sich gerade befindet. Als Resultat erhält man mögliche Aufenthaltsorte mit Angabe der jeweiligen Wahrscheinlichkeit.

In der XML-Schema-Definition *Trias_Positioning.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Dienst Logische Ortung verwendet werden.

11.2. Anfragestrukturen

Eine logische Ortung wird mittels eines Elements **PositioningRequest** vom Typ **PositioningRequest** vom

11.2.1. PositioningRequestStructure

Positioni	PositioningRequestStructure			+Structure	Fasst die Anfragedaten für eine logische Ortung zusammen.
	а	LastPositions	-1:1	+TimedPositio n	Bewegungsmuster des Fahrgasts als Folge von Koordinaten mit Zeitstempel. Vgl. 0.
	b	StopSequence		+TimedStop	Bewegungsmuster des Fahrgasts als Folge von Haltepunkten mit Uhrzeiten. Vgl. 11.2.4.
	Params		0:1	+PositioningP aram	Spezifische Anfrageparameter. Vgl. 11.2.2.

Tabelle 119: Beschreibung der Struktur *PositioningRequestStructure*.

11.2.2. PositioningParamStructure

Positioni	PositioningParamStructure			Fasst die Anfrageparameter zusammen, die die Bestimmung einer logischen Ortung des Fahrgasts im ÖV-Netz steuern.
Positi-	PtModeFilter	0:1	+PtModeFilter	Verkehrsmittel-Filter. Vgl. 7.3.5.
oning- DataFil- ter	LineFilter	0:1	+LineDirection Filter	Linien-Filter (ggf. verfeinert auf Richtungen). Vgl. 7.4.6.
	OperatorFilter	0:1	+OperatorFilte r	Verkehrsunternehmen-Filter. Vgl. 7.4.4.
Positi- oning- Policy	NumberOfResults	0:1	xs:positiveInte ger	Maximale Zahl von Ortungsvorschlägen, die in der Antwort zurückgegeben werden dürfen.

Tabelle 120: Beschreibung der Struktur *PositioningParamStructure*.

11.2.3. TimedPositionStructure

TimedPo	TimedPositionStructure			Geografische Position mit Zeitstempel.
	Timestamp	1:1	xs:dateTime	Zeitstempel, wann der Fahrgast diesen Punkt passiert hat.
	Position	1:1	+GeoPosition	Koordinatenposition. Vgl. 7.2.3.
	Speed	0:1	Speed	Geschwindigkeit, mit der der Fahrgast die Position passiert hat. Vgl. 7.2.1.
	Direction 0:1		AbsoluteBea- ring	Kompassrichtung, in der der Fahrgast die Position passiert hat. Vgl. 7.2.1.

Tabelle 121: Beschreibung der Struktur *TimedPositionStructure*.

11.2.4. TimedStopStructure

TimedS	TimedStopStructure			Beschreibt einen Haltepunkt evtl. mit Zeiten, wann er erreicht und/oder verlassen wird.
Stop- Point	StopPointRef	1:1	→StopPoint	Referenz auf einen Code für einen Haltepunkt. Vgl. 7.5.1.
	StopPointName	1:*	+International Text	Name des Haltepunkts für Fahrgastinformation.
	NameSuffix	0:*	+International Text	Namenszusatz, der bei Platzmangel evtl. auch weggelassen werden kann, z.B.: "gegenüber vom Haupteingang".
	PlannedBay 0:*		+International Text	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach Planungsstand.
	EstimatedBay	0:*	+International Text	Name des Steigs/Haltepunkts, wo in das Fahrzeug ein- oder ausgestiegen werden muss (bei Verwendung in Zusammenhang mit einer konkreten Verbindungsauskunft, wenn in StopPointName ein allgemeiner Name angegeben ist, ähnlich Haltestellenname). Nach letztem Prognosestand.
	ArrivalTime	0:1	+ServiceCall	Informationen zur Ankunft. Vgl. 7.6.8.
	DepartureTime	0:1	+ServiceCall	Informationen zur Abfahrt. Vgl. 7.6.8.

Tabelle 122: Beschreibung der Struktur *TimedStopStructure*.

11.3. Antwortstrukturen

Das Ergebnis einer Ortungsanfrage wird mittels eines Elements **PositioningResponse** vom Typ **PositioningResponseStructure** übertragen.

11.3.1. PositioningResponseStructure

PositioningResponseStructure			+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine Ortungsanfrage zusammen.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
	PositioningResult	0:1	+PositioningR esult	Struktur für ein Ortungsresultat. Vgl. 11.3.2.

Tabelle 123: Beschreibung der Struktur *PositioningResponseStructure*.

In *ErrorMessage* können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
POSITIONING_NOMATCH	Kein passendes Resultat gefunden.
POSITIONING_DATEOUTOFRANGE	Für das angefragte Datum liegen keine Fahrplandaten vor.
POSITIONING_SPEEDTOOFAST	Die dem Bewegungsmuster zugrundeliegende Geschwindigkeit ist zu schnell.
POSITIONING_COORDOUTOFRANGE	Die angegebenen Koordinaten liegen außerhalb des betrachteten Gebiets.
POSITIONING_STOPUNKNOWN	Eine angegebene Haltestelle ist unbekannt.

Tabelle 124: Liste der Fehlerzustände in *PositioningResponse*.

11.3.2. PositioningResultStructure

Positioni	PositioningResultStructure			Resultatstruktur für das Ortungsergebnis.
	ResultId	1:1	xs:NMTOKEN	ID des Resultats für spätere Referenzierung bzw. für Debug-Zwecke.
	Positioning	1:1	+Positioning	Container für die Ortungsvorschläge. Vgl. 11.3.3
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 125: Beschreibung der Struktur *PositioningResultStructure*.

11.3.3. PositioningStructure

PositioningStructure	PositioningStructure			Container für die Ortungsvorschläge.
RankedPos	ition	1:*	+RankedPositi on	Ein oder mehrere Ortungsvorschläge. Vgl. 11.3.4.

Tabelle 126: Beschreibung der Struktur *PositioningStructure*.

11.3.4. RankedPositionStructure

RankedF	RankedPositionStructure			+Structure	Positionsvorschlag mit Wahrscheinlichkeitseinstufung.
	а	StationaryLocation	-1:1	+LocationRef	Position im ÖV-Netz außerhalb Fahrzeugen. Vgl. 7.5.11.
	b	TripLocation		+DatedJourne y	Position im ÖV-Netz in einer Fahrt. Vgl. 7.6.5.
	Ranking 1		1:1	Percent	Wahrscheinlichkeitseinstufung in Prozent. Der Wert 100 bedeutet absolute Gewissheit. Vgl. 7.2.1.

Tabelle 127: Beschreibung der Struktur *RankedPositionStructure*.

12. Dienst Fahrtinformation (EKAP)

12.1. Beschreibung

Im Dienst Fahrtinformation (EKAP) liefert eine EKAP Informationen zu einer bestimmten Fahrt. Dieser Dienst bezieht die Daten vom Hintergrundsystem EKAP im Unterschied zum Dienst Fahrzeuginformationen (s. Kapitel 22), der die Daten vom Fahrzeug direkt bezieht.

In der XML-Schema-Definition *Trias_TripInfo.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Dienst Fahrtinformation (EKAP) verwendet werden.

12.2. Anfragestrukturen

Die Fahrtinformationen werden mittels eines Elements *TripInfoRequest* vom Typ *TripInfo-RequestStructure* angefordert.

12.2.1. TripInfoRequestStructure

TripInfoRed	TripInfoRequestStructure			Fasst die Anfragedaten für eine Fahrtinformationsanfrage zusammen.
	a JourneyRef	-1:1	→Journey	Referenz auf eine Fahrt. Vgl. 7.4.1.
	OperatingDayRef	-1:1	→Operating- Day	Referenz auf einen Verkehrstag. Vgl. 7.4.1.
	b VehicleRef	-1:1	→Vehicle	Referenz auf ein Fahrzeug. Vgl. 7.4.1.
	TimeOfOperation		xs:dateTime	Zeitpunkt, wann das Fahrzeug unterwegs ist. Dieser Wert wird in den meisten Anwendungsfällen dem Zeitpunkt "Jetzt" entsprechen.
	Params 0:1		+TripInfoPara m	Parameter, die die Suche und Rückgabewerte beeinflussen können. Vgl. 0.

Tabelle 128: Beschreibung der Struktur *TripInfoRequestStructure*.

Die Informationen zu einer Fahrt können mittels einer Fahrt-ID (*JourneyRef*) oder einer Fahrzeug-ID (*VehicleRef*) angefragt werden.

Bei Verwendung der Fahrzeug-ID wird mit der zusätzlichen Information des Zeitpunkts in *TimeOfOperation* eindeutig die Fahrt aus der Menge aller Fahrten ausgewählt, die das Fahrzeug an dem gewählten Tag durchführt.

12.2.2. TripInfoParamStructure

TripInfoP	TripInfoParamStructure			Fasst die Parameter für eine Fahrtinformations- anfrage zusammen.
TripIn- foPolicy	UseTimetabledDataOnly	0:1	xs:boolean	Legt fest, dass nur Solldaten für die Auswahl der- Fahrt für das Fahrzeug und der aktuellen Position in der Fahrt verwendet wird. Default ist <i>false</i> .
TripIn- foCon-	IncludeCalls	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat die Halte der Fahrt ausgegeben werden sollen. Default ist <i>true</i> .
tentFil- ter	IncludeEstimatedTimes	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Echtzeitinformationen (Prognosen, Ausfälle, Umleitungen, etc.) ausgegeben werden sollen. Default ist <i>true</i> .
	IncludePosition	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat die aktuelle Position der Fahrt ausgegeben werden soll. Default ist <i>true</i> .
	IncludeService	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Verkehrsmittelinformationen zur Fahrt ausgegeben werden sollen. Default ist <i>true</i> .
	IncludeSituationInfo	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat textuelle Meldungen (z. B. Meldungen zu Störungen, Events, etc.) ausgegeben werden sollen. Default ist <i>true</i> .
	IncludeTrackSections	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat auch die geografische Beschreibung der Route dieser Fahrt enthalten sein soll. Default ist <i>false</i> .
	IncludeTrackProjection	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat auch die geografische Projektion (die Koordinatenfolge) der Route dieser Fahrt enthalten sein soll. Default ist <i>false</i> .
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 129: Beschreibung der Struktur *TripInfoParamStructure*.

12.3. Antwortstrukturen

Das Ergebnis einer Fahrtinformationsanfrage wird mittels eines Elements *TripInfoResponse* vom Typ *TripInfoResponseStructure* übertragen.

12.3.1. TripInfoResponseStructure

TripInfo	ResponseStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine Fahrtinformationsanfrage zusammen.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessage	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
	TripInfoResponse- Context	0:1	+TripInfoRespon seContext	Container für Daten, die in der Antwort mehrfach auftreten und referenziert werden. Vgl. 12.3.2.
	TripInfoResult	0:1	+TripInfoResult	Container für die Fahrtinformationen. Vgl. 12.3.3.

Tabelle 130: Beschreibung der Struktur *TripInfoResponseStructure*.

In *ErrorMessage* können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung		
TRIPINFO_JOURNEYUNKNOWN	Die angefragte Fahrt-ID (JourneyRef) ist unbekannt.		
TRIPINFO_VEHICLEUNKNOWN	Die angefragte Fahrzeug-ID (VehicleRef) ist unbekannt.		
TRIPINFO_NOJOURNEYFOUND	Für die angefragte Fahrzeug-ID (VehicleRef) kann für die Uhrzeit keine passende Fahrt gefunden werden.		
TRIPINFO_NOGEOINFO	Geografische Information für diese Fahrt ist nicht verfügbar.		

Tabelle 131: Liste der Fehlerzustände in *TripInfoResponse*.

12.3.2. TripInfoResponseContextStructure

TripInfoResponseContextStructure	+Structure (ab- geleitet von AbstractRespon- seContextStruc- ture)	Container für Daten, die in der Antwort mehrfach auftreten und referenziert werden. Vgl. 7.6.17.
----------------------------------	--	--

Tabelle 132: Beschreibung der Struktur *TripInfoResponseContextStructure*.

12.3.3. TripInfoResultStructure

TripInfoResultStructure			+Structure	Resultatstruktur, die die Fahrtinformationen zusammenfasst.
	PreviousCall	0:*	+CallAtStop	Bereits zurückgelegte Halte. Umfasst auch den aktuellen Halt, falls sich die Fahrt gerade an einer Haltestelle befindet. Vgl. 7.6.9.
	CurrentPosition	0:1	+VehiclePosition	Aktuelle Position des Fahrzeugs. Vgl. 7.6.12.
	OnwardCall	0:*	+CallAtStop	Die noch bevorstehenden Halte der Fahrt. Vgl. 7.6.9.
	Service	0:1	+DatedJourney	Angaben zum Verkehrsmittel, Linie etc. Vgl. 7.6.5
Opera-	OperatingDays	0:1	+OperatingDays	Verkehrstage für diese Fahrt. Vgl. 7.4.8.
ting- Days	OperatingDaysDescrip- tion	0:*	+InternationalTe xt	Menschenlesbare Beschreibung der Verkehrstage, z. B. "Montag bis Freitag" oder "Sonn- und Feiertag".
	ParallelService	0:*	+ParallelService	Parallelfahrten (z.B. bei Flügelungen). Vgl. 7.6.6.
	JourneyTrack	0:1	+LegTrack	Geografische Beschreibung der kompletten Fahrzeugfahrt. Vgl. 7.6.14.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 133: Beschreibung der Struktur *TripInfoResultStructure*.

13. Anschlussdienste

13.1. Beschreibung

Unter dem Begriff "Anschlussdienste" werden unterschiedliche Dienste des TRIAS-Standards zusammengefasst, die der Kommunikation zu Anschlüssen dienen. Die Anschlussdienste setzen sich aus den Diensten

- · Anschlussmeldung,
- Anschlussstatus,
- Info zu Anschlussverlust und
- Anschlussrückmeldung

zusammen. Nachfolgend sind zwei Abläufe dokumentiert, die eine mögliche Nutzung der Dienste darstellen.




Abbildung 4: Ablauf der Anschlussdienste mit aktiver Benachrichtigung bei Statusänderung




Abbildung 5: Ablauf der Anschlussdienste mit passiver Benachrichtigung bei Statusänderung Der Ablauf gestaltet sich im Allgemeinen folgendermaßen:

- Anschlussmeldung durch Reisenden/Applikation, Zugbegleiter oder System über das Portalsystem und die EKAP an das/die beteiligte/n Verkehrsunternehmen
- 2. Verarbeitung der Anschlussmeldung durch Verkehrsunternehmen und Anschlussdisposition
- 3. Information über Dispositionsmaßnahme
 - a. aktive Information durch EKAP (Abbildung 4)
 - b. passive Information mittels Anfrage an die EKAP (Abbildung 5)
- 4. Rückmeldung des Reisenden oder seiner Applikation zur Anschlusserreichung.

Der Ablauf ist nicht zwingend vorgegeben. Insbesondere kann es sinnvoll sein, einzelne Dienste ohne Bezug zu den anderen zu nutzen. Beispielsweise ist die Abfrage des Anschlussstatus durch die Verbindungsauskunft denkbar. Die Dienste sind genauer in den folgenden Unterkapiteln beschrieben.

13.1.1. Dienst Anschlussvoranmeldung

Mit Hilfe dieses Dienstes können Reisende ihre Anschlusswünsche mitteilen. Auf diese Weise werden Dispositionsverantwortliche und/oder Leitsysteme in die Lage versetzt, Umsteigerzahlen abzuschätzen und in der Entscheidungsfindung einer Anschlussdisposition zu berücksichtigen. Der Mehrwert für die Reisenden ist entsprechend eine verbesserte Anschlussdisposition.

Anschlussbeziehungen umfassen dabei allerdings nicht nur ein Zubringer/Abbringer-Paar, sondern schließen auch Anschlussbeziehungen von einem Startort auf einen Abbringer mit ein. Der Abbringer wiederum kann ein normal verkehrendes Angebot sein, aber auch ein Anrufsammeltaxi (AST) oder Bedarfsverkehr mit fester oder variabler Linienführung und festen oder variablen Halten.

Somit kann und soll die Anschlussmeldung auch als Bestellung für einen Bedarfsverkehr eingesetzt werden.

Der Dienst übermittelt unterschiedliche Grade der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Nutzer die gewählte Verbindung nimmt. Auf diese Weise können auch nicht sicher gewählte Verbindungen anhand der Wahrscheinlichkeiten für die Disposition verwendet werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit für die beteiligten Verkehrsunternehmen auf Basis der gemeldeten Umsteiger Rückschlüsse auf die Anzahl der Reisenden im Fahrzeug zu schließen und entsprechende Kapazitäten zu disponieren. Dies gilt insbesondere für die Einstiegs- und Ausstiegsmeldungen.

13.1.2. Dienst Anschlussstatus

Der Dienst Anschlussstatus ermöglicht es den Verkehrsunternehmen, andere Beteiligte über den Status einer Anschlussbeziehung (erwartetes Zustandekommen des Anschlusses) zu informieren.

In erster Linie dient dies der Kundeninformation. Aufgrund der Information über den Anschlussstatus wissen ein Kunde und auch seine Applikation, ob er seine Reisekette (auch bei Verspätung des Zubringers) in der geplanten Weise fortsetzen kann. Seine Applikation kann entsprechend reagieren und Alternativen suchen.

Auch andere Verkehrsunternehmen können Nutzer dieser Information sein. Sie können auf eine Disposition reagieren und von sich aus weitere Maßnahmen im Fall eines abgelehnten Anschlusses einleiten. Ferner lassen sich Prognosen zu Reisendenströmen aufgrund der aktuellen Verkehrslage stellen.

Zur sinnvollen Nutzung des Dienstes ist es erforderlich, dass die Betriebsleitsysteme Anschlussstatusinformationen liefern, sobald sie bekannt werden. Das kann durch eine Dispositionshandlung des Disponenten geschehen oder implizit durch Einflüsse des Betriebsablaufes. Das Betriebsleitsystem meldet die Anschlussinformationen an die Datendrehscheibe einer oder mehrerer EKAPs. Dort kann das Benachrichtigungssystem auf diese Daten zugreifen.

Der Anschlussstatus kann auch im Rahmen einer Verbindungsüberwachung durch den Benachrichtigungsdienst übermittelt werden (siehe Kapitel 20).

13.1.3. Dienst Info bei Anschlussverlust

Durch das Nicht-Zustandekommen eines Anschlusses kann ein Reisender nicht mehr seine ursprünglich geplante Reisekette wahrnehmen. Mit diesem Dienst kann ein Verkehrsunternehmen auf alternative Abbringer, auf die Bestellung von Taxen, Bussen oder Hotelzimmern, die Bereitstellung von Ersatz- oder Sonderfahrten, Umleitungen oder eine Kombination aus unterschiedlichen Maßnahmen verweisen. Die App des Fahrgastes kann anhand der vorgeschlagenen Alternativen prüfen, ob es sich um einen für den Fahrgast sinnvollen Vorschlag handelt und ihn im positiven Fall in die Suche nach Alternativen mit einbeziehen.

Der Dienst ist in die Antworten des Anschlussstatus integriert.

13.1.4. Dienst Anschlussrückmeldung

Mit Hilfe dieses Dienstes können Reisende das Transportunternehmen darüber informieren, ob ein Anschluss aus Sicht des Reisenden erfolgreich disponiert wurde bzw. erfolgreich zustande gekommen ist. Dazu sendet der Reisende eine Nachricht mit einem Anschluss, bestehend aus Zu- und Abbringer und einer Information, ob der Anschluss für ihn zustande kam.

Die Übermittlung der Anschlussrückmeldung kann aber auch automatisch durch die Applikation erfolgen, wenn beispielsweise anhand einer geplanten Verbindung bekannt ist, welche Umstiegsverbindungen genutzt werden sollen. Diese können durch die Applikation überprüft werden, und es kann ein automatisches Feedback bei erkanntem Anschluss oder Anschlussbruch erfolgen. Ein weiteres Beispiel ist mit dem automatischen Erkennen der Fahrzeuge verbunden. Mit Hilfe dieser Funktion kann erkannt werden, wann das Fahrzeug gewechselt wird und dazu eine Anschlusserfolgsmeldung versendet werden.

13.2. Einfache Typen

Folgende einfache Typen (simple types) werden definiert:

Typname	Werte	Beschreibung		
ConnectionStatusEnumeration	unknown planned confirmed broken	Klassifizierung der Verbindungsstaus.		
RecommendationTypeEnumeration	NextService Differen- tRoute Hotel Taxi Bus Helpdesk Hotline Driver Other	Klassifizierung der Ausweichempfehlungen bei Verbindungsverlust.		

Tabelle 134: Beschreibung der einfachen Typen

13.3. Komplexe Strukturen

Folgenden werden die komplexen Strukturen beschrieben, die in der XML-Schema-Definition *Trias_Connections.xsd* definiert sind.

13.3.1. DatedConnectionStructure

DatedConnect	DatedConnectionStructure ConnectionId 1:1		+Structure	Beinhaltet einen Zubringer und einen Abbringer für einen konkreten Betriebstag.
Col			xs:NMTOKEN	ID des Anschlusses für spätere Referenzierung bzw. für Debug-Zwecke.
Fee			+FeederDistri butor	Zubringer des gemeldeten Anschlusswunsches, vgl. 13.3.2.
Dis	stributor	1:1	+FeederDistri butor	Abbringer des gemeldeten Anschlusswunsches, vgl. 13.3.2.

Tabelle 135: Beschreibung der Struktur DatedConnectionStructure

13.3.2. FeederDistributorStructure

FeederDistributorStructure		+Structure	Beinhaltet einen Zubringer oder einen Abbringer an einem definierten Ort zu einer definierten Betriebszeit.	
DatedJo urney-			→Journey	Referenz auf die Fahrt des Zubringers oder Abbringers. Vgl. 7.4.1.
Ref	OperatingDayRef	1:1	→Operating- Day	Referenz auf den Betriebstag. Vgl. 7.4.1.
LineDi-	LineRef	1:1	→LineCode	Referenz auf die Linie. Vgl. 7.4.1.
rection	DirectionRef	0:1	→Direction- Code	Referenz auf die Linienrichtung. Vgl. 7.4.1.
	OperatorRef	0:1	→Operator	Operator-ID. Vgl. 7.4.1.
	ConnectionLocation	1:1	+CallAtStop	Ort des Anschlusses, vgl. 7.6.9.

Tabelle 136: Beschreibung der Struktur Feeder Distributor Structure

13.3.3. GeneralizedConnectionStructure

Generaliz	GeneralizedConnectionStructure		+Structure	Definiert eine Umstiegsrelation. Enthält die Verbindungsarten Einstieg (Pickup), Ausstieg (Set-Down) und Umstieg (DatedConnection)	
	а	DatedConnection	-1:1	+DatedConnec tion	Umstiegsverbindung, für die der Status abgefragt werden soll. Vgl. 13.3.1.
	b	PickUpLocation		+DatedCallAtL ocation	Zustieg in Fahrzeug, für den der Status abgefragt werden soll. Vgl. 0.
	С	SetDownLocati- on		+DatedCallAtL ocation	Ausstieg aus Fahrzeug, für den der Status abgefragt werden soll. Vgl. 0.

Tabelle 137: Beschreibung des Typs GeneralizedConnectionStructure

13.3.4. ConnectionStatusStructure

Connecti	ConnectionStatusStructure Connection 1:1		+Structure	Enthält den tatsächlichen Verbindungsstatus. Dieser besteht aus einem Ein-, Aus- oder Um- stieg und einem zugehörigen Status.
			+GeneralizedC onnection	Ein-, Aus- oder Umstieg. Vgl. 13.3.3.
	Status 1:1	1:1	ConnectionS- tatusEnumera- tion	Verbindungsstatus. Vgl. 13.2.
	Alternative	0:*	+Recommend ation	Alternativen nach Verbindungsbruch, vgl. 13.3.5.

Tabelle 138: Beschreibung der Struktur ConnectionStatusStructure

13.3.5. RecommendationStructure

Dieses Element bildet den Dienst "Info bei Anschlussverlust" ab.

Recommo	RecommendationStructure		+Structure	Enthält Alternativenvorschläge bei Anschlussverlust, die über eine bloße Verbindungsalternative hinausgehen. Als Alternative kann neben anderen bestehenden Fahrten auf bereitgestellte Ersatzverkehre, Übernachtungsmöglichkeiten oder andere, durch Disposition neu zu schaffende Möglichkeiten hingewiesen werden.
	RecommendationId	1:1	xs:NMTOKEN	ID der Anfrage für spätere Referenzierung bzw. für Debug-Zwecke
	Text	1:*	+InternationalT ext	Beschreibung der Alternative.
	Туре	1:1	Recommenda- tionTypeEnu- meration	Typ der Empfehlung, vgl. 13.2.

Tabelle 139: Beschreibung der Struktur *RecommendationStructure*

13.4. Anfragestrukturen Anschlussmeldung

13.4.1. ConnectionDemandRequestStructure

ConnectionDemandRequestStructu	ıre	+Structure	Beinhaltet die Anfragedaten für eine Meldung von Umsteigern, Einsteigern oder Aussteigern bei regulären oder Bedarfsverkehren.
Requestld	1:1	xs:NMTOKEN	ID der Anfrage für spätere Referenzierung bzw. für Debug-Zwecke
Connection	1:1	+Generalized Connection	Anschlussrelation. Vgl. 13.3.3.
NumberOfPersons TravelProbability	0:1	xs:positiveInte ger	Anzahl der Um-, Ein- oder Aussteiger.
	0:1	Percent	(Kumulierte) Reisewahrscheinlichkeit für die angegebenen Um-, Ein- oder Aussteiger. Vgl. 7.2.1.
RequiredInterchangeDu- ration	0:1	xs:duration	Gibt die Umsteigezeit an, die von den Reisenden, die diesen Anschlusswunsch initiiert haben, voraus- sichtlich benötigt wird, um vom Zubringer zum Ab- bringer zu gelangen.
PassengerAccessibility- Needs	0:*	+PassengerA ccessibility	Pro (anonymen) Fahrgast mit besonderen Bedürfnissen kann an dieser Stelle ein Element übermittelt werden, das diese Bedürfnisse ausdrückt. Vgl. 7.6.19.
Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 140: Beschreibung der Struktur ConnectionDemandRequestStructure.

13.4.2. ConnectionDemandDeleteRequestStructure

ConnectionDemandDeleteRequestStructure		+Structure	Anfragestruktur, um eine frühere Anschlussvoranmeldung zu stornieren.	
	Requestld	1:1	xs:NMTOKEN	ID der Anfrage, die storniert werden soll.

Tabelle 141: Beschreibung der Struktur ConnectionDemandDeleteRequestStructure.

13.5. Antwortstrukturen Anschlussmeldung

13.5.1. ConnectionDemandResponseStructure

Connect	ConnectionDemandResponseStructure		+Structure	Antwort auf eine Anfrage vom Typ Connection- DemandRequest
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessage	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Vgl. auch 7.4.2.

Tabelle 142: Beschreibung der Struktur ConnectionDemandResponseStructure.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
CONNECTIONDE- MAND_FEEDER_UNKNOWN	Der Zubringer ist der EKAP nicht bekannt.
CONNECTIONDE- MAND_DISTRIBUTOR_UNKNOWN	Der Abbringer ist der EKAP nicht bekannt.
CONNECTIONDE- MAND_DEPARTURE_BEFORE_ARRIVAL	Die Sollabfahrt des Abbringers liegt vor der Sollankunft des Zubringers. Umstieg folglich nicht möglich.
CONNECTIONDE- MAND_FEEDER_LOCATION_UNKNOWN	Der referenzierte Ort des Umstiegs für den Zubringer ist unbekannt.
CONNECTIONDE- MAND_DISTRIBUTOR_LOCATION_UNKN OWN	Der referenzierte Ort des Umstiegs für den Abbringer ist unbekannt.

Tabelle 143: Liste der Fehlerzustände in *ConnectionDemandResponse*.

13.5.2. ConnectionDemandDeleteResponseStructure

ConnectionDemandDeleteResponseStructure		+Structure	Antwort auf eine Anfrage vom Typ Connection- DemandDeleteRequest.	
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessage	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Vgl. auch 7.4.2.

Tabelle 144: Beschreibung der Struktur ConnectionDemandDeleteResponseStructure.

In *ErrorMessage* können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	
CONNECTIONDE- MAND_REQUESTID_UNKNOWN	Die Anfrage-ID ist der EKAP nicht bekannt.	
CONNECTIONDE- MAND_DELETIONNOTPOSSIBLE	Die Anschlussmeldung konnte nicht storniert werden.	

Tabelle 145: Liste der Fehlerzustände in ConnectionDemandDeleteResponse.

13.6. Anfragestrukturen Anschlussstatus

13.6.1. ConnectionStatusRequestStructure

Connect	RequestId 1:1 Connection 1:1		+Structure	Dient der aktiven Abfrage eines Verbindungsstatus.
			xs:NMTOKEN	ID der Anfrage für spätere Referenzierung bzw. für Debug-Zwecke.
			+GeneralizedC onnection	Anschlussrelation. Vgl. 13.3.3.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 146: Beschreibung der Struktur ConnectionStatusRequestStructure

13.6.2. ConnectionStatusNotificationStructure

ConnectionStatusNotificationStructure		+Structure	Push-Information zu Anschlussstatus. Genutzt von TripMonitoring oder optional aktiv gesendet von EKAP nach ConnectionDemands.	
	ConnectionStatus 1:1		+ConnectionSt atus	Enthält den tatsächlichen Verbindungsstatus. Vgl. 0.

Tabelle 147: Beschreibung der Struktur ConnectionStatusNotificationStructure

13.7. Antwortstrukturen Anschlussstatus

13.7.1. ConnectionStatusResponseStructure

Connec	ConnectionStatusResponseStructure		+Structure	Liefert den Verbindungsstatus oder eine Fehlermeldung auf die Anfrage ConnectionStatus-Request.
	ErrorMessage 0:*		+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Vgl. 7.4.2.
	ConnectionStatus 0:1		+ConnectionSt atus	Enthält den tatsächlichen Verbindungsstatus. Vgl. 0.

Tabelle 148: Beschreibung der Struktur ConnectionStatusResponseStructure

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
CONNECTIONSTA- TUS_FEEDER_UNKNOWN	Der Zubringer ist der EKAP nicht bekannt.
CONNECTIONSTATUS _DISTRIBUTOR_UNKNOWN	Der Abbringer ist der EKAP nicht bekannt.
CONNECTIONSTATUS _DEPARTURE_BEFORE_ARRIVAL	Die Sollabfahrt des Abbringers liegt vor der Sollankunft des Zubringers. Umstieg folglich nicht möglich.
CONNECTIONSTATUS _FEEDER_LOCATION_UNKNOWN	Der referenzierte Ort des Umstiegs für den Zubringer ist unbekannt.
CONNECTIONSTATUS _DISTRIBUTOR_LOCATION_UNKNOWN	Der referenzierte Ort des Umstiegs für den Abbringer ist unbekannt.

Tabelle 149: Liste der Fehlerzustände in ConnectionStatusResponseStructure.

13.8. Anfragestrukturen Anschlussrückmeldung

13.8.1. ConnectionReportRequestStructure

ConnectionReportRequestStructure		+Structure	Beinhaltet die Daten für eine Meldung, die besagt, ob der Anschluss für den Reisenden zustande gekommen ist.
RequestId	1:1	xs:NMTOKEN	ID der Anfrage für spätere Referenzierung bzw. für Debug-Zwecke.
Connection	1:1	+Generalized Connection	Anschlussrelation, über die berichtet wird. Vgl. 13.3.3.
Succeeded	1:1	xs:boolean	Gibt an, ob der Anschluss aus Sicht des Reisenden zustande gekommen ist.
Reason	0:*	+International Text	Optional ist die Angabe eines Grundes für den Anschlussbruch oder das Erreichen des Anschlusses möglich.
Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 150: Beschreibung der Struktur *ConnectionReportRequestStructure*.

13.9. Antwortstrukturen Anschlussrückmeldung

13.9.1. ConnectionReportResponseStructure

ConnectionReportResponseStructure		+Structure	Antwort auf eine Anfrage vom Typ Connection- ReportRequest	
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessage	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Vgl. 7.4.2.

Tabelle 151: Beschreibung der Struktur ConnectionReportResponseStructure

CONNECTIONRE- PORT_FEEDER_UNKNOWN	Der Zubringer ist der EKAP nicht bekannt.		
CONNECTIONREPORT _DISTRIBUTOR_UNKNOWN	Der Abbringer ist der EKAP nicht bekannt.		
CONNECTIONREPORT _DEPARTURE_BEFORE_ARRIVAL	Die Sollabfahrt des Abbringers liegt vor der Sollankunft des Zubringers. Umstieg folglich nicht möglich.		
CONNECTIONREPORT _FEEDER_LOCATION_UNKNOWN	Der referenzierte Ort des Umstiegs für den Zubringer ist unbekannt.		
CONNECTIONREPORT _DISTRIBUTOR_LOCATION_UNKNOWN	Der referenzierte Ort des Umstiegs für den Abbringer ist unbekannt.		

Tabelle 152: Liste der Fehlerzustände in ConnectionReportResponse.

14. Dienst Fahrpreis- und Tarifberechnung

14.1. Beschreibung

Dieser Dienst stellt allgemeine, haltestellenbezogene oder verbindungsbezogene Tarifinformationen bereit. In der XML-Schema-Definition *Trias_Fares.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Dienst Fahrpreis- und Tarifberechnung verwendet werden.

14.2. Anfragestrukturen

Eine Anfrage an den Tarifberechnungsdienst wird mittels eines Elements *FaresRequest* vom Typ *FaresRequestStructure* gestellt.

14.2.1. FaresRequestStructure

FaresReq	ues	stStructure		+Structure	Fasst die Daten für eine Tarifanfrage zusammen.
	а	StopFaresRequest	-1:1	+StopFaresRe quest	Haltestellenbezogene Tarifanfrage. Vgl. 14.2.2.
	b	StaticFaresRequest		+StaticFaresR equest	Allgemeine Tarifanfrage. Vgl. 0
	C	TripFaresRequest		+TripFaresRe quest	Verbindungsbezogene Tarifanfrage. Vgl. 0
	d	MultiTripFaresRe- quest		+MultiTripFare sRequest	Aggregierte Tarifanfrage für mehrere Verbindungen. Vgl. 14.2.5.
	Pa	arams	0:1	+ FaresParam	Parameter für Tarifanfrage. Vgl. 7.10.8.
	E	xtension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 153: Beschreibung der Struktur *FaresRequestStructure*.

14.2.2. StopFaresRequestStructure

Die haltestellenbezogene Tarifanfrage ermittelt Tarifinformationen, die für eine bestimmte Haltestelle gelten, z. B. die Tarifzonen, in denen die Haltestelle liegt.

StopFaresRequestStructure			+Structure	Fasst die Daten für eine haltestellenbezogene Tarifanfrage zusammen.
s	StopPointRef	1:1	→StopPoint- Code	Referenziert den Haltepunkt. Vgl. 7.5.1.
D	Date	0:1	xs:date	Stichtag für die Gültigkeit des Tarifs der Tarifaus- kunft.

Tabelle 154: Beschreibung der Struktur *StopFaresRequestStructure*.

14.2.3. StaticFaresRequestStructure

Die statische Tarifanfrage ermittelt allgemeine Tarifinformationen wie z. B. eine Liste der erhältlichen Fahrscheinarten oder eine URL auf weiterführende Tarifinformationen (z. B. Tarifzonenpläne, Tarifbestimmungen etc.).

StaticFaresRequestStructure		+Structure	Fasst die Daten für eine allgemeine (statische) Tarifanfrage zusammen.	
	Date	0:1	xs:date	Stichtag für die Gültigkeit der Tarifauskunft.
	TicketRef	0:*	→TicketCode	Code von Tickets, für die weitere Informationen angefragt werden. Falls kein TicketRef angegeben wird, soll der Server über alle verfügbaren Tickets Auskunft geben.

Tabelle 155: Beschreibung der Struktur StaticFaresRequestStructure.

14.2.4. TripFaresRequestStructure

Die verbindungsbezogene Tarifanfrage ermittelt zu einer bestimmten Verbindung die in Frage kommenden Fahrscheine und ihre Preise.

TripFaresRequestStructure		+Structure	Fasst die Daten für eine verbindungsbezogene Tarifanfrage zusammen.
Trip	1:1	+Trip	Beinhaltet die Verbindung, für die die Tarifauskunft zu ermitteln ist. Vgl. 9.3.4.

Tabelle 156: Beschreibung der Struktur *TripFaresRequestStructure*.

14.2.5. MultiTripFaresRequestStructure

Der Unterschied von *MultiTripFaresRequestStructure* zu *TripFaresRequestStructure* besteht darin, dass der Server bei *MultiTripFaresRequestStructure* aufgefordert ist, eine möglichst günstige Ticketkombination herauszufinden, die die Verbindungen abdeckt, also z. B. eine Tageskarte, wenn genügend Verbindungen am gleichen Tag stattfinden sollen.

MultiTripFaresRequestStructure		+Structure	Fasst die Daten für eine Tarifanfrage für mehrere Verbindungen zusammen.
Trip	1:*	+Trip	Beinhaltet die Verbindungen, für die die Tarifaus- kunft zu ermitteln ist. Vgl. 9.3.4.

Tabelle 157: Beschreibung der Struktur *MultiTripFaresRequestStructure*.

14.3. Antwortstrukturen

Das Ergebnis einer Tarifanfrage wird mittels eines Elements *FaresResponse* vom Typ *FaresResponseStructure* übertragen.

14.3.1. FaresResponseStructure

FaresResponseStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine Tarifanfrage zusammen.	
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
	FaresResult	0:*	+FaresResult	Struktur für ein Tarifergebnis. Vgl. 14.3.2.

Tabelle 158: Beschreibung der Struktur *FaresResponseStructure*.

In ErrorMessage können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
FARES_DATEOUTOFRANGE	Die Tarifanfrage kann nicht bearbeitet werden, weil für das gewünschte Datum keine Informationen zur Verfügung stehen.
FARES_STOPPOINTUNKNOWN	Die Tarifanfrage kann nicht bearbeitet werden, weil der angefragte Haltepunkt unbekannt ist.

Tabelle 159: Liste der Fehlerzustände in *FaresResponse*.

14.3.2. FaresResultStructure

FaresResultStructure		+Structure	Resultatstruktur für die Tarifinformationen.		
	R	esultId	1:1	xs:NMTOKEN	ID des Resultats für spätere Referenzierung.
	а	StopFaresResult	-1:1	+StopFaresRe sult	Antwort auf haltestellenbezogene Tarifanfrage. Vgl. 14.3.3.
	b	StaticFaresResult		+StaticFaresR esult	Antwort auf allgemeine Tarifanfrage. Vgl. 14.3.4.
	С	TripFaresResult		+TripFaresRe sult	Antwort auf verbindungsbezogene Tarifanfrage. Vgl. 7.10.6.
	d	MultiTripFaresRe- sult		+MultiTripFare sResult	Antwort auf Tarifanfrage für mehrere Verbindungen. Vgl. 14.3.6.

Tabelle 160: Beschreibung der Struktur *FaresResultStructure*.

14.3.3. StopFaresResultStructure

StopFaresResultStructure		+Structure	Resultatstruktur für haltestellenbezogene Tarifinformationen.	
	FareZoneListInArea	1:*	+FareZoneList InArea	Liste der Tarifzonen, in denen die angefragte Haltestelle liegt. Vgl. 7.10.3.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 161: Beschreibung der Struktur StopFaresResultStructure.

14.3.4. StaticFaresResultStructure

StaticFare	esResultStructure		+Structure	Resultatstruktur für allgemeine Tarifinformationen.
	Ticket	0:*	+Ticket	Liste der verfügbaren Tickets. Vgl. 7.10.5.
	StaticInfoUrl	0:1	+WebLinkI	Links auf Informationsseiten im Web (vgl. 7.2.4).
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 162: Beschreibung der Struktur *StaticFaresResultStructure*.

14.3.5. TripTicketReferenceStructure

TripTicketReferenceStructure		+Structure	Verknüpfung von Tickets mit Verbindungen (oder Teilen davon).	
	TicketRef	1:1	→TicketCode	Referenz auf ein Ticket.
	FromTripIdRef	1:1	xs:NMTOKEN	Referenz auf eine Verbindung, ab der ein Ticket gültig ist.
	FromTripLegIdRef	0:1	xs:NMTOKEN	Referenz auf einen Teilweg, ab dem das Ticket gültig ist.
	ToTripIdRef	1:1	xs:NMTOKEN	Referenz auf eine Verbindung, bis zu der ein Ticket gültig ist.
	ToTripLegIdRef	0:1	xs:NMTOKEN	Referenz auf einen Teilweg, bis zu dem das Ticket gültig ist.

Tabelle 163: Beschreibung der Struktur *TripTicketReferenceStructure*.

14.3.6. MultiTripFaresResultStructure

MultiTripFaresResultStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine Tarifauskunft zu mehreren Verbindungen zusammen.
ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf diese Tarifauskunft. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. auch 7.4.2.
TripTicketReference	1:*	+TripTicketRe ference	Verknüpfung von Tickets mit Verbindungen (oder Teilen davon). Vgl. 14.3.5.
Ticket	0:*	+Ticket	Fahrscheine, die auf diesem Abschnitt der Verbindung gültig sind (vgl. 7.10.5).
PassedZones	0:1	+FareZoneList InArea	Die Menge der durchfahrenen Tarifzonen, über alle Verbindungen gesehen (vgl. 7.10.3).
StaticInfoURL	0:*	+WebLink	URL zu Informationsseiten (vgl. 7.2.4).

Tabelle 164: Beschreibung der Struktur *MultiTripFaresResultStructure*.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
FARES_OUTOFAREA	Der in der Verbindungsauskunft gefundene Weg verlässt das Tarifgebiet.
FARES_JOURNEYNOTPERMITTED	Ein in der Verbindungsauskunft benutztes Verkehrsmittel ist für den Tarif nicht zulässig.
FARES_ADDITIONALCHARGES	Zusätzliche Gebühren sind voraussichtlich zu entrichten (z. B. Mautzuschläge oder Reservierungsgebühren).
FARES_ADDITIONALTICKETS	Zusätzliche Fahrscheine sind notwendig, da nicht für alle Verkehrsmittel oder für alle angegebenen Verbindungen ein passender Fahrschein ermittelt werden konnte.
FARES_ROUTENOTFEASIBLE	Es kann kein Fahrschein ermittelt werden, weil die Route der Verbindungsauskunft nicht in Einklang mit den Tarifregeln steht (z.B. wegen Rundreisen, Stichfahrten oder Überschreitung der zulässigen Gesamtdauer).

Tabelle 165: Liste der Fehlerzustände in *MultiTripFaresResultStructure*.

15. Dienst Anreicherung

15.1. Beschreibung

Dieser Dienst ist dazu gedacht, für bereits vorher bekannte Objekte zusätzliche (oder aktualisierte) Informationen von einer EKAP holen zu können.

Auf welchem Wege diese Objekte bereits vorab bekannt geworden sind, ist dabei nicht relevant; das kann per TRIAS-Schnittstelle oder auch auf einem anderen Wege geschehen sein.

Die Motivation für den Anreicherungsdienst kam aus den Bedürfnissen des Forschungsprojektes DELFIplus, bei dem die verteilte DELFI-Auskunft in ein hybrides Auskunftssystem überführt wurde, welches auf einem deutschlandweiten Datenbestand Verbindungen berechnet, nicht-integrierte Informationen wie z.B. Tarife oder Echtzeitinformationen von lokalen EKAPs holen möchte, die über ensprechendes Spezialwissen verfügen. Der Anreicherungsdienst wurde aber über die unmittelbaren Bedürfnisse des Forschungsprojektes DELFIplus hinaus spezifiziert, so dass sinnvolle allgemeine Anreicherungsmöglichkeiten im Rahmen der VDV431 geschaffen werden.

Aus diesem Szenario lässt sich leicht ableiten, dass ein anfragendes System Informationen von zwei (oder mehr) verschiedenen EKAPs erhalten möchte. Z.B. könnten für eine Verbindungsauskunft nachträglich Prognoseinformationen von einer anderen EKAP abgefragt werden. In diesem Fall ergibt sich die Schwierigkeit, dass jede EKAP ihr eigenes ID-System mitbringt, innerhalb dessen die Objekte, die sie kennt, referenziert werden können. Wenn nun eine Verbindungsauskunft auf EKAP A gerechnet wird und Prognoseinformationen für ein Verkehrsmittel aus diesem Verbindungsergebnis von EKAP B angereichert werden sollen, so kann man nicht ohne Weiteres davon ausgehen, dass EKAP B die betreffende Fahrt-ID, die von EKAP A verwendet wurde, kennt. Aus diesem Grund wird in den Anreicherungsanfragen die Information mitgegeben, ob in den Anfragedaten "Fremd-IDs" enthalten sind.

Falls eine EKAP mit fremden IDs konfrontiert wird, muss sie versuchen, die entsprechenden Objekte auf andere Weise zu erkennen und im eigenen Datenbestand wiederzufinden. In der Antwort wird die EKAP notwendigerweise ihre eigenen Objekt-IDs verwenden. Damit das anfragende System die in der Anreicherungsantwort enthaltenen Objekte zweifelsfrei zuordnen kann, ist es unerlässlich, dass die EKAP in ihrer Antwort exakt die Struktur der Anreiche-

rungsanfrage widerspiegelt (Prinzip der Strukturerhaltung). Wenn also z.B. eine Anreicherungsanfrage für den StopEvents-Dienst (*StopEventRefineRequest*) zehn Elemente vom Typ *StopEventResult* enthält und die EKAP für die Elemente 2, 7 und 10 eine Anreicherung bereitstellen kann, ist es erforderlich, dass die EKAP auch die anderen Elemente unverändert und in der ursprünglichen Reihenfolge zurückgibt.

Die Anreicherung ist für folgende Dienste möglich:

IndividualRoute

Beispiel: eine vorher ermittelte PKW-Route wird nachträglich mit der geografischen Streckenführung angereichert

LocationInformation

Beispiel: zu einer Haltestellen-ID werden die Details der Haltestelle ermittelt (Name, Ort, Koordinaten, ...)

StopEvent

Beispiel: Zu einer Haltestellenabfahrt (unter vielen) werden nachträglich die vorausgehenden und nachfolgenden Halte der Fahrt ermittelt

TripInfo

Beispiel: zu einer Fahrplanfahrt werden nachträglich die Echtzeitinformationen ermittelt (Zuglauf)

Trip

Beispiel: zu einer Verbindungsauskunft werden nachträglich die Fahrpreiskosten und mögliche Tickets abgefragt

Um die Kommunikation effizient zu halten, besteht mit einem allgemeinen Refine-Dienst die Möglichkeit, mehrere Anreicherungsanfragen in einem HTTP-Request zu verpacken.

In der XML-Schema-Definition *Trias_Refine.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Dienst Anreicherung verwendet werden.

15.2. Anfragestrukturen

Eine Informationsanreicherung wird mittels eines Elements *RefineRequest* vom Typ *RefineRequestStructure* angefordert.

15.2.1. RefineRequestStructure (in Trias_Refine.xsd)

RefineRe	RefineRequestStructure			Fordert zusätzliche Informationen an.
	IndividualRouteRe- fineRequest	0:*	+IndividualRo uteRefineRe- quest	IV-Routing-Strukturen, die angereichert werden sollen. Vgl. 15.2.2.
	LocationInformationRe- fineRequest	0:*	+LocationInfor mationRe- fineRequest	Ortsinformationen, die angereichert werden sollen. Vgl. 15.2.3.
	StopEventRefineRequ- est	0:*	+StopEventRe fineRequest	Abfahrtstafeln, die angereichert werden sollen. Vgl. 15.2.4.
	TripInfoRefineRequest	0:*	+TripInfoRefin eRequest	Fahrtinformationen, die angereichert werden sollen. Vgl. 15.2.5.
	TripRefineRequest	0:*	+TripRefineRe quest	Verbindungsauskünfte, die angereichert werden sollen. Vgl. 15.2.6.

Tabelle 166: Beschreibung der Struktur *RefineRequestStructure*.

15.2.2. IndividualRouteRefineRequestStructure (in Trias_IndividualTrips.xsd)

Individua	IRouteRefineRequestStruc	cture	+Structure	Fordert zusätzliche Informationen für ein IV- Routing an.
	RefineParams	0:1	+IndividualTri pRefineParam	Wählt die gewünschten Anreicherungen aus. Vgl. 15.2.7.
	IndividualRouteResult	1:1	+RouteResult	Die anzureichernde IV-Route. Vgl. 17.3.2.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 167: Beschreibung der Struktur *IndividualRouteRefineRequestStructure*.

15.2.3. LocationInformationRefineRequestStructure (in Trias_Locations.xsd)

Location ture	LocationInformationRefineRequestStructure		+Structure	Fordert zusätzliche Informationen für eine Ortsinformation an.
	RefineParams	0:1	+LocationInfor mationRe- fineParam	Optionen für die Anreicherungsfunktion. Vgl. 15.2.8.
	LocationResult	1:1	+LocationRes ult	Die anzureichernde Ortsinformation. Vgl. 0.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 168: Beschreibung der Struktur *LocationInformationRefineStructure*.

15.2.4. StopEventRefineRequestStructure (in Trias_StopEvents.xsd)

StopEven	entRefineRequestStructure		+Structure	Fordert zusätzliche Informationen für Abfahrtstafeln an.
	RefineParams	0:1	+StopEventRe fineParam	Wählt die gewünschten Anreicherungen aus. Vgl. 15.2.9.
	StopEventResult	1:*	+StopEventRe sult	Die anzureichernden Abfahrtstafeln. Vgl. 10.3.3.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 169: Beschreibung der Struktur **StopEventRefineRequestStructure**.

15.2.5. TripInfoRefineRequestStructure (in Trias_TripInfo.xsd)

TripInfoRefineRequestStructure		+Structure	Fordert zusätzliche Informationen für Fahrtinformationen an.	
	RefineParams	0:1	+TripInfoRefin eParam	Wählt die gewünschten Anreicherungen aus. Vgl. 15.2.10.
	TripInfoResult	1:1	+TripInfoResu It	Die anzureichernden Fahrtinformationen. Vgl. 12.3.3.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 170: Beschreibung der Struktur *TripInfoRefineRequestStructure*.

15.2.6. TripRefineRequestStructure (in Trias_Trips.xsd)

TripRefineRequestStructure		+Structure	Fordert zusätzliche Informationen für eine Verbindungsauskunft an.	
	RefineParams	0:1	+TripRefinePa ram	Wählt die gewünschten Anreicherungen aus. Vgl. 15.2.11.
	TripResult	1:1	+TripResult	Die anzureichernde Verbindungsauskunft. Vgl. 9.3.3.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 171: Beschreibung der Struktur *TripRefineRequestStructure*.

15.2.7. IndividualTripRefineParamStructure (in Trias_IndividualTrips.xsd)

Individua	alTripRefineParamStructure		+Structure	Parametrisiert die Anreicherungsanfragen des IV-Routings
Refine- Options	ForeignObjectRefs	0:1	xs:boolean	Falls true, zeigt dieses Element an, dass in den Anfragedaten Objektreferenzen von anderen EKAPs enthalten sein können. Default ist <i>false</i> .
Base- TripCont entFilter	IncludeTrackSections	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat TrackSection-Elemente (vgl. 7.6.15) für die detaillierte geografische Beschreibung des Wegs ausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeLegProjection	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat der detaillierte geografische Verlauf des Wegs als Koordinatenfolge ausgegeben werden soll. Default ist <i>false</i> .
	IncludeTurnDescription	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Routenhinweise mit Abbiegeempfehlungen ausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeAccessibility	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Informationen zur Barriere- freiheit ausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeEstimatedTimes	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Informationen zur Echtzeitsituation ausgegeben werden sollen. Default ist false.
	IncludeSituationInfo	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Störungsmeldungen ausgegeben werden sollen. Default ist false.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 172: Beschreibung der Struktur *IndividualTripRefineParamStructure*.

15.2.8. LocationInformationRefineParamStructure (in Trias_Locations.xsd)

Location	InformationRefineParamSt	ructure	+Structure	Parametrisiert die Anreicherungsanfragen der Ortsinformationen.
Refine- Options	ForeignObjectRefs	0:1	xs:boolean	Falls true, zeigt dieses Element an, dass in den Anfragedaten Objektreferenzen von anderen EKAPs enthalten sein können. Default ist <i>false</i> .
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 173: Beschreibung der Struktur *LocationInformationRefineParamStructure*.

15.2.9. StopEventRefineParamStructure (in Trias_StopEvents.xsd)

StopEver	topEventRefineParamStructure		+Structure	Parametrisiert die Anreicherungsanfragen von Abfahrtstafeln
Refine- Options	ForeignObjectRefs	0:1	xs:boolean	Falls true, zeigt dieses Element an, dass in den Anfragedaten Objektreferenzen von anderen EKAPs enthalten sein können. Default ist false.
StopE- vent-	IncludePreviousCalls	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob je Fahrt die vorausgehenden Halte angeführt werden sollen. Default ist <i>false</i> .
Conten- tFilter	IncludeOnwardCalls	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob je Fahrt die nachfolgenden Halte angeführt werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeOperatingDays	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob die Verkehrstage der Fahrten angegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeRealtimeData	0:1	xs:boolean	Steuert, ob Echtzeitdaten berücksichtigt und ausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 174: Beschreibung der Struktur **StopEventRefineParamStructure**.

15.2.10. TripInfoRefineParamStructure (in Trias_TripInfo.xsd)

TripInfoRefineParamStructure		+Structure	Parametrisiert die Anreicherungsanfragen nach Fahrtinformationen	
Refine- Options	ForeignObjectRefs	0:1	xs:boolean	Falls <i>true</i> , zeigt dieses Element an, dass in den Anfragedaten Objektreferenzen von anderen EKAPs enthalten sein können. Default ist <i>false</i> .
TripIn- foCon-	IncludeCalls	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat die Halte der Fahrt ausgegeben werden sollen. Default ist <i>true</i> .
tentFil- ter	IncludeEstimatedTimes	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Echtzeitinformationen (Prognosen, Ausfälle, Umleitungen, etc.) ausgegeben werden sollen. Default ist <i>true</i> .
	IncludePosition	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat die aktuelle Position der ausgegeben werden soll. Default ist <i>true</i> .
	IncludeService	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Verkehrsmittelinformationen zur Fahrt ausgegeben werden sollen. Default ist <i>true</i> .
	IncludeSituationInfo	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat textuelle Meldungen (z. B. Meldungen zu Störungen, Events, etc.) ausgegeben werden sollen. Default ist <i>true</i> .
	IncludeTrackSection	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat auch die geografische Beschreibung der Route dieser Fahrt enthalten sein soll. Default ist <i>false</i> .
	IncludeLegProjection	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat auch die geografische Pro- jektion (die Koordinatenfolge) der Route dieser Fahrt enthalten sein soll. Default ist <i>false</i> .
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 175: Beschreibung der Struktur *TripInfoRefineParamStructure*.

15.2.11. TripRefineParamStructure (in Trias_Trips.xsd)

TripRefin	efineParamStructure		+Structure	Parametrisiert die Anreicherungsanfragen zur Verbindungsauskunft
Refine- Options	ForeignObjectRefs	0:1	xs:boolean	Falls <i>true</i> , zeigt dieses Element an, dass in den Anfragedaten Objektreferenzen von anderen EKAPs enthalten sein können. Default ist <i>false</i> .
	RefineLegRef	1:*	→xs:NMTOK EN	Gibt an, für welche Teile einer Verbindungsauskunft (Legs) die gewünschten Anreicherungen durchgeführt werden sollen.
Base- TripCont entFilter	IncludeTrackSections	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat TrackSection-Elemente (vgl. 7.6.15) für die detaillierte geografische Beschreibung des Wegs ausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeLegProjection	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat der detaillierte geografische Verlauf des Wegs als Koordinatenfolge ausgegeben werden soll. Default ist <i>false</i> .
	IncludeTurnDescription	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Routenhinweise mit Abbiegeempfehlungen ausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeAccessibility	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Informationen zur Barriere- freiheit ausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeEstimatedTimes	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Informationen zur Echtzeitsituation ausgegeben werden sollen. Default ist false.
	IncludeSituationInfo	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Störungsmeldungen ausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
TripCont entFilter	IncludeIntermediate- Stops	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat die Zwischenhalte ausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeFares	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Tarifinformationen ausge-

				geben werden sollen. Default ist false.
	IncludeOperatingDays	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Informationen zu den Ver- kehrstagen ausgegeben werden sollen. Default ist false.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 176: Beschreibung der Struktur *TripRefineParamStructure*.

15.3. Antwortstrukturen

Das Ergebnis einer Anreicherungsanfrage wird mittels eines Elements **RefineResponse** vom Typ **RefineResponseStructure** übertragen.

In den jeweiligen dienstspezifischen Antwortstrukturen (z.B. *StopEventRefineResponse* oder *TripRefineResponse*) ist für die Übermittlung etwaiger Fehlerzustände das Element *ErrorMessage* enthalten. In ErrorMessage können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
REFINE_OBJECTNOTFOUND	Das anzureichernde Objekt konnte im eigenen Datenbestand nicht oder nicht zweifelsfrei gefunden werden.

Tabelle 177: Liste der Fehlerzustände in den Response-Strukturen der Refine-Anfragen.

15.3.1. RefineResponseStructure (in Trias Refine.xsd)

Refine	RefineResponseStructure			Fasst die Ergebnisdaten für eine Anreciherungs- anfrage zusammen.
	IndividualRouteRefine- Response	0:*	+IndividualRo uteRefine- Response	Die angereicherten IV-Routen. Vgl. 15.3.2.
	LocationInformationRe- fineResponse	0:*	+LocationOnf ormationRe- fineResponse	Die angereicherten Ortsinformationen. Vgl. 0.
	StopEventRefine- Response	0:*	+StopEventRe fineResponse	Die angereicherten Abfahrtstafeln. Vgl. 15.3.4.
	TripInfoRefineResponse	0:*	+TripInfoRefin eResponse	Die angereicherten Fahrtinformationen. Vgl. 15.3.5.
	TripRefineResponse	0:*	+TripRefineRe sponse	Die angereicherten Verbindungsauskünfte. Vgl. 15.3.6.

Tabelle 178: Beschreibung der Struktur *RefineResponseStructure*.

15.3.2. IndividualRouteRefineResponseStructure (in Trias_IndividualTrips.xsd)

Individua	ualRouteRefineResponseStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine IV-Routing- Anreicherung zusammen.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Vgl. 7.4.2.
	IndividualRouteRespon- seContext	0:1	+TripRespons eContext	Container für Daten, die in der Antwort mehrfach auftreten und referenziert werden. Vgl. 9.3.2.
	IndividualRouteResult	0:*	+RouteResult	Container für ein IV-Routing. Vgl. 17.3.2.

Tabelle 179: Beschreibung der Struktur *IndividualRouteRefineResponseStructure*.

15.3.3. LocationInformationRefineResponseStructure (in Trias_Locations.xsd)

LocationInformationRefineResponseStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine Ortsinformation-Anreicherung zusammen.	
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Vgl. 7.4.2.
	LocationResult	0:1	+LocationRes ult	Container für eine Ortsinformation. Vgl. 0.

Tabelle 180: Beschreibung der Struktur *LocationInformationRefineResponseStructure*.

15.3.4. StopEventRefineResponseStructure (in Trias_StopEvents.xsd)

StopEve	StopEventRefineResponseStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine Abfahrtstafeln- Anreicherung zusammen.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Vgl. 7.4.2.
	StopEventResponseCon text	0:1	+StopEventRe sponseContex t	Container für Daten, die in der Antwort mehrfach auftreten und referenziert werden. Vgl. 10.3.2.
	StopEventResult	0:*	+StopEventRe sult	Container für Abfahrtstafeln. Vgl. 10.3.3.

Tabelle 181: Beschreibung der Struktur **StopEventRefineResponseStructure**.

15.3.5. TripInfoRefineResponseStructure (in Trias_TripInfo.xsd)

TripInfoRefineResponseStructure			+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine Fahrtinformationen-Anreicherung zusammen.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Vgl. 7.4.2.
	TripInfoResponseConte xt	0:1	+TripInfoResp onseContext	Container für Daten, die in der Antwort mehrfach auftreten und referenziert werden. Vgl. 12.3.2.
	TripInfoResult	0:1	+TripInfoResu It	Container für eine Fahrtinformation. Vgl. 12.3.3.

Tabelle 182: Beschreibung der Struktur *TripInfoRefineResponseStructure*.

15.3.6. TripRefineResponseStructure (in Trias_Trips.xsd)

TripRefi	ripRefineResponseStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine intermodale Verbindungsauskunft-Anreicherung zusammen.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Vgl. 7.4.2.
	TripResponseContext	0:1	+TripRespons eContext	Container für Daten, die in der Antwort mehrfach auftreten und referenziert werden. Vgl. 9.3.2.
	UnknownLegRef	0:*	→xs:NMTOK EN	Referenzen auf die Legs, die nicht in den lokalen Daten wiedergefunden werden konnten
	TripResult	0:1	+TripResult	Container für eine Verbindungsauskunft. Vgl. 9.3.3.

Tabelle 183: Beschreibung der Struktur *TripRefineResponseStructure*.

16. Dienst Buchungsinformation

16.1. Beschreibung

Der Dienst Buchungsinformation stellt Informationen zur Verfügung, mit deren Hilfe Kontakt zu einem Buchungssystem hergestellt werden kann. Das zuständige Buchungssystem kann für ein Verkehrsunternehmen oder für eine einzelne ÖV-Fahrt abgefragt werden. Ein Buchungssystem führt z. B. die Vorbestellung eines Bedarfsverkehrs, eine Sitzplatzreservierung oder auch den Kauf eines Fahrscheins durch.

In der XML-Schema-Definition *Trias_Booking.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Dienst Buchungsinformation verwendet werden.

16.2. Anfragestrukturen

Eine Buchungsinformation wird mittels eines Elements **BookingInfoRequest** vom Typ BookingInfoRequestStructure angefordert.

16.2.1. BookingInfoRequestStructure

In einer *BookingInfoRequestStructure* kann wahlweise eine bestimmte ÖV-Fahrt oder ein Verkehrsunternehmen angegeben werden, für die die Buchungsinformation ermittelt werden soll.

Booking	Info	RequestStructure		+Structure	Fasst die Anfragedaten nach Buchungsinformationen zusammen.
	а	Service	-1:1	+DatedJourne y	Definition einer ÖV-Fahrt an einem bestimmten Tag. Vgl. 7.6.2.
	b	OperatorRef		→Operator	Referenz auf ein Verkehrsunternehmen. Vgl. 7.4.1.
	Ε	xtension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 184: Beschreibung der Struktur *BookingInfoRequestStructure*.

16.3. Antwortstrukturen

Das Ergebnis einer Buchungsinformationsanfrage wird mittels eines Elements **BookingInfoResponse** vom Typ **BookingInfoResponseStructure** übertragen.

16.3.1. BookingInfoResponseStructure

BookingInfoResponseStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine Buchungsin- formationsanfrage zusammen.	
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
	BookingInfoResult	0:1	+BookingInfo Result	Struktur für ein Buchungsinformationsresultat. Vgl. 16.3.2.

Tabelle 185: Beschreibung der Struktur BookingInfoResponseStructure.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
BOOKINGINFO_DATEINVALID	Zum angegebenen Datum liegen keine Informationen vor.
BOOKINGINFO_VEHICLEUNKNOWN	Das angegebene Fahrzeug ist unbekannt.
BOOKINGINFO_OPERATORUNKNOWN	Das angegebene Verkehrsunternehmen ist unbekannt.
BOOKINGINFO_JOURNEYUNKNOWN	Die angegebene Fahrt ist unbekannt.
BOOKINGINFO_LINEUNKNOWN	Die angegebene Linie ist unbekannt.
BOOKINGINFO_MODEUNKNOWN	Die angegebene Verkehrsmittelart ist unbekannt.
BOOKINGINFO_NOINFORMATION	Es liegt keine passende Information vor.

Tabelle 186: Liste der Fehlerzustände in *BookingInfoResponse*.

16.3.2. BookingInfoResultStructure

BookingInfoResultStructure			+Structure	Resultatstruktur für die Buchungsinformationen.
	BookingInfo	1:*	+BookingInfo	Container für die Buchungsinformationen. Vgl. 7.10.4.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Beschreibung der Struktur BookingInfoResultStructure. Tabelle 187:

17. Dienst IV-Routing

In der XML-Schema-Definition *Trias_IndividualTrips.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für ein IV-Routing verwendet werden.

17.1. Einfache Typen

Folgender einfacher Typ (simple type) wird definiert:

Турпате	Werte	Beschreibung
IndividualTripsAlgorithmTypeEnu- meration	fastest shortest beau- tiful optimal economic	Algorithmus-Typ für die Berechnung von IV-Routen.

Tabelle 188: Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_IndividualTrips.xsd.

17.2. Anfragestrukturen

Eine Route im Individualverkehr wird mittels eines Elements *IndividualRouteRequest* vom Typ *IndividualRouteRequestStructure* angefordert.

17.2.1. IndividualRouteRequestStructure

IndividualRouteRequestStructure		+Structure	Fasst die Anfragedaten für ein IV-Routing zusammen.
Origin	1:1	+IndividualRo uteLocation- Context	Ortsdaten für den Abfahrtsort. Vgl. 17.2.3.
Destination	1:1	+IndividualRo uteLocation- Context	Ortsdaten für den Zielort. Vgl. 17.2.3.
Via	0:*	+Via	Ein oder mehrere Via-Orte. Die angegebenen Via-Orte müssen in der vorgegebenen Reihenfolge erreicht werden. Der Server darf eine Via-Haltestelle durch eine äquivalente Haltestelle ersetzen. Vgl. 7.6.2.
Mode	1:*	+IndividualTra nsportOptions	IV-Modi, für die eine IV-Route ermittelt werden soll. Für jeden IV-Modus können weitere steuernde Parameter angegeben werden. Vgl. 7.3.2.
Params	0:1	+IndividualTri pParam	Parameter, die die Suche und Rückgabewerte be- einflussen können. Vgl. 17.2.2.

Tabelle 189: Beschreibung der Struktur *IndividualRouteRequestStructure*.

17.2.2. IndividualTripParamStructure

IndividualTripParamStructure		+Structure	Fasst die Parameter zusammen, die die IV-Routen-Suche und Rückgabewerte beeinflussen können. Diese Parameter gelten für alle IV-Modi, für die das IV-Routing durchgeführt werden soll. Sollen unterschiedliche Parametersätze für unterschiedliche IV-Modi verwendet werden, müssen mehrere unabhängige IV-Routensuchen durchgeführt werden.	
Base- TripMo-	NoSingleStep	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keine Stufe bewältigen kann. Default ist <i>false</i> .
bilityFil- ter	NoStairs	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keine Treppe bewältigen kann. Default ist <i>false</i> .
	NoEscalator	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keine Rolltreppe benutzen kann. Default ist false.
	NoElevator	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keinen Aufzug benutzen kann. Default ist <i>false</i> .
	NoRamp	0:1	xs.boolean	Legt fest, ob der Benutzer keine Rampe bewältigen

				kann. Default ist false.
Base-				
TripPo- licy	a NumberOfResults	-0:1	xs:positiveInte ger	Anzahl der Verbindungsauskünfte, die der Benutzer mindestens erwartet.
	b :::	-0:1	NumberOfRe- sultsGroup	Angabe der gewünschten Verbindungen vor/nach dem angegebenen Zeitpunkt am Start oder Ziel (vgl. 9.2.3).
	IgnoreRealtimeData	0:1	xs:boolean	Wenn dieser Parameter gesetzt ist, sollen in der Verbindungssuche keine Echtzeitdaten oder Störungsinformationen sondern nur Sollfahrplandaten berücksichtigt werden. Default ist <i>false</i> .
	ImmediateTripStart	0:1	xs:boolean	Wenn dieser Parameter gesetzt ist, soll die zu suchende Verbindung unmittelbar an der angegebenen Startsituation beginnen. Eine Optimierung der Abfahrtszeit am Start nach der Regel "Starte so spät wie möglich, solange nur die gleiche Ankunftszeit am Ziel gewährleistet ist" ist dann nicht notwendig. Default ist <i>false</i> .
Indivi- du- alTrip- Policy	AlgorithmType	0:1	fastest shortest beautiful optimal economic	Art der Zielfunktion, nach der der Routing- Algorithmus die Route optimieren soll. Falls nicht vorgegeben, benutzt der Dienst seine eigene Vor- einstellung.
	BanMotorways	0:1	xs:boolean	Falls gesetzt, sollen im IV-Routing keine Autobahnen genutzt werden. Default ist <i>false</i> .
	BanTollRoads	0:1	xs:boolean	Falls gesetzt, sollen im IV-Routing keine Mautstraßen genutzt werden. Default ist <i>false</i> .
	BanFerries	0:1	xs:boolean	Falls gesetzt, sollen im IV-Routing keine Fähren oder Schiffe genutzt werden. Default ist <i>false</i> .
	BanTunnels	0:1	xs:boolean	Falls gesetzt, sollen im IV-Routing keine Tunnel (Unterführungen aber schon) genutzt werden. Der IV-Routendienst legt den Unterschied zwischen Tunnel und Unterführung selbst fest. Default ist <i>false</i> .
	BanBridges	0:1	xs:boolean	Falls gesetzt, sollen im IV-Routing keine größeren Brücken (Überführungen aber schon) genutzt werden. Der IV-Routendienst legt selbst fest, welche Brücken als "größer" gelten. Default ist <i>false</i> .
	AllowUnpavedRoads	0:1	xs:boolean	Falls gesetzt, dürfen im IV-Routing auch nicht- befestigte Straßen genutzt werden, sonst nicht. Default ist <i>false</i> .
Base- TripCon tentFil- ter	IncludeTrackSections	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat TrackSection-Elemente (vgl. 7.6.15) für die detaillierte geografische Beschreibung des Wegs mitausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeLegProjection	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat der detaillierte geografische Verlauf des Wegs als Koordinatenfolge mitausgegeben werden soll. Default ist <i>false</i> .
	IncludeTurnDescription	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Routenhinweise mit Abbiegeempfehlungen mitausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeAccessibility	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Informationen zur Barriere- freiheit mitausgegeben werden sollen. Default ist false.
	IncludeEstimatedTimes	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat Informationen zur Echtzeitsituation mitausgegeben werden sollen. Default ist false.
	IncludeSituationInfo	0:1	xs:boolean	Legt fest, ob im Resultat textuelle Echtzeitmeldungen mitausgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 190: Beschreibung der Struktur *IndividualTripParamStructure*.

17.2.3. IndividualRouteLocationContextStructure

Elemente vom Typ IndividualRouteLocationContextStructure werden dazu benutzt, um den Start- bzw. Ziel-Kontext zu beschreiben, der für den Reisenden am Anfang bzw. Ende seiner Reise angenommen werden soll. Beim Dienst IV-Routing dienen Elemente dieses Typs als Angabe von Start und Ziel. Die Implementierung des Suchalgorithmus ist dabei selbst dafür zuständig, die Ortsangaben, etwa eine Koordinate, auf die internen Elemente (z. B. Knoten oder Kanten) des Such-Netzwerks abzubilden.

Individua	IndividualRouteLocationContextStructure		+Structure	Ortsangabe für Start- oder Zielorte von IV-Routen.
	LocationRef	1:1	+LocationRef	Referenz auf ein Ortsobjekt. Vgl. 7.5.11.
	DepArrTime	0:1	xs:dateTime	Abfahrts- bzw. Ankunftszeit.

Tabelle 191: Beschreibung der Struktur IndividualRouteLocationContextStructure.

17.3. Antwortstrukturen

Das Ergebnis einer IV-Routing-Anfrage wird mittels eines Elements *IndividualRoute-Response* vom Typ *IndividualRouteResponseStructure* übertragen.

17.3.1. IndividualRouteResponseStructure

Inc	IndividualRouteResponseStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine IV-Routing- Auskunft zusammen.	
		ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. auch 7.4.2.
		IndividualRouteRespon- seContext	0:1	+TripRespons eContext	Container für Daten, die in der Antwort mehrfach auftreten und referenziert werden. Vgl. 9.3.2.
		RouteResult	0:*	+RouteResult	Container für eine Verbindungsauskunft. Vgl. 17.3.2.

Tabelle 192: Beschreibung der Struktur *IndividualRouteResponseStructure*.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
ROUTE_NOROUTEFOUND	Zu den angegebenen Start- und Zielorten, der gewünschten Abfahrts- oder Ankunftszeit sowie unter Berücksichtigung der gegebenen Pa- rameter konnte keine IV-Route gefunden werden.
ROUTE_ORIGINUNKNOWN	Der angegebene Ort (Adresse, Haltestelle,) für den Start der IV-Route ist unbekannt.
ROUTE_DESTINATIONUNKNOWN	Der angegebene Ort (Adresse, Haltestelle,) für das Ziel der IV-Route ist unbekannt.
ROUTE_VIAUNKNOWN	Einer der angegebenen Via-Punkte ist unbekannt.
ROUTE_ORIGINDESTINATIONIDENTICAL	Start und Ziel sind gleich.
ROUTE_UNSUPPORTEDMODE	Einer der angefragten IV-Modi wird nicht unterstützt.
ROUTE_UNSUPPORTEDMOBILITYFILTER	Einer der angefragten Mobilitätsfilter wird nicht unterstützt.
ROUTE_UNSUPPORTEDALGORITHM	Der angefragte Algorithmustyp wird nicht unterstützt.
ROUTE_UNSUPPORTEDBAN	Einer der angefragten Ausschlussfilter (Autobahn, Mautstraßen, Fähren) wird nicht unterstützt.
ROUTE_NODATETIME	Weder Abfahrts- noch Ankunftszeit wurden angegeben.
ROUTE_DATETIMEERROR	Datum und/oder Uhrzeit sind unverständlich.
ROUTE_DEPARTUREAFTERARRIVAL	Die gewünschte Abfahrtszeit an allen Startpunkten liegt nach der gewünschten Ankunftszeit an allen Zielpunkten.
ROUTE_DATEOUTOFRANGE	Für das angefragte Datum liegen keine Routingdaten vor, z. B. weil das Datum in der Vergangenheit oder weit in der Zukunft liegt.

Tabelle 193: Liste der Fehlerzustände in *IndividualRouteResponse*.

17.3.2. RouteResultStructure

RouteResultStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine einzelne IV-Route zusammen.	
	ResultId	1:1	xs:NMTOKEN	ID des Resultats für spätere Referenzierung bzw. für Debug-Zwecke.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessage	Fehlermeldungen bezogen auf diese IV-Route. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. auch 7.4.2.
	Route	1:1	+Route	Daten zu einer IV-Route. Vgl. 17.3.3.

Tabelle 194: Beschreibung der Struktur *RouteResultStructure*.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
ROUTE_MODEPARAMETERSIGNORED	Bei dieser IV-Route wurde mindestens einer der Parameter für diesen IV-Modus ignoriert. Vgl. auch 7.3.2.
ROUTE MOBILITYFILTERIGNORED	Bei dieser IV-Route wurde mindestens einer der Mobilitätsfilter ignoriert.
	g
ROUTE_BANIGNORED	Bei dieser IV-Route wurde mindestens einer der Ausschlussfilter (Autobahn, Mautstraßen, Fähren) ignoriert.

Tabelle 195: Liste der Fehlerzustände in *RouteResult*.

17.3.3. RouteStructure

RouteStrue	cture		+Structure	Daten zu einer einzelnen IV-Route.
	Routeld	1:1	xs:NMTOKEN	ID der Verbindung für spätere Referenzierung bzw. für Debug-Zwecke.
	Duration	1:1	xs:duration	Gesamtdauer der IV-Route.
	StartTime	1:1	xs:dateTime	Startzeitpunkt der IV-Route.
	EndTime	1:1	xs:dateTime	Endzeitpunkt der IV-Route.
	Distance	0:1	Distance	Gesamtdistanz der IV-Route als Länge des zurückzulegenden Weges.
	RouteLeg	1:*	+ContinuousL eg	Teilwege dieser IV-Route. Es muss genau ein RouteLeg mehr existieren, als Vias angefragt wurden. Für IV-Routen ist in <i>ContinuousLeg.Service</i> lediglich <i>IndividualMode</i> und ggf. <i>SituationFullRef</i> gefüllt. Vgl. 9.3.8.
	SituationFullRef	0:*	+SituationFull Ref	Verweis auf Störungsnachrichten. Diese Nachrichten können im Element <i>IndividualRouteResponse-Context</i> vom Typ <i>TripResponseContext</i> (vgl. 9.3.2) zu finden sein oder auf anderem Wege bekannt gemacht werden. Vgl. 7.8.2.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Beschreibung der Struktur *RouteStructure* Tabelle 196:

18. Kartendienst

In der XML-Schema-Definition *Trias_Maps.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Kartendienst verwendet werden.

18.1. Einfache Datentypen

Folgende einfache Typen (simple types) werden definiert:

Typename	Werte	Beschreibung
MapLayersEnumeration	physical satellite street rail names stops traffic	Zusätzliche Layer in der Karte.

Tabelle 197: Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_Maps.xsd.

18.2. Anfragestrukturen

18.2.1. MapServiceRequestStructure

Eine Karte wird mittels eines Elements *MapServiceRequest* vom Typ *MapServiceRequest-Structure* angefordert. Dieser liefert eine Bilddatei zurück, welche die angeforderte Karte enthält. Sollen zusätzliche Objekte auf Karten eingezeichnet (z. B. Haltestellen) oder aktive Elemente integriert werden (z. B. für Mouse-Over-Effekte, für Verlinkungen, usw.), dann muss dies durch den Client auf Basis einer vom Kartendienst generierten Hintergrundkarte gemacht werden.

MapServ	MapServiceRequestStructure			Fasst die Anfragedaten für den Abruf einer Karte zusammen.
MapPro perties	Aspect	1:1	+MapAspect	Geografischer Ausschnitt der zu generierenden Karte. Die generierte Karte darf einen anderen Kartenausschnitt als angegeben umfassen. Allerdings muss der Mittelpunkt nahezu unverändert bleiben und der tatsächliche Kartenausschnitt soll dem angefragten so ähnlich wie möglich sein. Vgl. 18.2.4.
	Size	1:1	+MapSize	Bildgröße der zu generierenden Karte. Der Kartendienst muss in der Lage sein, Bildgrößen bis mindestens 1920x1080 Bildpunkten ("FullHD") zu erzeugen. Die generierte Karte muss exakt dieser vorgegebenen Bildgröße entsprechen. Vgl. 18.2.5.
	ImageType	0:1	xs:string	Datenformat der zu generierenden Karte. Dieser muss als Medientyp (ehemals MIME-Typ) eines Bilddatenformates (Subtypen des Typs "image") angegeben werden. Die Liste erlaubter Werte wird durch die IANA definiert. Falls nicht angegeben, muss der Kartendienst "image/png" nutzen.
	Layer	1:*	physical satellite street rail names stops traffic	Gibt die Layer der Karte an. Dazu zählt die Hintergrundkarte, aber auch zusätzliche Informationen, die auf der Karte integriert werden sollen.
	Opaqueness	0:1	Percent	Undurchsichtigkeit des Kartenhintergrundes, soweit kein HIntergrundlayer gewählt wurde. Zwischen 0 (ganz durchsichtig) und 100 (ganz undurchsichtig).
	BackgroundColor	0:1	xs:string	Farbe des Kartenhintergrundes, soweit kein Hintergrundlayer gewählt wurde. Erlaubte Werte sind alle Farbangaben, die dem CSS3-Standard der W3C entsprechen.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 198: Beschreibung der Struktur MapServiceRequestStructure.

18.2.2. ImageCoordinatesRequestStructure

In einigen Anwendungsfällen sollen geografische Objekte auf einer Karte eingezeichnet werden, oder als aktives, ggf. sogar verschiebbares Objekt zur Verfügung stehen. Um dies zu erreichen, muss der Client das Objekt nachträglich über das Kartenbild einzeichnen. Damit er dies tun kann, ist es hilfreich, aus den geografischen Koordinaten eines Objektes Bildkoordinaten generieren zu können. Solche Bildkoordinaten werden mittels eines Elements *ImageCoordinatesRequest* vom Typ *ImageCoordinatesRequestStructure* angefordert.

ImageCo	ImageCoordinatesRequestStructure		+Structure	Fasst die Anfragedaten für den Abruf von Bild- koordinaten zusammen.
MapPro perties	Aspect	1:1	+MapAspect	Tatsächlicher geografischer Ausschnitt der referenzierten Karte. Vgl. 18.2.4.
	Size	1:1	+MapSize	Bildgröße der referenzierten Karte. Vgl. 18.2.5.
	Point	1:*	+GeoPosition	Geografische Punkte, für die Bildkoordinaten berechnet werden sollen. Diese dürfen außerhalb des angegebenen Kartenausschnitt liegen, allerdings kann ein Kartendienst die Bearbeitung bei zu weit außerhalb liegenden Punkten ablehnen. Vgl. 7.2.3.

Tabelle 199: Beschreibung der Struktur ImageCoordinatesRequestStructure.

18.2.3. GeoCoordinatesRequestStructure

Um einer Position auf einem Kartenbild die entsprechende geografische Position zuordnen zu können (z. B. nach dem Klick in eine Karte), benötigt man eine passende Umrechnungsfunktion. Solche geografischen Positionen werden mittels eines Elements *GeoCoordinatesRequest* vom Typ *GeoCoordinatesRequestStructure* angefordert.

GeoCoor	GeoCoordinatesRequestStructure			Fasst die Anfragedaten für den Abruf von geografischen Koordinaten zusammen.
MapPro perties	Aspect	1:1	+MapAspect	Tatsächlicher geografischer Ausschnitt der referenzierten Karte. Vgl. 18.2.4.
	Size	1:1	+MapSize	Bildgröße der referenzierten Karte. Vgl. 18.2.5.
	ImagePoint	1:*	+MapCoordin ate	Bildpunkte, für die geografische Koordinaten be- rechnet werden sollen. Diese können außerhalb des Kartenbildes liegen, allerdings kann ein Kartendienst die Bearbeitung von zu weit außerhalb liegenden Punkten ablehnen. Vgl. 18.2.6.

Tabelle 200: Beschreibung der Struktur GeoCoordinatesRequestStructure.

18.2.4. MapAspectStructure

MapAspectStructure			+Structure	Geografischer Kartenausschnitt.
	UpperLeft	1:1	+GeoPosition	Obere linke Ecke des geografischen Kartenausschnitts. Vgl. 7.2.3.
	LowerRight	1:1	+GeoPosition	Untere rechte Ecke des geografischen Kartenausschnitts. Vgl. 7.2.3.

Tabelle 201: Beschreibung der Struktur *MapAspectStructure*.

18.2.5. MapSizeStructure

MapSizeStructure			+Structure	Bildgröße einer Karte.
	Width	1:1	xs:nonNegativ eInteger	Breite der Karte in Pixeln.
	Height	1:1	xs:nonNegativ eInteger	Höhe der Karte in Pixeln.

Tabelle 202: Beschreibung der Struktur *MapSizeStructure*.

18.2.6. MapCoordinateStructure

MapCoordinateStructure			+Structure	Koordinaten einen Bildpunktes.
	X	1:1	xs:integer	X-Koordinate. Kann negativ sein oder größer als die Breite des zugrundeliegenden Bildes.
	Y	1:1	xs:integer	Y-Koordinate. Kann negativ sein oder größer als die Breite des zugrundeliegenden Bildes.

Tabelle 203: Beschreibung der Struktur *MapCoordinateStructure*.

18.3. Antwortstrukturen

18.3.1. MapServiceResponseStructure

Das Ergebnis einer Kartenanfrage wird mittels eines Elements *MapServiceResponse* vom Typ *MapServiceResponseStructure* übertragen.

MapServiceResponseStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine Kartenanfrage zusammen.	
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
	MapResult	0:1	+MapResult	Ergebnis der Kartenanfrage.

Tabelle 204: Beschreibung der Struktur *MapServiceResponseStructure*.

MAP_UNSUPPORTEDSIZE	Die angefragte Bildgröße wird nicht unterstützt.
MAP_UNSUPPORTEDMEDIATYPE	Der angefragte Medientyp (ehemals MIME-Type) wird nicht unterstützt.
MAP_UNSUPPORTEDASPECT	Der angeforderte Kartenausschnitt liegt außerhalb des vom Kartendienst unterstützten Gebietes, ist zu groß oder ist zu klein.
MAP_LAYERIGNORED	Mindestens einer der angefragten Layer wurde ignoriert.
MAP_UNSUPPORTEDSTYLE	Der Kartendienst unterstützt die Angabe einer Hintergundfarbe oder einer Undurchsichtigkeit nicht.
MAP_NOMAP	Es konnte keine der Anfrage entsprechende Karte generiert werden.

Tabelle 205: Liste der Fehlerzustände in *MapServiceResponse*.

18.3.2. ImageCoordinatesResponseStructure

Das Ergebnis einer Bildkoordinatenanfrage wird mittels eines Elements *ImageCoordinates-Response* vom Typ *ImageCoordinatesResponseStructure* übertragen.

ImageC	ImageCoordinatesResponseStructure			Fasst die Ergebnisdaten für eine Bildkoordinatenanfrage zusammen.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
	Result	0:*	+ImagePointR esult	Einzelergebnisse der Umrechnung von Geo- zu Bildkoordinaten. Es können maximal soviele Elemente sein, wie geografische Punkte in der Anfrage enthalten waren. Zur Identifizierung ist in jedem Einzelergebnis der angefragte Punkt enthalten. Vgl. 18.3.5.

Tabelle 206: Beschreibung der Struktur ImageCoordinatesResponseStructure.

In ErrorMessage können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
MAP_UNSUPPORTEDSIZE	Die angefragte Bildgröße wird nicht unterstützt.
MAP_UNSUPPORTEDASPECT	Der angeforderte Kartenausschnitt liegt außerhalb des vom Kartendienst unterstützten Gebietes, ist zu groß oder ist zu klein.
MAP_TOOMANYPOINTS	Es wurden zu viele Punktobjekte zur Umrechnung angegeben.
MAP_UNSUPPORTEDPOINT	Mindestens einer der angefragten Punkte liegt außerhalb des umrechenbaren Gebietes.

Tabelle 207: Liste der Fehlerzustände in *ImageCoordinatesResponse*.

18.3.3. GeoCoordinatesResponseStructure

Das Ergebnis einer Geokoordinatenanfrage wird mittels eines Elements **GeoCoordinates-Response** vom Typ **GeoCoordinatesResponseStructure** übertragen.

G	GeoCoordinatesResponseStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine Geokoordinatenanfrage zusammen.	
	ErrorMe	essage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
	Result		0:*	+GeoCoordin ateResult	Einzelergebnisse der Umrechnung von Bild- zu Ge- okoordinaten. Es können maximal soviele Elemente sein, wie Bildpunkte in der Anfrage enthalten waren. Zur Identifizierung ist in jedem Einzelergebnis der angefragte Punkt enthalten. Vgl. 18.3.6.

Tabelle 208: Beschreibung der Struktur **GeoCoordinatesResponseStructure**.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
MAP_UNSUPPORTEDSIZE	Die angefragte Bildgröße wird nicht unterstützt.
MAP_UNSUPPORTEDASPECT	Der angeforderte Kartenausschnitt liegt außerhalb des vom Kartendienst unterstützten Gebietes, ist zu groß oder ist zu klein.
MAP_TOOMANYPOINTS	Es wurden zu viele Punktobjekte zur Umrechnung angegeben.
MAP_UNSUPPORTEDPOINT	Mindestens einer der angefragten Punkte liegt außerhalb des umrechenbaren Gebietes.

Tabelle 209: Liste der Fehlerzustände in GeoCoordinatesResponse.

18.3.4. MapResultStructure

MapResultStructure			+Structure	Fasst die Daten einer generierten Karte zusammen.
	File	1:1	xs:base64Bin ary	Die Bilddaten der generierten Karte.
	ImageType	1:1	xs:string	Datenformat der generierten Karte. Dieser muss als Medientyp (ehemals MIME-Typ) eines Bilddatenformates (Subtypen des Typs "image") angegeben werden. Die Liste erlaubter Werte wird durch die IANA definiert.
	Aspect	1:1	+MapAspect	Tatsächlicher geografischer Ausschnitt der generierten Karte. Er darf von dem angefragten Kartenausschnitt abweichen. Allerdings muss der Mittelpunkt nahezu unverändert bleiben und der tatsächliche Kartenausschnitt soll dem angefragten so ähnlich wie möglich sein. Vgl. 18.2.4.

Tabelle 210: Beschreibung der Struktur *MapResultStructure*.

18.3.5. ImagePointResultStructure

ImagePointResultStructure			+Structure	Fasst die Daten einer Umrechnung von Geo- zu Bildkoordinaten zusammen.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Umrechnung des nachfolgenden Geokoordinaten-Paars. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
	Point	1:1	+GeoPosition	Geografischer Punkt, für den Bildkoordinaten berechnet werden sollten. Dies muss einer der Punkte aus der zugehörigen Dienstanfrage sein. Vgl. 7.2.3.
	ImagePoint	0:1	+MapCoordin ate	Bildkoordinaten für den angefragten geografischen Punkt, falls die Umrechnung durchgeführt werden konnte. Der Bildpunkt kann außerhalb des zugrundeliegenden Kartenbildes liegen (inklusive negativer Koordinatenwerte). Falls dieses Element fehlt, muss mindestens ein Fehlercode gesetzt sein. Vgl. 18.2.6.

Tabelle 211: Beschreibung der Struktur *ImagePointResultStructure*.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
MAP_POINTNOTONMAP	Der angegebene Punkt liegt außerhalb der Karte. Trotzdem konnte eine Konversion durchgeführt werden.
MAP_UNSUPPORTEDPOINT	Der angefragte Punkt liegt außerhalb des umrechenbaren Gebietes.

Tabelle 212: Liste der Fehlerzustände in *ImagePointResultStructure*.

18.3.6. GeoCoordinateResultStructure

GeoCoordinateResultStructure		+Structure	Fasst die Daten einer Umrechnung von Bild- zu Geokoordinaten zusammen.	
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Umrechnung des nachfolgenden Geokoordinaten-Paars. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
	Point	0:1	+GeoPosition	Geografische Koordinaten für den angefragten Bild- punkt, falls die Umrechnung durchgeführt werden konnte, berechnet werden sollten. Falls dieses Ele- ment fehlt, muss mindestens ein Fehlercode gesetzt sein. Vgl. 7.2.3.
	ImagePoint	1:1	+MapCoordin ate	Bildkoordinaten, für den geografische Koordinaten berechnet werden sollten. Dies muss einer der Punkte aus der zugehörigen Dienstanfrage sein. Vgl. 18.2.6.

Tabelle 213: Beschreibung der Struktur *GeoCoordinateResultStructure*.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
MAP_POINTNOTONMAP	Der angegebene Punkt liegt außerhalb der Karte. Trotzdem konnte eine Konversion durchgeführt werden.
MAP_UNSUPPORTEDPOINT	Der angefragte Punkt liegt außerhalb des umrechenbaren Gebietes.

Tabelle 214: Liste der Fehlerzustände in *GeoCoordinateResultStructure*.

19. Dienst Schadensmeldung / Zustand von Einrichtungen

19.1. Beschreibung

Dieser Dienst erlaubt es, den Zustand einer Haltestelleneinrichtung oder Fahrzeugausstattung abzufragen oder zu melden (Schadensmeldung).

In der XML-Schema-Definition *Trias_Facilities.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Dienst Schadensmeldung / Zustand von Einrichtungen verwendet werden.

19.2. Einfache Typen

Folgende einfache Typen (simple types) werden definiert:

Typename	Werte	Beschreibung
FacilityStatusTypeEnumeration	OK dirty destroyed damaged stolen out of order	Zustand der Einrichtung.
FacilityAvailabilityEnumeration	unknown available notAvailable partial- lyAvailable added removed	Verfügbarkeit der Einrichtung.

Tabelle 215: Beschreibung der Struktur einfacher Typen

19.3. Komplexe Strukturen

19.3.1. FacilityStructure

FacilityStructure				+Structure	Beschreibung und Zustand einer Einrichtung.
	а	VehicleFacility	-1:1	+VehicleFacilit y	Definition einer Fahrzeugeinrichtung. Vgl. 19.3.2.
	b	InfrastructureFacili- ty		+Infrastructure Facility	Definition einer Infrastruktureinrichtung. Vgl. 19.3.3.
	C	ondition	1:1	+FacilityStatu s	Zustand der Einrichtung. Vgl. 19.3.7.
	E	xtension	0:1	xs:anyType	Erweiterung.

Tabelle 216: Beschreibung der Struktur *FacilityStructure*.

19.3.2. VehicleFacilityStructure

VehicleFacilityStructure		+Structure	Beschreibung einer Fahrzeugeinrichtung.	
Vehic- leFacili- tyRef	222	1:1	+VehicleFacilit yRefGroup	Referenz auf eine Einrichtung. Vgl. 19.3.4.
Ser- viceFa- cility	:::	1:1	+ServiceFacili tyGroup	Klassifizierung der Einrichtung. Vgl. 7.7.3.
	FacilityDescription	0:*	+International Text	Name oder Beschreibung der Einrichtung. Vgl. 7.2.2.
	LocationDescription	0:*	+International Text	Beschreibung, wo die Einrichtung zu finden ist. Vgl. 7.2.2.

Tabelle 217: Beschreibung der Struktur *VehicleFacilityStructure*.

19.3.3. InfrastructureFacilityStructure

Infrastruc	InfrastructureFacilityStructure		+Structure	Beschreibung einer Infrastruktureinrichtung.
Infra- struc- tureFa- cilityRef	:::	1:1	+Infrastructure FacilityRef- Group	Referenz auf eine Einrichtung. Vgl. 19.3.5.
StopFa- cility	:::	1:1	+StopFacility Group	Klassifizierung der Einrichtung. Vgl. 7.7.2.
	FacilityDescription	0:*	+International Text	Name oder Beschreibung der Einrichtung. Vgl. 7.2.2.
	Location	0:1	+GeoPosition	Koordinatenposition der Einrichtung. Vgl. 7.2.3.
	LocationDescription	0:*	+International Text	Beschreibung, wo die Einrichtung zu finden ist. Vgl. 7.2.2.

Tabelle 218: Beschreibung der Struktur *InfrastructureFacilityStructure*.

19.3.4. VehicleFacilityRefGroup

VehicleF	acilityRefGroup		+Group	Referenzierung einer Fahrzeugeinrichtung durch Referenz auf die Einrichtung selbst oder auf ein übergeordnetes Objekt.
	FacilityRef	0:1	→FacilityCode	Referenz auf Einrichtung. Vgl. 7.4.1.
	OwnerRef		→OwnerCode	Referenz auf Eigentümer/Verantwortlichen. Vgl. 7.4.1.
	OperatorRef		→Operator- Code	Referenz auf Verkehrsunternehmen. Vgl. 7.4.1.
	LineRef		→LineCode	Referenz auf Linie. Vgl. 7.4.1.
	JourneyRef		→Jour- neyCode	Referenz auf Fahrt. Vgl. 7.4.1.
	VehicleRef		→VehicleCo- de	Referenz auf Fahrzeug. Vgl. 7.4.1.

Tabelle 219: Beschreibung der Gruppe VehicleFacilityRefGroup.

19.3.5. InfrastructureFacilityRefGroup

InfrastructureFacilityRefGroup		+Group	Referenzierung einer Infrastruktureinrichtung durch Referenz auf die Einrichtung selbst oder auf ein übergeordnetes Objekt.
FacilityRef	0:1	→FacilityCode	Referenz auf Einrichtung. Vgl. 7.4.1.
OwnerRef		→OwnerCode	Referenz auf Eigentümer/Verantwortlichen. Vgl. 7.4.1.
StopPointRef		→StopPoint	Referenz auf einen Haltepunkt. Vgl. 7.5.1.
StopPlaceRef		→StopPlace	Referenz auf eine Haltestelle. Vgl. 7.5.1.
OperatorRef		→Operator- Code	Referenz auf Verkehrsunternehmen. Vgl. 7.4.1.
LineRef		→LineCode	Referenz auf Linie. Vgl. 7.4.1.

Tabelle 220: Beschreibung der Gruppe *InfrastructureFacilityRefGroup*.

19.3.6. FacilityDataFilterGroup

FacilityDataFilter@	roup	+Group	Eine Menge von Objektreferenzen als Filter zum Eingrenzen der in Frage kommenden Einrichtungen.
Facility	Ref 0:*	→FacilityCode	Referenz auf Einrichtung. Vgl. 7.4.1.
OwnerF	Ref 0:*	→OwnerCode	Referenz auf Eigentümer/Verantwortlichen. Vgl. 7.4.1.
StopPo	intRef 0:*	→StopPoint	Referenz auf einen Haltepunkt. Vgl. 7.5.1.
StopPla	ceRef 0:*	→StopPlace	Referenz auf eine Haltestelle. Vgl. 7.5.1.
Operato	orRef 0:*	→Operator- Code	Referenz auf Verkehrsunternehmen. Vgl. 7.4.1.
LineRet	0:*	→LineCode	Referenz auf Linie. Vgl. 7.4.1.
Journey	rRef 0:*	→Jour- neyCode	Referenz auf Fahrt. Vgl. 7.4.1.
Vehicle	Ref 0:*	→VehicleCo- de	Referenz auf Fahrzeug. Vgl. 7.4.1.

Tabelle 221: Beschreibung der Gruppe *FacilityDataFilterGroup*.

19.3.7. FacilityStatusStructure

FacilityStatusStructure		+Structure	Der Zustand einer Einrichtung.
Availability	1:1	FacilityAvaila- bilityEnumera- tion	Verfügbarkeit der Einrichtung. Vgl. 19.2
Status	1:1	FacilitySta- tusTypeEnu- meration	Klassifizierung des Zustands. Vgl. 19.2
StatusDescription	0:*	+International Text	Beschreibung des Zustands. Vgl. 7.2.2.

Tabelle 222: Beschreibung der Struktur *FacilityStatusStructure*.

19.4. Anfrage Schadensmeldung

Meldung eines Schadens an einer Einrichtung wird mittels des Elementes *FacilityStatus-Report* vom Typ *FacilityStatusReportStructure* von einer Person übermittelt.

19.4.1. FacilityStatusReportStructure

FacilityStatusReportStructure				+Structure	Fasst die Daten für eine Schadensmeldung an einer Einrichtung zusammen.
	а	VehicleFacility	-1:1	+VehicleFacilit y	Definition einer Fahrzeugeinrichtung. Vgl. 19.3.2.
	b	InfrastructureFacili- ty		+Infrastructure Facility	Definition einer Infrastruktureinrichtung. Vgl. 19.3.3.
	C	ondition	1:1	+FacilityStatu s	Zustand der Einrichtung. Vgl. 19.3.7.
	Ex	ktension	0:1	xs:anyType	Erweiterung.

Tabelle 223: Beschreibung der Struktur *FacilityStatusReportStructure*.

19.5. Antwort Schadensmeldung

Die Antwort auf eine Schadensmeldung (FacilityStatusReport, siehe 19.4) wird mittels eines Elements *FacilityStatusReportResponse* vom Typ *FacilityStatusReportResponseStructure* übertragen.

19.5.1. FacilityStatusReportResponseStructure

FacilityStatusReportResponseStructure		+Structure	Antwort auf die Schadensmeldung.
ErrorMessage	1:1	+ErrorMessag e	Fehlermeldung. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.

Tabelle 224: Beschreibung der Struktur FacilityStatusReportResponseStructure.

In ErrorMessage können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
FACILITYSTATUSRE- PORT_FACILITYUNKNOWN	Die angegebene Einrichtung ist unbekannt.
FACILITYSTATUSRE- PORT_OWNERUNKNOWN	Der angegebene Eigentümer ist unbekannt.
FACILITYSTATUSRE- PORT_OPERATORUNKNOWN	Das angegebene Verkehrsunternehmen ist unbekannt.
FACILITYSTATUSRE- PORT_LINEUNKNOWN	Die angegebene Linie ist unbekannt.
FACILITYSTATUSRE- PORT_JOURNEYUNKNOWN	Die angegebene Fahrt ist unbekannt.
FACILITYSTATUSRE- PORT_VEHICLEUNKNOWN	Das angegebene Fahrzeug ist unbekannt.
FACILITYSTATUSRE- PORT_STOPPOINTUNKNOWN	Der angegebene Haltepunkt ist unbekannt.
FACILITYSTATUSRE- PORT_STOPPLACEUNKNOWN	Die angegebene Haltestelle ist unbekannt.

Tabelle 225: Liste der Fehlerzustände in FacilityStatusReportResponse.

19.6. Anfrage Zustand von Einrichtungen

Eine Anfrage nach dem aktuellen Zustand von Einrichtungen wird mittels eines Elements FacilityRequest vom Typ FacilityRequestStructure gestellt.

19.6.1. FacilityRequestStructure

FacilityRequestStructure		+Structure	Fasst die Daten für eine Schadensmeldung an einer Einrichtung zusammen.	
Facili- tyData- Filter	- EEE	1:1	+FacilityDataF ilterGroup	Objektreferenzen als Filter. Vgl. 19.3.6.
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterung.

Tabelle 226: Beschreibung der Struktur *FacilityRequestStructure*.

19.7. Antwort Zustand von Einrichtungen

Die Antwort auf eine Zustandsanfrage wird mittels eines Elements *FacilityResponse* vom Typ *FacilityResponseStructure* übertragen.

19.7.1. FacilityResponseStructure

FacilityResponseStructure		+Structure	Antwort auf die Schadensmeldung.		
		ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldung bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
		FacilityResult	0:*	+FacilityResul t	Resultatstruktur. Vgl. 19.7.2.

Tabelle 227: Beschreibung der Struktur FacilityResponseStructure.

In *ErrorMessage* können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
FACILITYREQUEST_FACILITYUNKNOWN	Die angegebene Einrichtung ist unbekannt.
FACILITYREQUEST_OWNERUNKNOWN	Der angegebene Eigentümer ist unbekannt.
FACILITYREQU- EST_OPERATORUNKNOWN	Das angegebene Verkehrsunternehmen ist unbekannt.
FACILITYREQUEST_LINEUNKNOWN	Die angegebene Linie ist unbekannt.
FACILITYREQUEST_JOURNEYUNKNOWN	Die angegebene Fahrt ist unbekannt.
FACILITYREQUEST_VEHICLEUNKNOWN	Das angegebene Fahrzeug ist unbekannt.
FACILITYREQU- EST_STOPPOINTUNKNOWN	Der angegebene Haltepunkt ist unbekannt.
FACILITYREQU- EST_STOPPLACEUNKNOWN	Die angegebene Haltestelle ist unbekannt.

Tabelle 228: Liste der Fehlerzustände in *FacilityResponse*.

19.7.2. FacilityResultStructure

FacilityResultStructure		+Structure	Resultatstruktur für die Facility- Zustandsanfrage.	
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf das einzelne FacilityResult. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
	Facility	1:1	+Facility	Informationen zur Einrichtung. Vgl. 19.3.1

Tabelle 229: Beschreibung der Struktur *FacilityResultStructure*.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
FACILITYREQU- EST_STATUSNOTCONFIRMED	Für die Einrichtung liegt ein Zustandsbericht vor, der aber noch nicht bestätigt ist.

Tabelle 230: Liste der Fehlerzustände in *FacilityResultStructure*.

20. Benachrichtigungsdienst

20.1. Beschreibung

Der Benachrichtigungsdienst dient der aktiven Benachrichtigung von Benutzern über aktuelle Geschehnisse. Die Benutzer können Abonnements einrichten, um sich bei Auftreten neuer Informationen benachrichtigen zu lassen

Der Dienst informiert unter anderem über

- Geplante Maßnahmen, Störungen oder Ereignisse auf einer Verbindung, einer Strecke oder an einer Haltestelle,
- alternative Verbindungen (aufgrund von Störungen oder der Prozessdatenlage),
- den Status eines Anschlusses und zusätzliche Informationen bei Anschlussverlust.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Dabei verfügt der Benachrichtigungsdienst über Funktionalität, die es ihm ermöglicht, betroffene Objekte (Verbindungen, Anschlüsse etc.) zu ermitteln. Teile des Benachrichtigungsdienstes (Ereignismeldungen und Änderungen an der Fahrzeugausstattung bzw. an Haltestelleneinrichtungen) wurden aus dem SIRI-Standard übernommen.

Eine Benachrichtigung besteht aus einer eindeutigen ID, einem Typ und den Nutzdaten. Folgende Arten von Abonnements können eingerichtet werden (vgl. auch die allgemeine Beschreibung von Abonnementanfragen in 0):

- SituationExchangeSubscriptionRequest (aus SIRI SX): Benachrichtigung über Ereignisse und Störungen,
- FacilityMonitoringSubscriptionRequest (aus SIRI FM):
 Änderungen an der Fahrzeugausstattung bzw. an Haltestelleneinrichtungen,
- TripMonitoringSubscriptionRequest (neu in TRIAS):
 Überwachung einer geplanten Verbindung.

Die Funktionsweise des Benachrichtigungsdienstes ist in Abbildung 6 zu sehen. Um Nachrichten zu erhalten, muss ein Portalsystem ein Abonnement beim Benachrichtigungsdienst erstellen (1). Bei der Erstellung des Abonnements (SubscriptionRequest) kann angegeben werden, welche Typen von Nachrichten dem Portalsystem übermittelt werden sollen. Die Erstellung des Abonnements wird vom Benachrichtigungsdienst synchron mit einer siri:SubscriptionResponse beantwortet.

Bei jeder neuen Meldung von einem Datenlieferant (2) ermittelt der Benachrichtigungsdienst die betroffenen Abonnements und leitet die Nachrichten an das zugehörige Portalsystem weiter. (3) Eine Nachricht vom Benachrichtigungsdienst, die eine Datenlieferung (ServiceDelivery) im Rahmen eines bestehenden Abonnements überliefert (z.B. als TripMonitoringDelivery), wird vom Portalsystem synchron mit einer DataReceivedAcknowledgement-Nachricht bestätigt.

Soll das Portalsystem keine neuen Nachrichten mehr empfangen, so muss es das Abonnement am Benachrichtigungsdienst abmelden (4) (oder das Abonnement erlischt von selbst nach Ablauf des Gültigkeitszeitraums).

Eine Aktualisierung des Abonnements durch das Portalsystem (z.B. wegen geänderter TripMonitoringParam) ist nicht vorgesehen, stattdessen muss das Abonnement abgemeldet (4) und neu eingerichtet (1) werden.




Abbildung 6: Funktionsweise des Benachrichtigungsdienstes

In den XML-Schema-Definitionen *Trias.xsd* und *Trias_Alerts.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Benachrichtigungsdienst verwendet werden.

20.2. Komplexe Strukturen

20.2.1. TripMonitoringParamStructure

TripMonitoringParamStructure		+Structure	Parameter für die Verbindungsüberwachung.	
TripMo- nito- ringPo- licy	Severity	0:1	unknown verySlight slight normal severe verySevere noImpact unde- fined	Prioritäten von Ereignissen (nach TPEG-Tabelle 26).
	MinimumDelayChan- geThreshold	0:1	xs:duration	Verspätungsänderung, ab der wieder benachrichtigt wird.
	AcceptThirdPartyIn- formation	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob Informationen von anderen Plattformen abgeholt werden sollen. Default ist <i>false</i> .
	IncludeAlternatives	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob direkt Alternativen mit zurückgegeben werden sollen. Default ist <i>false</i> .

Tabelle 231: Beschreibung der Struktur *TripMonitoringParamStructure*

Der Parameter AcceptThirdPartyInformation gibt an, ob die angefragte EKAP die Antwort rein aus eigenen Informationsquellen erstellen soll, oder ob sie (fehlende) Informationen aus weiteren Datenquellen, wie beispielsweise weitere EKAPs, einbeziehen darf. Somit lässt sich durch die anfragende Plattform steuern, woher die Daten stammen. Der Anfragende kann damit entweder selbst fehlende Informationen an verschiedenen Plattformen anfragen oder diese Funktion von dem angefragten System ausführen lassen. Der Parameter ist insbeson-

dere dann sinnvoll, wenn mehrere EKAPs zusammengeschaltet werden und dabei unterschiedliche (geografische) Zuständigkeiten haben.

20.3. Anfragestrukturen

20.3.1. TripMonitoringSubscriptionRequestStructure

TripMonitoringSubscriptionRequestStructure		+Structure (abgeleitet von si- ri:AbstractSub scriptionStruc- ture)	Einrichten einer Verbindungsüberwachung.	
	Trip	1:1	+Trip	Zu überwachende Verbindung. Vgl. 9.3.4.
	TripRequest	0:1	+TripRequest	Ursprüngliche Verbindungsanfrage. Vgl. 9.2.1.
	MonitoringParameter	0:1	+TripMonitorin gParam	Weitere Parameter zur Konfiguration der Verbindungsüberwachung. Vgl. 20.2.1.

Tabelle 232: Beschreibung der Struktur TripMonitoringSubscriptionRequestStructure

20.4. Antwortstrukturen

20.4.1. TripMonitoringDeliveryStructure

TripMonitoringDeliveryStructure		+Structure (abgeleitet von siri:AbtractSer viceDeliver- yStructure)	Liefert Informationen zu einer überwachten Verbindung.	
Monito- ringAl- er-	Situations	0:1	Situations	(Störungs-)Ereignisse als Grund für die Meldung (vgl. 7.8.1).
tReason	FacilityCondition	0:*	+siri:FacilityCo ndition	Ein oder mehrere Zustände von Facilities als Grund für die Meldung, vgl. 7.7.
	ConnectionStatus	0:*	+ConnectionSt atus	Der Status eines Anschlusses in der überwachten Verbindung. Vgl. 0.
Alterna- tiveTrip	TripResponse	0:1	+TripRespons e	Enthält eine Verbindungsalternative (vgl. 9.3.1).
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Vgl. 7.4.2.

Tabelle 233: Beschreibung der Struktur *TripMonitoringDeliveryStructure*

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
ALERT_TRIPREQUEST_ORIGIN_UNKNOWN	Der Abfahrtsort (Adresse, Haltestelle,), des TripRequests ist unbekannt.
ALERT_TRIPREQUEST_DESTINATION_UNKNOWN	Der Ankunftsort (Adresse, Haltestelle,), des TripRequests ist unbekannt.
ALERT_TRIP_UNKNOWN	Die zu überwachende Verbindung ist unbekannt.
ALERT_THRESHOLD_NEGATIVE	Verspätungsänderung, ab der wieder benachrichtigt wird, hat einen negativen Wert.
ALERT_FACILITY_UNKNOWN	Die zu überwachende Einrichtung ist unbekannt.
ALERT_MONITORED_OBJECT_UNKNOWN	Das Objekt, zu dem Ereignisse und Störungen gemeldet werden sollen, ist unbekannt.

Tabelle 234: Liste der Fehlerzustände in *TripMonitoringDeliveryStructure*.

21. Personalisierungsdienst

21.1. Beschreibung

Dieser Dienst stellt Funktionen bereit, über die Daten für die personalisierte Konfiguration beliebiger Dienste hinterlegt werden können. Unter "Konfiguration" sind hier nicht nur explizite Einstellungen im engeren Sinn zu verstehen, sondern allgemein benutzerbezogene Daten. All diese Informationen können das Verhalten derjenigen Dienste, die den Personalisierungsdienst benutzen, beeinflussen und stellen somit eine Konfiguration für den verwendenden Dienst dar.

Es ist wichtig, zu beachten, dass der Dienst keine eigenen personalisierten Funktionen zur Verfügung stellt. Seine Aufgabe besteht in der Verwaltung von Benutzereinstellungen. Andere Dienste können auf den Personalisierungsdienst zurückgreifen, um ihre Funktionen personalisiert zur Verfügung zu stellen. Der Zugriff auf die personalisierten Daten erfolgt mit Hilfe des Authentifizierungsdienstes, um einen Schutz der Daten, entsprechend der rechtlichen Vorgaben zum Datenschutz, zu ermöglichen. Diese Vorgaben sind bei der Umsetzung des Personalisierungsdienstes zu berücksichtigen, werden in der Dienstbeschreibung des Personalisierungsdienstes jedoch nicht behandelt. Generell gilt, dass Benutzer nur auf von ihnen gespeicherte Daten zugreifen können. Daten von anderen Benutzern bleiben stets vollkommen unsichtbar und unerreichbar. Wie diese Trennung der benutzerbezogenen Daten erreicht wird, ist herstellerabhängig und wird hier nicht vorgeschrieben.

Der Dienst speichert beliebige Datenwerte, wobei jedem Datenwert ein – für den aktuellen Benutzer – eindeutiger Schlüssel zugeordnet wird. Über diesen Schlüssel kann der Datenwert wieder abgerufen werden. Bei den Werten handelt es sich um Zeichenketten mit beliebigem Format, sodass prinzipiell jegliche Datenstrukturen abgelegt werden können.

Der Dienst bietet keine Zuordnung von Werten zu einem oder mehreren anderen Diensten an. Diese kann über herstellerspezifische Schnittstellen unterstützt werden.

In der XML-Schema-Definition *Trias_Personalisation.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Personalisierungsdienst verwendet werden.

21.2. Interaktionen

Die Funktionen dieses Dienstes stehen oft für sich alleine und sind sehr generisch. Daher werden im Folgenden drei beispielhafte Abläufe im Zusammenhang mit dem Dienst beschrieben, bei denen die Funktionsaufrufe in einen größeren Zusammenhang eingebettet sind.

Auf den Personalisierungsdienst kann von verschiedenen Komponenten aus zugegriffen werden, zum Beispiel von der EKAP oder von Mehrwertdiensten aus. Bei den im Folgenden gezeigten Zugriffen auf den Personalisierungsdienst handelt es sich um beispielhafte Abläufe. Dabei sollen die anderen beteiligten Komponenten nicht konkret festgelegt werden. Aus diesem Grund wird in den untenstehenden Diagrammen von beliebigen Mehrwertdiensten welche in beliebigen Ausprägungen vorkommen können und im Rahmen dieser Schrift ebenfalls nicht näher spezifiziert werden - gesprochen. Zugriffe von anderen Komponenten aus finden nach demselben Muster statt.

21.2.1. Lebenszyklus eines Wertes

Das erste Beispiel zeigt auf, wie ein Wert über den Personalisierungsdienst abgelegt und wieder gelöscht werden kann.




Abbildung 7: Sequenzdiagramm Lebenszyklus eines Wertes

21.2.2. Werteliste ermitteln

In diesem Beispiel ist dargestellt, wie die Funktion zum Auflisten der verfügbaren Werte funktioniert.




Abbildung 8: Sequenzdiagramm Werteliste ermitteln

21.2.3. Werte speichern und abrufen

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie ein Reisender auf unterschiedliche Mehrwertdienste zugreift, welche den Personalisierungsdienst nutzen, um Konfigurationseinstellungen abzulegen und wieder abzurufen.

Dabei wird illustriert, dass zu jedem gespeicherten Wert ein für den Benutzer eindeutiger Identifikator gehört. Erstmaliges Speichern eines Wertes für einen Identifikator legt einen Wert im Speicher an, erneutes Speichern unter demselben Identifikator überschreibt den ursprünglichen Wert.

Des Weiteren wird im Beispiel gezeigt, dass die Werte vom Personalisierungsdienst prinzipiell dauerhaft gespeichert werden, auch wenn beispielsweise inzwischen ein anderer Mehrwertdienst genutzt wird. Hierbei ist zu beachten, dass Anbieter gespeicherte Werte mit einem Löschdatum versehen können, um ungenutzte Daten nicht unbegrenzt vorhalten zu müssen. Die genaue Umsetzung entsprechender Löschungen ist anbieterspezifisch und wird in dieser Schrift nicht festgelegt.

Um klarzustellen, dass in der standardisierten Form keine Zuordnung zwischen Werten und Diensten stattfindet, wird ferner vorgeführt, dass ein Mehrwertdienst (MWD 2 in der Abbildung) einen ursprünglich von einem anderen Mehrwertdienst (MWD 1 in der Abbildung) abgelegten Wert überschreiben kann. Die Voraussetzung dazu ist lediglich, dass MWD 2 den Identifikator des Werts kennt, sei es, weil MWD 1 und 2 vom selben Hersteller stammen, o-

der weil der Entwickler von MWD 1 die in MWD 1 verwendeten Identifikatoren öffentlich bekanntgegeben hat.

Der Dienst kann bei Bedarf durch herstellerspezifische Schnittstellen um die Funktionalität, den Zugriff auf bestimmte Werte dienstspezifisch einzuschränken, erweitert werden und somit den Zugriff ausgewählter Dienste auf einzelne Werte einschränken. Hierzu kann, je nach Implementierung und Konfiguration, auch der Authentifizierungsdienst genutzt werden.




Abbildung 9: Sequenzdiagramm Personalisierung

21.3. Einfache Typen

Folgende einfache Typen (simple types) werden definiert:

Typname	Basistyp	Beschreibung	
ValueIdType	xs:string	Identifikator eines Wertes.	

Tabelle 235: Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_Personalisation.xsd.

21.4. Anfragestrukturen

21.4.1. PersonalisationRequestStructure

Personal	PersonalisationRequest			+Structure	Repräsentiert eine Anfrage an den Personalisierungsdienst.
	а	SaveValue	- 1:1	+Personalis ationSa- veValueRe- quest	Falls dies vorhanden ist, soll durch die Anfrage ein personalisierter Wert gespeichert werden; genauere Angaben dazu sind in dieser Struktur enthalten (vgl. 21.4.2).
	b	RetrieveValue		+Personalis ationRetrie- veValueRe- quest	Falls dies vorhanden ist, soll durch die Anfrage ein personalisierter Wert abgerufen werden; genauere Angaben dazu sind in dieser Struktur enthalten (vgl. 21.4.3).
	С	DeleteValue		+Personalis ationDelete- ValueRequ- est	Falls dies vorhanden ist, soll durch die Anfrage ein personalisierter Wert gelöscht werden; genauere Angaben dazu sind in dieser Struktur enthalten (vgl. 21.4.4).
	d	EnumerateValue		+Personalis ationEnume- rateValues- Request	Falls dies vorhanden ist, sollen durch die Anfrage verfügbare personalisierte Werte abgerufen werden; genauere Angaben dazu sind in dieser Struktur enthalten (vgl. 21.4.5).

Tabelle 236: Beschreibung der Struktur *PersonalisationRequestStructure*.

21.4.2. PersonalisationSaveValueRequestStructure

Personal	PersonalisationSaveValueRequest			Enthält genauere Angaben zum Speichern eines personalisierten Wertes.
	Valueld 1:1		→ValueId	Der Identifikator des zu speichernden Wertes. Vgl. 21.3.
	Value	1:1	xs:string	Der zu speichernde Wert.

Tabelle 237: Beschreibung der Struktur *PersonalisationSaveValueRequestStructure*.

21.4.3. PersonalisationRetrieveValueRequestStructure

Personali	PersonalisationRetrieveValueRequest			Enthält genauere Angaben zum Abrufen eines personalisierten Wertes.
Valueld 1:1		→ValueId	Der Identifikator des abzurufenden Wertes. Vgl. 21.3.	

Tabelle 238: Beschreibung der Struktur *PersonalisationRetrieveValueRequestStructure*.

21.4.4. PersonalisationDeleteValueRequestStructure

Personali	PersonalisationDeleteValueRequest		+Structure	Enthält genauere Angaben zum Löschen eines personalisierten Wertes.
	Valueld 1:1		→ValueId	Der Identifikator des zu löschenden Wertes. Vgl. 21.3.

Tabelle 239: Beschreibung der Struktur *PersonalisationDeleteValueRequestStructure*.

21.4.5. PersonalisationEnumerateValuesRequestStructure

PersonalisationEnumerateValuesRequest	+Structure	Drückt aus, dass eine Liste der gespeicherten Werte abgerufen werden soll.
---------------------------------------	------------	--

Tabelle 240: Beschreibung der Struktur PersonalisationEnumerateValuesRequestStructure.

21.5. Antwortstrukturen

21.5.1. PersonalisationResponseStructure

Personali	PersonalisationResponse		+Structure	Repräsentiert die Antwort auf eine Anfrage an den Personalisierungsdienst.	
	ErrorMessage		0:*	+ErrorMessage	Enthält etwaige Fehlermeldungen, die die generelle Verarbeitung der Nachricht durch einen Personalisierungsdienst betreffen.
a SaveValue		-1:1	+Personalisation SaveValu- eResponse	Falls dies vorhanden ist, drückt die Antwort aus, ob das Speichern eines personalisierten Wertes erfolgreich war; genauere Angaben dazu sind in dieser Struktur enthalten (vgl. 21.5.2).	
	b RetrieveValue c DeleteValue			+Personalisation RetrieveValu- eResponse	Falls dies vorhanden ist, drückt die Antwort aus, ob das Abrufen eines personalisierten Wertes erfolgreich war; genauere Angaben dazu sind in dieser Struktur enthalten (vgl. 21.5.3).
				+Personalisation DeleteValu- eResponse	Falls dies vorhanden ist, drückt die Antwort aus, ob das Löschen eines personalisierten Wertes erfolgreich war; genauere Angaben dazu sind in dieser Struktur enthal- ten (vgl. 21.5.4).
	d	EnumerateValue		+Personalisation EnumerateValu- esResponse	Falls dies vorhanden ist, drückt die Antwort aus, ob das Auflisten aller vorhandenen personalisierten Werte erfolgreich war; genauere Angaben dazu sind in dieser Struktur enthalten (vgl. 0).

Tabelle 241: Beschreibung der Struktur *PersonalisationResponseStructure*.

21.5.2. PersonalisationSaveValueResponseStructure

Personal	PersonalisationSaveValueResponse ErrorMessage 0:*		+Structure	Enthält genauere Angaben zum abgeschlossenen Speichern eines personalisierten Wertes.
			+ErrorMessage	Gibt an, ob der Speichervorgang erfolgreich war.
Value 0:1		xs:string	Der soeben gespeicherte Wert.	

Tabelle 242: Beschreibung der Struktur *PersonalisationSaveValueResponseStructure*.

In ErrorMessage können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
PERSONALISATIONSAVEVALUEREQU- EST_INVALID_ID	Der angegebene Identifikator hat ein ungültiges Format.

Tabelle 243: Liste der Fehlerzustände in *PersonalisationSaveValueResponseStructure*.

21.5.3. PersonalisationRetrieveValueResponseStructure

PersonalisationRetrieveValueResponse			+Structure	Enthält genauere Angaben zum abgeschlossenen Abrufen eines personalisierten Wertes.
ErrorMessage 0:*		+ErrorMess age	Gibt an, ob der Abruf erfolgreich war.	
	Value	0:1	xs:string	Falls der Abruf erfolgreich war, der abgerufene Wert.

Tabelle 244: Beschreibung der Struktur *PersonalisationRetrieveValueResponseStructure*.

In *ErrorMessage* können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
PERSONALISATIONRETRIEVEVALUERE- QUEST_UNKNOWN_ID	Zum angegebenen Identifikator ist im Personalisierungsdienst kein Wert abgelegt.

Tabelle 245: Liste der Fehlerzustände in *PersonalisationRetrieveValueResponseStructure*.

21.5.4. PersonalisationDeleteValueResponseStructure

PersonalisationDeleteValueResponse			+Structure	Enthält genauere Angaben zum abgeschlossenen Löschen eines personalisierten Wertes.
ErrorMessage 0:*		+ErrorMess age	Gibt an, ob die Löschung erfolgreich war.	

Tabelle 246: Beschreibung der Struktur *PersonalisationDeleteValueResponseStructure*.

In *ErrorMessage* können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
PERSONALISATIONDELETEVALUEREQU- EST_UNKNOWN_ID	Zum angegebenen Identifikator ist im Personalisierungsdienst kein Wert abgelegt.

Tabelle 247: Liste der Fehlerzustände in *PersonalisationDeleteValueResponseStructure*.

21.5.5. PersonalisationEnumerateValuesResponseStructure

Perso	PersonalisationEnumerateValuesResponse			Enthält genauere Angaben zur Auflistung aller gespeicherten personalisierten Werte.
	ErrorMessage	0:*	+ErrorMess age	Gibt an, ob der Abruf erfolgreich war.
	ValueId	0:*	→ValueId	Falls der Abruf erfolgreich war, ist für jeden gespeicherten Wert ein solches Element vorhanden, welches jeweils einen Identifikator eines gespeicherten Wertes enthält. Vgl. 21.3.

Tabelle 248: Beschreibung der Struktur *PersonalisationEnumerateValuesResponseStructure*.

22. Dienst Fahrzeuginformationen

22.1. Beschreibung

Dieser Dienst dient dazu, dass zwischen einem Fahrzeug und einer mobilen Applikation, die von einem Fahrgast benutzt wird, Informationen, die das Fahrzeug betreffen, ausgetauscht werden können.

In der XML-Schema-Definition *Trias_VehicleInterface.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Dienst Fahrzeuginformationen verwendet werden.

22.2. Anfragestrukturen

22.2.1. VehicleDataRequestStructure

VehicleDataRequestStructure		+Structure	Fasst die Abfragedaten für eine Abfrage der Fahrzeugdaten zusammen.
VehicleStatus	0:1	xs:boolean	Es sollen vom Fahrzeug Fahrzeug-Status-Informationen geschickt werden. Default ist <i>true</i> .
VehicleActivity	0:1	xs:boolean	Es sollen vom Fahrzeug Fahrzeug-Aktivitäts- Informationen geschickt werden. Default ist <i>false</i> .

Tabelle 249: Beschreibung der Struktur VehicleDataRequestStructure.

22.3. Antwortstrukturen

22.3.1. VehicleDataResponseStructure

VehicleDataResponseStructure		+Structure	Fasst die Ergebnisdaten für eine Abfrage der Fahrzeugdaten zusammen	
Vehic	eleCode	1:1	→VehicleCo- de	Eindeutige Fahrzeug-ID, mit der eine Referenzierung auf die EKAP-Daten ermöglicht werden soll, vgl. 7.4.1.
Vehici	leStatus	0:1	+VehicleStatu s	Informationen, die den Zustand des Fahrzeugs betreffen, siehe 22.3.2.
Vehici	leActivity	0:1	+VehicleActivi ty	Informationen, die die Aktivität des Fahrzeugs betreffen, siehe 22.3.3.

Tabelle 250: Beschreibung der Struktur *VehicleDataResponseStructure*.

22.3.2. VehicleStatusStructure

VehicleStatusStructure			+Structure	Informationen, die den Zustand des einzelnen Fahrzeugs betreffen.
	DoorState	0:1	DoorsOpen All- DoorsClosed	Informationen über den Türzustand.
	VehicleStopRequested	0:1	xs:boolean	Information darüber, ob bereits ein Haltewunsch für die kommende Haltestelle dem Fahrzeugsystem bekannt ist. Default ist <i>false</i> .
	InPanic	0:1	xs:boolean	Information darüber, ob ein Sicherheitsalarm ausgelöst worden ist. Default ist <i>false</i> .
	VehicleTypeRef	0:1	→VehicleType	Informationen über den Fahrzeugtyp und damit der Ausstattung des Fahrzeugs, vgl. 7.4.1.
Ser- viceFa- cility	:::	0:1	+siri:ServiceF acilityGroup	Klassifizierung der Ausstattungsmerkmale. Vgl. 7.7.3.

Tabelle 251: Beschreibung der Struktur *VehicleStatusStructure*.

22.3.3. VehicleActivityStructure

VehicleActivityStructure		+Structure	Informationen, die die Aktivität des einzelnen Fahrzeugs betreffen.	
	TimetableDelay	0:1	xs:int	Abweichung gegenüber dem Fahrplan in Sekunden, Verfrühungen werden als negative Werte dargestellt.
	RouteDeviation 0:1	0:1	onroute offroute unknown	Information darüber, ob das Fahrzeug sich auf dem geplanten Linienweg befindet oder nicht.
	JourneyMode	0:1	NoTrip AdditionalTrip ServiceTrip	Information über die Art der Fahrt, die das Fahrzeug durchführt (Planfahrt, Verstärkerfahrt u. ä.).
Ser- vicePat- ternPo-	StopSequence	0:*	+StopSequence	Informationen zur Haltepunktsfolge, die benötigt wird, um bspw. eine Perlschnur darzustellen, siehe 22.3.4.
sition	CurrentStopIndex	0:1	xs:int	Index über den nächsten angefahrenen Haltepunkt in der Haltepunktfolge.
	LocationState	0:1	AfterStop AtStop BeforeStop BetweenStop	Information darüber, ob das Fahrzeug sich noch an der Haltestelle befindet, kurz davor oder dahinter oder zwischen zwei Halten.
	NextExitSide	0:1	both left right unknown	Information über die Ausstiegsseite am nächsten Haltepunkt.

Tabelle 252: Beschreibung der Struktur *VehicleActivityStructure*.

22.3.4. StopSequenceStructure

StopS	StopSequenceStructure		+Structure	Informationen zur Haltepunktfolge.
	StopPoint	2:*	+StopInformation	Informationen über den Haltepunkt, siehe 0.

Tabelle 253: Beschreibung der Struktur **StopSequenceStructure**.

22.3.5. StopInformationStructure

StopInformationStructure	StopInformationStructure		Informationen über den einzelnen Haltepunkt.
StopIndex	1:1	xs:int	Index des aktuellen Haltepunkts in der Haltepunktfolge.
StopRef	0:1	→StopPoint	Referenz auf den Haltepunkt, siehe 7.5.1.
StopName	1:*	+InternationalText	Name des Haltepunkts.
StopAlternativeName	0:*	+InternationalText	Alternativbezeichnung des Haltepunkts.
Platform	0:*	xs:string	Bezeichnung des Haltestellensteiges
DisplayContent	0:*	+DisplayContent	Information über die Zusammensetzung des Zieltextinhalts, siehe 22.3.6.
ArrivalScheduled	0:1	xs:dateTime	Angabe der geplanten Ankunftszeit.
DepartureScheduled	0:1	xs:dateTime	Angabe der geplanten Abfahrtszeit.
RecordedArrivalTime	0:1	xs:dateTime	Information über die tatsächliche Ankunftszeit (wird für den Feldtest in Stuttgart und während des Migrationszeitraums benötigt).
DistanceToNextStop	0:1	xs:double	Abstand zum nächsten Halt in [m].
AnnouncementNext- Stop	0:*	+Announcement	Informationen über die Haltestellenansage, siehe 22.3.10.
Farezone	0:*	xs:NMTOKEN	Informationen über die Tarifzonen, in denen dieser Haltepunkt liegt.
Connection	0:*	+Connection	Informationen über Anschlüsse, siehe 0.

Tabelle 254: Beschreibung der Struktur **StopInformationStructure**.

22.3.6. DisplayContentStructure

DisplayC	DisplayContentStructure			Information über die Zusammensetzung des einzelnen Zieltextinhalts.
	Line	0:1	+LineInformati on	Informationen zur Bezeichnung der Linie, siehe 22.3.7.
	Destination	1:1	+Destination	Informationen über den Inhalt des Zieltextes, siehe 22.3.8.
	Via	0:*	+ViaPoint	Informationen über Zwischenhaltestellen, siehe 22.3.9.
	AdditionalInformation	0:*	+International Text	Zusatzinformationen wie "Eilkurs", "Entlastungsbus" etc.
Dis- playPo-	PeriodDuration	1:1	xs:duration	Information über die Periodendauer bei Wechsel zwischen verschiedenen Anzeigeinhalten.
licy	Duration	1:1	xs:duration	Information über die Anzeigedauer dieses Anzeige- inhalts innerhalb einer Anzeigeperiode (bei Wechsel zwischen verschiedenen Anzeigeinhalten).

Tabelle 255: Beschreibung der Struktur *DisplayContentStructure*.

22.3.7. LineInformationStructure

LineInformationStructure		+Structure	Informationen zur Bezeichnung der Linie.	
	LineRef	1:1	> Line	Referenz auf eine Linie, siehe 7.4.1.
	LineName	1:*	+International Text	Fahrgastrelevanter Name der Linie
	LineShortName	0:*	+International Text	Kurzbezeichnung der Linie.
	LineNumber	1:1	xs:int	Nummer der Linie.

Tabelle 256: Beschreibung der Struktur *LineInformationStructure*

22.3.8. DestinationStructure

DestinationStructure		+Structure	Informationen über den Inhalt des Zieltextes.	
	DestinationRef	1:1	xs:NMTOKEN	Index des Zieltextes.
	DestinationName 0:*	0:*	+International Text	Zieltext.
	DestinationShortName	0:*	+International Text	Zieltextkurzbezeichnung.

Tabelle 257: Beschreibung der Struktur *DestinationStructure*

22.3.9. ViaPointStructure

ViaPointS	ViaPointStructure		+Structure	Informationen über Zwischenhaltestellen.
	ViaPointRef	1:1	xs:int	Index des Haltepunkts innerhalb der Auflistung der Zwischenhaltepunkte.
	PlaceRef	0:1	→StopPoint	Referenz auf den Haltepunkt, siehe 7.5.1.
	PlaceName	0:*	+International Text	Bezeichnung des Zwischenhaltepunktes.
	PlaceShortName	0:*	+International Text	Kurzbezeichnung des Zwischenhaltepunktes.
	ViaPointDisplayPriority	0:1	xs:nonNegativ eInteger	Anzeigepriorität des Zwischenhaltepunktes.

Tabelle 258: Beschreibung der Struktur *ViaPointStructure*

22.3.10. AnnouncementStructure

AnnouncementStructure			+Structure	Informationen über die einzelne Haltestellenan- sage
	AnnouncementRef	1:1	xs:NMTOKEN	Index der Ansage.
	AnnouncementText	0:*	+International Text	Ansagetext als für den Fahrgast lesbare Information.
	AnnouncementTTSText	0:*	+International Text	Ansagetext, für ein TextToSpeech-System.

Tabelle 259: Beschreibung der Struktur *AnnouncementStructure*

22.3.11. ConnectionStructure

ConnectionStructure		+Structure	Information über die einzelnen Anschlüsse an einer Haltestelle inkl. Nachbarhaltestellen.
ConnectionRef	1:1	xs:NMTOKEN	Haltepunktsbezogener Index über alle verfügbaren Anschlüsse.
ConnectionType	1:1	Interchange Protec- tedConnection	Art des Anschlusses (gesicherter Anschluss oder einfache Umsteigebeziehung).
ConnectionStop	0:1	→StopPoint	Referenz auf einen Nachbarhaltepunkt, siehe 7.5.1. Falls nicht vorhanden, findet der Anschluss am selben Haltepunkt statt.
DisplayContent	1:1	+DisplayCont ent	Information über die Zusammensetzung des Zieltextinhalts, siehe 22.3.6.
Platform	1:1	xs:string	Abfahrtsstelle des Abbringers.
WalkDuration	0:1	xs:duration	Durchschnittliche Fußwegzeit zum Abfahrtshalte- punkt des Anschlusses.
ConnectionState	1:1	ConnectionOK Connection- Broken NoInformatio- nAvailable	Information darüber, ob der Anschluss gehalten werden kann oder nicht.
Transportmode	0:1	+VehicleType	Information über die Art des Abbringer-Fahrzeugs, siehe 22.3.12.
ExpectedDepartureTime	0:1	xs:dateTime	erwartete Abfahrtszeit des Abbringers.

Tabelle 260: Beschreibung der Struktur *ConnectionStructure*

22.3.12. VehicleTypeStructure

VehicleTypeStructure			+Structure	Information über die Art eines Fahrzeugs.
	VehicleTypeRef	1:1	→VehicleType	Informationen über den Fahrzeugtyp und damit der Ausstattung des Fahrzeugs, vgl. 7.4.1.
	VehicleName	0:*	+International Text	Bezeichner des Fahrzeugtyps.

Tabelle 261: Beschreibung der Struktur VehicleTypeStructure

23. Dienst Fahrzeugaktionen

23.1. Beschreibung

Dieser Dienst dient der Übertragung eines Interaktionswunsches (z.B. eines Haltewunsches) von einer mobilen Applikation eines Fahrgasts an das Fahrzeug.

In der XML-Schema-Definition *Trias_VehicleInterface.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Dienst Fahrzeugaktionen verwendet werden.

23.2. Anfragestrukturen

23.2.1. VehicleInteractionRequestStructure

VehicleInteractionRequestStructure		+Structure	Anfrage, die eine Interaktion mit einem Fahrzeug auslösen soll.		
	а	ActivateOutsi- deSpeakerRequest	-1:1	+ActivateOutsi deSpea- kerRequest	Anfrage, um die Außenlautsprecher eines Fahrzeugs zu aktivieren. Vgl. 23.2.2.
	b	StopRequestRequ- est		+StopRequest Request	Anfrage, um einen Haltewunsch an das Fahrzeug abzusetzen. Vgl. 23.2.3.

Tabelle 262: Beschreibung der Struktur VehicleInteractionRequestStructure

23.2.2. ActivateOutsideSpeakerRequestStructure

ActivateOutsideSpeakerRequestStructure		+Structure	Anfrage zur Aktivierung der Fahrzeugaußenlautsprecher.	
	ActivateOutsideSpeaker	0:1	xs:boolean	Gibt an, ob der Außenlautsprecher aktiviert werden soll.

Tabelle 263: Beschreibung der Struktur ActivateOutsideSpeakerRequestStructure

23.2.3. StopRequestRequestStructure

StopRequestRequestStructure			+Structure	Fasst die Informationen über die Anfragestruktur bei einem Haltewunsch an das Fahrzeug zusammen.
	StopRef	1:1	→StopPoint	Referenz auf die gewünschte Ausstiegshaltestelle, vgl. 7.5.1.
	StopName	0:*	+International Text	Bezeichner der Ausstiegshaltestelle.
	Intention	0:1	Boarding Alighting	Gibt an zu welchem Zweck der Haltewunsch ausgelöst wurde. Default ist Alighting.
	AssistanceRequired	0:1	xs:boolean	Fahrgast benötigt Hilfe beim Ein-/Ausstieg. Default ist false.
Pas-	WheelchairUser	0:1	xs:boolean	Fahrgast nutzt einen Rollstuhl. Default ist false.
senger- Profile	WalkingFrame	0:1	xs:boolean	Fahrgast nutzt einen Rollator. Default ist false.
	WalkingStick	0:1	xs:boolean	Fahrgast nutzt einen Gehstock. Default ist false.
	WalkingImpaired	0:1	xs:boolean	Fahrgast ist gehbehindert. Default ist false.
	Pram	0:1	xs:boolean	Fahrgast führt einen Kinderwagen mit sich. Default ist false.
	HeavyLuggage	0:1	xs:boolean	Fahrgast führt schweres Gepäck mit sich. Default ist false.
	VisuallyImpaired	0:1	xs:boolean	Fahrgast ist sehbeeinträchtigt. Default ist false.
	HearingImpaired	0:1	xs:boolean	Fahrgast ist hörbeeinträchtigt. Default ist false.
	ReadingImpaired	0:1	xs:boolean	Fahrgast hat Schwierigkeiten mit dem Leseverständnis. Default ist false.

Tabelle 264: Beschreibung der Struktur StopRequestRequestStructure

23.3. Antwortstrukturen

23.3.1. VehicleInteractionResponseStructure

Vehicleli	VehicleInteractionResponseStructure a ActivateOutsideSpeakerResponse		+Structure	Antwort des Fahrzeugs auf einen Interaktionswunsch.	
			-1:1	+ActivateOutsi deSpeaker- Response	Fahrzeugantwort auf die Aktivierung der Außenlautsprecher. Vgl. 23.3.2.
	b	StopRe- questResponse		+StopRequest Response	Fahrzeugantwort auf einen Haltewunsch. Vgl. 23.3.3.

Tabelle 265: Beschreibung der Struktur VehicleInteractionResponseStructure

23.3.2. ActivateOutsideSpeakerResponseStructure

ActivateOutsideSpeakerResponseStructure		+Structure	Anfrage zur Aktivierung der Fahrzeugaußenlautsprecher.	
	OutsideSpeakerActi- vated	1:1	xs:boolean	Gibt an, ob die Außenlautsprecher aktiviert wurden.

Tabelle 266: Beschreibung der Struktur *ActivateOutsideSpeakerResponseStructure*

23.3.3. StopRequestResponseStructure

StopReq	StopRequestResponseStructure			Fasst die Informationen über die Antwortstruktur bei einem Haltewunsch an das Fahrzeug zusammen.
	StopRequestReceived 1:1		xs:boolean	Information darüber, dass der Haltewunsch angekommen ist.
	RequestedStop	0:1	xs:NMTOKEN	Referenz auf die gewünschte Ausstiegshaltestelle, vgl. 7.5.1.
	EstimatedArrivalTime	0:1	xs:dateTime	Prognostizierte Ankunftszeit an der Ausstiegshaltestelle.

Tabelle 267: Beschreibung der Struktur StopRequestResponseStructure

24. Dienst Diensteregister

24.1. Beschreibung

Der Dienst Diensteregister führt Buch über verfügbare TRIAS-Dienste.

In der XML-Schema-Definition *Trias_ServiceRegister.xsd* werden Datentypen und Strukturen definiert, die für den Dienst Diensteregister verwendet werden.

24.2. Einfache Typen

Folgende einfache Typen (simple types) werden definiert:

Typname	Basistype und Werte	Typbeschreibung
TriasServiceIdType	xs:NMTOKEN	ID einer Instanz eines TRIAS-Dienstes.
InterfaceVersionType	xs:NMTOKEN	Versionsnummer einer Dienstschnittstellendefinition.
TriasServiceTypeEnumeration	Alerts BookingInfo ConnectionDemand Facilities Fares IndividualRoutes IndividualRoutesRefine Locations LocationsRefine Maps Positioning ServiceRegister StopEvents StopEventsRefine TripInfoRefine Trips TripsRefine	Art des Diensts.
ServiceAddressType	xs:anyURI	Adresse (URL) eines Online-Dienstes.
ServiceUsageEnumeration	Consumer Provider	Verwendung des Dienstes als Anbieter oder Client.

Tabelle 268: Beschreibung von einfachen Typen

24.3. Anfragestrukturen

Eine Anfrage an das Diensteregister wird mittels eines Elements **ServiceRegisterRequest** vom Typ ServiceRegisterRequestStructure gestellt.

24.3.1. ServiceRegisterRequestStructure

Mit einer Anfrage vom Typ ServiceRegisterRequestStructure kann ein TRIAS-Dienst im Dienstregister wahlweise aufgenommen, gelöscht oder aktualisiert werden, oder es können alle registrierten Dienste gesucht werden, die auf die angegebenen Filterkriterien passen.

ServiceRegisterRequestStructure				+Structure	Fasst die Anfragedaten an das Diensteregister zusammen.
	а	RegisterRequest	-1:1	+ServiceRegis terRegister- Request	Anfrage, um eine Dienstinstanz im Dienstregister anzumelden. Vgl. 24.3.3.
	b	UpdateRequest		+ServiceRegis terUpdateRe- quest	Anfrage, um eine Dienstinstanz im Dienstregister zu aktualisieren. Vgl. 24.3.4.
	С	LookupRequest		+ServiceRegis terLookupRe- quest	Anfrage, um nach passenden Diensten im Dienstregister zu suchen. 24.3.5.
	d	UnregisterRequest		+ServiceRegis terUnregister- Request	Anfrage, um eine Dienstinstanz im Dienstregister zu löschen. Vgl. 24.3.6.
	Pa	arams	0:1	+ServiceRegis terParam	Anfrageparameter. Vgl. 24.3.2.

Tabelle 269: Beschreibung der Struktur ServiceRegisterRequestStructure.

24.3.2. ServiceRegisterParamStructure

ServiceRegisterParamStructure		+Structure	Fasst die Parameter für eine Anfrage an das Diensteregister zusammen.	
	Extension	0:1	xs:anyType	Erweiterungen.

Tabelle 270: Beschreibung der Struktur **ServiceRegisterParamStructure**.

24.3.3. ServiceRegisterRegisterRequestStructure

ServiceR	ServiceRegisterRegisterRequestStructure		+Structure	Anfrage an das Diensteregister, um einen Dienst anzumelden.
Tri- asSer- vicePro	ServiceType	0:1	TriasService- TypeEnume- ration	Art des Dienstes.
perties	Version	0:1	InterfaceVer- sion	Versionsnummer der Dienstschnittstellendefinition.
	ServiceAddress	0:1	Ser- viceAddress	Adresse (URL) eines Online-Dienstes.
	ParticipantRef	0:1	→Participant- Code	ID eines Kommunikationspartners. Vgl. 7.4.1.
	ServiceUsage	0:1	Consumer Provider	Verwendung des Dienstes als Anbieter oder Client.

Tabelle 271: Beschreibung der Struktur **ServiceRegisterRegisterRequestStructure**.

24.3.4. ServiceRegisterUpdateRequestStructure

ServiceRegisterUpdateRequestStructure			+Structure	Anfrage an das Diensteregister, um die Eintragungen zu einem Dienst zu aktualisieren.
	Serviceld	1:1	TriasServiceId	ID des Diensts, der aktualisiert werden soll.
Tri- asSer- vicePro	ServiceType	0:1	TriasService- TypeEnume- ration	Art des Dienstes.
perties	Version	0:1	InterfaceVer- sion	Versionsnummer der Dienstschnittstellendefinition.
	ServiceAddress	0:1	Ser- viceAddress	Adresse (URL) eines Online-Dienstes.
	ParticipantRef	0:1	→Participant- Code	ID eines Kommunikationspartners. Vgl. 7.4.1.
	ServiceUsage	0:1	Consumer Provider	Verwendung des Dienstes als Anbieter oder Client.

Tabelle 272: Beschreibung der Struktur **ServiceRegisterUpdateRequestStructure**.

24.3.5. ServiceRegisterLookupRequestStructure

ServiceRegisterLookupRequestStructure		+Structure	Anfrage an das Diensteregister, um passende Dienste zu finden.	
	ServiceId	0:1	TriasServiceId	ID des Diensts, nach dem gesucht wird.
Tri- asSer- vicePro	ServiceType	0:1	TriasService- TypeEnume- ration	Art des Dienstes.
perties	Version	0:1	InterfaceVer- sion	Versionsnummer der Dienstschnittstellendefinition.
	ServiceAddress	0:1	Ser- viceAddress	Adresse (URL) eines Online-Dienstes.
	ParticipantRef	0:1	→Participant- Code	ID eines Kommunikationspartners. Vgl. 7.4.1.
	ServiceUsage	0:1	Consumer Provider	Verwendung des Dienstes als Anbieter oder Client.

Tabelle 273: Beschreibung der Struktur ServiceRegisterLookupRequestStructure.

24.3.6. ServiceRegisterUnregisterRequestStructure

ServiceR ture	ServiceRegisterUnregisterRequestStructure		+Structure	Anfrage an das Diensteregister, um einen Dienst zu löschen.
	ServiceId	0:1	TriasServiceId	ID des Diensts, der gelöscht werden soll.

Tabelle 274: Beschreibung der Struktur ServiceRegisterUnregisterRequestStructure.

24.4. Antwortstrukturen

Das Ergebnis einer Dienstregisteranfrage wird mittels eines Elements **ServiceRegister-Response** vom Typ **ServiceRegisterResponseStructure** übertragen.

24.4.1. ServiceRegisterResponseStructure

ServiceRegisterResponseStructure	erviceRegisterResponseStructure		Fasst die Ergebnisdaten für eine Dienstregisteranfrage zusammen.
ErrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Gesamtbeantwortung der Anfrage. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
ServiceRegisterResult	0:1	+ServiceRegis terResult	Struktur für ein Dienstregisterresultat. Vgl. 24.4.2.

Tabelle 275: Beschreibung der Struktur ServiceRegisterResponseStructure.

In *ErrorMessage* können folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
SERVICEREGIS- TER_SERVICEIDUNKNOWN	Die Anfrage an das Dienstregister enthält eine unbekannte Service-ID.
SERVICEREGISTER_NOMATCH	Die Suchanfrage an das Dienstregister liefert keine Übereinstimmung.
SERVICEREGISTER_TOOMANYMATCHES	Die Suchanfrage an das Dienstregister liefert zu viele Übereinstimmungen

Tabelle 276: Liste der Fehlerzustände in ServiceRegisterResponse.

24.4.2. ServiceRegisterResultStructure

ServiceRe	ServiceRegisterResultStructure		+Structure	Resultatstruktur für die Diensteregisteranfrage.	
	R	esultId	1:1	xs:NMTOKEN	ID des Resultats für spätere Referenzierung.
	E	rrorMessage	0:*	+ErrorMessag e	Fehlermeldungen bezogen auf die Anfrage an das Diensteregister. Siehe die nachstehende Tabelle für mögliche Werte. Vgl. 7.4.2.
	а	RegisterResponse	-1:1	+ServiceRegis terRegister- Response	Antwort zur Dienstregistrierung. Vgl. 24.4.3.
	b	UpdateResponse		+ServiceRegis terUpdate- Response	Antwort zur Dienstaktualisierung. Vgl. 24.4.4.
	С	LookupResponse		+ServiceRegis terLooku- pResponse	Antwort zur Suche nach passenden Diensten. Vgl. 24.4.5.
	d	UnregisterRespon- se		+ServiceRegis terUnregister- Response	Antwort zur Dienstlöschung. Vgl. 24.4.6.

Tabelle 277: Beschreibung der Struktur ServiceRegisterResultStructure.

Die Verwendung von *ErrorMessage* in *ServiceRegisterResultStructure* ist für spätere Erweiterungen reserviert.

24.4.3. ServiceRegisterRegisterResponseStructure

ServiceRegisterRegisterResponseStructure	ServiceRegisterRegisterResponseStruc- ture		Antwort auf die Dienstregistrierung.
Serviceld 1:	:1	TriasServiceId	ID des Diensts, wie er im Register geführt wird. Diese ID muss bei Folgeanfragen an das Diensteregister verwendet werden.

Tabelle 278: Beschreibung der Struktur **ServiceRegisterResponseStructure**.

24.4.4. ServiceRegisterUpdateResponseStructure

ServiceRegisteUpdateResp	ServiceRegisteUpdateResponseStructure		Antwort auf die Dienstaktualisierung.
Serviceld	1:1	TriasServiceId	ID des Diensts, wie er im Register geführt wird. Diese ID muss bei Folgeanfragen an das Diensteregister verwendet werden.

Tabelle 279: Beschreibung der Struktur ServiceRegisterUpdateResponseStructure.

24.4.5. ServiceRegisterLookupResponseStructure

ServiceRegisteLookupResponseSt	ructure	+Structure	Antwort auf eine Dienstsuche.
Service	1:*	TriasService	Ein oder mehrere Dienste, die auf die Anfragekriterien passen. Vgl. 24.4.7.

Tabelle 280: Beschreibung der Struktur ServiceRegisterLookupResponseStructure.

24.4.6. ServiceRegisterUnregisterResponseStructure

ServiceRegisteUnregisterResponseStruc- ture		+Structure	Antwort auf eine Dienstlöschung aus dem Register.	
				Das Antwortelement bleibt bis auf weiteres leer.

Tabelle 281: Beschreibung der Struktur **ServiceRegisterUnregisterResponseStructure**.

24.4.7. TriasServiceStructure

TriasSer	ServiceStructure		+Structure	Definition einer Instanz eines TRIAS-Dienstes.
	Serviceld	1:1	TriasServiceId	ID der Instanz.
Tri- asSer- vicePro	ServiceType	0:1	TriasService- TypeEnume- ration	Art des Dienstes.
perties	Version	0:1	InterfaceVer- sion	Versionsnummer der Dienstschnittstellendefinition.
	ServiceAddress	0:1	Ser- viceAddress	Adresse (URL) eines Online-Dienstes.
	ParticipantRef	0:1	→Participant- Code	ID eines Kommunikationspartners. Vgl. 7.4.1.
	ServiceUsage	0:1	Consumer Provider	Verwendung des Dienstes als Anbieter oder Client.

Tabelle 282: Beschreibung der Struktur *TriasServiceStructure*.

25. Dienst Authentifizierung

Einige Teile der TRIAS-Schnittstelle werden zum Austausch von wichtigen betrieblichen Daten verwendet. Um die Unverfälschtheit dieser Daten sicherzustellen, sind Mechanismen zur Authentifizierung und zur Autorisierung der Schnittstellenpartner notwendig. In diesem Kapitel soll daher ein Mechanismus beschrieben werden, um die Authentizität von Schnittstellenpartnern überprüfen zu können.

Zur Authentifizierung der Schnittstellenpartner kommt ein PKI-Verfahren zum Einsatz. Es wird die Verwendung des DSA-Verfahrens⁸ empfohlen. Jedoch können auch andere Verfahren zum Einsatz kommen. Die Kommunikationspartner müssen sich dazu bilateral abstimmen.




Abbildung 10: Erzeugung einer Nachrichtensignatur

⁸ Digital Signature Standard: http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips186-3/fips_186-3.pdf




Abbildung 11: Überprüfung einer Signatur

Der Authentifizierungsdienst des Empfängers überprüft die Certificateld und die Signatureld aus dem ServiceRequest (vgl. die Definition der Nachrichteneigenschaften in 7.9.2). Das Feld Certificateld enthält eine Referenz auf diesen Schlüssel. Der Schlüssel muss also vorab ausgetauscht werden. Das Feld Signatureld enthält die Signatur der versendeten TRIAS-Nachricht. Zur Berechnung der Signatur wird die XML-Nachricht in der kanonischen Normalform⁹ verwendet. Bei der Berechnung der Signatur darf das Feld Signatureld in der XML-Nachricht nicht vorhanden sein, es muss also vom Empfänger wieder entfernt werden. Dabei muss die kanonische Normalform erhalten bleiben.

Der Ablauf der Signierung einer Nachricht ist schematisch in Abbildung 10 dargestellt. Zunächst wird das Feld Signatureld komplett aus der Nachricht entfernt. Dann wird die Nachricht in ihre XML-Repräsentation in der kanonischen Normalform exportiert. Mithilfe der XML-Repräsentation und dem privaten Schlüssel kann nun die korrekte Signatur der Nachricht berechnet und im Feld Signatureld gespeichert werden. Das Ergebnis ist die korrekt signierte, und vor Modifikation durch Dritte geschützte Nachricht.

Der schematische Ablauf der Signaturprüfung ist in Abbildung 11 dargestellt. Zunächst wird das Feld Signatureld aus der Nachricht entfernt und die Nachricht in ihre kanonische XML-Darstellung überführt. Anschließend kann mithilfe des öffentlichen Schlüssels des Nachrichtensenders, der Nachricht in XML-Darstellung und der Signatur überprüft werden, ob diese Signatur gültig ist. Anschließend muss, um die Nachricht nicht zu verfälschen, die Signatur wieder auf ihren ursprünglichen Wert gesetzt werden.

-

⁹ RFC 3076: http://www.ietf.org/rfc/rfc3076.txt

26. Normative Referenzen

- CEN-IFOPT (CEN, EN 28701:2012, 2012)
- ISO 8601 Zeitformate (ISO 8601:2004, 2004)

27. Begriffe

Es gelten die in VDV-Schrift 430 Teil 1, 2013 und in VDV-Schrift 431, Teil 1, 2013 festgelegten Begriffsbestimmungen.

28. Versionshistorie

28.1. Version 1.1 (Schrift und Schema)

28.1.1. Funktionale Erweiterungen

- Schema-Version im Wurzelelement auf "1.1" erhöht.
- Neue Struktur *WebLinkStructure* (Link + Beschreibung) definiert als Ersatz für Elemente vom Typ xs:anyUri, die nur einen Link ohne Beschreibung darstellen.
- In Trias_FaresSupport.xsd eine neue Struktur *FareZoneStructure* aufgenommen, um zu den Referenzen auf Tarifzonenobjekte auch Tarifzonenbezeichnungen angeben zu können. Wird z.B. in *PassedZones* oder *ZonesAlreadyPaid* verwendet.
- Dem Element FaresAuthorityRef wird ein neues Element FaresAuthorityText beiseite gestellt, um Tarifverantwortliche mit Bezeichnungen benennen zu können.
- In *TicketStructure* weitere Elemente *ValidityDuration*, *ValidityDurationText*, *ValidityFareZones* und *ValidityAreaText*.
- StaticFaresRequestStructure bietet nun die Möglichkeit, eine TicketID anzugeben, um Informationen speziell zu diesem Ticket abzurufen.
- FaresPassengerStructure um ZonesAlreadyPaid und OwnedTickets erweitert, um die bereits vorhandenen Fahrberechtigungen modellieren zu können.
- POI-Kategorien (*POICategory*) als Liste von Key-Value-Paaren (Attribute aus Open Street Map) eingeführt. Ein POI kann einer oder mehreren POI-Kategorien zugeordnet werden. Die Suche nach POIs kann nach diesen POI-Kategorien gefiltert werden (in *LocationParamStructure*).
- Neues Element OperatorFilter in LocationParamStructure aufgenommen.
- Neues Element *SharingService* zur Modellierung von Fahrzeugverleihanbietern (Car-Sharing, Bike-Sharing) in *ContinuousServiceStructure* aufgenommen.
- In der *TripRequestStructure* werden die Elemente *Origin* und *Destination* nun auch mehrfach zugelassen.

28.1.2. Technische Ergänzungen/Korrekturen

- Versionsnummern aus den Dateinamen der Schemadateien entfernt.
- Mehrfache import-Anweisungen aus dem siri-Namensraum pro Schemadatei entfernt. Stattdessen Import der SIRI-Haupt-Schemadatei.
- Einheitliche Vergabe des TRIAS-Namensraums "www.vdv.de/trias".
- In NavigationSectionStructure Korrektur der Schreibung von Manoeuvre.
- Im Benachrichtigungsdienst (TripMonitoringPolicyGroup) jeweils den Defaultwert false für die Elemente AcceptThirdPartyInformation und IncludeAlternatives aufgenommen.
- Die beiden unbenutzten Schemadateien Trias_Authorisation.xsd und Trias_PushToDevice.xsd entfernt. Das waren Relikte aus dem Forschungsprojekt IP-KOM-ÖV, die nicht mehr benötigt werden.
- Tippfehler im Element *IndvidualTransportOptions* (sic!) in der *LocationContextStructure* korrigiert.
- In *DatedJourneyStructure* und ContinuousServiceStructure sind *OriginStopPointRef* bzw. *DestinationStopPointRef* nun optional, wenn man die *ServiceOriginGroup* bzw. *ServiceDestinationGroup* verwenden möchte.

- Weitere Fehlercodes TRIASGENERIC_ERROR, TRIASGENER-IC_SERVICENOTSUPPORTED, TRIASGENERIC_REQUESTNOTSUPPORTED und TRIASGENERIC_FEATURENOTSUPPORTED definiert.
- Trias_JourneySupport.xsd:DatedCallAtLocationStructure->ServiceDeparture steht <xs:documentation>Arrival times of the service at this stop.</xs:documentation> Da es das ServiceDeparture-Element ist, steht nun stattdessen "Departure times".

28.1.3. Dokumentarische Korrekturen

- In TicketStructure die Dokumentation der Elemente InfoUrl und SaleUrl ergänzt.
- In AddressStructure das Element PrivateCode an die richtige Position verschoben.
- In AddressStructure das Element CityName in die korrekte Benennung LocalityName umbenannt.
- In AddressStructure die Dokumentation des Elements LocalityRef ergänzt.
- In *LocationStructure* die Referenzen auf die Ortsobjekte in die im Schema vorhandenen Kindelemente gewandelt.
- Diverse Tippfehler, Formatierungsfehler und falsche/fehlende Querverweise korrigiert.
- Erläuterung zum Verkehrstag und Betriebstag-Code in Kapitel 5.9 ergänzt
- Kapitel 5.3 Ergänzung mit Verweis auf OSM
- Ergänzung 7.5.5. PointOfInterestCategoryStructure und 7.5.6. OsmTagStructure
- Ergänzungen und Klärungen im Kapitel 19 zum Ablauf (DataReceivedAcknowledgement)

28.2. Version 1.2 (Schrift und Schema)

28.2.1. Funktionale Erweiterungen

- Anreicherungsdienst (vgl. RefineRequest in Kap. 15) als neuen Dienst hinzugefügt.
- Zwei neue optionale Element in *StopCallStatusGroup* aufgenommen: *NoBoardingAt-Stop* und *NoAlightingAtStop*.
- Neues optionales Element *JourneyTrack* in *TripInfoResultStructure*.
- In *TripInfoParamStructure* zwei zusätzliche Filterelemente *IncludeTrackSections* und *IncludeTrackProjection*.
- BaseTripContentFilterGroup wurde erweitert um IncludeEstimatedTimes und IncludeSituationInfo.
- Es wurde die Möglichkeit geschaffen, Wechsel von Fahrteigenschaften (zb. Zugnummer, Gattung) abzubilden. Zu diesem Zweck wurde die neue ServiceSectionStructure geschaffen und die ServiceJourneyGroup sowie die ServiceGroup umgebaut.
- ServiceAttributeStructure wurde um ein Element Scope erweitert, um den Bezug des Attributes angeben zu können.
- Parallelfahrten können nun abschnittsweise angegeben werden (z.B. Flügelungen).
 Dazu wurde eine neue ParallelServiceStructure definiert und in TimedLegStructure,
 TripInfoResultStructure sowie StopEventStructure eingebaut.
- Es ist nun möglich, eine Zustiegs- bzw. Ausstiegshilfe anzufordern, hierfür wurde der Anschlussdienst und der Dienst für Fahrzeuginformationen entsprechend erweitert.
- Der Fahrzeugdienst wurde um die Möglichkeit erweitert, Ansagen auf den Außenlautsprecher auszugeben. In diesem Zuge wurde eine Aufteilung der Funktionalität innerhalb des Fahrzeugdienstes in Interaktion und Information vorgenommen.

- Erweiterung der Anfragestrukturen für Anschlüsse und den Haltewunsch um eine PassengerProfileGroup, in der generische Mobilitätseinschränkungen abgebildet sind.
- Erweiterung von *TripInfoContentFilterGroup* um *IncludeEstimatedTimes* und *IncludeSituationInfo*.

28.2.2. Technische Ergänzungen/Korrekturen

- Alle optionalen Elemente vom Typ xs:boolean wurden im Schema von FIXED-Werten auf DEFAULT-Werte umgestellt. In der Schrift sind die jeweils gültigen Default-Werte angegeben.
- Das verpflichtende Element StopSeqNumber (in den Strukturen CallAtStopStructure, DatedCallAtLocationStructure, LegBoardStructure, LegAlightStructure und LegIntermediateStructure) ist nun nur noch optional.
- Die nicht verwendete Datenstruktur RouteDescriptionGroup wurde aus dem Schema entfernt.
- Elemente vom Typ *InternationalTextStructure* können nun mehrfach vorkommen, um Mehrsprachigkeit zu ermöglichen.
- Das Element Language wurde aus der LocationParamStructure entfernt.
- In Requests (ServiceRequestContext, SubscriptionRequestContext) kann nun der Client präferierte Sprachen angeben.
- In Responses (ServiceResponseContext) kann die EKAP mehrere ausgelieferte Sprachen definieren.
- Das Element Location in LocationInformationResponseStructure wurde zu Location-Result umbenannt.
- Für alle XML-Inhalte ist nun die Codierung UTF-8 explizit vorgeschrieben.
- JourneyAttributeStructure wurde ersetzt durch ServiceAttributeStructure.
- LegAttribute wurde aus TimeLegStructure entfernt. Fahrtattribute werden stattdessen in der ServiceJourneyGroup unterhalb der DatedJourneyStructure angegeben.
- Zusammenfassung der StopRequestRequestStructure und der ActivateOutside-SpeakerRequestStructure in einer VehicleInteractionRequestStructure.
- Damit Leitstellen eine Fahrt zuverlässig erkennen können, wurden FeederDistributorStructure und DatedCallAtLocationStructure um LineDirectionGroup und OperatorRef erweitert.
- *TicketStructure* um *TariffLevelGroup* zur Abbildung von Preis- und Tarifstufen erweitert
- Einführung eines Typs ServiceCallStructure, welcher die ServiceTimeGroup enthält. Verwendung dieses Typs in TimeStopStructure, LegBoardStructure, LegAlightStructure, LegIntermediateStructure, CallAtStopStructure und DatedCallAtLocationStructure um jeweils Informationen zu Ankunft bzw. Abfahrt einer Fahrt an einem Punkt aufzunehmen.

28.2.3. Dokumentarische Ergänzungen/Korrekturen

- Kapitel 6 wurde inhaltlich erweitert und entsprechend umbenannt.
- Das neue Kapitel 6.5 zur Erläuterung von Haltesequenznummern und Fahrtabschnitten wurde eingefügt.
- Im Unterkapitel 17.2.3 wurde der Name des Elements *IndividualRouteContextStructure* in *IndividualRouteLocationContextStructure* korrigiert.
- Im Unterkapitel 12.3.3 wurde der Datentyp von *PreviousCall* und *OnwardCall* von *CallAtNearStop* zu *CallAtStop* korrigiert.
- Im Unterkapitel 13.8.1 wurde der Name des Elements *Extensions* in *Extension* korrigiert.

29. Abkürzungen

Es gelten die in VDV-Schrift 430 Teil 1, 2013 und in VDV-Schrift 431, Teil 1, 2013 angegebenen Abkürzungen. Darüber hinaus werden die in Tabelle 283 aufgeführten Abkürzungen verwendet.

Begriff	Beschreibung
НТТР	Hypertext Transfer Protocol. Übertragungsprotokoll basierend auf TCP/IP, wird vor allem im Internet zum Austausch von Informationen benutzt.
IFOPT	Identification of Fixed Objects in Public Transport (CEN, EN 28701:2012, 2012)
JourneyWeb	Britischer Standard zur Verknüpfung von regionalen Fahrplanauskunftssystemen für eine Großbritannienweite nationale Auskunft (Department for Transport, 2012)
Transmodel	Reference Data Model for Public Transport (CEN, EN 12896:2006, 2006)
TRIAS	Travellers' Realtime Information and Advisory Standard. Mit diesem Akronym wird die Familie der in diesem Do- kument definierten Schnittstellendienste bezeichnet.
UML	Unified Modeling Language Standardisierte, grafische Modellierungssprache zur Spezifikation von Software.

Tabelle 283: Liste der Abkürzungen.

30. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Umfeld und Schwerpunkte im Projekt IP-KOM-ÖV	17
Abbildung 2:	Anfrage mit synchroner Antwort (Abbildung entnommen aus SIRI, (CTS 15531 Part 2, 2011)).	
Abbildung 3:	Abonnement-Verfahren mit asynchronen Benachrichtigungen (Abbild entnommen aus SIRI, (CEN, TS 15531 Part 2, 2011))	_
Abbildung 4:	Ablauf der Anschlussdienste mit aktiver Benachrichtigung Statusänderung	
Abbildung 5:	Ablauf der Anschlussdienste mit passiver Benachrichtigung Statusänderung	
Abbildung 6:	Funktionsweise des Benachrichtigungsdienstes	142
Abbildung 7:	Sequenzdiagramm Lebenszyklus eines Wertes	146
Abbildung 8:	Sequenzdiagramm Werteliste ermitteln	147
Abbildung 9:	Sequenzdiagramm Personalisierung	148
Abbildung 10:	Erzeugung einer Nachrichtensignatur	164
Abbildung 11:	Überprüfung einer Signatur	165
Tabelle 1:	nverzeichnis Beispiel (aus einem späteren Abschnitt) für die tabellarische Nota einer XML-Struktur	
Tabelle 2:	Liste der TRIAS-Dienste und ihrer Anfrageelemente.	
Tabelle 3:	Liste der Fehlercodes, wie sie in SIRI für Nachrichtenübermittlungsverfahren definiert werden.	
Tabelle 4:	Generische TRIAS-Fehlermeldungen, die in allen Nachrichten auftre können	
Tabelle 5:	Beschreibung der Struktur ServiceRequestStructure	37
Tabelle 6:	Beschreibung der Struktur SubscriptionRequestStructure	38
Tabelle 7:	Beschreibung der Struktur RequestPayloadStructure	39
Tabelle 8:	Beschreibung der Struktur ServiceDeliveryStructure.	40
Tabelle 9:	Beschreibung der Struktur <i>DeliveryPayloadStructure</i>	41
Tabelle 10:	Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_Utility.xsd	41
Tabelle 11:	Beschreibung der Struktur InternationalTextStructure	42
Tabelle 12:	Beschreibung der Struktur <i>GeoPositionStructure</i>	42
Tabelle 13:	Beschreibung der Struktur WebLinkStructure.	42
Tabelle 14:	Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_ModesSupport.xsd	44
Tabelle 15:	Beschreibung der Struktur <i>IndividualTransportOptionsStructure</i>	44

Tabelle 16:	Beschreibung der Gruppe PtSt	ubmodeChoiceGroup	45
Tabelle 17:	Beschreibung der Struktur Mo	deStructure	45
Tabelle 18:	Beschreibung der Struktur PtM	odeFilterStructure	46
Tabelle 19:	Liste der einfachen Typdefinition	nen in Trias_Common.xsd	46
Tabelle 20:	Beschreibung der Struktur Erro	orMessageStructure	46
Tabelle 21:	Beschreibung der Struktur Priv	rateCodeStructure	47
Tabelle 22:	Beschreibung der Struktur Ope	eratorFilterStructure	47
Tabelle 23:	Beschreibung der Struktur Line	eDirectionStructure	47
Tabelle 24:	Beschreibung der Struktur Line	eDirectionFilterStructure	47
Tabelle 25:	Beschreibung der Struktur Sha	ringServiceStructure	48
Tabelle 26:	Beschreibung der Struktur Ope	eratingDaysStructure	48
Tabelle 27:	Beschreibung der Struktur Wee	ekdayTimePeriodStructure	48
Tabelle 28:	Beschreibung der Struktur Ger	eralAttributeStructure	49
Tabelle 29:	Liste der einfachen Typdefinition	nen in Trias_LocationSupport.xsd	49
Tabelle 30:	Beschreibung der Struktur Stop	oPointStructure	50
Tabelle 31:	Beschreibung der Struktur Stop	oPlaceStructure	51
Tabelle 32:	Beschreibung der Struktur Loc	alityStructure	51
Tabelle 33:	Beschreibung der Struktur Poil	ntOfInterestStructure	51
Tabelle 34:	Beschreibung der Struktur Poil	ntOfInterestCategoryStructure	51
Tabelle 35:	Beschreibung der Struktur Osn	nTagStructure	52
Tabelle 36:	Beschreibung der Struktur Poil	ntOfInterestFilterStructure	52
Tabelle 37:	Beschreibung der Struktur Add	lressStructure	52
Tabelle 38:	Beschreibung der Struktur Loc	ationStructure	53
Tabelle 39:	Beschreibung der Struktur Loc	ationRefStructure	53
Tabelle 40:	Beschreibung der Struktur Ser	viceViaPointStructure	54
Tabelle 41:	Beschreibung der Struktur Vias	Structure	54
Tabelle 42:	Beschreibung der Struktur Ser	viceSectionStructure	55
Tabelle 43:	Beschreibung der Gruppe Date	edServiceGroup	55
Tabelle 44:	Beschreibung der Struktur Date	edJourneyStructure	56
Tabelle 45:	Beschreibung der Struktur Para	allelServiceStructure	56
Tabelle 46:	Beschreibung der Struktur Trip	LocationStructure	56
Tabelle 47:	Beschreibung der Struktur Ser	viceCallStructure	56
Tabelle 48:	Beschreibung der Struktur Call	AtStopStructure	57
Tabelle 49:	Beschreibung der Struktur Date	edCallAtLocationStructure	58
Tabelle 50:	Beschreibung der Struktur Cor	tinuousServiceStructure	59

Tabelle 51:	Beschreibung der Struktur VehiclePositionStructure	59
Tabelle 52:	Beschreibung der Struktur ProgressBetweenStopsStructure .	59
Tabelle 53:	Beschreibung der Struktur LegTrackStructure	60
Tabelle 54:	Beschreibung der Struktur <i>TrackSectionStructure</i>	60
Tabelle 55:	Beschreibung der Struktur LocationContextStructure	60
Tabelle 56:	Beschreibung der Struktur AbstractResponseContextStructu	<i>re</i> 61
Tabelle 57:	Beschreibung der Struktur ServiceAttributeStructure	61
Tabelle 58:	Beschreibung der Struktur PassengerAccessibilityStructure.	62
Tabelle 59:	Beschreibung der Gruppe siri:CommonFacilityGroup	64
Tabelle 60:	Beschreibung der Gruppe siri:StopFacilityGroup	65
Tabelle 61:	Beschreibung der Gruppe siri:ServiceFacilityGroup	65
Tabelle 62:	Beschreibung der Gruppe siri:AllFacilitiesGroup.	66
Tabelle 63:	Beschreibung der Struktur SituationsStructure.	66
Tabelle 64:	Beschreibung der Struktur SituationFullRefStructure	67
Tabelle 65:	Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_RequestSupport.xs	sd68
Tabelle 66:	Beschreibung der Struktur AbstractTriasServiceRequestStru	cture 68
Tabelle 67:	Beschreibung der AbstractTriasSubscriptionRequestStructure	Struktur 69
Tabelle 68:	Beschreibung der Struktur AbstractTriasResponseStructure.	70
Tabelle 69:	Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_FaresSupport.xsd.	71
Tabelle 70:	Beschreibung der Struktur FareZoneStructure	71
Tabelle 71:	Beschreibung der Struktur FareZoneListInAreaStructure	71
Tabelle 72:	Beschreibung der Struktur BookingInfoStructure	72
Tabelle 73:	Beschreibung der Struktur <i>TicketStructure</i> .	73
Tabelle 74:	Beschreibung der Struktur TripFaresResultStructure	73
Tabelle 75:	Liste der Fehlerzustände in <i>TripFaresResult</i>	73
Tabelle 76:	Beschreibung der Struktur FaresPassengerStructure	74
Tabelle 77:	Beschreibung der Struktur FaresParamStructure.	74
Tabelle 78:	Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_Locations.xsd	75
Tabelle 79:	Beschreibung der Struktur LocationInformationRequestStruc	:ture 76
Tabelle 80:	Beschreibung der Struktur InitialLocationInputStructure	76
Tabelle 81:	Beschreibung der Struktur GeoRestrictionsStructure	77
Tabelle 82:	Beschreibung der Struktur GeoCircleStructure	77
Tabelle 83:	Beschreibung der Struktur GeoRectangleStructure	77
Tabelle 84:	Beschreibung der Struktur <i>GeoAreaStructure</i>	77
Tabelle 85	Beschreibung der Struktur LocationParamStructure	78

Tabelle 86:	Beschreibung der Struktur LocationInformationResponseStructure	e .79
Tabelle 87:	Liste der Fehlerzustände in <i>LocationInformationResponse</i>	79
Tabelle 88:	Beschreibung der Struktur LocationResultStructure.	80
Tabelle 89:	Beschreibung der Struktur <i>TripRequestStructure</i>	80
Tabelle 90:	Beschreibung der Struktur <i>TripParamStructure</i> .	82
Tabelle 91:	Beschreibung der Gruppe NumberOfResultsGroup.	82
Tabelle 92:	Beschreibung der Struktur NotViaStructure.	82
Tabelle 93:	Beschreibung der Struktur NoChangeAtStructure.	83
Tabelle 94:	Beschreibung der Struktur <i>TripResponseStructure</i>	84
Tabelle 95:	Liste der Fehlerzustände in <i>TripResponse</i> .	84
Tabelle 96:	Beschreibung der Struktur <i>TripResponseContextStructure</i>	85
Tabelle 97:	Beschreibung der Struktur <i>TripResultStructure</i> .	85
Tabelle 98:	Liste der Fehlerzustände in <i>TripResult</i> .	85
Tabelle 99:	Beschreibung der Struktur <i>TripStructure</i>	86
Tabelle 100:	Beschreibung der Struktur <i>TripLegStructure</i>	86
Tabelle 101:	Beschreibung der Struktur <i>TimedLegStructure</i>	87
Tabelle 102:	Beschreibung der Struktur InterchangeLegStructure.	88
Tabelle 103:	Beschreibung der Struktur ContinuousLegStructure	89
Tabelle 104:	Beschreibung der Struktur LegBoardStructure.	90
Tabelle 105:	Beschreibung der Struktur LegAlightStructure.	91
Tabelle 106:	Beschreibung der Struktur LegIntermediateStructure.	92
Tabelle 107:	Beschreibung der Struktur NavigationPathStructure	92
Tabelle 108:	Beschreibung der Struktur NavigationSectionStructure	93
Tabelle 109:	Beschreibung der Struktur AccessPathStructure	93
Tabelle 110:	Beschreibung der Struktur StopEventRequestStructure.	94
Tabelle 111:	Beschreibung der Struktur StopEventParamStructure.	95
Tabelle 112:	Beschreibung der Struktur StopEventResponseStructure.	95
Tabelle 113:	Liste der Fehlerzustände in StopEventResponse.	95
Tabelle 114:	Beschreibung der Struktur StopEventResponseContextStructure	95
Tabelle 115:	Beschreibung der Struktur StopEventResultStructure	95
Tabelle 116:	Liste der Fehlerzustände in StopEventResult.	96
Tabelle 117:	Beschreibung der Struktur StopEventStructure.	96
Tabelle 118:	Beschreibung der Struktur CallAtNearStopStructure	96
Tabelle 119:	Beschreibung der Struktur <i>PositioningRequestStructure</i>	97
Tabelle 120:	Beschreibung der Struktur PositioningParamStructure.	97

Tabelle 121:	Beschreibung der Struktur <i>TimedPositionStructure</i> 98
Tabelle 122:	Beschreibung der Struktur <i>TimedStopStructure</i>
Tabelle 123:	Beschreibung der Struktur PositioningResponseStructure 98
Tabelle 124:	Liste der Fehlerzustände in <i>PositioningResponse.</i> 99
Tabelle 125:	Beschreibung der Struktur <i>PositioningResultStructure</i> 99
Tabelle 126:	Beschreibung der Struktur <i>PositioningStructure</i> 99
Tabelle 127:	Beschreibung der Struktur <i>RankedPositionStructure</i> 99
Tabelle 128:	Beschreibung der Struktur <i>TripInfoRequestStructure</i> 100
Tabelle 129:	Beschreibung der Struktur <i>TripInfoParamStructure</i> 101
Tabelle 130:	Beschreibung der Struktur <i>TripInfoResponseStructure</i> 101
Tabelle 131:	Liste der Fehlerzustände in <i>TripInfoResponse</i> 102
Tabelle 132:	Beschreibung der Struktur <i>TripInfoResponseContextStructure</i> 102
Tabelle 133:	Beschreibung der Struktur <i>TripInfoResultStructure</i> 102
Tabelle 134:	Beschreibung der einfachen Typen105
Tabelle 135:	Beschreibung der Struktur <i>DatedConnectionStructure</i>
Tabelle 136:	Beschreibung der Struktur <i>FeederDistributorStructure</i> 106
Tabelle 137:	Beschreibung des Typs <i>GeneralizedConnectionStructure</i> 106
Tabelle 138:	Beschreibung der Struktur <i>ConnectionStatusStructure</i> 107
Tabelle 139:	Beschreibung der Struktur <i>RecommendationStructure</i> 107
Tabelle 140:	Beschreibung der Struktur <i>ConnectionDemandRequestStructure</i> 108
Tabelle 141:	Beschreibung der Struktur ConnectionDemandDeleteRequestStructure
Tabelle 142:	Beschreibung der Struktur <i>ConnectionDemandResponseStructure</i> .108
Tabelle 143:	Liste der Fehlerzustände in <i>ConnectionDemandResponse</i> 109
Tabelle 144:	Beschreibung der Struktur ConnectionDemandDeleteResponseStructure
Tabelle 145:	Liste der Fehlerzustände in ConnectionDemandDeleteResponse109
Tabelle 146:	Beschreibung der Struktur <i>ConnectionStatusRequestStructure</i> 109
Tabelle 147:	Beschreibung der Struktur <i>ConnectionStatusNotificationStructure</i> 110
Tabelle 148:	Beschreibung der Struktur <i>ConnectionStatusResponseStructure</i> 110
Tabelle 149:	Liste der Fehlerzustände in ConnectionStatusResponseStructure110
Tabelle 150:	Beschreibung der Struktur ConnectionReportRequestStructure111
Tabelle 151:	Beschreibung der Struktur ConnectionReportResponseStructure111
Tabelle 152:	Liste der Fehlerzustände in ConnectionReportResponse111
Tabelle 153:	Beschreibung der Struktur <i>FaresRequestStructure</i> 112
Tabelle 154	Beschreibung der Struktur StopFaresRequestStructure 112

Tabelle 155:	Beschreibung der Struktur StaticFaresRequestStructure 113
Tabelle 156:	Beschreibung der Struktur <i>TripFaresRequestStructure</i> 113
Tabelle 157:	Beschreibung der Struktur <i>MultiTripFaresRequestStructure</i> 113
Tabelle 158:	Beschreibung der Struktur <i>FaresResponseStructure</i> 114
Tabelle 159:	Liste der Fehlerzustände in <i>FaresResponse</i> 114
Tabelle 160:	Beschreibung der Struktur <i>FaresResultStructure</i> 114
Tabelle 161:	Beschreibung der Struktur StopFaresResultStructure 114
Tabelle 162:	Beschreibung der Struktur StaticFaresResultStructure 115
Tabelle 163:	Beschreibung der Struktur <i>TripTicketReferenceStructure</i> 115
Tabelle 164:	Beschreibung der Struktur <i>MultiTripFaresResultStructure.</i> 115
Tabelle 165:	Liste der Fehlerzustände in <i>MultiTripFaresResultStructure</i> 116
Tabelle 166:	Beschreibung der Struktur RefineRequestStructure 117
Tabelle 167:	Beschreibung der Struktur <i>IndividualRouteRefineRequestStructure</i> .118
Tabelle 168:	Beschreibung der Struktur <i>LocationInformationRefineStructure</i> 118
Tabelle 169:	Beschreibung der Struktur StopEventRefineRequestStructure 118
Tabelle 170:	Beschreibung der Struktur <i>TripInfoRefineRequestStructure</i> 118
Tabelle 171:	Beschreibung der Struktur <i>TripRefineRequestStructure</i> 118
Tabelle 172:	Beschreibung der Struktur <i>IndividualTripRefineParamStructure</i> 119
Tabelle 173:	Beschreibung der Struktur LocationInformationRefineParamStructure119
Tabelle 174:	Beschreibung der Struktur StopEventRefineParamStructure 119
Tabelle 175:	Beschreibung der Struktur <i>TripInfoRefineParamStructure</i> 120
Tabelle 176:	Beschreibung der Struktur <i>TripRefineParamStructure</i> 121
Tabelle 177:	Liste der Fehlerzustände in den Response-Strukturen der Refine- Anfragen121
Tabelle 178:	Beschreibung der Struktur RefineResponseStructure 121
Tabelle 179:	Beschreibung der Struktur <i>IndividualRouteRefineResponseStructure</i> .121
Tabelle 180:	Beschreibung der Struktur LocationInformationRefineResponseStructure
Tabelle 181:	Beschreibung der Struktur StopEventRefineResponseStructure 122
Tabelle 182:	Beschreibung der Struktur <i>TripInfoRefineResponseStructure</i> 122
Tabelle 183:	Beschreibung der Struktur <i>TripRefineResponseStructure</i> 122
Tabelle 184:	Beschreibung der Struktur <i>BookingInfoRequestStructure</i> 123
Tabelle 185:	Beschreibung der Struktur BookingInfoResponseStructure 123
Tabelle 186:	Liste der Fehlerzustände in <i>BookingInfoResponse</i> 124
Tabelle 187	Beschreibung der Struktur RookingInfoResultStructure 124

Tabelle 188:	Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_IndividualTrips.xsd125
Tabelle 189:	Beschreibung der Struktur <i>IndividualRouteRequestStructure</i> 125
Tabelle 190:	Beschreibung der Struktur <i>IndividualTripParamStructure</i> 126
Tabelle 191:	Beschreibung der Struktur <i>IndividualRouteLocationContextStructure</i> .127
Tabelle 192:	Beschreibung der Struktur <i>IndividualRouteResponseStructure</i> 127
Tabelle 193:	Liste der Fehlerzustände in <i>IndividualRouteResponse</i> 128
Tabelle 194:	Beschreibung der Struktur <i>RouteResultStructure</i> 128
Tabelle 195:	Liste der Fehlerzustände in <i>RouteResult</i> 128
Tabelle 196:	Beschreibung der Struktur <i>RouteStructure</i>
Tabelle 197:	Liste der einfachen Typdefinitionen in Trias_Maps.xsd130
Tabelle 198:	Beschreibung der Struktur <i>MapServiceRequestStructure</i> 130
Tabelle 199:	Beschreibung der Struktur ImageCoordinatesRequestStructure131
Tabelle 200:	Beschreibung der Struktur <i>GeoCoordinatesRequestStructure</i> 131
Tabelle 201:	Beschreibung der Struktur <i>MapAspectStructure</i> 131
Tabelle 202:	Beschreibung der Struktur <i>MapSizeStructure</i> 132
Tabelle 203:	Beschreibung der Struktur <i>MapCoordinateStructure</i> 132
Tabelle 204:	Beschreibung der Struktur <i>MapServiceResponseStructure</i> 132
Tabelle 205:	Liste der Fehlerzustände in <i>MapServiceResponse</i> 132
Tabelle 206:	Beschreibung der Struktur <i>ImageCoordinatesResponseStructure</i> 133
Tabelle 207:	Liste der Fehlerzustände in <i>ImageCoordinatesResponse</i> 133
Tabelle 208:	Beschreibung der Struktur GeoCoordinatesResponseStructure 133
Tabelle 209:	Liste der Fehlerzustände in <i>GeoCoordinatesResponse</i> 134
Tabelle 210:	Beschreibung der Struktur <i>MapResultStructure</i> 134
Tabelle 211:	Beschreibung der Struktur <i>ImagePointResultStructure</i> 134
Tabelle 212:	Liste der Fehlerzustände in <i>ImagePointResultStructure</i> 135
Tabelle 213:	Beschreibung der Struktur GeoCoordinateResultStructure 135
Tabelle 214:	Liste der Fehlerzustände in <i>GeoCoordinateResultStructure</i> 135
Tabelle 215:	Beschreibung der Struktur einfacher Typen136
Tabelle 216:	Beschreibung der Struktur <i>FacilityStructure</i> 136
Tabelle 217:	Beschreibung der Struktur VehicleFacilityStructure136
Tabelle 218:	Beschreibung der Struktur <i>InfrastructureFacilityStructure</i> 137
Tabelle 219:	Beschreibung der Gruppe VehicleFacilityRefGroup137
Tabelle 220:	Beschreibung der Gruppe InfrastructureFacilityRefGroup137
Tabelle 221:	Beschreibung der Gruppe <i>FacilityDataFilterGroup</i> 138
Tabelle 222:	Beschreibung der Struktur <i>FacilityStatusStructure</i> 138

Tabelle 223:	Beschreibung der Stru	ıktur <i>FacilityStatusReportStruct</i> ı	ure 138
Tabelle 224:	Beschreibung der Stru	ıktur <i>FacilityStatusReportRespo</i>	nseStructure .139
Tabelle 225:	Liste der Fehlerzustän	ide in <i>FacilityStatusReportRespo</i>	onse139
Tabelle 226:	Beschreibung der Stru	ıktur <i>FacilityRequestStructure</i>	139
Tabelle 227:	Beschreibung der Stru	ıktur <i>FacilityResponseStructure</i> .	140
Tabelle 228:	Liste der Fehlerzustän	ide in <i>FacilityResponse</i>	140
Tabelle 229:	Beschreibung der Stru	ıktur <i>FacilityResultStructure</i>	140
Tabelle 230:	Liste der Fehlerzustän	ide in <i>FacilityResultStructure</i>	140
Tabelle 231:	Beschreibung der Stru	ıktur TripMonitoringParamStruc t	ture142
Tabelle 232:	Beschreibung TripMonitoringSubsc	der criptionRequestStructure	Struktur 143
Tabelle 233:	Beschreibung der Stru	ıktur TripMonitoringDeliveryStru	<i>icture</i> 143
Tabelle 234:	Liste der Fehlerzustän	ide in <i>TripMonitoringDeliveryStr</i>	<i>ucture</i> 144
Tabelle 235:	Liste der einfachen Ty	pdefinitionen in Trias_Personalisa	tion.xsd149
Tabelle 236:	Beschreibung der Stru	ıktur PersonalisationRequestStr	ucture 149
Tabelle 237:	Beschreibung PersonalisationSave	der ValueRequestStructure	Struktur 149
Tabelle 238:	Beschreibung PersonalisationRetri	der eveValueRequestStructure	Struktur 149
Tabelle 239:	Beschreibung PersonalisationDelete	der teValueRequestStructure	Struktur 150
Tabelle 240:	Beschreibung PersonalisationEnum	der merateValuesRequestStructure	Struktur 150
Tabelle 241:	Beschreibung der Stru	ıktur <i>PersonalisationResponseS</i>	tructure150
Tabelle 242:	Beschreibung PersonalisationSave	der ValueResponseStructure	Struktur 150
Tabelle 243:		er Fehlerzustände ValueResponseStructure	in 151
Tabelle 244:	Beschreibung PersonalisationRetri	der eveValueResponseStructure	Struktur 151
Tabelle 245:		er Fehlerzustände eveValueResponseStructure	in 151
Tabelle 246:	Beschreibung PersonalisationDelete	der teValueResponseStructure	Struktur 151
Tabelle 247:		er Fehlerzustände teValueResponseStructure	in 151
Tabelle 248:	Beschreibung PersonalisationEnum	der merateValuesResponseStructure	Struktur 9152
Tabelle 249:	Beschreibung der Stru	ıktur VehicleDataRequestStructu	<i>ır</i> e152

Tabelle 250:	Beschreibung der Struktur	VehicleDataResponseStructur	e 152
Tabelle 251:	Beschreibung der Struktur	VehicleStatusStructure	153
Tabelle 252:	Beschreibung der Struktur	VehicleActivityStructure	153
Tabelle 253:	Beschreibung der Struktur	StopSequenceStructure	153
Tabelle 254:	Beschreibung der Struktur	StopInformationStructure	154
Tabelle 255:	Beschreibung der Struktur	DisplayContentStructure	154
Tabelle 256:	Beschreibung der Struktur	LineInformationStructure	154
Tabelle 257:	Beschreibung der Struktur	DestinationStructure	155
Tabelle 258:	Beschreibung der Struktur	ViaPointStructure	155
Tabelle 259:	Beschreibung der Struktur	AnnouncementStructure	155
Tabelle 260:	Beschreibung der Struktur	ConnectionStructure	156
Tabelle 261:	Beschreibung der Struktur	VehicleTypeStructure	156
Tabelle 262:	Beschreibung der Struktur	VehicleInteractionRequestStru	<i>cture</i> 157
Tabelle 263:	Beschreibung der Struktur	ActivateOutsideSpeakerRequest	Structure 157
Tabelle 264:	Beschreibung der Struktur	StopRequestRequestStructure	157
Tabelle 265:	Beschreibung der Struktur	VehicleInteractionResponseSt	<i>ructure</i> 158
Tabelle 266:	Beschreibung ActivateOutsideSpeakerI	der ResponseStructure	Struktur 158
Tabelle 267:	Beschreibung der Struktur	StopRequestResponseStructu	<i>r</i> e158
Tabelle 268:	Beschreibung von einfache	en Typen	159
Tabelle 269:	Beschreibung der Struktur	ServiceRegisterRequestStruct	<i>ure</i> 159
Tabelle 270:	Beschreibung der Struktur	ServiceRegisterParamStructur	'e 160
Tabelle 271:	Beschreibung der Struktur	ServiceRegisterRegisterReque	estStructure.160
Tabelle 272:	Beschreibung der Struktur	ServiceRegisterUpdateReques	tStructure.160
Tabelle 273:	Beschreibung der Struktur	ServiceRegisterLookupReques	stStructure.161
Tabelle 274:	9	der erRequestStructure	Struktur 161
Tabelle 275:	Beschreibung der Struktur	ServiceRegisterResponseStru	cture161
Tabelle 276:	Liste der Fehlerzustände ir	ServiceRegisterResponse	161
Tabelle 277:	Beschreibung der Struktur	ServiceRegisterResultStructur	'e 162
Tabelle 278:	Beschreibung ServiceRegisterRegisterI	der ResponseStructure	Struktur 162
Tabelle 279:	Beschreibung ServiceRegisterUpdateRe	der esponseStructure	Struktur 162
Tabelle 280:	Beschreibung ServiceRegisterLookupR	der ResponseStructure	Struktur 162

Tabelle 281:	Beschreibung	der	Struktur
	ServiceRegisterUnregis	terResponseStructure	162
Tabelle 282:	Beschreibung der Struktu	r TriasServiceStructure	163
Tabelle 283:	Liste der Abkürzungen		170

32. Literaturverzeichnis

- CEN, EN 12896:2006. (2006). Reference Data Model for Public Transport. CEN Europäisches Komitee für Normung.
- CEN, EN 28701:2012. (2012). Intelligent transport systems Public transport Identification of Fixed Objects in Public Transport (IFOPT, EN 28701:2012). CEN Europäisches Komitee für Normung.
- CEN, TS 15531 Part 1. (2011). SIRI Service Interface for Realtime Information, Part 1. CEN Europäisches Komitee für Normung.
- CEN, TS 15531 Part 2. (2011). SIRI Service Interface for Realtime Information, Part 2. CEN Europäisches Komitee für Normung.
- CEN, TS 15531 Part 5. (2011). SIRI Service Interface for Realtime Information, Part 5. CEN Europäisches Komitee für Normung.
- Department for Transport. (19. 04 2012). *Dft Journeyweb*. Abgerufen am 15. 05 2013 von http://www.dft.gov.uk/journeyweb/
- ISO 8601:2004. (2004). *ISO 8601:2004*, *Data elements and interchange formats Information interchange Representation of dates and times.* ISO, International Organization for Standardization.
- VDV-Schrift 430. (2014). Kundenschnittstelle Architektur. Köln: VDV.
- VDV-Schrift 431-1. (2014). Systemarchitektur EKAP. Köln: VDV.
- VDV-Schrift 432. (07/2016). Identifikation von Haltestellen Anwendung der Global ID in Deutschland. Köln.

Impressum

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) Kamekestraße $37\text{-}39\cdot50672$ Köln T 0221 57979-0 \cdot F 0221 57979-8000 info@vdv.de \cdot www.vdv.de

Ansprechpartner

Dipl.-Ing. Berthold Radermacher T 0221 57979-141 F 0221 57979-8141 radermacher@vdv.de Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) Kamekestraße 37-39 · 50672 Köln T 0221 57979-0 · F 0221 57979-8000 info@vdv.de · www.vdv.de