

به نام خدا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق

گروه دکتر پاکروان - سیستمهای مخابراتی نیم سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲

تمرین عملی سری دوم


لطفاً به نكات زير توجه بفرماييد:

- ۱. نتایج و پاسخ های خود را در یک فایل با فرمت zip به نام HW2_Name_StudentNumber بارگذاری کنید.
 - ۲. کسب نمره کامل در هر سؤال مستلزم تحویل کدها و توضیحات میباشد.
- ۳. برای سؤالات، باید روشی که استفاده کردهاید را توضیح و نتایجی که گرفتهاید را ارائه دهید. این توضیحات میتواند در یک فایل pdf باشد.
 - ۴. کدهای خود را خوانا بنویسید و کامنتگذاری کنید.
- ۵. ابهام یا اشکالات خود را می توانید از طریق Hamedajorloo2@gmail.com یا Hamedajorloo2@gmail.com مطرح نمایید.
- کدهای شما تماماً باید توسط خودتان نوشته شده باشند. هرگونه استفاده از کد دیگران به هر شکل ممکن، تقلب محسوب میشود و نمره تمرین کامپیوتری جاری صفر خواهد شد. پس در هیچ صورت کدهای خود را برای دیگران ارسال نکنید.
 - ۷. مهلت تحویل: جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱

Envelope Detector '

در این سوال قصد داریم با شبیه سازی یک مدار فیزیکی، پیام یک سیگنال AM را به دست بیاوریم.

در صورتی که سیگنال x_c یک سیگنال مدولهشده باشد، با انتخاب مناسب مقادیر R و C میتوانیم پوش سیگنال، \hat{m} ، را از اختلاف ولتاژ در دو سر مقاومت به دست بیاریم و سپس با حذف مقدار DC پوش، پیام را بازیابی کنیم.



شکل Envelope Detector :۱

پیام ارسالی را m(t) مینامیم:

$$m(t) = \cos(\Delta \pi t) + \sin(\Lambda \pi t)$$
 $(\circ \le t \le 1)$

۱۰ این پیام را با فرکانس $f_s=1\circ\circ\circ$ انمونه برداری کنید. سپس پیام را نرمالیزه کنید و با مقادیر زیر سیگنال x_c را سازید.

$$x_c(t) = A_c(\mathbf{1} + \mu m(t)) \cos(\mathbf{T} \pi f_c t)$$
 $(A_c = \mathbf{1}, \mu = \mathbf{1}, f_c = \mathbf{1} \circ \circ \circ \operatorname{Hz})$

- ۲. پیام m(t) را به وسیلهی Envelope Detector از سیگنال $x_c(t)$ با مقدارهای مناسب برای مقاومت و خازن به دست $x_c(t)$ بیام $x_c(t)$ بیام رید.
 - ۳. در یک نمودار، پیام، سیگنال AM ارسالی، پوش سیگنال AM به دست آمده و پیام استخراجشده را رسم کنید.

USSB Modulation Y

. سه پیام زیر را با نرخ نمونهبرداری $f_s=1\circ\circ\circ Hz$ برای لحظات $t\leq t\leq 9$ نمونهبرداری کنید.

$$x_{1}(t) = (\cos(1 \circ \pi t) + \sin(1 \Upsilon \pi t))(u(t) - u(t - \Upsilon)) \qquad (f_{c1} = \Delta \circ \circ)$$

$$x_{1}(t) = (\cos(1 \Upsilon \pi t) + \sin(\Lambda \pi t))(u(t - \Upsilon) - u(t - \varPsi)) \qquad (f_{c1} = \varPsi \Delta \circ)$$

$$x_{1}(t) = (\cos(\Delta \pi t) + \sin(1 \Delta \pi t))(u(t - \varPsi) - u(t - \varPsi)) \qquad (f_{c2} = \Lambda \circ \circ)$$

- ۲. این سه پیام را با فرکانس مرکزی مربوط به هر پیام که روبهروی آن نوشته شده بود به صورت USSB مدوله کنید و این سه سیگنال مدوله شده را با هم جمع کنید و به سیگنال ارسالی برسید. می توانید از دستور ssbmod استفاده کنید و یا با استفاده از تبدیل هیلبرت مدولاسیون SSB را پیاده سازی کنید.
 - ۳. دریک نمودار، سه پیام، سه سیگنال مدولهشده و سیگنال ارسالی را رسم کنید.
 - ۴. در یک نمودار، اندازه ی تبدیل فوریه ی سیگنالهای قسمت قبل را رسم کنید.
- $SNR = 1 \circ \log(\frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}}) = 0 \text{ dB}$ کنیل ارسالی را از یک کانال نویزی بگذرانید، مقدار نویز را به گونه ای تنظیم کنید که ط (P_{signal}) کنید تا نویزهایی با فرکانس خارج باند فرکانس سیگنال ارسالی حذف شود. برای کاهش اثر نویز، از یک فیلترمیان گذر استفاده کنید تا نویزهایی با فرکانس خارجی فیلتر میان گذر را رسم کنید. شوند. در یک نمودار، اندازه ی فوریه ی سیگنال دریافتی و اندازه ی فوریه ی سیگنال خروجی فیلتر میان گذر را رسم کنید.
- ۶. سه پیام ارسالی را از سیگنال خروجی فیلتر میانگذر استخراج کنید. در یک نمودار، سه پیام ارسالی و سه پیام دریافت شده را رسم کنید. می توانید از دستور ssbdemod استفاده کنید.

FM Modulation *

در این بخش میخواهیم با سه روش پیام ارسالی را از سیگنال مدولهشده ی FM آن به دست بیاوریم.

پیام ارسالی را m(t) مینامیم و داریم:

$$m(t) = \sin(\Upsilon \Delta \pi t) \quad (\circ \le t \le 1)$$

۱۰ این پیام را با فرکانس FM دستور $f_s=1 \circ \circ \circ \circ H$ نمونه برداری کنید و با مقادیر زیر سیگنال FM را به کمک دستور $f_s=1 \circ \circ \circ \circ H$ به دست بیاورید.


$$x_c(t) = A_c \cos(\mathbf{Y} \pi f_c t + \mathbf{Y} \pi f_{\triangle} \int_{\circ}^{t} m(\tau) d\tau)$$
 $(A_c = \mathbf{Y}, f_c = \mathbf{Y} \circ \mathbf{Hz}, f_{\triangle} = \mathbf{Y} \circ \mathbf{Hz})$

- ۲. با کمک دستور fmdemod سیگنال پیام را به صورت ایده آل بازیابی کنید.
 - ۳. با مشتق گرفتن از سیگنال x_c خواهیم داشت:

$$x_d(t) = \frac{dx_c(t)}{dt} = -A_c(\mathbf{Y}\pi f_c + \mathbf{Y}\pi f_\triangle m(t))\sin(\mathbf{Y}\pi f_c t + \mathbf{Y}\pi f_\triangle \int_{\circ}^{t} m(\tau)d\tau)$$

در صورتی که تغییرات فرکانس سیگنال m(t) سبت به فرکانس $\sin(\tau \pi f_c t + \tau \pi f_{\triangle} \int_{\circ}^{t} m(\tau) d\tau)$ نسبت به فرکانس به فرکانس میگنال m(t) می توانیم سیگنال x_d را یک سیگنال x_d در نظر باشد یعنی x_d می توانیم سیگنال x_d می توانیم سیگنال x_d ساخته در سوال اول با مقدارهای جدید برای مقاومت و خازن پیام را جازیابی کنید.

۴. راه دیگری آشکارسازی پیام Zero Crossing Detector است. از آن جایی که مقدار پیام در فرکانس لحظهای سیگنال
 سیگنال را با تعداد عبور از صفر می توان تخمین زد. در واقع، زمانی که فرکانس زیاد است انتظار داریم سیگنال با نرخ قابل
 توجّهی از صفر عبور پیدا کند و بالعکس. پس برای آشکار سازی پیام از سیگنال ۴M، می توانیم از بلوک دیاگرامی مانند
 بلوک دیاگرام شکل ۲ استفاده کنیم:



شکل ۲: Zero Crossing Detector

برای پیاده سازی بلوک Zero Crossing Detector می توانید از سیگنال $\sin(x_c(t))$ مشتق بگیرید و سپس قدر مطلق سیگنال را به عنوان مکانهایی که از صفر گذر کردید در نظر بگیرید، خروجی این بلوک باید فقط در زمانهایی که عبور از صفر یک پالس صفر داشته ایم مقدار یک و در بقیه زمانها صفر باشد، بلوک Pulse Generator باید به ازای هر گذر از صفر یک پالس مستطیلی به مدت محدود تولید کند. با استفاده از این روش پیام را بازیابی کنید،

۵. در یک نمودار، پیام، سیگنال FM پیام و پیامهای بازیابی شده در سه روش را رسم کنید.