بسم الله الرحمن الرحيم



یادگیری عمیق نیمسال دوم ۰۳-۰۴ مدرس: مهدیه سلیمانی

دانشگاه صنعتی شریف دانشکدهی مهندسی کامپیوتر

تمرین دوم ددلاین تمرین : ۱۵ فروردین

- برای ارسال هر تمرین تا ساعت ۲۳:۵۹ روز ددلاین فرصت دارید. مهلت تاخیر (مجاز و غیر مجاز) برای این تمرین، ۷ روز است (یعنی حداکثر تاریخ ارسال تمرین ۲۲ فروردین است)
- مجموع نمرات تمرین نظری برابر ۱۱۰ می باشد که ۱۰ نمره آن جنبه اختیاری دارد و گرفتن نمره ۱۰۰ دریافت نمره کامل
 بخش نظری کفایت میکند و البته اگر نمره ای بالاتر از ۱۰۰ کسب کنید همان نمره ۱۰۰ برای شما در نظر گرفته میشود
- در هر کدام از سوالات، اگر از منابع خارجی استفاده کردهاید باید آن را ذکر کنید. در صورت همفکری با افراد دیگر هم باید نام ایشان را در سوال مورد نظر ذکر نمایید.
- پاسخ تمرین باید ماحصل دانسته های خود شما باشد. در صورت رعایت این موضوع، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی با ذکر نحوه و مصداق استفاده بلامانع است.
 - پاسخ ارسالی واضح و خوانا باشد. در غیر این صورت ممکن است منجر به از دست دادن نمره شود.
 - پاسخ ارسالی باید توسط خود شما نوشته شده باشد. به اسکرینشات از منابع یا پاسخ افراد دیگر نمرهای تعلق نمیگیرد.
- در صورتی که بخشی از سوالها را جای دیگری آپلود کرده و لینک آن را قرار داده باشید، حتما باید تاریخ آپلود مشخص و قابل اتکا باشد.
- محل بارگذاری سوالات نظری و عملی در هر تمرین مجزا خواهد بود. به منظور بارگذاری بایستی تمارین تئوری در یک فایل pdf با نام pdf با نام [[Last-Name][Student-Id].pdf بارگذاری شوند. HW2_[First-Name]_[Last-Name] زیپ با نام HW2_[First-Name]
- در صورت وجود هرگونه ابهام یا مشکل، در کوئرای درس آن مشکل را بیان کنید و از پیغام دادن مستقیم به دستیاران آموزشی خودداری کنید.
 - طراحان این تمرین : علی رحیمی اکبر_امیرحسین ایزدی_امیرحسین علمدار_محمد مهدی واحدی_مهرداد مهابادی

بخش نظری (۱۰+۱۰۰ نمره)

پرسش ۱. Batch Normalization (۲۰ نمره)


- 1. نحوه انجام نرمالسازی بچ در شبکه های تماما متصل و شبکه های پیچشی را با یکدیگر مقایسه کنید. همچنین نحوه اعمال نرمالسازی بچ در مرحله آموزش و آزمایش را نیز با یکدیگر مقایسه کنید.
- ۲. به صورت خلاصه Covariate shift را توضیح دهید و توضیح دهید چرا در نرمالسازی بچ، Covariate shift را به صورت خلاصه کارش و آزمایش منجر به ناپایدار شدن در نتایج مدل برای دادگان آزمایش می شود؟

۳. شبکه CNN ای را در نظر بگیرید که از بلاکهایی به فرم زیر استفاده میکند:

 $(ConvLayer) \rightarrow (BatchNorm) \rightarrow (Activation)$

آیا حذف بایاس (b) از لایه کانولوشن در کارکرد این شبکه اختلال ایجاد میکند؟ چرا؟ همچنین فرض کنید شبکه را آموزش دادهایم؛ آیا ضرب کردن وزن ها در یک عدد مانند α در زمان آزمایش (Inference) ، عملکرد شبکه را تغییر میدهد؟ ضرب کردن این ضریب در تمام درایههای ورودی شبکه چطور؟

- ۴. نشانی دهید که نرمالسازی بچ، باعث ایجاد نویزی در برآورد مقادیر گرادیانها در مرحله آموزش میشود که به طور ضمنی یک منظور ساز است. این اثر را با اثر منظم سازی dropout مقایسه کنید.
 - ۵. بررسی کنید که آیا استفاده پشت سر هم بلوک نرمالسازی بچ و dropout عموما میتواند مفید باشد؟ چرا؟
- ۶. شبکههای باقیمانده (ResNet) نقش مهمی در بهبود یادگیری عمیق داشتهاند و امکان آموزش مدلهای بسیار عمیق را فراهم کردهاند. با این حال، مکان قرارگیری نرمالسازی بچ (BN) نسبت به اتصالات میانبر تأثیر قابل توجهی بر پایداری آموزش، تعمیمپذیری و رفتار مدل در مرحله تست دارد. دو طراحی متفاوت برای بلوک باقیمانده را در نظر بگیرید که به بلوک باقیمانده با پیش فعالسازی و پس فعالسازی معروف است:



با در نظر گرفتن تأثیر نرمالسازی دستهای بر انتشار گرادیان، پایداری بهینهسازی، سازگاری بین آموزش و تست، تغییر واریانس، یادگیری نمایشهای عمیق، تحلیل کنید که چگونه مکان BN میتواند دینامیک آموزش شبکه را تحت تأثیر قرار دهد. (توجه کنید که منظور از Weight می تواند لایه تماما متصل و یا پیچشی باشد.)

ياسخ.

- نحوه انجام نرمالسازی بچ در شبکههای تماماً متصل:

* ورودی: بردار ویژگیها $(N \times D)$.

* نرمالسازى:

· نرمالسازى:

میانگین (μ_B) و واریانس (σ_B^2) روی تمام نمونههای بچ و هر نورون محاسبه می شود:

$$\mu_B = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i, \quad \sigma_B^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu_B)^2.$$

$$\hat{x}_i = \frac{x_i - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \epsilon}}.$$

. مقیاس بندی و شیفت:

$$y_i = \gamma \hat{x}_i + \beta.$$

- نحوه انجام نرمالسازی بچ در شبکه های پیچشی:

. ($N \times C \times H \times W$) چندبعدی شسور چندبعدی

* نرمالسازى:

میانگین (μ_c) و واریانس (σ_c^2) به صورت جداگانه برای هر کانال محاسبه می شود:

$$\mu_c = \frac{1}{NHW} \sum_{n,h,w} x_{n,c,h,w}, \quad \sigma_c^2 = \frac{1}{NHW} \sum_{n,h,w} (x_{n,c,h,w} - \mu_c)^2.$$

نر مالسازي

$$\hat{x}_{n,c,h,w} = \frac{x_{n,c,h,w} - \mu_c}{\sqrt{\sigma_c^2 + \epsilon}}.$$

مقیاس بندی و شیفت

$$y_{n,c,h,w} = \gamma_c \hat{x}_{n,c,h,w} + \beta_c.$$

- مقایسه مرحله آموزش و آزمایش:

« آموزش:

- آمارها (σ_B^2,μ_B) از نمونههای بچ محاسبه میشوند.
 - آمار جمعی (σ_P^2,μ_P) بهروزرسانی می شود: .

$$\mu_P = \alpha \mu_P + (1 - \alpha)\mu_B$$
, $\sigma_P^2 = \alpha \sigma_P^2 + (1 - \alpha)\sigma_B^2$.

* آزمایش:

استفاده می شود: (σ_P^2, μ_P) استفاده می شود: .

$$\hat{x} = \frac{x - \mu_P}{\sqrt{\sigma_P^2 + \epsilon}}.$$

۲. Covariate shift :Covariate Shift به تغییر توزیع دادههای ورودی (P(X)) بین دادههای آموزش و آزمایش اشاره دارد، در حالی که رابطه بین ورودی و خروجی (P(Y|X)) ثابت می ماند. به عبارت دیگر، دادههای آزمایش ممکن است ویژگیهای آماری متفاوتی نسبت به دادههای آموزش داشته باشند.

تأثیر Covariate Shift در نرمالسازی بچ: - در نرمالسازی بچ (Batch Normalization)، آمارههای میانگین ((σ^2)) در مرحله آموزش از دادههای بچ محاسبه می شوند، در حالی که در مرحله آزمایش میانگین ((π^2)) و واریانس ((σ^2)) استفاده می شود. - اگر Covariate shift وجود داشته باشد، توزیع دادههای آزمایش با دادههای آموزش متفاوت خواهد بود. این تفاوت باعث می شود آمارههای جمعی که در آموزش محاسبه شدهاند، دیگر نماینده دقیق توزیع دادههای آزمایش نباشند. - نتیجه این عدم تطابق، ناپایداری در عملکرد مدل برای دادههای آزمایش است، زیرا نرمالسازی بر اساس آمارههای نادرست انجام می شود و مقادیر ورودی به لایههای بعدی شبکه دیگر به درستی نرمالسازی نمی شوند.

au. حذف بایاس در لایههایی که از نرمالسازی دسته ای استفاده میکنند معمولاً اختلالی در شبکه ایجاد نمیکند. دلیل این امر این است که لایه نرمالسازی دسته ای شامل پارامترهای قابل یادگیری (مقیاس γ و شیفت β) است که میتوانند اثر نبود بایاس را جبران کنند. دلیل: مرحله تبدیل خطی (Affine Transformation) در نرمالسازی دسته ای (پس از نرمالسازی) انعطاف پذیری لازم را برای جبران تغییرات فراهم میکند. بنابراین، وجود بایاس ضروری نیست.

تأثير ضرب كردن وزنها در حين inference:

اگر وزنها را در α ضرب کنیم:

$$\begin{split} x_{\rm in} &\Rightarrow {\rm Conv\ Layer} \Rightarrow \alpha x_{\rm out} \Rightarrow {\rm Batch\ Norm} \Rightarrow \alpha \gamma \left(\frac{\alpha x_{\rm out} - \alpha \mu}{|\alpha|\sigma}\right) + \alpha \beta \\ &= \alpha \left(\gamma {\rm sign\ }(\alpha) \left(\frac{x_{\rm out} - \mu}{\sigma}\right) + \beta\right) = \alpha y \end{split}$$

حال اگر تابع فعالسازی غیرخطی باشد در این صورت مقدار $f(\alpha y)$ رابطه مشخصی با f(y) ندارد، بنابراین عملکرد مدل تحت تأثیر قرار میگیرد و رفتار مشابه قبل نخواهد داشت.

تأثير ضرب كردن وروديها در حين inference:

داريم:

$$\begin{split} \alpha x_{\rm in} &\Rightarrow {\rm Conv\ Layer} \Rightarrow \alpha x_{\rm out} \Rightarrow {\rm Batch\ Norm} \Rightarrow \gamma \left(\frac{\alpha x_{\rm out} - \alpha \mu}{|\alpha| \sigma} \right) + \beta \\ &= {\rm sign}(\alpha) \left(\gamma \left(\frac{x_{\rm out} - \mu}{\sigma} \right) + \beta \right) \end{split}$$

میتوان دید که در صورت مثبت بودن lpha تغییری در عملکرد مدل ایجاد نمی شود.

على: محاسبه مى كند: σ_B^2 و μ_B را روى بچ محاسبه مى كند: . σ_B^2 بازى بچ آمارههاى ب

$$\mu_B = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i, \quad \sigma_B^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x_i - \mu_B)^2.$$

است: به صورت زیر است: \hat{x}_i نسبت به \hat{x}_i به صورت زیر

$$\frac{\partial \hat{x}_i}{\partial x_i} = \frac{1}{\sqrt{\sigma_B^2 + \epsilon}} - \frac{(x_i - \mu_B)}{2(\sigma_B^2 + \epsilon)^{3/2}} \cdot \frac{\partial \sigma_B^2}{\partial x_i}.$$

این تصادفی بودن در μ_B و σ_B^2 باعث میشود که گرادیانها نویز داشته باشند و به طور ضمنی عملکرد یک منظمساز را ایفا کنند.

• مقایسه با دراپاوت:

- دراپاوت نورونها را به صورت تصادفی خاموش میکند و گرادیانها را تحت تأثیر قرار میدهد:

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\partial L}{\partial h_i^{\text{drop}}} \cdot m_i,$$

که در آن m_i یک متغیر تصادفی برنولی است.

- تفاوتهای کلیدی:
- * نرمالسازی بچ نویز اضافی وارد میکند، در حالی که دراپاوت نویز ضربی وارد میکند.
- * نرمالسازی بچ به طور ضمنی عمل میکند، در حالی که دراپاوت به طور صریح عمل میکند.

۵.

• Batch Normalization (BN) به طور همزمان:

- استفاده از (BN) Batch Normalization و Dropout به طور همزمان در یک شبکه عصبی موضوعی بحث برانگیز است. در بیشتر موارد، ترکیب این دو تکنیک بدون دقت کافی می تواند مضر باشد و حتی منجر به کاهش عملکرد مدل شود. دلایل این امر شامل موارد زیر است:

* تداخل در اهداف BN و Dropout *

- · BN سعی دارد توزیع ورودی های لایه را تثبیت کند و واریانس آنها را در کل مینی بچ یکسان کند
- · Dropout به طور تصادفی برخی از نودها را صفر میکند که باعث تغییر و ناپایداری در توزیع ورودیهای BN در هر مینی بچ می شود.
- · این تضاد میتواند باعث شود که BN در حین آموزش مقدار واریانس غیرواقعیای را ذخیره کند، که در نتیجه در زمان تست مقادیر نرمالسازی شده نامناسب خواهند بود.

* كاهش تأثير Dropout به دليل BN:

- · BN باعث نرمالسازی خروجیها می شود و این باعث می شود که اثر تصادفی حذف نودها در Dropout
- · به همین دلیل، بسیاری از تحقیقات نشان دادهاند که در حضور Dropout ،BN اغلب دیگر مفید نیست و حتی میتواند زیان آور باشد.

* عدم نیاز به Dropout در بسیاری از مدلهای مدرن:

- در مدلهایی که از BN استفاده میکنند (مانند ResNet)، اغلب نیازی به Dropout وجود ندارد، زیرا BN به خودی خود تا حدی نقش تنظیمکننده (Regularization) را ایفا میکند.
- · در واقع، در معماریهای مدرنی مانند EfficientNet ،ResNet و EfficientNet ،no معماریهای مدرنی مانند Fully Connected (FC) استفاده می شود.

* تغییر واریانس بین زمان آموزش و تست (Variance Shift):

- · Dropout هنگام آموزش فعال است، اما در زمان تست غیرفعال می شود. از سوی دیگر، BN از میانگین متحرک و واریانس متحرک برای نرمالسازی در زمان تست استفاده می کند.
- اگر Dropout قبل از BN قرار گیرد، BN واریانسهای نادرستی را در طول آموزش ذخیره میکند، که در زمان تست، به علت عدم وجود Dropout، منجر به ناهمخوانی توزیع خروجیها می شود و مدل عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

* مدلهای خاص که ترکیب BN و Dropout را استفاده می کنند:

- در مدلهای خاصی مانند Wide ResNet که لایههای بسیار عریض دارند، مشاهده شده که استفاده همزمان BN و Dropout (در جایگاه مناسب) میتواند مفید باشد.
- · در این حالت، به دلیل تعداد زیاد نودهای هر لایه، BN به تنهایی کافی نیست و Dropout می تواند به جلوگیری از بیش برازش کمک کند.

• اگر مجبور به استفاده از BN و Dropout با تابع فعال ساز باشیم، بهترین ترتیب استفاده به چه صورت است

- اگر مجبور به استفاده از BN و Dropout با تابع فعالساز باشیم، بهترین ترتیب استفاده به این صورت است:
 - .Conv/Fully Connected \rightarrow BN \rightarrow Activation \rightarrow Dropout *

- چرا این ترتیب مناسبتر است؟

- پ ابتدا BN: نرمالسازی باید روی خروجی خام لایه قبلی انجام شود تا واریانس ویژگیها را قبل از ورود به تابع فعالساز کنترل کند.
- * سپس تابع فعالساز: پس از نرمالسازی، خروجی به تابع فعالساز داده می شود که مقادیر غیرخطی ایجاد کند.

* در نهایت Dropout: حذف تصادفی نودها پس از فعالسازی بهتر است، زیرا در این حالت ویژگیهای پردازششده و فعالشده از بین میروند، نه ویژگیهای خام.

- چرا ترتیبهای دیگر مناسب نیستند؟

- $: Dropout \rightarrow BN \rightarrow Activation \ *$
- مشکل: اگر Dropout قبل از BN اعمال شود، میانگین و واریانس محاسبه شده توسط BN دچار اعوجاج می شود، زیرا در هر بار پردازش برخی نودها حذف شده اند. این باعث اختلاف واریانس بین آموزش و تست می شود که منجر به کاهش دقت مدل خواهد شد.
 - $:BN \to Dropout \to Activation *$
- · مشکل: اگر Dropout قبل از تابع فعالساز باشد، نودهایی که حذف شدهاند ممکن است تأثیر مستقیمی بر تعداد نودهای فعال در هر لایه داشته باشند، که رفتار مدل را دچار ناپایداری میکند.

• چرا ترتیب بین BN و Activation مهم است؟

- یکی دیگر از نکات کلیدی در ترتیب این لایهها، نحوه قرارگیری نرمالسازی بچ (BN) نسبت به تابع فعالساز (Activation Function) است. دو ترتیب رایج در استفاده از BN و تابع فعالساز عبارتند از:
 - * (رایج ترین روش): BN \rightarrow Activation
 - . Conv/Fully Connected \rightarrow BN \rightarrow Activation : ترتیب
 - · چرا این روش بهتر است؟
 - · BN واریانس و میانگین خروجی لایه را قبل از اعمال تابع فعالساز کنترل میکند.
- · در صورت استفاده از ReLU، مقادیر منفی را حذف کرده و فقط مقادیر مثبت را نگه می داریم، اما این روی نرمالسازی تاثیری ندارد زیرا BN قبلاً کار خود را انجام داده است.
 - · بسیاری از شبکههای معروف مانند ResNet از این ترتیب استفاده میکنند.
- · این ترتیب به بهبود پایداری گرادیان و جلوگیری از مشکلاتی مانند vanishing/exploding ندی و جلوگیری از مشکلاتی مانند gradients
 - (روش کمتر رایج اما در برخی موارد مفید): * Activation \rightarrow BN
 - مشكل اين روش چيست؟
- · در صورت استفاده از ReLU، مقادیر منفی حذف می شوند و خروجی ها skew (به سمت صفر متمایل) می شوند. در این حالت، اگر BN بعد از ReLU قرار گیرد، توزیع خروجی را اصلاح می کند، اما این ممکن است تاثیر منفی بر اطلاعات ویژگی ها بگذارد.
- به همین دلیل، برخی تحقیقات نشان دادهاند که این روش ممکن است در بعضی شرایط باعث کاهش عملکرد شود.
 - میتواند مفید باشد؟ $extbf{Activation} o ext{BN}$ میتواند مفید باشد?
- . در مدلهایی که از Activationهای خاص مانند Swish یا SELU استفاده میکنند، ممکن است ابتدا فعالسازی و سپس BN نتیجه بهتری بدهد.
- در برخی مدلهای GAN، این ترتیب برای حفظ ویژگیهای نرمالسازی شده بهتر عمل کرده است.

• ترتیب نهایی پیشنهادی:

– (Conv/Fully Connected \to BN \to Activation \to Dropout). این ترتیب بهترین ترکیب برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از کاهش عملکرد ناشی از ناسازگاری BN و Dropout است. هرچند لازم به ذکر است همانطور که اشاره شد در صورت اجبار استفاده همزمان نرمالساز بچ و دراپ اوت این ترکیب عموما پیشنهاد میشود و در شرایط عادی یکی از بلاک های نرمالساز و یا دراپ اوت حذف خواهد گردید

9. در ادامه تأثیر جایگاه لایه نرمالسازی دستهای (Batch Normalization) نسبت به اتصال پرشی در بلوکهای باقیمانده بررسی شده است:

- انتشار گرادیان و پایداری:

- * در پیش نرمالسازی، تابع پس از جمع همانی است (f(y)=y)، که مسیر میانبر را بدون تغییر نگه می دارد و گرادیانها را بدون تضعیف به لایه های ابتدایی می رساند. این ویژگی مانع محوشدگی یا انفجار گرادیان در شبکه های عمیق می شود.
- * در پسنرمالسازی، BN و ReLU پس از جمع، سیگنال میانبر را تغییر میدهند و مسیر هویت را مختل میکنند، که میتواند به محوشدگی گرادیان در شبکههای عمیق منجر شود.
- * پیش نرمالسازی امکان آموزش شبکههای بسیار عمیق (مثل ResNet با ۱۰۰۰ + لایه) را فراهم میکند، در حالی که پس نرمالسازی در چنین اعماقی ناپایدار است.

- پایداری آموزش و منظمسازی:

- * پیش نرمالسازی ورودی هر لایه را نرمال میکند، که باعث پایداری بیشتر در آموزش و کاهش ناهماهنگی بین فازهای آموزش و تست می شود.
- * این معماری اثر منظمکننده دارد، زیرا ورودیهای نرمالشده از بیشبرازش جلوگیری میکنند و خطای تست را کاهش میدهند (خطای آموزش کمی بالاتر اما تست پایینتر).
- * در پس نرمال سازی، سیگنال پس از جمع نرمال نشده به لایه بعد می رود، که ممکن است به بیش برازش یا ناپایداری منجر شود.

- سرعت همگرایی:

- * پیش نرمالسازی یادگیری را تسریع میکند، زیرا شبکه در ابتدا رفتار نزدیک به هویت دارد و تنها residualهای کوچک را میآموزد. این منجر به کاهش سریع خطا و همگرایی پایدار میشود.
- * در آزمایشها، ResNet-1001 با پیشنرمالسازی به خطای تست ۴ . ۹۲% در CIFAR-10 رسید، در حالی که پسنرمالسازی خطای ۱۷۰۸ و داشت.
- * پس نرمالسازی در شبکههای عمیق یادگیری کندتر و پرنوسانی دارد و گاهی نیاز به ترفندهای اضافی برای همگرایی است.

- عملکرد در استنتاج:

- * پیش نرمالسازی اطلاعات (از جمله مقادیر منفی) را بدون قطع حفظ میکند، که ظرفیت مدل برای نمایش ویژگیهای پیچیده را افزایش میدهد.
- * وجود BN در ابتدای هر بلوک، ورودیها را در تست پایدار نگه میدارد و مدل را نسبت به تغییرات توزیع ورودی مقاومتر میکند.
- * پس نرمالسازی خروجی هر بلوک را مستقل نرمال میکند، اما ممکن است به دلیل ReLU پس از جمع، اطلاعات منفی از دست برود و خروجی bias مثبت داشته باشد.
- * هر دو معماری از نظر محاسباتی مشابهاند، اما پیش نرمالسازی به دلیل BN ابتدایی پایداری بیشتری در تست فراهم میکند.


- جمع بندی و توصیه:

- * پیش نرمالسازی به دلیل حفظ مسیر میانبر بدون تغییر، انتشار بهتر گرادیان، پایداری آموزش، و همگرایی سریعتر، برتری قابل توجهی دارد.
- * این معماری در شبکههای مدرن بینایی (ConvNeXt ، EfficientNet) و زبان (Pre-LN ترنسفورمرها) استاندار د است.
- * توصیه می شود در طراحی بلوکهای باقی مانده از پیش نرمال سازی استفاده شود، مگر دلایل خاصی برای پس نرمال سازی وجود داشته باشد.

 \triangleright

پرسش ۲. Dilated Convolution (۱۵ نمره)

در شبکه های پیچشی به صورت متداول از لایه های کانولوشن ساده استفاده می شود که با آن آشنا هستید. نوع دیگری از لایه ها که می توان از آنان ددر شبکه های پیچشی استفاده نمود، لایه کانولوشن گسترش یافته یا متسع است. در شکل تصویر شهودی از فیلتر کانولوشن گسترش یافته ارائه شده است، این فیلتر ها میان خانه هایی که فیلتر با استفاده از اطلاعات آنها لایه بعد را محاسبه می کنند فاصله می اندازند یا به بیانی دیگر در زمان اعمال فیلتر و انجام عملیات ضرب کانولوشن، بر روی ورودی با گام (dilated) بزرگتری حرکت می کنیم، توجه کنید طول گام مفهومی متفاوت نسبت به طول گام (stride) در لایه های شبکه کانولوشن دارد.



شهودی از کانولوشن گسترش یافته با گام های متفاوت

همانطور که در شکل ۱ نیز مشخص است این روش، یک روش کم هزینه برای افزایش محدوده دید شبکه های پیچشی است. کانولوشن گسترش یافته بصورت فرم بسته ریاضی زیر تعریف میشود.

$$(K \star_D I)(i,j) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} K(m,n)I(i+Dm,j+Dn)$$

فرض کنید یک شبکه عصبی کانولوشنال با L لایه طراحی شده است که هر لایه شامل فیلترهای کانولوشن با پارامترهای زیر است:

- ، (مربعی) $k_\ell \times k_\ell$:(Kernel Size) اندازه فیلتر
 - d_ℓ :(Dilation Rate) نرخ اتساع
 - $s_\ell:(\mathsf{Stride})$ گام
 - بدون پدینگ (No Padding).

هدف ما بررسی تأثیر پارامترها بر گستره دید نسبی (Relative Receptive Field) است. گستره دید نسبی به صورت نسبت گستره دید در خروجی Lام به اندازه ورودی اصلی $M \times M$ تعریف می شود.

- اد. فرمول کلی گستره دید نسبی $R_{\mathrm{relative}}^{(L)}$ را به صورت تابعی از d_ℓ ، d_ℓ ، و d_ℓ استخراج کنید.
- ۲. فرض کنید هدف ما این است که گستره دید نسبی بیشتر از یک حد آستانه (T) باشد، در حالی که هزینههای محاسباتی (FLOPs) کمترین مقدار ممکن باشد:
 - معادلهای برای تعیین شرایط بهینه d_ℓ و s_ℓ بنویسید.
 - آیا این شرایط بهینه به تعداد لایهها (L) وابسته است؟ چرا

پاسخ.

١. – روابط بازگشتی:

$$\begin{aligned} \mathbf{jump}_{\ell} &= \mathbf{jump}_{\ell-1} \cdot s_{\ell}, \\ R_{\ell} &= R_{\ell-1} + (k_{\ell} - 1) \cdot d_{\ell} \cdot \mathbf{jump}_{\ell-1}. \end{aligned}$$

- فرمول بسته برای گستره دید نسبی:

$$R_{\text{relative}}^{(L)} = \frac{R_L}{M} = \frac{1 + \sum_{\ell=1}^{L} \left((k_{\ell} - 1) \cdot d_{\ell} \cdot \prod_{m=1}^{\ell-1} s_m \right)}{M}.$$

T . معادله شوایط بهینه: برای رسیدن به گستره دید نسبی بیشتر از T .

$$1 + \sum_{\ell=1}^{L} \left((k_{\ell} - 1) \cdot d_{\ell} \cdot \prod_{m=1}^{\ell-1} s_m \right) \ge T \cdot M.$$

برای کاهش هزینهها (FLOPs):

$$\mathcal{O}(d_\ell^2 \cdot k_\ell^2)$$
 o $\mathcal{O}\left(\frac{1}{s_\ell^2}\right)$.

- وابستگی به تعداد لایهها: شرایط بهینه به L وابسته است، زیرا افزایش L میتواند گستره دید را افزایش دهد، اما هزینهها را نیز افزایش میدهد.

 \triangleright

پرسش ۳. ROI Alignment (۱۰ نمره)

- ۱. یکی از مسائل در برخی روشهای تشخیص شی، ROI Alignment است. نحوه ی کار کرد درونیابی خطی و نزدیک ترین همسایه را توضیح دهید. برای درونیابی خطی روابط مربوطه را بنویسید.
- ۲. یک عکس ۳۲ در ۳۲ را در نظر بگیرید، فرض کنید به یک ۱۰ activation map در ۱۰ تبدیل شده باشد. y=X و y=X در عکس اولیه را در نقشه ی نهایی برحسب مقادیر پیکسلهای نقشه محاسبه کنید.

ياسخ.

۱. درونیابی خطی یک روش برای تقریب مقدار یک نقطه در یک شبکه ی گسسته است. این روش ابتدا در یک جهت (مثلاً x) مقدار را بر اساس نقاط همسایه محاسبه کرده و سپس در جهت دیگر (مثلاً x) مقدار نهایی را پیدا میکند. روابط مربوط به درونیابی خطی بهصورت زیر است:

$$f(x,y_1) = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{11}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{21}),$$

$$f(x,y_2) = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{12}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{22}).$$

$$f(x,y) = \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} f(x,y_1) + \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} f(x,y_2).$$

در مقابل، روش نزدیک ترین همسایه، مقدار نزدیک ترین پیکسل را به عنوان مقدار درون یابی شده در نظر می گیرد که بسیار ساده تر از درون یابی خطی است ولی ممکن است باعث از دست رفتن جزئیات شود.

۲. برای محاسبه ی مقدار متناظر با نقطه ی (x=4,y=8) در نقشه ی نهایی، ابتدا تبدیل مختصات را انجام میدهیم. از آنجایی که ابعاد تصویر از 32×32 به 10×10 کاهش یافته است، مقیاس تبدیل برابر است با:

$$S_x = \frac{10}{32}, \quad S_y = \frac{10}{32}$$

بنابراین مختصات متناظر در نقشهی ویژگی برابر است با:

$$x' = 4 \times \frac{10}{32} = 1.25, \quad y' = 8 \times \frac{10}{32} = 2.5$$

حال مقدار متناظر با این نقطه را میتوان با استفاده از درونیابی خطی از مقادیر پیکسلهای نزدیک محاسبه کرد. نقاط همسایه ی این مختصات عبارتند از:

$$(x_1, y_1) = (1, 2), \quad (x_2, y_2) = (2, 3)$$

مقدار متناظر با f(x',y') را میتوان از روابط با ${\cal Y}$ محاسبه کرد.

ابتدا در جهت x و سپس در جهت y درونیابی میکنیم:

$$(0.5) [(0.75)v_{1,2} + (0.25)v_{2,2}] + (0.5) [(0.75)v_{1,3} + (0.25)v_{2,3}]$$

 \triangleright

پرسش ۴. Convolution Gradient (۱۵ نمره)

- ۱. بردار یک بعدی \vec{x} با چهار درایه را در نظر بگیرید. فرض کنید روی این بردار یک کانولوشن یک بعدی با سایز کرنل \vec{x} و Padding اعمال کنیم. عملیات انجام شده را به فرم ماتریسی بنویسید و خروجی را محاسبه کنید.
- ۲. حال فرض کنید یک تابع زیان روی خروجی این لایه اعمال شده و به زیان L رسیده ایم. مشتق L را نسبت به \vec{x} با کمک قاعده زنجیره ای محاسبه کنید.

- ۳. به طور دقیق مشخص کنید باید چه عملیاتی روی مشتق جزئی تابع زیان نسبت به خروجی این لایه انجام دهیم تا مشتق جزئی زیان نسبت به بردار \vec{x} بدست آید؟
- ۴. حال فرض کنید بردار \vec{x} به طول چهار به شما داده شده است و میخواهید با کمک upsampling آن را به فضای \mathbb{R}^6 ببرید. برای اینکار از Transpose Convolution با padding صفر و stride یک استفاده می کنیم. اگر کرنل ما \vec{w} به طول سه باشد عملیات را به فرم ماتریسی بنویسید. ماتریس حاصل را با ماتریس بخش ۱ مقایسه کنید. اگر padding یک باشد چه اتفاقی می افتد ؟

پاسخ.

٠.١

$$\underbrace{\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 & o & o & o \\ o & w_1 & w_2 & w_3 & o & o \\ o & o & w_1 & w_2 & w_3 & o \\ o & o & o & w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}}_{W \in \mathbb{R}^{4 \times 6}} \underbrace{\begin{bmatrix} o \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ o \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}' \in \mathbb{R}^6} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 w_2 + x_2 w_3 \\ x_1 w_1 + x_2 w_2 + x_3 w_3 \\ x_2 w_1 + x_3 w_2 + x_4 w_3 \\ x_3 w_1 + x_4 w_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{o} \in \mathbb{R}^4}$$

٠٢

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial o} \frac{\partial o}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial o_1} & \frac{\partial L}{\partial o_2} & \frac{\partial L}{\partial o_3} & \frac{\partial L}{\partial o_4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial o_1}{\partial x_1} & \frac{\partial o_1}{\partial x_2} & \frac{\partial o_1}{\partial x_3} & \frac{\partial o_1}{\partial x_4} \\ \frac{\partial o_2}{\partial x_1} & \frac{\partial o_2}{\partial x_2} & \frac{\partial o_2}{\partial x_2} & \frac{\partial o_2}{\partial x_3} & \frac{\partial o_3}{\partial x_4} \\ \frac{\partial o_3}{\partial x_1} & \frac{\partial o_3}{\partial x_2} & \frac{\partial o_3}{\partial x_3} & \frac{\partial o_3}{\partial x_4} \\ \frac{\partial o_4}{\partial x_1} & \frac{\partial o_4}{\partial x_2} & \frac{\partial o_4}{\partial x_3} & \frac{\partial o_4}{\partial x_4} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial o} \frac{\partial o}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial o_1} & \frac{\partial L}{\partial o_2} & \frac{\partial L}{\partial o_3} & \frac{\partial L}{\partial o_4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_2 & w_3 & 0 & 0 \\ w_1 & w_2 & w_3 & 0 \\ 0 & w_1 & w_2 & w_3 \\ 0 & 0 & w_1 & w_2 \end{bmatrix}$$

- ۳. طبق معادلهای بخش قبل، گرادیان ورودی از بالا را به اندازهی ۱ پد کنیم، سپس با فیلتر معکوس روی آن
 کانولوشن بزنیم و خروجی را به لایه پایین دهیم.
 - ۴. ماتریس وزن درواقع همان ترنسپوز ماتریس وزن بخش ۱ است. خروجی نیز به اینصورت است:


$$\begin{pmatrix} k_1x_1 \\ k_2x_1 + k_1x_2 \\ k_3x_1 + k_2x_2 + k_1x_3 \\ k_3x_2 + k_2x_3 + k_1x_4 \\ k_3x_3 + k_2x_4 \\ k_3x_4 \end{pmatrix}$$

اگر پدینگ صفر اعمال کنیم، درواقع المنت اول و آخر این بردار حذف میشوند.

 \triangleright

يرسش ۵. محو شدن گراديان (۱۵ نمره)

یکی از مشکلاتی که در الگوریتم های انتشار به عقب (back propagation) وجود دارد بحث محو شدن گرادیان (Gradient Vanishing) است. این موضوع مهم و قبل از اهمیت زیاد باعث عدم آموزش درست و کامل مدل در روند آموزش می شود. در این مسئله قصد داریم به بررسی این اتفاق بپردازیم.



- د. ابتدا مقدار $\frac{\partial a^l}{\partial a^{l+2}}$ را بدون در نظر گرفتن skip connection محاسبه کنید.
- ۲. حال یکی از راه حل ها که در بسیاری از مدل ها استفاده میشود در نظر گرفتن skip connection میباشد. این حالت چه کمکی به مدل میکند؟ $\frac{\partial a^l}{\partial a^{l+2}}$ با کمک قاعده زنجیرهای محاسبه کنید.
- ۳. با توجه به نتایج دو قسمت قبل بگویید که این الگوریتم به چه صورت میتواند مشکل محو شدن گرادیان را حل کند. (فرض کنید که داریم $W^i < 1 \epsilon$

پاسخ.

۱. می دانیم:

$$\begin{split} a^{l+2} &= \operatorname{Act}\left(z^{2+l}\right) \\ &= \operatorname{Act}\left(w^{l+2}a^{l+1}\right) \\ &= \operatorname{Act}\left(w^{l+2} \cdot \operatorname{Act}\left(w^{l+1}a^{l}\right)\right) \end{split}$$

حال داريم:

$$\begin{split} \frac{\partial a^{l+2}}{\partial a^{l}} &= \frac{\partial \mathrm{Act}\left(z^{l+2}\right)}{\partial a^{l}} \\ &= \frac{\partial \mathrm{Act}\left(w^{l+2}a^{l+1}\right)}{\partial a^{l}} \\ &= \frac{\partial \mathrm{Act}\left(w^{l+2} \cdot \mathrm{Act}\left(w^{l+1}a^{l}\right)\right)}{\partial a^{l}} \\ &= \left[w^{l+2}\frac{\partial \mathrm{Act}\left(w^{l+1}a^{l}\right)}{\partial a^{l}}\right] \cdot \mathrm{Act'}\left(w^{l+2} \cdot \mathrm{Act}\left(w^{l+1}a^{l}\right)\right) \\ &= \left[w^{l+2} \cdot w^{l+1} \cdot \mathrm{Act'}\left(z^{l+1}\right)\right] \cdot \mathrm{Act'}\left(z^{l+2}\right) \end{split}$$

۲. می دانیم:

$$\begin{split} a^{l+2} &= \operatorname{Act}\left(a^l + z^{2+l}\right) \\ &= \operatorname{Act}\left(a^l + w^{l+2}a^{l+1}\right) \\ &= \operatorname{Act}\left(a^l + w^{l+2} \cdot \operatorname{Act}\left(w^{l+1}a^l\right)\right) \end{split}$$

حال داريم:

$$\frac{\partial a^{l+2}}{\partial a^l} = \frac{\partial \text{Aet}\left(a^l + z^{l+2}\right)}{\partial a^l}$$

$$\begin{split} &=\frac{\partial \mathrm{Act}\left(a^{l}+w^{l+2}a^{l+1}\right)}{\partial a^{l}}\\ &=\frac{\partial \mathrm{Act}\left(a^{l}+w^{l+2}\cdot \mathrm{Act}\left(w^{l+1}a^{l}\right)\right)}{\partial a^{l}}\\ &=\left[1+w^{l+2}\frac{\partial \mathrm{Act}\left(w^{l+1}a^{l}\right)}{\partial a^{l}}\right]\cdot \mathrm{Act'}\left(a^{l}+w^{l+2}\cdot \mathrm{Act}\left(w^{l+1}a^{l}\right)\right)\\ &=\left[1+w^{l+2}\cdot w^{l+1}\cdot \mathrm{Act'}\left(z^{l+1}\right)\right]\cdot \mathrm{Act'}\left(a^{l}+z^{l+2}\right) \end{split}$$

 $^{\circ}$. مشخص است که اضافه شدن این ارتباط در مدل باعث شده است که در زمان انتشار گرادیان به عقب، علاوه بر مسیر معمول برای گرادیانها، گرادیان بدون ضرب شدن در وزنهای w^{l+1} و w^{l+1} و فقط ضرب شدن در لایه فعالسازی به عقب منتقل می شود. این موضوع باعث می شود که مشکل محو شدن گرادیان ناشی از ضرب وزنها با مقادیر بزرگ به صفر رفته و با انتشار گرادیانها به عقب، اندازه گرادیانها به صفر میل نکند (توجه کنید به فرض داده شده در سوال). توجه کنید که همچنان باید در انتخاب تابع فعالسازی دقت داشت.

 \triangleright

پرسش ۶. MobileNet (۳۵ نمره)

معماری های MobileNet (شامل نسخه های V1، V1، و V3) از جمله شبکه های عصبی پیچشی سبک وزن هستند که به طور خاص برای اجرا بر روی دستگاه های کم مصرف مانند گوشی های هوشمند و سخت افزارهای لبه طراحی شده اند. این مدل ها با کاهش تعداد محاسبات و پارامترها، بدون افت چشمگیر در دقت، توانسته اند به تعادلی میان کارایی و عملکرد دست یابند. از مهم ترین نوآوری های به کاررفته در این معماری ها می توان به کانولوشن های عمقی قابل تفکیک عملکرد دست یابند. از مهم ترین نوآوری های به کاررفته در این معماری ها می توان به کانولوشن های عمقی قابل تفکیک المنافزه از المنافزه المنافزه

- ۱) کانولوشنهای عمقی قابل تفکیک و تئوری تقریب
 کانولوشنهای عمقی قابل تفکیک سنگ بنای شبکههای پیچشی سبکوزن هستند که باعث کاهش قابل توجه هزینههای محاسباتی میشوند و در عین حال ظرفیت نمایشی منطقی را حفظ میکنند.
- ۱-۱. کانولوشن عمقی قابل تفکیک را بطور کامل حین مقایسه با کانولوشن عادی، توضیح دهید(به صورت ریاضی).
- ۱-۲. عمل ریاضی کانولوشن استاندارد را درنظر بگیرید و آن را بصورت مجموع تنسورهای رتبه یک با استفاده از تجزیه مقادیر تکین بیان کنید. توضیح دهید این تجزیه چگونه به ساختار کانولوشن عمقی قابل تفکیک مرتبط است.
- ۳-۱. نسبت کاهش FLOPs در کانولوشنهای عمقی قابل تفکیک نسبت به کانولوشنهای استاندارد را برای اندازه ورودی $H \times W$ ، تعداد کانالهای ورودی C_{in} ، تعداد کانالهای خروجی K را بطور پارامتری محاسبه کنید. آیا بین ظرفیت نمایشی و هزینههای محاسباتی ناشی از این تقریب تضادی وجود دارد؟
- ۲) بلوکهای باقیمانده معکوس و تحلیل جریان گرادیان
 بلوکهای باقیمانده معکوس، که در MobileNetV2 معرفی شدند، با ترکیب باقیمانده معکوس و گلوگاههای خطی پیشرفتی در شبکههای پیچشی سبکوزن ایجاد کردند و باعث بهبود ظرفیت نمایشی در حالی که هزینههای محاسباتی کاهش می یابد، شدند.

- ۲ ۱. بلوکهای باقیمانده معکوس را در حین مقایسه با بلوکهای باقیمانده عادی (ResNet)، توضیح دهید.
- ۲-۲. آیا این ادعا که کانولوشنهای عمقی قابل تفکیک اطلاعات مکانی را حفظ میکنند، در حالی که گلوگاههای خطی اطلاعات کانالی را حفظ میکنند، صحیح است؟
- ۳-۲. تحلیل کنید که چگونه ضریب انبساط t بر جریان گرادیان و پایداری بهینهسازی تأثیر میگذارد. ثابت کنید که افزایش t خطر ناپدید شدن گرادیانها را کاهش میدهد، اما هزینههای محاسباتی را افزایش میدهد. مقدار بهینه t را که تعادلی بین جریان گرادیان و کارایی ایجاد میکند، بر چه اساسی میتوان انتخاب کرد؟
- ۳) مکانیزمهای فشردهسازی و تحریک و بازنگری ویژگیهای کانالی بلوکهای فشردهسازی و تحریک، که در MobileNetV3 استفاده شدند، تنظیم تطبیقی پاسخهای ویژگی در سطح کانال افزایش میدهند. این بلوکها با استفاده از یک مکانیزم توجه (attention) وزنهای کانالها را مطابق با اطلاعات جهانی موجود در نقشههای ویژگی ورودی خود تنظیم میکنند.
- ۱-۳. اعمالی که در یک بلوک فشرده سازی و تحریک در یک لایه رخ می دهد را به صورت ریاضی فرمول .۱-۳ بندی کنید. فرض کنید نقش ویژگی ورودی این بلوک با ابعاد $C \times H \times W$ است.
- T-T. ثابت کنید که بلوکهای SE ظرفیت نمایشی را با بازنگری تطبیقی پاسخهای ویژگیهای کانالی بهبود میدهند. از تئوری اطلاعات برای اندازه گیری اطلاعات متقابل بین ورودی و خروجی بلوک SE استفاده کنید. توضیح دهید که ضریب کاهش T چگونه بر تضاد بین هزینههای محاسباتی و عملکرد تأثیر میگذارد.
- را محاسبه کنید. این مقدار را با C=64 برای C=64 با SE با کنید. این مقدار را با FLOPs .۳-۳ کل FLOPs یک کانولوشن عمقی قابل تفکیک با پارامترهای مشابه مقایسه کنید.
- ۴) جستجوی معماری عصبی (NAS) و تکنیک کوچکسازی پیشرونده جستجوی معماری عصبی (NAS) برای بهینهسازی معماری MobileNetV3 استفاده شد و منجر به بهترینسطح عملکرد در دستگاههای موبایل شد.
- ۱-۴. این فرآیند را بطور کامل تحلیل کنید. فضای جستجو برای NAS در MobileNetV3 چه بوده است؟ از نظریه گراف برای مدلسازی فضای جستجو به عنوان یک گراف جهتدار بدون دور (DAG) چگونه می توان استفاده کرد؟
 - ۴-۲. تکنیک کوچکسازی پیشرونده استفاده شده در NAS را توضیح دهید.

ياسخ.

- ۱) کانولوشنهای عمقی قابل تفکیک و تئوری تقریب
- ۱-۱. * در کانولوشن استاندارد، هر فیلتر به تمام کانالهای ورودی متصل است و یک ترکیب خطی از تمامی این کانالها را با استفاده از کرنلی به ابعاد $K \times K$ استخراج میکند. بهصورت ریاضی، اگر ورودی دارای ابعاد (C_{in}, H, W) باشد و تعداد خروجیها C_{out} باشد، عملیات کانولوشن استاندارد بهصورت زیر تعریف می شود:

$$Y_i(p) = \sum_{j=1}^{C_{in}} \sum_{u=1}^{K} \sum_{v=1}^{K} W_{i,j,u,v}^{(std)} X_j(p + (u,v))$$

که در آن $W_{i,j,u,v}^{(std)}$ وزنهای فیلتر کانولوشن استاندارد برای خروجی i و کانال ورودی j است. این فرمول نشان می دهد که هر فیلتر به طور همزمان هم عملیات ترکیب کانالها (Feature Mixing) و هم فیلترینگ مکانی (Spatial Filtering) را انجام می دهد.

- * در مقابل، کانولوشنهای عمقی_قابلتفکیک (Depthwise Separable Convolutions) این عملیات را به دو مرحله مجزا تقسیم میکنند:
- **کانولوشن عمقی (Depthwise Convolution)**: در این مرحله، هر کانال ورودی به طور مستقل با یک فیلتر $K \times K$ خاص خود پردازش می شود. به صورت ریاضی:

$$(X \star D)_j(p) = \sum_{u=1}^K \sum_{v=1}^K D_j(u, v) X_j(p + (u, v))$$

که در آن D_j کرنل مختص کانال j است. برخلاف کانولوشن استاندارد، این مرحله ترکیب اطلاعات بین کانالها را انجام نمی دهد و فقط فیلترینگ مکانی را اجرا میکند.


کانولوشن نقطهای (Pointwise Convolution): پس از اعمال فیلترهای مکانی، یک کانولوشن 1×1 برای ترکیب کانالها به کار گرفته می شود. این عمل که با وزنهای $P_{i,j}$ انجام می شود، مقدار نهایی را برای هر خروجی i محاسبه می کند:

$$Y_i(p) = \sum_{j=1}^{C_{in}} P_{i,j} [X \star D]_j(p)$$

در این مرحله، اطلاعات بین کانالها مخلوط می شود، اما هیچگونه پردازش مکانی صورت نمیگیرد.

* مقایسه کانولوشن استاندارد و عمقی_قابلتفکیک:

- در کانولوشن استاندارد، هر فیلتر شامل C_{in} کرنل با ابعاد $K \times K$ است، که باعث ییچیدگی محاسباتی بالا و افزایش تعداد یارامترها میشود.
- · در کانولوشن عمقی_قابل تفکیک، ابتدا هر کانال مستقل از بقیه پردازش می شود، سپس یک ترکیب خطی از خروجی ها اعمال می گردد. این امر منجر به کاهش شدید تعداد محاسبات و یارامترها می شود.
- · کانولوشن استاندارد یک فضای جستجوی گسترده تر برای یادگیری الگوهای پیچیده تر فراهم میکند، اما کانولوشن عمقی_قابل تفکیک در بسیاری از موارد کارایی مشابهی با هزینه ی محاسباتی بسیار کمتر ارائه می دهد.



a) Standard Convolution

b)Depthwise Sepratable Convolution

۱-۲. تجزیه کانولوشن استاندارد با SVD و ارتباط با کانولوشن عمقی قابل تفکیک

 $K\in ($ کرنل) و هسته $I\in \mathbb{R}^{H_{\mathrm{in}}\times W_{\mathrm{in}}\times C_{\mathrm{in}}}$ و هسته $X\in \mathbb{R}^{H_{\mathrm{in}}\times W_{\mathrm{in}}\times C_{\mathrm{in}}}$ و هسته $X\in \mathbb{R}^{H_{\mathrm{out}}\times W_{\mathrm{out}}\times C_{\mathrm{out}}}$ باشد. خروجی $X\in \mathbb{R}^{H_{\mathrm{out}}\times W_{\mathrm{out}}\times C_{\mathrm{out}}}$ باشد. خروجی $X\in \mathbb{R}^{H_{\mathrm{out}}\times W_{\mathrm{out}}\times C_{\mathrm{out}}}$ و موقعیت $X\in \mathbb{R}^{K_{\mathrm{in}}\times K_{\mathrm{in}}\times C_{\mathrm{out}}}$ به صورت زیر محاسبه می شود (بدون در نظر گرفتن بایاس):

$$O[x, y, j] = \sum_{i=0}^{C_{\text{in}} - 1} \sum_{h=0}^{k_H - 1} \sum_{w=0}^{k_W - 1} K[h, w, i, j] \cdot I[x + h', y + w', i]$$

stride و padding و با در نظر گرفتن x+h',y+w' (توجه: x+h',y+w' اندیسهای مناسب در ورودی x+h',y+w' هستند.) این عملیات همزمان اطلاعات مکانی و بین کانالی را ترکیب میکند.

* تجزیه با استفاده از SVD:

- ابتدا تنسور کرنل ۴ بعدی K را به یک ماتریس ۲ بعدی تبدیل میکنیم. یک روش رایج، تبدیل آن به ماتریس $\widetilde{K} \in \mathbb{R}^{C_{\mathrm{out}} \times (k_H k_W C_{\mathrm{in}})}$ است، که هر سطر آن نماینده وزنهای یک فیلتر خروجی است.
 - . سپس تجزیه مقادیر تکین (SVD) را روی ماتریس \widetilde{K} اعمال میکنیم:

$$\widetilde{K} = U\Sigma V^{\top} = \sum_{r=1}^{R} \sigma_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^{\top}$$

که R رتبه ماتریس \widetilde{K} است، σ_r مقادیر تکین، $\mathbf{u}_r \in \mathbb{R}^{C_{\mathrm{out}}}$ بردارهای تکین چپ (مرتبط با فیلتر با ترکیب کانالهای خروجی) و $\mathbf{v}_r \in \mathbb{R}^{k_H k_W C_{\mathrm{in}}}$ بردارهای تکین راست (مرتبط با فیلتر کردن مکانی و کانالهای ورودی) هستند.

 $(k_H, k_W, C_{\rm in})$ به شکل تنسور $\sigma_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^{\mathsf{T}}$ به شکل تنسور $\sigma_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^{\mathsf{T}}$ به میتوان عمل کانولوشن اصلی را به صورت مجموعی از کانولوشنها با کرنلهای مؤثر رتبه ۱ (در فضای بازآرایی شده) بیان کرد:

$$O \approx \sum_{r=1}^{R} \operatorname{Conv}(\operatorname{Input} = I, \operatorname{Kernel} = \operatorname{reshape}(\sigma_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^{\top}))$$

این نشان میدهد که کانولوشن استاندارد قابل تجزیه به مولفههایی است که به نوعی عملیات مکانی_ورودی و ترکیب خروجی را جدا میکنند.

- * كانولوشن عمقى قابل تفكيك (Depthwise Separable Convolution): اين ساختار عمليات را به دو مرحله صريح تفكيك مىكند:
- کانولوشن عمقی (Depthwise): اعمال فیلترهای مجزای مکانی $(k_H,k_W,1)$ روی هر کانال ورودی $C_{\rm in}$ به طور مستقل. خروجی دارای ابعاد $(H_{\rm out},W_{\rm out},C_{\rm in})$ است. (فقط پردازش مکانی)
- $(1,1,C_{\mathrm{in}},C_{\mathrm{out}})$ با ابعاد (Pointwise): اعمال فیلترهای 1×1 با ابعاد (Pointwise): برای ترکیب خروجی مرحله قبل در راستای کانالها. (فقط ترکیب کانالها)

* ارتباط تجزیه SVD با کانولوشن عمقی قابل تفکیک:

- تجزیه SVD نشان می دهد که کرنل کانولوشن استاندارد می تواند به صورت مجموعی از مولفه های رتبه ۱ بیان شود، که هر مولفه به طور ضمنی نوعی جداسازی بین جنبه های مکانی/ورودی (\mathbf{v}_r) و جنبه های ترکیب خروجی (\mathbf{u}_r) دارد.
- · این تجزیه، ایده اصلی پشت کانولوشن عمقی قابل تفکیک را توجیه ریاضی میکند: یعنی امکانپذیری شکستن (فاکتورگیری) عملیات کانولوشن به بخشهای مرتبط با فیلترینگ مکانی و ترکیب کانالی.
- · کانولوشن عمقی قابل تفکیک، این ایده فاکتورگیری را به صورت یک معماری صریح و کارآمد پیادهسازی میکند که در آن جداسازی بین عملیات مکانی (Depthwise) و ترکیب کانالی (Pointwise) به طور کامل و ساختاری انجام می شود.
- · تفاوت کلیدی: SVD یک تجزیه ریاضی (که میتواند برای تقریبسازی استفاده شود) ارائه میدهد، در حالی که کانولوشن عمقی قابل تفکیک یک ساختار معماری جایگزین است که ذاتاً عملیات را به شکلی خاص تفکیک میکند.

۱-۳. * کاهش پیچیدگی محاسباتی (FLOPs Reduction):

. در یک کانولوشن استاندارد، تعداد عملیات شناور مورد نیاز بهصورت زیر محاسبه می شود:

$$FLOPs_{std} = HWC_{out}C_{in}K^2$$

- . در کانولوشن جداسازیپذیر عمقی، محاسبات به دو بخش تقسیم میشود:
- · مرحله عمقی: در این مرحله، هر کانال به طور مستقل پردازش شده و پیچیدگی آن برابر است با:

$$FLOPs_{depthwise} = HWC_{in}K^2$$

· **مرحله نقطهای**: این مرحله، کانالهای خروجی را ترکیب میکند و پیچیدگی آن به صورت زیر است:

$$FLOPs_{pointwise} = HWC_{in}C_{out}$$

· بنابراین، پیچیدگی کلی کانولوشن جداسازیپذیر عمقی برابر است با:

$${\rm FLOPs_{\rm dw\text{-}sep}} = HWC_{\rm in}(K^2 + C_{\rm out})$$

٠ نسبت کاهش تعداد عملیات در مقایسه با کانولوشن استاندارد بهصورت زیر است:

$$\frac{\text{FLOPs}_{\text{dw-sep}}}{\text{FLOPs}_{\text{std}}} = \frac{C_{\text{in}}(K^2 + C_{\text{out}})}{C_{\text{out}}C_{\text{in}}K^2} = \frac{K^2 + C_{\text{out}}}{K^2C_{\text{out}}}$$

- برای تنظیمات معمولی (مثلاً K=3 و K=50)، این کاهش قابل توجه است. برای مثال، در این شرایط، کانولوشن جداسازیپذیر عمقی تنها $1/7.6\approx 13\%$ از دارد. FLOPs
- در حد $K^2 \gg K^2$ ، این نسبت به $1/K^2$ میل می کند (مثلاً برای $K^2 \gg K^2$) در حد عملیات).

* كاهش تعداد يارامترها:

· در کانولوشن استاندارد، تعداد پارامترها برابر است با:

$$C_{\rm out}C_{\rm in}K^2$$

٠ در كانولوشن جداسازييذير عمقي، تعداد يارامترها كاهش يافته و برابر است با:

$$C_{\rm in}K^2 + C_{\rm in}C_{\rm out}$$

. این کاهش پارامترها در مدلهایی مانند MobileNet و Xception منجر به طراحی شبکههای سبکتر و سریعتر شده است.

* موازنه بین ظرفیت نمایش و هزینه محاسباتی (Capacity vs. Cost Trade-off)

- · مزیت کانولوشن جداسازی پذیر عمقی این است که باعث کاهش قابل توجه پیچیدگی محاسباتی و تعداد یارامترها میشود.
- اما این روش یک محدودیت نیز دارد: یک کانولوشن استاندارد می تواند فیلترهای فضایی منحصربه فردی برای هر جفت ورودی خروجی (j,i) یاد بگیرد، در حالی که در کانولوشن جداسازی پذیر عمقی، تمام خروجی ها یک فیلتر فضایی یکسان را برای یک کانال ورودی به اشتراک می گذارند و فقط توسط وزن های نقطه ای مقیاس بندی می شوند.
- این مسئله منجر به کاهش قدرت نمایش شبکه می شود، زیرا بعضی از الگوهای پیچیده با مرتبه بالا در ماتریس کانولوشن استاندارد ممکن است نیاز به چندین لایه از کانولوشنهای جداسازی یذیر داشته باشند تا بهدرستی مدلسازی شوند.
- · به بیان دیگر، کانولوشن جداسازی پذیر عمقی یک تقریب کمموتبه (Low-rank Approximation) از یک کانولوشن کامل است.
- · اگر تابع هدف دارای درهم تنیدگی قابل توجه بین کانالها و فضا باشد، یک لایه جداسازی پذیر ممکن است نتواند آن را به درستی مدلسازی کند و در نتیجه عملکرد مدل کاهش یابد.
- · با این حال، در عمل بسیاری از ویژگیهای استخراج شده در شبکههای کانولوشنی به طور قابل توجهی قابل تجزیه هستند. یعنی بسیاری از الگوهای فضایی که در کانالهای مختلف اعمال می شوند.
- همچنین، استفاده از چندین لایه از کانولوشنهای جداسازی پذیر می تواند تقریباً همان عملکرد یک کانولوشن استاندارد را ارائه دهد، در حالی که هزینه محاسباتی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

- · بنابراین، کانولوشن جداسازی پذیر عمقی تعادلی میان کاهش هزینه محاسباتی و ظرفیت نمایش مدل برقرار میکند. این تکنیک زمانی مناسب است که نمایش تابع مورد نظر تقریباً درون یک ساختار کم مرتبه قرار گیرد.
- · شواهد تجربی از شبکههایی مانند MobileNet و Xception نشان میدهد که در اکثر موارد، این کاهش درجه آزادی منجر به افت عملکرد قابل توجهی نمی شود و به دلیل کاهش هزینه محاسباتی، مزایای آن بر محدودیت هایش غلبه دارد.

۲) بلوکهای باقیمانده معکوس و تحلیل جریان گرادیان

۱-۲. - بلوکهای باقیمانده عادی (ResNet):

- * در شبکههای ،ResNet بلوکهای باقیمانده شامل یک مسیر میانبر (skip connection) هستند که مستقیماً ورودی را به خروجی اضافه میکند.
- * این بلوکها معمولاً دارای یک ساختار bottleneck هستند که شامل سه لایه است: یک لایه 1×1 برای کاهش تعداد کانالها، یک لایه 2×1 برای پردازش فضایی، و یک لایه 1×1 برای بازیابی تعداد کانالهای اصلی.
- * مسیر میانبر کمک میکند که گرادیانها در حین پسانتشار (backpropagation) حفظ شوند و مسأله ناپدید شدن گرادیان را کاهش میدهد.

- بلوکهای باقیمانده معکوس (MobileNetV2):

- * در MobileNetV2، طراحی بلوکهای باقیمانده معکوس، روند کاهش و افزایش تعداد کانالها را معکوس میکند.
- * ابتدا ورودی با یک لایه 1×1 به یک فضای ویژگی با بعد بالاتر (expansion) نگاشته می شود.
- * سپس یک کانولوشن عمقی جداپذیر (depthwise convolution) روی فضای ویژگی گسترده شده اعمال می شود که باعث کاهش محاسبات می شود.
- شده ورنهایت، یک لایه 1×1 دیگر، ویژگیهای استخراج شده را دوباره به تعداد کانالهای اولیه فشرده میکند (linear bottleneck).
- * مسیر میانبر در اینجا بین لایههای فشرده شده قرار دارد، نه در فضای گسترده، که باعث می شود مدل اطلاعات بیشتری را در حین پردازش حفظ کند.

- مقایسه بلوکهای باقیمانده عادی و معکوس:

- * در ResNet، مسیر میانبر روی فضای ویژگیهای وسیع اعمال می شود، در حالی که در MobileNetV2، مسیر میانبر روی فضای فشرده شده اعمال می شود.
- * بلوکهای ResNet از کانولوشنهای استاندارد استفاده میکنند که پارامتر و محاسبات بیشتری دارند، در حالی که بلوکهای MobileNetV2 از کانولوشنهای جداپذیر عمقی استفاده میکنند که محاسبات را کاهش میدهد.
- * در MobileNetV2، کاهش بعدی (bottleneck) بدون تابع غیرخطی انجام می شود تا اطلاعات بیشتری حفظ شود، در حالی که در ResNet، این مرحله شامل تابع غیرخطی است.

- ۱-۲. گلوگاه خطی (Linear Bottleneck) که در بلوکهای باقیمانده معکوس (ReLU) است. دلیل این امر این است استفاده میشود، یک لایه ۱×۱ کانولوشن بدون تابع غیرخطی (مانند ReLU) است. دلیل این امر این است صفر شوند که اگر یک لایه کانولوشن ۱×۱ همراه با ReLU به کار رود، بسیاری از مقادیر ویژگی ممکن است صفر شوند و در نتیجه اطلاعات از دست برود. با استفاده از یک گلوگاه خطی، فشردهسازی کانالی بهصورت یک تبدیل خطی بدون حذف اطلاعات انجام میشود. این بدان معناست که در این مرحله، ویژگیهای کانالی که در مرحله انبساط تولید شدهاند، تا حد ممکن بدون تحریف حفظ میشوند. به این ترتیب، گلوگاه خطی مانع از از دست رفتن اطلاعات مفید کانالی میشود که ممکن است در صورت استفاده از تابع غیرخطی تخریب شوند.
- نتیجه گیری: این ادعا که «کانولوشنهای جداساز عمقی اطلاعات مکانی را حفظ میکنند، در حالی که گلوگاههای خطی اطلاعات کانالی را حفظ میکنند» صحیح است.
- کانولوشنهای جداساز عمقی، به دلیل عدم ترکیب اطلاعات بین کانالی، ساختار فضایی ویژگیها را در هر کانال دستنخورده نگه می دارند.
- گلوگاههای خطی، به دلیل نبود تابع غیرخطی، تضمین میکنند که اطلاعات کانالی که در مرحله انبساط استخراج شده است، بدون حذف یا از بین رفتن حفظ شود.

بنابراین، ترکیب این دو مؤلفه در بلوکهای باقیمانده معکوس باعث میشود که مدل بتواند ضمن کاهش هزینههای محاسباتی، اطلاعات حیاتی فضایی و کانالی را حفظ کند.

- ۳-۲. **تأثیر ضریب انبساط** t **بر جریان گرادیان و پایداری بهینهسازی:** ضریب انبساط t در بلوکهای باقیمانده معکوس، تعداد کانالهای ویژگی را در سطح گلوگاه گسترش میدهد و تأثیر مستقیمی بر جریان گرادیان دارد. بلوکهای باقیمانده معکوس از سه مرحله اصلی تشکیل شدهاند:
- $C_{\mathrm{exp}} = t \cdot C_{in}$ به 1×1 به $C_{\mathrm{exp}} = t \cdot C_{in}$ گسترش شد: x به میابد.
 - \star كانولوشن عمقى: اعمال كانولوشن 3×3 (يا 5×5) به صورت مستقل روى هر كانال.
 - . بدون غیرخطیت 1×1 با یک کانولوشن 1×1 بدون غیرخطیت $C_{
 m cut}$ با یک کانولوشن 1×1 بدون غیرخطیت

مقدار t تأثیر مستقیمی بر جریان گرادیان و نرخ یادگیری دارد. افزایش t باعث تقویت انتشار گرادیان می شود، زیرا ویژگیهای با ابعاد بالاتر ظرفیت بیشتری برای حمل اطلاعات و حفظ گرادیانها دارند.

اثبات کاهش خطر ناپدید شدن گرادیانها با افزایش t: گرادیان خروجی q نسبت به ورودی x به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = W_f^T \Big[g^* \Big(W_p^T \frac{\partial L}{\partial q} \Big) \Big]$$

که در آن:

- W_f ماتریس کانولوشن 1 imes 1 انبساطی است.
 - . ست. عملگر بازگشتی کانولوشن عمقی است. g^*
- . ستریس کانولوشن 1×1 فشردهسازی است W_p *

افزایش t باعث میشود که W_f و W_p از نظر ابعادی گسترده تر شوند، به طوری که:

$$W_f \in \mathbb{R}^{tC_{in} \times C_{in}}, \quad W_p \in \mathbb{R}^{C_{out} \times tC_{in}}$$

این امر موجب افزایش دامنه ویژه ی مقادیر ماتریس ترکیبی W_pW_f می شود، و مقدار کمینه ی مقدار ویژه کاهش نمییابد، که باعث جلوگیری از محو شدن گرادیانها می شود. علاوه بر این، در صورت استفاده از ،ReLU افزایش t احتمال خاموش شدن کانالها را کاهش می دهد، زیرا شبکه در یک فضای ویژگی با ابعاد بالاتر عمل می کند که احتمال صفر شدن خروجی ها را کاهش می دهد.

- اثبات افزایش هزینه های محاسباتی با افزایش t: هزینه محاسباتی هر بلوک را میتوان به صورت زیر محاسبه کرد:

 $FLOPs = HW(C_{in}t + C_{in}tK^2 + C_{in}tC_{out})$

که در آن:

- * H و W ابعاد فضایی ویژگیها هستند.
- اندازهی فیلتر کانولوشن عمقی است. K^2

با افزایش t، هر سه جملهی بالا به صورت خطی افزایش مییابند، در نتیجه هزینهی محاسباتی بلوک به طور مستقیم متناسب با t افزایش مییابد.

- انتخاب مقدار بهینهی t: مقدار t باید به گونهای تنظیم شود که هم جریان گرادیان حفظ شود و هم هزینهی محاسباتی بهینه باشد. معیارهای انتخاب مقدار بهینهی t عبارتاند از:
- * پایداری گرادیان: مقدار t نباید خیلی کوچک باشد، زیرا در این صورت اطلاعات در سطح گلوگاه فشرده شده و کانالهای زیادی در ReLU صفر می شوند که منجر به ناپدید شدن گرادیانها می شود.
- تعداد یا محدودیتهای محاسباتی: مقدار t نباید بیش از حد بزرگ باشد، زیرا باعث افزایش تعداد عملیات شناور (FLOPs) می شود که منجر به کاهش کارایی در سختافزارهای موبایل می شود.
- پ نتایج تجربی: در MobileNetV۲ مقدار t=6 به عنوان مقدار بهینه شناسایی شد که تعادل مناسبی بین دقت و کارایی ایجاد میکند.

به طور کلی، مقدار t باید چنان تنظیم شود که گرادیانها پایدار بمانند و درعین حال بار محاسباتی اضافی تحمیل نشود. یک روش عملی برای انتخاب t استفاده از جستجوی شبکه ای یا تنظیم تجربی بر اساس معماری و سخت افزار هدف است.

- ۳) مکانیزمهای فشردهسازی و تحریک و بازنگری ویژگیهای کانالی
- ۱-۳. * فرمول بندی ریاضی بلوک فشرده سازی و تحریک: بلوک های فشرده سازی و تحریک شامل دو مرحله ی اصلی هستند:
- مرحلهی فشرده سازی (Squeeze): در این مرحله، اطلاعات مکانی از ویژگیهای ورودی حذف شده و تنها اطلاعات سطح کانال حفظ می شود. این کار با یک Global ورودی حذف شده و تنها اطلاعات سطح کانال حفظ می شود. این کار با یک نقشه $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ یک نقشه نقشه نقشه ورض کنید $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ یک نقشه نقشه ورض کنید $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$

ویژگی با C کانال و ابعاد مکانی H imes W باشد. عملیات فشردهسازی به صورت زیر تعریف می شود:

$$s_i = F_{\text{sq}}(U)_i = \frac{1}{HW} \sum_{u=1}^{H} \sum_{v=1}^{W} U_i(u, v), \quad \forall i \in \{1, 2, ..., C\}$$

که در آن، $s \in \mathbb{R}^{C \times 1}$ برداری است که هر درایه ی آن نمایانگر میانگین شدت مقدار در کانال مربوطه است.

مرحله ی تحریک (Excitation): این مرحله برای تولید مقادیر وزندهی شده ی تطبیقی برای کانالها استفاده می شود. این کار توسط یک شبکه کاملاً متصل (FC) دو لایه ای صورت می گیرد که بردار فشرده شده s را به یک بردار وزندهی s نگاشت می کند. این فرایند به صورت زیر مدل سازی می شود:

$$z = \sigma(W_2\delta(W_1s))$$

که در آن:

- $W_1 \in \mathbb{R}^{C/r imes C}$. اول (کاهش ابعاد با ضریب کاهش $W_1 \in \mathbb{R}^{C/r imes C}$.
 - است. ReLU تابع فعالسازی $\delta(\cdot)$
 - .(افزایش ابعاد به C ماتریس وزن لایهی دوم افزایش ابعاد به $W_2 \in \mathbb{R}^{C imes C/r}$.
- نگاشت میکند تا sigmoid تابع فعالسازی $\sigma(\cdot)$ است که خروجی را به بازه $\sigma(\cdot)$ نگاشت میکند تا ضرایب وزنی برای کانالها را تولید کند.
- مرحلهی بازتوزیع ویژگیها (Scaling): در این مرحله، ضرایب وزنی حاصل از مرحلهی تحریک، بر روی ویژگیهای اولیه اعمال شده و وزن دهی کانالی انجام می شود:


$$\tilde{U}_i(u,v) = z_i \cdot U_i(u,v), \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, C\}, \quad \forall (u,v) \in \{1, \dots, H\} \times \{1, \dots, W\}$$

که در آن، \tilde{U} همان ویژگیهای مقیاس بندی شده ی خروجی است که پس از تنظیم وزنهای کانالی به مدل ارسال می شود.

- * توضيح مدل سازى رياضى: فرايند فوق شامل سه تبديل متوالى است:
 - .(مکانی مکانی) $F_{ ext{sq}}: \mathbb{R}^{C imes H imes W} o \mathbb{R}^{C imes 1}$. آبدیل .
 - .(سایب مقیاس) $F_{\mathrm{ex}}:\mathbb{R}^{C imes 1} o\mathbb{R}^{C imes 1}$.۲
- .(بازتوزیع ویژگیها) $F_{ ext{scale}}: \mathbb{R}^{C imes H imes W} imes \mathbb{R}^{C imes 1} o \mathbb{R}^{C imes H imes W}$. تبدیل

بنابراین، فرمولبندی نهایی بلوک فشردهسازی و تحریک به شکل زیر خلاصه می شود:

$$\tilde{U} = F_{\text{scale}}(U, F_{\text{ex}}(F_{\text{sq}}(U)))$$



۲-۳. اثبات بهبود ظرفیت نمایشی بلوکهای SE:

* اطلاعات متقابل (Mutual Information):

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y).$$

* بلوک SE با کاهش H(X|Y) و حفظ H(X)، اطلاعات متقابل I(X;Y) را افزایش میدهد و ظرفیت نمایشی مدل را بهبود می بخشد.

تأثير ضريب كاهشr:

* هزينه هاى محاسباتى:

- کاهش r: افزایش هزینههای محاسباتی.
- . افزایش r: کاهش هزینههای محاسباتی.

* عملكرد:

- . كاهش r: افزايش دقت.
- . افزایش r: کاهش دقت.
- * تضاد: انتخاب r باید بر اساس توازن بین هزینه های محاسباتی و عملکرد انجام شود.

۳-۳. * محاسبه FLOPs بلوک SE:

· فشردهسازی (Squeeze):

 $FLOPs_{Squeeze} = H \times W \times C.$

ن تحریک (Excitation):

$$\text{FLOPs}_{\text{Excitation}} = 4 \times \frac{C^2}{r}.$$

· جمع FLOPs بلوک SE:

$$\text{FLOPs}_{\text{SE}} = H \times W \times C + 4 \times \frac{C^2}{r}.$$

$$r = 16$$
 و $C = 64$

 $FLOPs_{SE} = H \times W \times 64 + 1024.$

* محاسبه FLOPs كانولوشن عمقي تفكيك يذير:

: (Depthwise Convolution) عمقی تفکیک پذیر

$$\text{FLOPs}_{\text{Depthwise}} = H \times W \times C \times K \times K.$$

$$FLOPs_{Depthwise} = H \times W \times 576.$$

نقطهای (Pointwise Convolution):

$$FLOPs_{Pointwise} = H \times W \times C_{in} \times C_{out}.$$

$$FLOPs_{Pointwise} = H \times W \times 4096.$$

 $FLOPs_{DepthwiseSeparable} = H \times W \times 4672.$

* نسبت: FLOPs

$$(H=W=7)$$
 برای نقشههای ویژگی کوچک .

Ratio =
$$\frac{4160}{228928} \approx 0.0182$$

$$(H,W \to \infty)$$
 برای نقشههای ویژگی بزرگ (شههای ویژگی بزرگ .

Ratio =
$$\frac{64}{4672} \approx 0.0137$$
.

. محدوده نسبت FLOPs:

1.37% تا 1.82% .

۲-۴ & ۱-۴ . . . جستجوی معماری عصبی (NAS) در MobileNetV3:

- جستجوی معماری عصبی (NAS یا Neural Architecture Search) در MobileNetV۳ برای معماری معماری شبکه بوده است. ترکیبی از جستجوی خودکار و طراحی انسانی برای بهینهسازی معماری شبکه بوده است. فرآیند کلی شامل دو مرحله است:
- موحله اول: جستجوی معماری در سطح بلاکها در این مرحله، یک NAS مبتنی بر یادگیری تقویتی (مشابه MnasNet) برای یافتن ساختار کلی شبکه اعمال شد. این جستجو شامل بهینه سازی یک تابع چندهدفه است که هم دقت شبکه را روی ImageNet و هم تأخیر آن بر روی سخت افزار موبایل در نظر می گیرد. هر مرحله در معماری شامل بلوکهای مختلفی است که باید بهینه شوند، مانند انتخاب اندازه کرنل ($\mathbf{S} \times \mathbf{S}$ یا $\mathbf{S} \times \mathbf{S}$)، وجود یا عدم وجود مکانیزم (SE) Squeeze-and-Excitation (SE) و مقدار فاکتور گسترش \mathbf{S} است.
- مرحله دوم: تنظیم دقیق تعداد کانالها با NetAdapt پس از تعیین ساختار کلی، از الگوریتم NetAdapt برای تنظیم دقیق تعداد فیلترها در هر لایه استفاده شد. NetAdapt از یک روش کوچکسازی پیشرونده استفاده میکند که به جای کاهش ناگهانی اندازه مدل، به صورت تدریجی کانالها را کم کرده و شبکه را برای حفظ عملکرد خود تنظیم مجدد (fine-tune) میکند.
 - مدلسازی فضای جستجو با استفاده از نظریه گراف:
- فضای جستجوی NAS را میتوان به عنوان یک گراف جهتدار بدون دور (DAG) مدلسازی کرد، جایی که:
- . گرهها (V) نشان دهنده ی تنسورهای ویژگی میانجی در معماری شبکه هستند (یعنی نگاشتهای خروجی V به مختلف).
- یال ها (E) نشان دهنده ی عملیات بین این گرهها هستند (یعنی انواع مختلف بلاکهای شبکه مانند بلاکهای inverted Residual بلاکهای شبکه مانند بلاکهای نختلف ای انتخاب کرنلهای مختلف). یک شبکه عصبی را می توان به صورت یک DAG در نظر گرفت، که در آن هر مسیر یک پیوند قانونی از ورودی به خروجی را تشکیل می دهد. در فضای جستجوی Mo یک پیوند قانونی از شبکه دارای مجموعهای از انتخابهای ممکن است، مانند: bileNetV۳،
 - SE). بدون بلاک 5×5 بلاک SE با SE با 3×3 بدون (مثلاً یک بلاک 5×5 بدون .
 - . Inverted Residual مقدار فاکتور گسترش t در بلاکهای .
 - . Squeeze-and-Excitation (SE) حضور يا عدم حضور

هر مسیر در DAG یک معماری بالقوه را نشان میدهد، و NAS وظیفه دارد بهترین زیرگراف را پیدا کند که منجر به دقت بالا با هزینه محاسباتی پایین شود. استفاده از نظریه گراف باعث می شود که بتوان از الگوریتمهای جستجو (مانند یادگیری تقویتی یا جستجوی تکاملی) برای کشف ساختار بهینه بهره برد.

تکنیک کوچکسازی پیشرونده در NAS:

تکنیک کوچکسازی پیشرونده (Progressive Shrinking) در NAS به دو صورت به کار گرفته شده است:

- 1. NetAdapt برای کاهش تدریجی تعداد کانالها: این تکنیک به جای حذف یکباره ی تعداد زیادی کانال، کانالها را به صورت تدریجی کاهش میدهد. در هر مرحله، شبکه بهطور موقت کوچک میشود، دقت آن ارزیابی میشود، و در صورتی که دقت کاهش زیادی نداشته باشد، این تغییر حفظ شده و مرحله بعدی کوچکسازی انجام میشود. این فرآیند تا زمانی که محدودیتهای سختافزاری (مثلاً تأخیر پردازشی یا حافظه مصرفی) رعایت شود، ادامه دارد.
- جستجوی یک شبکهای (One-Shot NAS) و آموزش تدریجی: در تکنیکهای مدرنتر NAS (مانند Once-For-All یا Once بزرگ آموزش داده می شود که شامل بسیاری از زیرمدلهای کوچکتر است. سپس، به طور تدریجی، قسمتهایی از این شبکه (مثلاً عرض کانالها، عمق شبکه یا اندازه کرنلها) کوچک شده و مدل به گونهای آموزش داده می شود که بتواند چندین معماری را در بر بگیرد. این تکنیک باعث می شود که به جای آموزش جداگانهی چندین مدل واحد برای چندین پیکربندی مختلف قابل استفاده باشد.

به طور کلی، تکنیک کوچکسازی پیشرونده به NAS اجازه میدهد که از یک فضای جستجوی گسترده آغاز کند و بهتدریج مدل را بهینهسازی کند تا به یک معماری کارآمد و متناسب با محدودیتهای سختافزاری دست یابد.

 \triangleright

بخش عملی (۱۰۰ نمره)

در این مجموعه سه تمرین ارائه شده است. از شما خواسته میشود هر تمرین را بهصورت جداگانه در سامانهٔ Quera بارگذاری نمایید. هر سوال دارای توضیحات لازمه داخل نوتبوک خود میباشد.