گزارشِ تحقیق دربارهی الگوریتمهای مختلف تصحیح خطا

تهیه و تنظیم: مبین خیبری

شماره دانشجوي: 994421017

استاد راهنما: دكتر ميرسامان تاجبخش

چکیده:

در گزارشِ پیشرو قصد داریم روشهای مختلفِ تصحیح خطاهای بیتی را با تشریحِ نحوهی محاسبه و تصحیحِ خطا، معرفی کرده و به مقایسهی عملکردِ آنها با یکدیگر بپردازیم. همچنین برای درک بهتر الگوریتمهای مختلف موجود جهتِ تشخیص و اصلاحِ خطا در شبکههای کامپیوتری، نگاهی به تاریخچهی ظهور و تکامل این روشها نیز خواهیم انداخت.

شناسایی و اصلاح خطا در شبکه های کامپیوتری

عوامل زیادی همچون نویز، تداخل خطوط و غیره وجود دارند که میتوانند باعث از بین رفتن دادهها در طی انتقال شوند. لایههای بالاتر در نمایی تعمیم یافته از معماری شبکه قرار دارند و از روش پردازش دادهها روی شبکه واقعی اطلاع ندارند. از این رو لایههای فوقانی انتظار یک انتقال عاری از خطا بین سیستمها را دارند. اغلب اپلیکیشنها در صورت وجود دادههای خطادار مطابق انتظار رفتار نخواهند کرد. با این وجود کاربردهایی مانند انتقال صوت و تصویر ممکن است تا این حد متأثر از خطاها نباشند و در صورت وجود پارهای خطاها، همچنان به درستی کار کنند.

لایه داده-لینک از نوعی مکانیسم کنترل خطا استفاده میکند تا اطمینان یابد که قابها (Frames) (جریانهای بیتی داده) با سطح معینی از دقت انتقال می یابند. اما برای درک چگونگی کنترل خطا می بایست با انواع خطاهایی که ممکن است پیش بیایند آشنا باشیم.

انواع خطاها

سه نوع خطا ممکن است در شبکههای کامپیوتری رخ دهد:

خطای یک بیت منفرد



در یک قاب، تنها یک بیت وجود دارد که به نوعی از بین رفته است.

خطای چند بیت

فریم در حالی دریافت می شود که بیش از یک بیت از بین رفته است.

خطای گسترده



فریم شامل چندین بیت متوالی از دادههای از بین رفته است.

مکانیسم کنترل خطا به دو صورت میتواند عمل کند که عبارت هستند از شناسایی خطا و اصلاح خطا و در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

شناسابي خطا

خطاها در فریمهای دریافتی به وسیله «بررسی توازن» (Parity Check) و بررسی «افزونگی چرخهای» (Cyclic Redundancy) شناسایی میشوند. در هر دو حالت، چند بیت اضافی همراه با دادههای واقعی ارسال میشوند تا تأیید شود که بیتهای دریافتی در سمت دیگر همانهایی هستند که ارسال شدهاند. اگر بررسی متقابل در سمت گیرنده با شکست مواجه شود، بیتها به صورت از بین رفته تلقی میشوند.

بررسي توازن

یک بیت اضافی همراه با بیتهای اصلی ارسال می شود تا در صورتی که توازن زوج وجود دارد، تعداد 1-ها زوج شود و یا در صورت وجود توازن فرد، تعداد -1ها فرد شود.

در این روش فرستنده در زمان ایجاد یک فریم تعداد 1-های داخل آن را می شمارد. برای نمونه اگر از توازن زوج استفاده شود و تعداد 1-ها زوج باشد، یک بیت با مقدار 0 اضافه می شود. بدین ترتیب تعداد 1-ها زوج باقی می ماند .اگر تعداد 1-ها فرد باشد، برای این که زوج شود، یک مقدار 1 دیگر اضافه می شود.


Data Bits					Even Parity									
1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1

در این روش، سمت گیرنده تعداد 1-ها در فریم را میشمارد. گر تعداد 1-ها زوج باشد و توازن زوج برقرار باشد، قاب به صورت سالم تصور می شود و مورد پذیرش قرار می گیرد. اگر تعداد 1-ها فرد باشد و توازن فرد برقرار باشد، همچنان فریم سالم محسوب می شود.

اگر در زمان انتقال، تنها یک بیت معکوس شده باشد، گیرنده میتواند با شماره تعداد 1-ها این وضعیت را تشخیص دهد. اما زمانی که بیش از یک بیت دارای خطا باشد، در این صورت شناسایی خطا برای گیرنده دشوار خواهد بود.

بررسی افزونگی چرخهای(CRC)

CRC رویکردی متفاوت برای شناسایی سالم بودن دادههای دریافتی است. این تکنیک شامل تقسیم باینری بیتهای داده ارسالی است. مقسوم با استفاده از معادلههای چندجملهای تشکیل میشود. در این روش فرستنده عملیات تقسیم را روی بیتهایی که قرار است ارسال شوند، انجام داده و باقیمانده را محاسبه میکند. پیش از ارسال کردن بیتهای واقعی، فرستنده باقیمانده را به انتهای بیتهای واقعی اضافه میکند. بیتهای داده واقعی به علاوه باقیمانده به نام «کلمه رمز» (Codeword) شناخته میشوند. فرستنده بیتهای داده را به صوت کلمه رمز ارسال میکند.



در سمت دیگر، گیرنده عملیات تقسیم را با استفاده از همان مقسوم روی کلمه رمز اجرا می کند. اگر باقیمانده کلاً برابر با بیتهای صفر باشد، دادههای دریافتی مورد پذیرش قرار می گیرند؛ در غیر این صورت دادههای دریافتی به صورت نوعی داده از بین رفته در زمان انتقال محسوب می شوند.

اصلاح خطا

در دنیای دیجیتال، اصلاح خطا به دو روش صورت می گیرد:

اصلاح خطای رو به عقب

هنگامی که گیرنده خطایی را در دادههای دریافتی تشخیص دهد، از فرستنده تقاضا می کند که دادهها را یک بار دیگر ارسال کند.

اصلاح خطای رو به جلو

زمانی که گیرنده نوعی خطا را در دادههای دریافتی شناسایی کند، کد اصلاح خطایی را اجرا می کند که به بازیابی خودکار و اصلاح برخی از انواع خطا کمک می کند.

روش اول که اصلاح خطای رو به عقب نام دارد، آسان است و تنها در مواردی به صورت مؤثر قابل اجرا است که ارسال مجدد دادهها مستلزم هزینه بالایی نباشد. برای نمونه فیبر نوری چنین است. اما در مورد روش انتقال بیسیم، ارسال مجدد ممکن است هزینه بالایی داشته باشد. در این موارد اخیر، از روش اصلاح رو به جلو استفاده می شود.

برای اصلاح خطا در فریم داده ها، گیرنده باید دقیقاً بداند که کدام بیت در فریم از بین رفته است. برای موقعیت یابی خطا، بیت های تکراری به عنوان بیت توازن برای شناسایی خطا مورد استفاده قرار می گیرند. برای نمونه یک «کلمه» (Word) یا 7 بیت داده را در قالب ASCII دریافت می کنیم و سپس می توانیم 8 نوع اطلاعات مورد نیاز خود را داشته باشیم که 7 بیت به ما می گویند کدام بیت خطا دارد و یک بیت دیگر به ما اعلام می کند که خطابی وجود ندارد.

برای m بیت داده، r بیت افزونگی مورد استفاده قرار می گیرد. این r بیت می توانند، تعداد r ترکیب اطلاعات ارائه کنند. در یک کلمه رمز r بیت، این احتمال وجود دارد که r بیت خودشان نیز از بین بروند. بنابراین تعداد r بیت استفاده می شود تا مطمئن شویم که موقعیت r بیت کجاست و همچنین اطلاعات بدون خطا هستند، یعنی r r مورد نیاز هستند.

$2^{r} > = m + r + 1$

تشخيص و تصحيح خطا

تشخیص و تصحیح خطا (به انگلیسی: Error detection and correction) در نظریه اطلاعات، نظریه کدگذاری، علوم رایانه، مخابرات تکنیکهایی هستند که تحویل امن دادهها در کانالهای مخابراتی ناامن را ممکن می کنند بسیاری از کانالها در معرض نویز هستند و ممکن است اطلاعات در حین فرستاده شدن میان مبدأ و مقصد دچار خطا گردند. تشخیص و تصحیح خطا امکان شناسایی و ساخت مجدد اطلاعات اولیه را ممکن می گرداند.

تعريف

تشخیص خطا: تشخیص خطاهایی که با نویز یا با اختلالهایی ایجاد می گردند و درهنگام انتقال میان فرستنده و گیرنده به وجود می آیند.

تصحيح خطا: يافتن خطا و بازيابي اصل اطلاعات

تاريخچه

معروفترین استفاده قاعدهدار از تشخیص خطا توسط کاتبان یهودی در هنگام کپیبرداری از کتاب مقدسشان بود آنها روشهای مختلفی داشتند از قبیل جمع کلمات در هر خط یا جمع کلمات در هر صفحه یا چک کردن یک پاراگراف (معمولاً پاراگراف میانی). در هر صفحه اگر حتی یک خطا وجود داشت کل صفحه ازبین میرفت، اما اگر ۳ خطا همزمان دریک صفحه رخ میداد؛ کل صفحه رانابود می کردند. این روش کار بودن خود را زمانی نشان داد که طومارهای دریای مرده کشف شدند.

معرفي

ایده عمومی این است که چیزی به متن اصلی افزوده گردد که دریافتکننده بتواند درستی متن دریافتی را بررسی نماید، اگر خطایی محرز گشت آن را تصحیح کند. طرحهای تشخیص و تصحیح خطا میتواند به صورت سیستماتیک یا غیرسیستماتیک باشد. در طرح سیستماتیک فرستنده دادههای اصلی را همراه تعداد ثابتی عدد به عنوان بیتهای بررسی می فرستد، که بیتهای بررسی از الگوریتم قطعیای به دست می آیند که از دادههای اصلی استفاده می کنند. اگر فقط تشخیص خطا مدنظر باشد گیرنده می تواند الگوریتم را دوباره بر روی دادههای اصلی اجرا و مقدار خروجی آن را با بیتهای بررسی مقایسه کند اگر یکسان بودند خطایی رخ ندادهاست. در سامانههایی که از کد غیر سیستماتیک استفاده می کنند، پیام اصلی تبدیل به یک پیام کد شده می شود. عملکرد مناسب زمانی حاصل می گردند که بر اساس ویژگیهای کانال مخابراتی و طرحهای انتقال داده انتخاب گردند. انواع معمول کانالهای مخابراتی شامل مدل بدون حافظه که در آن خطا به صورت تصادفی و با احتمال قطعی اتفاق می افتد و مدلهای پویا است. در نتیجه تشخیص و تصحیح خطا میتوان به (به انگلیسی: random-error-detecting/correcting) و (به انگلیسی: detecting/correcting) تقسیم کرد. اگر ظرفیت کانال را نتوان معین کرد یا ظرفیت بیش از حد متغیر باشد میتوان درخواست ارسال مجدد دادهها را داشت که آن را به عنوان درخواست بازفرستی خودکار، (به باشد میتوان درخواست ارسال مجدد دادهها را داشت که به طور ویژه در اینترنت کاربرد دارد.

اجرا

تشخیص و تصحیح خطا به دو صورت زیر تحقق میابد:

• درخواست بازفرستی خودکار، (به انگلیسی: automatic repeat request):دادهها به فرم بلوکی دریافت می گردند هر بلوک داده برای وجود خطا بررسی می شود اگر خطایی یافت شود، به صورت خودکار برای آن بلاک داده درخواست ارسال مجدد می شود این روند ادامه میابد تا زمانی که کل داده ها به صورت سالم دربافت گردند.

• اصلاح خطا رو به جلو (به انگلیسی: Forward error correction): فرستنده اطلاعات را قبل فرستادن با کمک (به انگلیسی: (Error-correcting code (ECC)) کد می کند. اطلاعات اضافه شده توسط کد دریافت کننده برای بازیابی اطلاعات اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

این دو روش ممکن است ترکیب گردند وروش دیگری به نام درخواست تکرار اتوماتیک ترکیبی (به انگلیسی: (به انگلیسی: (به انگلیسی: Hybrid automatic repeat request)

طرحهای تشخیص خطا

تشخیص خطا اغلب با یک تابع درهمسازی مناسب صورت می گیرد یک تابع هش برچسبهایی باطول ثابت را به پیام می افزاید و که گیرنده را قادر می سازد که پیام دریافتی را با بررسی برچسب صحت آن را تأیید کند. طرحهای بسیار زیادی برای تابعهای هشی وجود دارد اما استفاده از آنها بسته به سادگی یا مناسب بودن برای تشخیص نوع خاصی از خطاهست.

کدهای تکرار

اساس این طرح این است که کد ارسالی چندین بار ارسال گردد تا از صحت آن مطمئن شویم یک کد بزرگ به چندین بلاک تقسیم می گردد، آنگاه هر کدام چند بار مثلاً ۳ بار ارسال می گردند؛ بنابراین اگر یکی از این بلاکها متفاوت با دیگری باشد خطایی رخ داده هست. این طرح کارا نیست و زمان زیادی می گیرد، اما مزیت آن سادگی آن است.

بیت توازن

دراین حالت یک بیت اضافه می شود به گونهای که کل بیتهای ارسالی دارای مجموع اعضای فرد یا زوج باشد.

چکسام

چکسام یک پیام عبارت است از همنهشتی مجموع کلمات پیام.

کد افرونگی چرخشی

یک تابع درهمساز غیر ایمن هست که برای تشخیص خطاهایی تصادفی در شبکه ایجاد شدهاست.

تابع درهمساز رمزنگارانه

تابع درهمسازی هست که رشتهای را می گیرد و رشتهای ثابت برمی گرداند این طرح اطمینان بالایی از لحاظ یکپارچگی داده دارد. هرگونه تغییر در داده باعث تغییر مقدار تابع درهمساز شده و خطا یافته می شود.

اصلاح خطا روبه جلو

(به انگلیسی: Forward error correction)، با هر الگوی اصلاح خطا روبه جلو می توان خطاها را یافت. با کمترین فاصله همینگ d می تواندتا d خطا را یافت. این طرح مناسب است اگر بتوان حداقل تعداد خطاها را قبل از ارسال پیشبینی نمود.

تصحيح خطا

درخواست بازفرستي خودكار

یک روش کنترل خطاکه از کدهای کشف خطا، قبول یا عدم قبول پیام و وقفه برای انتقال مطمئن دادهها استفاده می کند (قبول پیام یعنی گیرنده پیامی به فرستنده می فرستد که پیام به درستی دریافت شدهاست). فرستنده به طور معمول در زمان وقفه اگر پیام قبولی دریافت نکند، پیام را مجدداً می فرستد و این کار تا تعداد معینی بار صورت می پذیرد. این روش برای کانالهای ارتباطی متغیر یا با ظرفیت ناشناخته مانند اینترنت مناسب هست.

اصلاح خطا روبه جلو

بر این اساس افزونهای به کد اضافه گشته تا دریافتکننده بتواند آن را حتی با وجود تعداد معینی خطا بازیایی کند. اصلاح خطا رو به جلو در مدل اتصال متقابل سامانههای باز کاربرد دارد.

درخواست بازفرستی خودکار ترکیبی

از ترکیب دو روش قبل به دست می آید و دو روش اساسی دارد:

- پیامها با روش اصلاح خطا روبه جلو فرستاده و بعد گیرنده پیام را کد گشایی می کند، اگر کد گشایی درست انجام نشود، مانند درخواست بازفرستی مجدد، درخواست بازفرستادن پیام را می کند.
- پیام فقط با اطلاعاتی دربارهٔ چگونگی تشخیص خطا فرستاده می شود، اگر گیرنده خطایی بیابد، با روش درخواست بازفرستی مجدد خودکار درخواست اطلاعاتی دربارهٔ چگونگی تصحیح آ نرا درخواست می کند تا بتواند اطلاعات را بازیایی کند.

موارد غيرقابل استفاده

برنامههایی که احتیاج به زمان تأخیر کم دارند (مانند گفتگوی تلفنی) نمی توان از درخواست بازفرستی خودکار استفاده کرد و باید از اصلاح خطا رو به جلو استفاده کرد. همچنین مانند مورد قبل برای برنامههایی که وقتی اطلاعات را می فرستند دیگران را دردسترس برای ارسال مجدد ندارند نمی توان از درخواست باز فرستی خودکار استفاده کرد.

بعضي موارد كاربرد

ارتباط تنگاتنگی میان توسعه اصلاح خطا رو به جلو و برنامههای فضایی بود. در فضا مسافت زیاد، قدرت سیگنال کم و نیروی مورد نیاز محدود است، پس احتیاج بود اطلاعات ارسالی اگر هم مشکل دارند در

همانجا تصحیح و مورد استفاده قرار گیرند. برای همین هم برای مثال وویجر ۲ از تصحیح خطای ریدسالامون استفاده کردهاست. همچنین از تشخیص و اصلاح خطا در بالابردن قابلیت اطمینان فضاهای
ذخیرهسازی دادهها استفاده می گردد برای مثال در هارد درایوهای جدید از کد افزونهای چرخشی برای
تشخیص و از تصحیح خطای رید-سالامون برای تصحیح خطاهای جزئی بهره می برند. سامانههای آرایه
چندگانه دیسکهای مستقل از تکنیکهای مختلف تشخیص و تصحیح خطاها در زمانی که هارد درایو
کاملاً قفل کردهاست، استفاده می کنند. حافظه دسترسی تصادفی پویاها نیز از کدهای تصحیح خطا استفاده
می کنند، تصحیح خطا در این موارد معمولاً از کدهای همینگ استفاده می کنند. سامانههای کمی هم از
شستشوی حافظه استفاده می کنند.

تشخیص خطا در شبکه های کامپیوتری

خطا در شبکههای کامپیوتری به شرایطی گفته میشود که اطلاعات دریافتی با اطلاعات ارسالی مطابقت نداشته باشد. نویزها، مزاحمت زیادی برای سیگنالهای دیجیتالی در طول زمان انتقال ایجاد می کنند یا به عبارتی خطاهایی را برای بیتهای باینری در حال انتقال به وجود می آورند. در این صورت ممکن است یک بیت 0 به بیت 1 تغییر کند و یا بالعکس.

تشخيص خطا در كدها (اجرا شده در لايه Data link يا Transport layer مربوط به مدل OSI)

هر پیغامی که منتقل می شود ممکن است در اثر نویز، به هم ریخته شود. جهت جلوگیری از این امر، می توان از کدهای تشخیص خطا اطلاعات اضافه ای هستند که به این پیغامهای دیجیتالی افزوده می شوند تا در صورت بروز خطا در طول زمان انتقال آن را تشخیص دهند.

روش اصلی جهت تشخیص خطا استفاده از بیتهای افزوده شده است، جایی که بیتهای مازاد به منظور تسهیل در شناسایی خطا اضافه میشوند.


انواع خطاهای شبکه های کامپیوتری

این خطاها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

- Single-Bit Error (خطاهای تک بیتی)
 - Burst Error (خطاهای متوالی)

Single-bit Error یا خطاهای تک بیتی


فقط یک بیت از واحدهای داده از یک به صفر یا از 0 به 1 تغییر میکند.



Single-bit error عمدتا در انتقال دادههای موازی (parallel) رخ میدهد. به عنوان مثال، اگر از هشت سیم برای ارسال هشت بیت از یک بایت استفاده شود و یکی از سیمها خراب شود، خطای تک بیتی برای هر بایت رخ میدهد.

Burst Error يا خطاهاي متوالي

خطایی است که در آن چندین بیت از صفر به یک یا از 1 به 0 تغییر می کند. خطای Burst یا خطای متوالی، از اولین بیت مختل شده تا آخرین آنها در نظر گرفته می شود.



مدت زمان خطای burst نسبت به خطای single bit بیشتر است و عمدتا در انتقال دادههای Serial رخ میدت زمان خطای عمدت نشیر قرار می گیرند، بستگی به مدت زمان نویز و میزان داده دارد.

تکنیکهای تشخیص خطا در شبکه های کامپیوتری


برخی از تکنیکهای مهم جهت شناسایی خطا عبارتند از:

- Simple Parity check •
- Two-dimensional Parity check
 - Checksum •
 - Cyclic redundancy check •

1. تکنیکSimple Parity


- Parity checking از بیتهای parity جهت بررسی دقیق انتقال دادهها استفاده می کند. Parity به تمام واحدهای داده (به طور معمول هفت یا هشت بیت) اضافه می شود تا دادهها منتقل شوند. Parity bit مربوط به هر واحد داده، طوری تنظیم می شود که تمامی بایتها یا اعداد فرد داشته باشند و یا مجموعهای از بیتهای زوج.
 - یک مکانیزم ساده و ارزان جهت شناسایی خطاها به شمار می رود.

- در این تکنیک، یک بیت مازاد به عنوان parity bit وجود دارد که به انتهای هر واحد داده اضافه می شود تا تعداد یکها، زوج شود. بنابراین، تعداد کل بیتهای منتقل شده 9 خواهد بود.
- در صورتی که تعداد بیتهای 1 فرد باشد، 1 parity bit به می شود و در صورتی که تعداد بیتهای 1 زوج باشد، 1 parity bit به انتهای واحد داده اضافه می شود.
- در انتهای فرایند دریافت parity bit از دادههای دریافت شده محاسبه می شود و باparity bit های دریافت شده، مقایسه می گردد.
- این تکنیک کل 1های فرد را ایجاد می کند بنابراین به آن even-parity checking نیز گفته می شود.



–معایب Simple Parity check


- تنها قادر به شناسایی خطاهای تک بیتی (single-bit) است که بسیار نادر هستند.
 - در صورتی که دو بیت با هم عوض شوند، امکان تشخیص خطا را ندارد.



2. تکنیک Two-Dimensional Parity

Two-Dimensional Parity قادر به شناسایی یک یا چند خطای بیت میباشد. در صورتی که خطای یک یا چند بیتی رخ دهد، دریافت کننده پیام را با parity bit تغییر یافته دریافت می کند. این امر نشان دهنده این است که خطایی رخ داده و شناسایی شده است .

- عملکرد را میتوان با استفاده از بررسیهای Two-Dimensional Parity که دادهها را درون جدول سازماندهی میکند، بهبود بخشید.
- بیتهای Parity check برای هر ردیف محاسبه میشوند که معادل Parity check است.
- در بررسیTwo-Dimensional Parity ، یک بلوک از بیتها به دو ردیف تقسیم می شود و ردیف مازاد بیتها به کل بلوکها اضافه می شود.
 - در پایان فرایند دریافت، parity bitها با parity bit های دریافت شده از دادهها مقایسه می شوند.



–معایب بررسیTwo-Dimensional Parity

- چنانچه دو بیت در یک واحد داده مختل شوند و دقیقا دو بیت دیگر با همان موقعیت مکانی در یک واحد داده دیگر نیز مختل گردد، در آن صورت Parity checker 2 قادر به شناسایی خطا نخواهد بود.
 - در برخی موارد نمیتوان از این تکنیک جهت شناسایی خطاهای 4بیتی یا بیشتر استفاده کرد.

3. تکنیک Checksum


Checksumروشی جهت شناسایی خطاست که بر پایه مفهوم افزونگی طراحی شده است که به دو دسته تقسیم می شود:

Checksum Generator •

Checksum generator در قسمت ارسال کننده ایجاد می شود. Checksum generator، داده ها را به قسمت هایی برابر bit تقسیم می کند. سپس همه این قسمت ها با استفاده از n bit مرکمل یک) به هم اضافه می شوند.

مجموع دادهای که به دادهی اصلی اضافه می شود، به عنوان checksum field معروف است. دادههای توسعه یافته از طریق شبکه منتقل می شوند.

فرض کنید L مجموع کل قسمتهای دادهها می باشد، در آن صورت checksum معادل ?L خواهد بود.



فرستنده، مراحل زیر را انجام میدهد:

o واحد بلوک به بخشهای k تقسیم شده و هر یک دارای n bit میباشد.

- نمامی قسمتهای K جهت به دست آوردن مجموع با استفاده از مکمل یک، به هم اضافه می شوند.
 - o حاصل جمع، كامل شده و تحت عنوان checksum field شناخته مي شود.
 - o دادهی اصلی و checksum field از طریق شبکه، ارسال میشوند.

Checksum Checker •

Checksum دریافت کننده، تایید می شود. دریافت کننده، داده های دریافتی را به قسمتهایی برابر با n bit تقسیم می کند و تمام این قسمتها به هم اضافه می شوند و سپس این حاصل جمع، کامل می شود. در صورتی که متمم جمع صفر باشد، داده پذیرفته می شود و در غیر این صورت، داده پذیرفته نشده و رد می شود.

دریافت کننده، مراحل زیر را انجام میدهد:

- o الله بخشهای k تقسیم شده و هر یک دارای n bit میباشد.
- نمامی قسمتهای K جهت به دست آوردن مجموع با استفاده از مکمل یک، به هم اضافه می شوند.
 - o حاصل جمع كامل مي شود.
- o در صورتی که حاصل جمع صفر باشد، داده پذیرفته می شود و در غیر این صورت، دادهها مورد قبول واقع نمی شوند.

4. تکنیک Cyclic Redundancy یاCRC

CRC تکنیکی است که جهت تعیین خطا استفاده می شود جهت شناسایی سالم بودن دادههای دریافتی مورد استفاده قرار می گیرد .این رویکرد، کار خود را با تقسیم باینری بیتهای دادههای ارسالی انجام می دهد.


فرستنده عملیات تقسیم را بر روی بیتهای ارسالی انجام داده و باقیمانده را محاسبه نموده و قبل از این که بیتهای واقعی میافزاید .فرستنده بیتهای دادههای که بیتهای واقعی میافزاید .فرستنده بیتهای دادههای واقعی را به همراه باقیمانده به صورت رمز ارسال میکند. در ضمن در صورتی که خطایی رخ داده باشد، ارسال مجدد انجام می شود.

از طرفی دیگر، دریافت کننده پیام نیز عملیات تقسیم را با استفاده از همان مقسوم روی کلمه رمز اجرا مینماید. در صورتی که عدد باقیمانده با بیتهای صفر برابر باشد، دادهها مورد پذیرش واقع شده و در غیر این صورت دادهها از بین میروند.

مراحل تشخیص خطا در تکنیک:CRC

- در تکنیک CRC ، یک رشته از تعداد n های صفر به واحد داده ها پیوست می شود و این تعداد n ، کمتر از تعداد بیت های از پیش تعیین شده است، به عبارتی n+1 بیت
- دادههایی که اخیرا گسترش پیدا کردهاند با استفاده از یک فرایند و توسط یک تقسیم کننده، تقسیم می شوند که تحت عنوان binary division معروف است. باقی مانده ی تولید شده از این تقسیم نیز CRC remainder نامیده می شود.
- CRC remainderتوسط صفرهای پیوست شده به انتهای دادههای اصلی، جایگزین میشوند. این واحد تازه تولید شده به دریافت کننده ارسال میشود.
 - دریافت کننده، دادههای دنبال شده توسط CRC remainder را دریافت می کند. در ضمن دریافت کننده با کل این واحد مانند یک single unit رفتار می کند و توسط همان تقسیم کنندهای که جهت یافتن CRC remainder مورد استفاده قرار گرفته، تقسیم می شود.

چنانچه نتیجه این تقسیم صفر باشد، به این معناست که هیچگونه خطایی وجود ندارد و دادهها پذیرفته می شوند. در صورتی که نتیجه این تقسیم صفر نباشد به این معنی است که خطایی در دادهها وجود دارد. بنابراین دادهها پذیرفته نمی شوند.




حال این مفاهیم را از طریق یک مثال بیان می کنیم. فرض کنید داده اصلی 11100 است و تقسیم کننده 1001

CRC Generator •

•

- یک CRC generator از تقسیم 2-modulo استفاده می کند. در ابتدا سه صفر به
 انتهای داده پیوست می شود تا طول تقسیم کننده 4 شود و همان طور که می دانیم طول
 رشته های صفرهایی که پیوست می شوند همیشه یکی کمتر از طول تقسیم کننده می باشد.
- حال عدد ما می شود 11100000 و عدد به دست آمده تقسیم بر تقسیم کننده 1001
 می شود.
- باقیمانده به دست آمده از این تقسیم باینری تحت عنوان CRC remainder شناخته
 میشود. مقدار عددی تولید شده از CRC remainder ، عدد 111 است.
- CRC remainder توسط رشتهای از اعداد، صفر را به انتهای واحد داده پیوست می کند
 و رشته نهایی 11100111 خواهد بود که از طریق شبکه ارسال می شود.




، CRC Checkerدر تشخیص خطا در شبکه های کامپیوتری

•

o CRC generator مشابه عملکرد CRC generator است.

- زمانی که رشته ی اعداد 11100111 دریافت می شود، سپس CRC checker تقسیم modulo-2 انجام می دهد.
 - o رشتهی اعداد به همان تقسیم کننده، یعنی 1001 تقسیم میشود.
- در این حالت، CRC checker باقیماندهی صفر را ایجاد می کند. بنابراین، داده پذیرفته می شود.



اصلاح خطا در شبکه های کامپیوتری

مرحلهی بعد از تشخیص خطا در شبکههای کامپیوتری، اصلاح آنها میباشد. به هنگام ارسال داده از فرستنده به گیرنده، کدهای اصلاح خطا جهت شناسایی و تصحیح خطاها مورد استفاده قرار می گیرند. اصلاح خطا در شبکه های کامپیوتری را میتوان به دو روش زیر انجام داد:

• Backward error correction يا اصلاح خطاى رو به عقب

گیرنده پس از شناسایی و کشف خطا، از فرستنده درخواست مجدد کل دادهها را دارد.

• Forward error correctionيا اصلاح خطا رو به جلو

در این حالت، پس از شناسایی خطا فرستنده از کد اصلاح خطا استفاده نموده که به کمک آن خطاها به صورت اتوماتیک، تصحیح می شوند.

یک بیت اضافه می تواند خطا را تشخیص دهد اما نمی تواند آن را اصلاح کند.

به منظور اصلاح خطا، محل دقیق آن باید مشخص باشد. به عنوان مثال، در صورتی که قصد داشته باشیم خطای تک بیتی را محاسبه نماییم، کد اصلاح خطا مشخص می کند که کدام یک از هفت بیت دارای خطا است. جهت دستیابی به این هدف می بایست چندین بیت اضافه، بیافزاییم.

فرض کنید(r) ، تعداد بیتهای اضافه و (d) تعداد کل بیتهای داده میباشد. تعداد بیتهای مازاد r را میتوان با استفاده از این فرمول محاسبه کرد:

$2^{r} > = d + r + 1$

مقدار r را میتوان با استفاده از فرمول بالا محاسبه کرد. به عنوان مثال، در صورتی که ارزش d چهار باشد، کمترین مقدار ممکن که میتوان در این فرمول قرار داد، سه است.

R.W Hammingیک تکنیک جهت تعیین موقعیت بیتی (bit) که خطا دارد، تحت عنوان کد Hamming، تعریف کرده است. در ضمن میتوان آن را در هر طول واحد داده اجرا کرد و از رابطهی بین واحدهای داده و واحدهای اضافه استفاده کرد.

کدHamming

- Parity bits: بیتهای باینری، پیوست می شود تا تعداد کل ۱ها فرد یا زوج باشد.
- Even parity: باشد، مقدار even parity بررسی even parity ، در صورتی که تعداد کل ۱ها زوج باشد، مقدار عددی parity bit برابر صفر است. چنانچه تعداد کل ۱ها فرد باشد، مقدار عددی برابر یک خواهد بود.
- Odd Parity: بررسی odd parity ، در صورتی که تعداد کل ۱ها زوج باشد، مقدار عددی parity bit برابر یک است. چنانچه تعداد کل ۱ها فرد باشد، مقدار عددی برابر صفر خواهد بود.

الگوریتم کد همینگ در اصلاح خطا در شبکه های کامپیوتری

- اطلاعات بیتهای "d" به بیتهای افزونه "r" اضافه می شوند تا d+r را تشکیل دهند.
 - مكان تمامى ارقام +c d ، عدد اعشارى اختصاص داده مى شود.
 - بیتهای "r" در موقعیت مکانی 1،2،... 2 المقرار می گیرند.
- در پایان فرایند دریافت، parity bitها محاسبه می شوند. مقدار عددی اعشاری parity bit ها، خطا را تعیین می کنند.

رابطهی بین موقعیت مکانی خطا (Error Position) و اعداد باینری (Binary Number

Error Position	Binary Number
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

حال مفهوم کد همینگ را در قالب یک مثال، توضیح میدهیم.

فرض کنید دادهی اصلی که قرار است ارسال شود، 1010 است.

تعداد کل بیتهای دادهی 4ا= d

تعداد بیتهای مازاد r >= d+r+1 2r >= d+r+2r >= d+r+112lr >= d+r+12 l : r تعداد بیتهای مازاد r

بنابراین، مقدار عددی r که بتوان در فرمول بالا گذاشت، 3 میباشد.

تعداد کل بیتها = 7 = 4+3

تعیین موقعیت بیتهای مازاد

موقعیت = 11 ا1

موقعیت = 21 ا2

موقعیت = 41 r4


نمایش دادهها بر روی parity bit های اضافه شده

7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	r4	0	r2	r1

مشخص كردنParity bits

-تعیین بیتr1


بیت r1 را میتوان با انجام parity check بر روی بیتهایی که موقعیت آنها در نمایش باینری شامل یک در موقعیت اول میباشد محاسبه نمود.



همان طور که از شکل بالا مشخص است، bit positionهایی که شامل 1 در موقعیت اول هستند، 1 ، 3 و 7 میباشند. حال even-parity check را بر روی موقعیت این بیتها انجام میدهیم. تعداد کل 1 ها در این موقعیتهای بیت مربوط به ۲۱ ، زوج است بنابراین، مقدار بیت ۲۱ برابر صفر است.

-تعیین بیتr2


بیت r2 را میتوان با انجام parity check بر روی بیتهایی که موقعیت آنها در نمایش باینری شامل یک در موقعیت دوم میباشد محاسبه نمود.



همان طور که از شکل بالا مشخص است، bit positionهایی که شامل 1 در موقعیت دوم هستند، 2 ، 3 و 7 میباشند. حال even-parity checkرا بر روی موقعیت این بیتها انجام میدهیم. تعداد کل 1 ها در این موقعیتهای بیت مربوط به r2 ، فرد است، بنابراین مقدار بیت r2 برابر یک است.

-تعیین بیتr4

بیت ۲4 را میتوان با انجام parity check بر روی بیتهایی که موقعیت آنها در نمایش باینری شامل یک در موقعیت سوم میباشد محاسبه نمود.



همان طور که از شکل بالا مشخص است، bit positionهایی که شامل 1 در موقعیت سوم هستند، 4، 5 ، 6 و 7 میباشند. حال even-parity checkرا بر روی موقعیت این بیتها انجام میدهیم. تعداد کل 1ها در این موقعیتهای بیت مربوط به ۲۹ ، زوج است بنابراین مقدار بیت ۲4 برابر صفر است.


دادههای انتقال یافته را در این قسمت میتوانید مشاهده نمایید:



فرض کنید وقتی این دادهها به گیرنده رسید بیت چهارم از صفر به یک تغییر کند، در این صورت parity bitها مجددا محاسبه میشوند.

بيتR1


موقعیت بیتهای r1 در جایگاه 1، 3 ، 5 و 7 میباشد.



همان طور که از شکل بالا مشخص است، نمایش باینری R1 عدد 1100 می باشد. حال ما even-parity همان طور که از شکل بالا مشخص است، نمایش باینری R1 عدد 1100 می دهیم، مجموع کل ۱ های پیوست شده به بیت r1 یک عدد زوج است. بنابراین مقدار r1برابر صفر می باشد.

بیتR2


موقعیت بیتهای r2 در جایگاه 2 ، 3 ، 6 و 7 میباشد.



همان طور که از شکل بالا مشخص است، نمایش باینری R2 عدد 1001 می باشد. حال ما even-parity در که از شکل بالا مشخص است، نمایش باینری r2 یک عدد زوج است. بنابراین مقدار check با بیت r2 یک عدد زوج است. بنابراین مقدار ۲۲ یک عدد زوج است. بنابراین مقدار ۲۲ یک عدد زوج است. بنابراین مقدار ۲۲ یک عدد زوج است. بنابراین مقدار می باشد.

بيتR4

موقعیت بیتهای ۲4 در جایگاه 4 ، 5 ، 6 و 7 میباشد.



همان طور که از شکل بالا مشخص است، نمایش باینری R4 عدد 1011 می باشد. حال ما even-parity همان طور که از شکل بالا مشخص است، نمایش باینری R4 عدد 1011 می باشد. بنابراین مقدار r4 یک عدد فرد است. بنابراین مقدار r4برابر یک می باشد.

بررسی انواع کدهای تشخیص و تصحیح خطا Decoding & Coding

هرگاه یک کانال ارتباطی برای انتقال اطلاعات داشته باشیم در حین انتقال به دلیل وجود نویز اطلاعات دچار تغییر می شوند. باید روشی برای مشخص کردن این تغییرات داشته باشیم و بهتر است به روشی دست یابیم که میتواند این تغییرات ناخواسته یا خطا ها را اصلاح نماید.

1-1 مفاهیم کدینگ (Coding Concepts)

برای آنکه بتوانیم یك کلمه (Word) از داده ها را بگونه ای کد گذاری کنیم که قابلیت تشخیص و تصحیح خطا را داشته باشد، باید تعداد بیت های آن را افزایش دهیم. اگر طول یك Data Word به اندازه D بیت باشد، پس از کد گذاری یك کلمه کد شده (Codeword) به اندازه C بیت خواهد بود. بگونه ای که D<C می باشد. پس حالا ما بجای D2 حالت ممکن، C2 حالت ممکن داریم. ولی تمام این حالت ها درست نیستند، و این همان چیزی است که باعث می شود سیستم بتواند وجود خطا را تشخیص دهد. یعنی اگر یك عدد در یکی از این حالات غیرمجاز باشد، سیستم می فهمد که خطایی روی داده است. در بعضی از روش ها، سیستم در یك سری از حالات می تواند خطای بوجود آمده را نیز اصلاح کند. روش ارائه شده باید این قابلیت را داشته باشد که از بین C بیت موجود D بیت اصلی را خارج کند. به این عمل اصطلاحا Decoding می گویند. یکی از مشکلات استفاده از کدینگ این است که سیستم مجبور است تا یك مدت زمانی را صرف عملیات Encoding و Decoding کند که باعث ایجاد سریار (Overhead) در سیستم می شود.

2-1 کد همینگ

در دهه ۱۹۵۰ میلادی ریچارد همینگ که در آزمایشگاههای شرکت بل کار می کرد به معرفی دسته ای از کد های اصلاح کننده خطا پرداخت که بنام خود او کدهای همینگ خوانده می شوند. شاید ساده ترین روش برای آشکار کردن خطای یک بیت در یک بایت، استفاده از بیت توازن است.

1-3 فاصله همینگ (Hamming Distance)

فاصله همینگ بین دو Codeword برابر است با تعداد بیت هایی که آنها با هم متفاوتند. یعنی نشان میدهد که اگر در اثر خطا یك کد بخواهد به یك کد دیگر تبدیل شود، چند بیت از آن باید تغییر کند تا این تبدیل انجام شود بدون آنکه سیستم آن را خطا به حساب آورد .

در تئوری اطلاعات فاصله همینگ بین دو رشته برابر طول تعداد مکانهایی است که سمبولهای متناظر متفاوت هستند. به معنای دیگر، کمترین تعداد جایگزینی هایی است که یک رشته به یک رشته دیگر تغییرییدا کند، یا تعداد خطاهایی که یک رشته به رشته دیگر تبدیل گردد.

چند مثال برای فاصله همینگ بین چند رشته: «toned»و«roses» فاصله همینگ سه هست. ۱۰۱۱۱۱ و ۱۰۰۱۰۱ فاصله همینگ دو هست. ۲۱۷۳۸۹۶ و ۲۲۳۳۷۹۶ فاصله همینگ سه هست.

کدهای 101 و 011 در 2 بیت با یك دیگر متفاوت هستند. در نتیجه فاصله همینگ بین آنها برابر 2 است.

اما کدهای 101 و 100 فقط در یك بیت با هم تفاوت دارند. در نتیجه اگر یك خطا در بیت کم ارزش آنها روی دهد، یکی از آنها را به دیگری تبدیل می کند و سیستم متوجه وجود خطا نخواهد شد. فاصله همینگ به اندازه 2 تضمین می کند که اگر یك خطای تك بیتی اتفاق بیفتد سیستم حتما متوجه بروز خطا خواهد شد.

در شکل روبه رو مکعب باینری را میبیند که در هر گوشه آن یک عدد باینری قرار دارد . در این مکعب هر ضلع یک فاصله همینگ به حساب می آید . برای مثال فاصله بین دو عدد 001 تا 010 دو ضلع است به عبارتی فاصله همینگ آن 2 است .

4-1 فاصله کد (Code Distance)

فاصله کد برابر است با کمترین فاصله همینگ که بین هر دو کد موجود در یك مجموعه کد وجود دارد. یعنی اگر مثلا در یك روش کدینگ فاصله کد برابر 2 باشد به این معنی است که هیچ کدام از کدها با کدهای دیگر فاصله همینگ کمتر از 2 ندارند. برای مثال مجموعه کدهای (001، 010، 100، 111}

همگی باهم فاصله 2 دارند. در نتیجه این کد می تواند هر خطای تك بیتی را تشخیص دهد. به عنوان مثالی دیگر کدهای {000، 111} دارای فاصله 3 هستند پس می توانند هر خطای تك بیتی یا دو بیتی را تشخیص دهند. اما اگر فرض شود احتمال خطای دو بیتی کم است، این کد را می توان به عنوان روشی که می تواند خطاهای تك بیتی را اصلاح (Correct) كند، نیز استفاده شود.

1-5 محدودیت تشخیص و تصحیح (Detection and Correction)

به عنوان یك تعریف ریاضی می توان گفت : برای آنكه بتوانیم تا حداكثر t بیت خطا را تشخیص دهیم، نیاز به حداقل فاصله كد به اندازه t+1 داریم. ولی برای آنكه بتوانیم تا حداكثر t بیت خطا را تصحیح كنیم، نیاز به حداقل فاصله كد t+12 داریم.

1-6 کدینگ و افزونگی (Coding and Redundancy)

فرض کنید که یك مجموعه کد شامل دو حالت به صورت (000، 111) باشد که برای نشان دادن تنها یك بیت به کار می رود. در واقع عدد 0 به شکل 000 کد شده است و عدد 1 به شکل 111. این سیستم کد دهی معادل سیستم های TMR می باشد. در واقع کدینگ همیشه همراه با افزونگی (Redundancy) میباشد که در نتیجه می توان از تکنیکهای بکار رفته شده برای افزونگی در کدینگ نیز استفاده کرد. مثلا کی از راه های افزونگی است که در این روش Codeword دو بار عینا تکرار می شود. برای مثال برای یك تك بیت دو حالت وجود دارد که 00 و 11 است که از دو بار تکرار 0 و 1 به دست آمده اند.

(Code Separability) حدایذیری کد

داده های کد شده می توانند دو حالت داشته باشند:

جدا پذیر (Separable)

کدی را جداپذیر می گوییم که بیت های مربوط به داده اصلی با بیت های اضافه شده برای کد از هم جدا باشند. در این حالت استخراج اطلاعات از کد بسیار ساده تر است. چون تنها کافیست که بیت های مربوط به کد را کنار بگذاریم.

جدا ناپذیر (Non-Separable)

در کدهای جداناپذیر داده های اصلی با کدهای اضافی با هم ترکیب شده اند و جدا سازی آنها از یك دیگر نیاز به انجام پردازش های اضافی دارد.

2-1 روشهای کدینگ (Coding methods)

1-1-2 کد (Parity Coding)

پریتی (Parity) ساده ترین روش کد گذاری جدا پذیر است. در این روش اطلاعات کد شده شامل N بیت داده اصلی به همراه یك بیت اضافه که Parity را نگه می دارد، میباشد. دو نوع Parity وجود دارد:

(زوج) Even

در روش زوج بیت Parity به گونه ای تنظیم می شود که تعداد یك ها در كل بیت ها (داده اصلی و Parity) زوج باشد.

(فرد) Odd

روش فرد بر عکس عمل می کند. یعنی در روش فرد بیت Parity به گونه ای تنظیم می شود که تعداد یك ها در کل بیت ها (داده اصلی و Parity) فرد باشد.

تعداد کل بیت ها در نهایت برابر (N+1) است. در این حالت عملا به میزان N/1 بیت جدید به داده اضافه شده است. کد Parity دارای فاصله همینگ 2 میباشد که در نتیجه می تواند هر خطای تك بیتی را تشخیص دهد ولی نمی تواند هیچ نوع تصحیحی انجام دهد. کد Parity نمی تواند یك خطای دو بیتی را تشخیص دهد، ولی خطاهای سه بیتی را می تواند تشخیص دهد. در کل کد پریتی قابلیت تشخیص خطا در تعداد فرد را دارد .

Parity فرد بهتر است یا زوج؟

اینکه کدام یك از دو حالت Parity موثرتر هستند کاملا بستگی به شرایط دارد. یکی از خطاهای رایج به نام Burst Error یا Error All-Bits وجود دارد . در این نوع خطا همه بیت ها یا 1 می شوند و یا 0 می شوند . در صورتی که از Parity زوج استفاده شود آنگاه خطای همه 0 (2'0-All) قابل تشخیص نیست. ولی با انتخاب Parity فرد این خطا تشخیص داده می شود . پس اگر احتمال خطای همه 0 بیشتر است بهتر است که از Parity فرد استفاده شود. اگر احتمال خطای همه 1 بیشتر است، آنگاه دو حالت وجود دارد اگر تعداد کل بیت ها فرد باشد باید از Parity فرد و اگر تعداد کل بیت ها فرد باشد از Parity زوج استفاده کرد .

می توانیم بجای آنکه به کل بیت ها یك Parity اختصاص دهیم به هر گروه از آنها، مثلا هر یک بایت، یك Parity اختصاص دهیم. در این حالت بدیهی است که میزان Overhead از N/N به M/N افزایش خواهد یافت. (M تعداد گروه یا بایت ها است) در این حالت حد اکثر M خطا قابل تشخیص است، البته به شرطی که خطا ها در بایت های مختلف باشند. اگر هر دو نوع خطای همه 0 و همه 1 ممکن است اتفاق بیفتد می توانید از پریتی Parity برای یك بایت و از Parity فرد برای بایت بعدی استفاده کنید.

2-1-2 کد همینگ

در اصل کد همینگ یک نوع کدگذاری از خانواده ی کدگذاری پریتی است . در روش همینگ از سه بیت توازن برای آشکارسازی و اصلاح خطا استفاده میشود. همانطور که در شکل مشخص است چهار بیت

d1 الى d4 به عنوان داده ورودى در نظر گرفته میشوند. سپس با ترتیب نشان داده شده بیتهاى توازن p1 تا p3 از XOR كردن بیت ها محاسبه مى شوند و در نهایت داده هفت بیتى بدست آمده ارسال مى گردد.

نحوه محاسبه بیتهای توازن در کد همینگ

نمایش گرافیکی از 4 بیت اطلاعات و 3 بیت پریتی که نشان می دهد کدام بیت داده در کدام بیت پریتی اثر گذار است.

در مقصد بیت توازن با بیتهای گروه خود XOR میشود مثلا بیتهای p1 و d1 و d2 و bd با هم XOR می شوند و نتیجه به عنوان بیت اول نشانه 51 در نظر گرفته میشود به همین ترتیب بیتهای دوم و سوم نشانه هم بدست می آیند. هرگاه هر سه بیت نشانه صفر باشد داده درست منتقل شده است. اما در صورت یک بودن هر یک از بیت های خطا رخ داده است. اگر سه بیت نشانه را از کوچک به بزرگ در کنار هم قرار دهیم یک عدد سه بیت بدست می آید که مقدار آن نشان دهنده محل وقوع خطاست . با عوض کردن بیت مورد نظر داده اولیه بدست می آید. باید توجه داشت که این روش همینگ امکان اصلاح یک خطا را دارد و در صورت بروز دو خطا فقط امکان آشکار سازی وجود دارد

خطا در بیت ششم رخ داده است

برای آنکه بدانیم به چند بیت برای Parity نیاز داریم ، باید طبق رابطه زیر عمل کنیم : اگر تعداد بیت های داده برابر D باشد و تعداد بیت های Parity برابر P باشد. در آن صورت جمعا" D+R بیت داریم که هر کدام از آنها می تواند دچار خطا شود یعنی با فرض اینکه خطا های ما تك بیتی هستند، D+R حالت مختلف خطا داریم. علاوه بر حالت های خطا یك حالت درست هم داریم که در آن هیچ بیتی دچار اشكال نشده است. پس جمعا D+R+1 حالت ممكن وجود دارد که باید توسط Parity نمایش داده شود. پس با توجه به اینکه P بیت Parity وجود دارد می توانیم R2 حالت مختلف داشته باشیم که شامل حالت های خطا و درست می شود. پس اگر داشته باشیم :

R+D+1 = < R2

آنگاه می توانیم مطمئن باشیم که تعداد بیت های Parity کافی است.

2-1-3 جمع كنترلى (Checksum)

این روش در اصل برای سیستمهای انتقال اطلاعات استفاده می شود. ایده اصلی آن این است که بایت های یك بلوك از داده ها با یك دیگر جمع شوند و حاصل جمع نیز ارسال شود. گیرنده نیز داده ها را جمع می کند و اگر با حاصل جمع دریافتی یکی نباشد، می فهمد که خطا روی داده است. گونه های مختلفی برای Checksum وجود دارد که در اینجا آنها را بررسی می کنیم: (فرض کنیم که هر کلمه از داده ها دارای طول D باشد).

Single-Precision 1-3-1-2 (تک دقتی):

در این روش جمع به پیمانه D2 (Modulo) انجام می شود. یعنی حاصل جمع به D2 تقسیم می شود و باقیمانده آن فقط در نظر گرفته می شود. یا به عبارتی تنها D رقم سمت راست حاصل جمع در نظر گرفته می شود.

2-1-2-2 Double-Precision (دقت مضاعف):

کاملا شبیه Single است ولی بجای D2 از D22 استفاده می شود که در نتیجه این روش خطاهای بیشتری را می تواند کشف کند.

?-3-1-2 Residue Checksum (باقیمانده):

در این روش بیت های اضافی بعد از D اُمین بیت که در روش Single دور ریخته می شد، مجددا با خود داده اصلی جمع می شود که در نتیجه قابلیت اطمینان سیستم بالاتر می رود. زیرا وجود خطا در آن بیت های اضافی نیز تاثیر گذار هستند.

: Honeywell Checksum 4-3-1-2

در این روش هر دو کلمه را به هم می چسبانند و سپس کل این مجموعه های دوتایی را با هم جمع میکنند و نتیجه را به پیمانه D22 در نظر می گیرند. حسن این روش این است که اگر یك خطا همواره روی یکی از بیت های هر کلمه (مثلا بیت سوم) اتفاق بیفتد، در گونه های قبلی ممکن بود تشخیص داده نشود، ولی در این روش جلوی این نوع خطا ها نیز گرفته می شود.

نکته : روشهای Checksum فقط می توانند وجود خطا را تشخیص دهند ولی نمی توانند آن را تصحیح کنند. به همین خاطر اگر خطابی روی دهد، کل بلوك باید مجددا ارسال شود.

4-1-2 کد برگر (Berger Code)

کد بِرگر یك روش جداپذیر (Separable) است. این روش به این شکل عمل می کند که ابتدا تعداد یك های درون داده را می شمارد، سپس از عدد به دست آمده مکمل می گیرد و سپس این عدد به دست آمده را در کنار عدد اصلی قرار میدهد.

برای مثال فرض کنید عدد 11101 را داریم. درون این عدد چهار 1 وجود دارد که فرم باینری آن 100 می شود و مکمل آن 011 است. حالا اگر این عدد را در کنار عدد اصلی قرار دهیم، داریم 11101011 . این روش می تواند هر نوع خطای Unidirectional را تشخیص دهد، چه خطا از 0 به 1 باشد یا برعکس آن. اما اگر هم زمان بعضی 0 ها به 1 تبدیل شوند، و همان تعداد 1 نیز به 0 تبدیل شوند، نمی تواند خطا را تشخیص دهد.

2-1-2 كد افزونگي چرخشي CRC

یک کد افزونگی چرخشی (به انگلیسی: code Cyclic redundancy) (سی آرسی) تابع درهمسازی غیرایمنی است که جهت تشخیص تغییرات تصادفی رو دادههای خام طراحی شدهاست. این تابع عموما در شبکههای مخابراتی دیجیتال و وسایل ذخیرهسازی دادهها از جمله دیسک سخت مورد استفاده قرار می گیرد. یک دستگاه دارای قابلیت سی آرسی، یک توالی کوتاه و با طول ثابت را، به نام کد سی آرسی (یا فقط سی آرسی)، برای هر بلاک از دادهها محاسبه نموده و آن را همراه با دادهها ذخیره یا ارسال می کند. زمانی که یک بلاک دریافت یا خوانده می شود دستگاه محاسبه را تکرار می کند؛ در صورت مغایرت با کد محاسبه شده قبلی مشخص می شود که این بلاک دارای خطای داده است و در این حالت دستگاه ممکن است عملی را جهت اصلاح خطا از جمله خواندن یا درخواست ارسال مجدد بلاک انجام دهد. اصطلاح سی آرسی می تواند به کد اعتبارسنج یا تابع تولید کد اطلاق شود. سی آرسیها به جهت پیادهسازی ساده در سخت افزار دودویی، سادگی تحلیل ریاضی آنها و عملکرد خوب در تشخیص خطاهای معمول حاصل از اختراع و در مقاله ۱۹۶۱ وی منتشر شد . سی آرسی 28 بیتی پیشنهادی موسسه مهندسین الکتریک و اختراع و در مقاله ۱۹۶۱ وی منتشر شد . سی آرسی 22 بیتی پیشنهادی موسسه مهندسین الکتریک و الکترونیک (IEEE)، که در اترنت و سایر جاها استفاده شده است، در کنفرانس مغابراتی سال 1975 ظاهر شد.

سی آرسی یک کد تشخیص خطا است. محاسبه آن شبیه عمل تقسیم اعشاری است که خارج قسمت حذف می شود و باقیمانده به عنوان نتیجه در نظر گرفته می شود، با این تفاوت مهم که محاسبات آن محاسبات بدون رقم نقلی از یک میدان محدود است. اعلام یک سی آرسی خاص با مشخص کردن مقسم و سایر مشخصات آن انجام می شود.

اگرچه سی آرسیها می توانند با استفاده از هر میدان محدودی ساخته شوند، همه سی آرسیهای پرکاربرد از میدان محدود PGF(2) بهره می برند. این میدانی از دو عنصر، عموما به نام و ۱، است که به راحتی با معماری کامپیوتر سازگار است. یک دلیل مهم برای محبوبیت سی آرسیها برای تشخیص تغییرات تصادفی داده ها اطمینان از کیفیت آنها است. نوعا"، یک سی آرسی nبیتی، که برای یک بلاک داده با طول دلخواه محاسبه شده است، هر حوزه خطای با طول کمتر از n بیت (به عبارت دیگر، هر تغییری که محدوده آن بیش از n بیت مجاور از داده ها نباشد) و 2-2^(-n) تعداد از سایر حوزه های با طول بیش از n بیت را تشخیص می دهد. خطاها در هیچیک از کانالهای انتقال و رسانه های ذخیره سازی مغناطیسی دارای توزیع تصادفی نیستند و در نتیجه فایده خواص سی آرسیها را نسبت به سایر روشهای تشخیص خطا از جمله کدهای چندگانه زوجیت بیشتر می کنند. ساده ترین سامانه تشخیص خطا، بیت زوجیت، در واقع یک سی آرسی عادی است که از مقسم دوبیتی ۱۱ استفاده می کند.

2-1-5-1 سي آرسيها و تماميت دادهها

سی آرسی ها، به خودی خود، راهکار مناسبی برای حفاظت در مقابل تغییرات عمدی روی داده نیستند (مثلا در برنامه های اعتبارسنجی)، چون مبانی ساده ریاضیات آنها باعث می شود که بتوان هر تغییر دلخواه را روی داده ها طوری اعمال کرد که سی آرسی داده ها تغییر نکند. اغلب این فرض غلط وجود دارد

که وقتی پیامی به همراه سی آرسی آن از یک کانال آزاد دریافت می شود و سی آرسی دریافتی با سی آرسی محاسبه شده مطابقت می کند پس پیام ممکن نیست در حین دریافت تغییر کرده باشد. این درست نیست چون هر دوی آنها می توانند تغییر کرده باشند، به طوری که سی آرسی جدید با پیام جدید مطابقت کند. بنابراین سی آرسی ها می توانند جهت بررسی درستی داده ها استفاده شوند ولی نه برای اطمینان از تمامیت آن. ایجاد پیام های دیگری که همان سی آرسی را ایجاد کنند کار ساده ای است، خصوصا پیام هایی که بسیار شبیه پیام اصلی است (و تفاوت آن تنها در یک شبیه پیام اصلی است) سی آرسی کاملا متفاوتی خواهد داشت و بنابراین تشخیص داده خواهد شد. در مقابل، یک راه موثر برای محافظت پیام ها در برابر تغییرات عمدی استفاده از کدهای اعتبار سنجی پیام همچون HMAC است.

2-1-2 محاسبه سيآرسي

برای محاسبه یک سی آرسی دودویی nبیت، بیتهای ورودی را در یک سطر بنویسید، و الگوی (n+1)بیتی را که نشاندهنده مقسم سی آرسی است (و چندجملهای نامیده می شود) زیر سمت چپترین بیت قرار دهید. در زیر، اولین محاسبه برای ایجاد یک سی آرسی ۳بیتی نشان داده شده است:

11010011101100 <--- ورودى

1011 <--- مقسم (4 بیت) ------01100011101100 <--- نتیجه

اگر بیت ورودی بالای سمت چپترین بیت مقسم صفر باشد، محاسبهای انجام نمی شود و مقسم را یک بیت به راست حرکت می دهیم. اگر بیت ورودی بالای سمت چپترین بیت مقسم یک باشد، مقسم و ورودی XOR می شوند (به بیان دیگر بیت ورودی بالای هر بیت یک مقسم عکس می شود). سپس مقسم را یک بیت به راست حرکت می دهیم و این روند تا زمانی تکرار می شود که انتهای مقسم به انتهای سطر ورودی نرسیده است. در زیر، آخرین محاسبه نشان داده شده است:

از آنجایی که چپترین بیت مقسم در مواجه با هر بیت یک ورودی آن را صفر میکند، وقتی این روند

پایان مییابد تنها بیتهای ورودی که میتوانند غیر صفر باشند آخرین n بیت سمت راست است. این n بیت، باقیمانده مرحله تقسیم است و البته همان مقدار تابع سی آرسی است (مگر آنکه تابع سی آرسی انتخابی شامل تعدادی پسپردازش باشند).

2-1-5 مشخصات سي آرسي

مفهوم سی آرسی به عنوان یک کد تشخیص خطا هنگام پیادهسازی آن در یک سامانه واقعی می تواند شامل برخی پیچیدگیهای دیگر نیز باشد. در زیر، تعدادی از آنها آمدهاست:

یک پیادهسازی خاص ممکن است یک الگوی بیتی ثابت را پیشوند قرار دهد. این زمانی مفید است که خطاهای ساعتی ممکن است است بیتهای صفر را در ابتدای پیام قرار دهد و در این صورت با این الگو قابل تشخیص است.

یک پیادهسازی خاص ممکن است به پیام n بیت صفر الحاق کند. این میتواند بررسی صحت پیامی را که سی آرسی به آن الحاق شدهاست سادهتر کند. در این روش پس از الحاق n بیت صفر و محاسبه مجدد سی آرسی، نتیجه دقیقا صفر می شود و باقی مانده کافیست با صفر مقایسه شود.

یک پیادهسازی خاص ممکن است نتیجه را با یک الگوی ثابت XOR کند.

ترتیب بیتها: برخی روشها کمارزشترین بیت را نخست قرار میدهند و برخی بالعکس. ترتیب بیتها در سختافزارهای انتقال سریالی داده بسیار اهمیت دارد زیرا اکثر روشهای انتقال که به صورت وسیع استفاده میشوند از الگوی ابتدا-کمارزشترین-بیت استفاده میکنند.

ترتیب بایتها: در سی آرسیهای چند بایتی، ممکن است این تردید پیش آید که آیا بایت منتقل شده اول، کم ارزش ترین بایت است یا باارزش ترین. به عنوان مثال در برخی روشها بایتهای سی آرسی ۱۶ بیتی را جابجا می کنند.

حذف باارزشترین بیت چندجملهای مقسم: از آنجایی که باارزشترین بیت همیشه یک است، و از آنجایی که یک سی آرسی nبیتی باید به صورت یک مقسم (n+1) بیتی تعریف شود و در این صورت می تواند از یک ثبات nبیتی سرریز می شود، برخی نویسندگان بیان بیت بالای مقسم را غیرضروری می دانند.

2-1-5 سی آرسیهای پرکاربرد و استاندارد

اگرچه سی آرسیها از اجزای معیارها متعددی هستند اما خودشان، از منظر وجود الگوریتمی جهانی، مورد قبول نیستند. به عنوان مثال دو چندجملهای سی آرسی-۱۲، ده نوع مستند سی آرسی-۱۶ و چهار سی آرسی-۳۲ وجود دارد. این چندجملهایها عموما بهترین چندجملهایهای ممکن نیستند. بین ۱۹۹۳ و ۲۰۰۴، کوپمن، کستاگنولی و سایرین فضای چندجملهایها تا ۱۶ بیت، 24 و ۳۲ بیتی را جهت یافتن مثالهایی با کارایی بهتر (از نظر فاصله هامنی برای یک طول پیام خاص) از چندجملهایهای پروتکلهای پیشین بررسی کردند و بهترین آنها را در جهت بهبود ظرفیت تشخیص خطای استاندههای آتی منتشر کردند. به طور خاص، ISCSI یکی از یافتههای این پژوهش را مورد استفاده قرار دادهاست.

2-1-6 کد گری

نمایش کدهای دودویی که بعد از فرانک گری (Frank Gray) به نام کد گری شناخته شد که یک سیستم از اعداد دودویی است که هر دو عدد متوالی فقط در یک بیت با هم اختلاف داشته باشند. امروزه کدگری به طور گسترده برای تصحیح اشکالات در سیستم ارتباط دیجیتالی مثل کابلهای تلویزیونی و تلویزیونی و تلویزیونی و تلویزیونی و تلویزیونی و میشود.

یکی از محققان آزمایشگاه بل (Bell) به نام فرانک گری اولین بار به طور رسمی کد گری را مورد استفاده قرار داد و این کد بعد از گری توسط افرادی که از آن استفاده می کردند کد گری نامگذاری شد.

2-1-6-1 تارىخچە و كاربردهاى علمى

کد گری قبل از آن که در مهندسی به کار رود در جدولها پازلهای ریاضی به کار برده می شد، ریاضیدان فرانسوی Emile Boudat از کد گری در سال۱۸۷۸ در تلگراف استفاده کرد و برای این کارش مدال دریافت کرد و اما کاربردهای آن، از کد گری به عنوان یک رمزگذار استفاده می شود که نسبت به رمزگذار عادی برتری دارد. در نمایش کد گری خاصیت دایرهای بودن آن باعث می شود که دو عدد دو سر نیز فقط در یک بیت متفاوت باشند. کد گری یک دور همیلتونی در یک مکعب n بعدی Qn تولید می کند که هر کدام از اعداد آن یک راس را نشان می دهد و نیز در الگوریتمهای ژنتیکی از آن استفاده می شود و نیز البته برچسب گذاری جدول کارنو از موارد دیگر استفاده آن است. زمانی کد گری برای آدرس دهی حافظه در کامپیوتر استفاده می شود کامپیوتر نیروی کمتری صرف یافتن آدرسها می کند چون هر آدرس با قبلی فقط در یک بیت متفاوت است. طراحان مدارهای منطقی از کد گری به طور گسترده برای عبور چند بیت اطلاعات بین سیستمهای همزمان استفاده می کنند.

دایره کد گری

2-1-6 انگیزهٔ پیدایش کد گری

بعضی از دستگاهها وضعیت دستگاه را با کدهای باینری نمایش میدهند، اگر این دستگاهها از کد باینری عادی عادی استفاده کند این دو وضعیت پشت سر هم خواهند بود 011 -- > 100 و مشکل کد باینری عادی این است که در حالت طبیعی خیلی بعید نست که چند بیت همزمان تغییر کنند همان طور که در بالا نمایش داده شدهاست که در کد باینری عادی هر سه بیت همزمان تغییر کردهاند اما میتوان اعداد را طوری در کنار هم قرار داد که فقط در یک بیت متفاوت باشند و تغییر زیادی نکنند مثلا" 011 – 001 و 101 حس کد باینری منعکس شده یا همان کد گری این مشکل را حل می کند زیرا که فقط یک بیت در آنها تغییر می کند.

	Binary	Gray
0	000	000
1	001	001

2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

با توجه به حالت ۷ و \cdot میبینیم که فقط در یک بیت تفاوت دارند که همان خاصیت دورهای یا چرخشی بودن کد گری می گوییم.

منابع استفادهشده برای تهیهی این گزارش:

- i. https://blog.faradars.org/error-detection-and-correction/
- ii. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%AD https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B4%D8%AE%D8%B5 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B4%D8%AE%D8%B5 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B4%D8%AE%D8%B5 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%AE%D8%AD %D8%AE%D8%B7 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%AE%D8%AD %D8%AE%D8%B7 <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/makemata.
- iii. https://www.setakit.com/mag/error-detection-in-computer-networks/
- iv. https://www.setakit.com/mag/error-correction/
- v. http://www.sahar-it-91.blogfa.com/post/17

پایان.