Objectifs du cour Introduction Définition d'un tub Les tubes processu Les tubes anonyme Les tubes nommé

Tubes (Pipes)

Abdelkader Gouaïch

IUT de Montpellier

2018-2019

Les objectifs du cours sont :

- Définition des tubes (pipes) :
 - tubes-processus
 - tubes-anonymes
 - tubes-nommés
- Maitriser les fonctions de gestion des tubes
- Maitriser les techniques :
 - pipe/fork
 - pipe/fork-exec

- Nous avons présenté dans le chapitre sur les signaux un mécanisme simple de communication entre processus
- Il s'agit de transférer une information codée sous forme d'un entier (le numéro du signal)
- Dans ce chapitre nous allons voir un mécanisme de communication plus élaboré entre processus.

Définition d'un tube (pipe)

- Un tube (ou pipe en anglais) est un mécanisme qui permet le transfert de données entre deux processus
- Le tube permet la circulation des données entre deux espaces d'adressage indépendants (les deux processus)
- Nous avons déjà rencontré cette notion avec l'opérateur (Chapitre: Shell)

Les tubes processus (Process Pipe)

- Pour créer des tubes-processus on utilise les fonctions popen et pclose
- Avec ces fonctions on peut transférer facilement des données entre processus

```
#include <stdio.h>
FILE *popen(const char *cmd, const char * mode);
int pclose(FILE *flux);
```

- cmd : la commande qui sera lancée
- mode : le mode d'ouverture du tube-processus : "r" ou "w"

popen

```
#include <stdio.h>
FILE *popen(const char *cmd, const char * mode);
```

popen permet

- de lancer un autre programme comme un nouveau processus
- de transférer les données entre les processus (i) initiateur et (ii) nouvellement créé

les modes d'ouverture des flux

- Si le mode est "r":
 - Les sorties du processus nouvellement créé sont disponibles à la lecture au processus initiateur
 - On utilise la fonction fread pour lire sur flux renvoyé par la fonction popen
- Si le mode est "w" :
 - Le processus initiateur peut envoyer des données au nouveau processus en écrivant dans le flux
 - Pour écrire dans le flux on utilise la fonction fwrite
 - Le nouveau processus trouvera les données en lisant sur l'entrée standard (stdin)
- On remarque que le mode est soit r soit w
 - Cela signifie qu'on ne peut pas écrire et lire dans le flux retourné par popen

pclose

```
#include <stdio.h>
int pclose(FILE *flux);
```

- Quand le processus nouvellement créé se termine on peut fermer le flux avec la fonction pclose
- La fonction pclose est bloquante et retourne quand le processus créé se termine.

Exemple 1

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define BUFSTZ 1024
int main()
 FILE *lecture flux:
 char buffer[BUFSIZ + 1]:
 int nbr_chars;
 memset(buffer, '\0', sizeof(buffer));
 lecture_flux = popen(''uname -a'', ''r'');
  if (lecture_flux != NULL) {
    nbr_chars = fread(buffer, sizeof(char), BUFSIZ, lecture_flux);
    if (nbr chars > 0) {
      printf(''La sortie du programme etait:\n%s\n'', buffer);
    pclose(lecture flux):
    exit(EXIT SUCCESS):
  exit(EXIT FAILURE):
```

Exemple 2

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define BUFSTZ 1024
int main() {
 FILE *lecture flux:
 char buffer[BUFSIZ + 1];
 int nbr chars:
 memset(buffer, '\0', sizeof(buffer)):
 lecture_flux = popen("uname -a", "r");
 if (lecture_flux != NULL) {
    nbr_chars = fread(buffer, sizeof(char), BUFSIZ, lecture_flux);
    if (nbr_chars > 0) {
      printf("La sortie du programme etait:\n%s\n", buffer);
    pclose(lecture flux):
    exit(EXIT_SUCCESS);
  exit(EXIT FAILURE):
```

Exemple 3: Lecture de données volumineuses

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define BUFSIZ 100
int main() {
 FILE *read flux:
  char buffer[BUFSIZ + 1]:
  int chars_read;
 read_flux = popen("ps ax", "r");
  if (read flux != NULL) {
    chars_read = fread(buffer, sizeof(char), BUFSIZ, read_flux);
    while (chars_read > 0) {
      buffer[chars read] = '\0':
      printf("Lecture de: %s\n", buffer);
      chars_read = fread(buffer, sizeof(char), BUFSIZ, read_flux);
    pclose(read flux):
    exit(EXIT_SUCCESS);
  exit(EXIT FAILURE):
```

Comment popen est réalisée ?

- Popen exécute la commande cmd en utilisant le Shell
- A chaque appel de popen un nouveau processus est créé avec :
 - le Shell comme programme
 - comme argument la commande cmd

Les tubes anonymes

- Nous allons étudier des fonctions de gestion de tubes sans invoquer le Shell pour interpréter une commande
- Ces tubes sont appelés des tubes anonymes et permettent de contrôler les transferts de données entre les processus

la fonction pipe

Le prototype de la fonction qui permet de créer un tube anonyme est :

```
#include <unistd.h>
int pipe(int descripteurs[2]);
```

- La fonction pipe attend en paramètre un tableau d'entiers contenant deux cases
- Cette fonction va remplir les deux cases avec :
 - la case d'indice 0 : le descripteur d'un fichier utilisé pour lire les données du tube
 - la case d'indice 1 : le descripteur d'un fichier utilisé pour écrire les données dans le tube

Les descripteurs du tube anonyme

- Evidement, les deux descripteurs de fichiers retournés par pipe sont connectés de sorte que :
 - Chaque donnée écrite dans la case d'indice 1 (descripteurs[1])
 - Sera lue en utilisant le descripteur de la case d'indice 0 (descripteurs[0])
- L'ordre de lectures/écritures est FIFO (First In First Out)

Remarque

- Attention: Il faut remarquer que la fonction pipe retourne des descripteurs de fichiers et non pas des flux
- Il faut dans ce cas utiliser les fonctions E/S de bas niveau comme read, write et close

Exemple

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
  int nbre:
 int file_pipes[2];
  const char donnees[] = "TEST";
  char buffer[BUFSIZ + 1];
 memset(buffer, '\0', sizeof(buffer)):
  if (pipe(file_pipes) == 0) {
    nbre = write(file_pipes[1], donnees, strlen(donnees));
    printf("Ecriture de %d bytes\n", nbre);
    nbre = read(file_pipes[0], buffer, BUFSIZ);
    printf("Lecture de %d bytes: %s\n", nbre, buffer);
    exit(EXIT SUCCESS):
 exit(EXIT_FAILURE);
```

- L'exemple précédant n'illustre pas l'utilité du pipe
- Pourquoi ?

- Nous avons simplement un seul processus
- Ce processus écrit et lit dans son propre tube
- Notre but est de réaliser de la communication entre processus (IPC)

- Il nous faut créer un autre processus et établir une communication avec celui-ci
- Comment créer un processus ?

Exemple

```
int main() {
 int nbre:
 pid_t resultat_fork:
 int file_pipes[2];
 const char donnees = "TEST";
 char buffer[BUFSIZ + 1]:
 memset(buffer, '\0', sizeof(buffer));
 if (pipe(file_pipes) == 0) {
   resultat_fork = fork():
   if(resultat_fork == -1) { //cas erreur
    exit(EXIT_FAILURE);
   if(resultat_fork == 0) { //cas fils}
    nbre = read(file_pipes[0], buffer, BUFSIZ);
     printf("Lecture de %d bytes par le processus %d: %s\n", nbre, getpid(), buffer);
    exit(EXIT_SUCCESS);
   else { //cas pere
    nbre = write(file_pipes[1], donnees, strlen(donnees));
     printf("Ecriture de %d bytes par le processus %d\n", nbre, getpid());
     exit(EXIT_SUCCESS);
 exit(EXIT_FAILURE);
```

Que fait ce programme?

- Le programme commence par créer le tube avec la fonction pipe
- Après l'appel de pipe le tableau contient les valeurs des deux descripteurs de lecture et d'écriture du tube
- On fait appel à fork pour créer un processus fils par duplication d'image
- Attention: avec le fork les variables sont copiées; et donc le processus fils aura les mêmes descripteurs du tube.
- Le fils fait une lecture sur le pipe.
- Le père fait une écriture dans le pipe.



fork-exec

- Avec fork le partage des valeurs des descripteurs du tube était assez simple.
- Comment partager ces valeurs en utilisant la combinaison fork / exec ?

fork-exec

```
int main() {
 int nbre:
 pid_t resultat_fork;
 int file_pipes[2];
 const char donnees[] = "TEST":
 char buffer[BUFSIZ + 1];
 memset(buffer, '\0', sizeof(buffer));
 if (pipe(file_pipes) == 0) {
   resultat_fork = fork():
   if(resultat_fork == -1) //cas erreur
    exit(EXIT_FAILURE);
   if(resultat_fork == 0) { //cas fils - recouvrement
    sprintf(buffer, "%d", file_pipes[0]); //NEW
    (void) execl("pipe_prg", "pipe_prg", buffer, (char *)0); //NEW
    exit(EXIT_FAILURE): //NEW
   else { //cas pere
    nbre = write(file_pipes[1], donnees, strlen(donnees));
    printf("%d — ecriture de %d bytes\n", getpid(), nbre);//NEW
    exit(EXIT_SUCCESS);
 exit(EXIT_FAILURE);
```

pipe_prg.c

```
//pipe_prg.c
int main(int argc, char *argv[]) {
    int n;
    char buffer[BUFSIZ + 1];
    int file_descriptor;
    memset(buffer, '\0', sizeof(buffer));
    sscanf(argv[1], "%d", &file_descriptor);
    n = read(file_descriptor, buffer, BUFSIZ);
    printf("%d — lecture de %d bytes: %s\n", getpid(), n, buffer);
    exit[EXIT_SUCCESS);
}
```

Lecture des données

- Généralement, un programme ne connaît pas la taille des données à lire.
- La solution est de faire une boucle:
 - lecture des données dans une mémoire/variable tampon
 - traitement des données (avec stockage éventuel)
- jusqu'à épuisement des données à traiter

- Un appel à read bloque le processus appelant en attendant la disponibilité de données
- Dans le cas d'un tube, que se passe-t-il si le descripteur d'écriture du tube a été fermé?

- Le processus qui demande la lecture avec read restera bloqué...
- C'est pourquoi, l'opération read sur un tube *qui n'est pas* ouvert pour l'écriture ne bloque pas et retourne la valeur 0.
- Ceci va permettre au processus qui lit sur le tube de détecter la fermeture de celui-ci.
- C'est "l'équivalent" de la détection de la fin d'un fichier (EOF) standard pour le processus qui fait un read.

- Quel enseignement tirer?
- Il est très important de fermer les extrémités des tubes non utilisées.
- Sinon le processus en lecture ne peut pas détecter la fin de la session de communication et bloquer sur la lecture

- Exemple du fork
- dans le cas du fork, il faut que le père et le fils ferment le descripteur d'écriture pour que le tube soit considéré comme fermé.

Les tubes nommés

- Jusqu'à présent nous avons créé des tubes entre des processus qui partagent un ancêtre commun.
- Comment faire partager des données entre des processus complètement indépendants ?

Les tubes nommés

- Jusqu'à présent nous avons créé des tubes entre des processus qui partagent un ancêtre commun.
- Comment faire partager des données entre des processus complètement indépendants ?
- On fait cela en utilisant des tubes nommés (FIFOs)

La commande mkfifo

- On peut créer un tube nommé à partir du shell par la commande mkfifo nom
- On dispose également d'une fonction à utiliser à partir d'un programme C:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
int mkfifo(const char *filename, mode_t mode);
```

Accès à un tube nommé

- Ce qui est intéressant avec les tubes nommés c'est qu'on peut les utiliser comme des fichiers 'normaux'
- cat < /tmp/mafifo
- echo ''Bonjour'' > /tmp/mafifo

- Une restriction: on ne peut pas ouvrir une FIFO en lecture et en écriture
- L'autre différence réside dans l'utilisation du flag:
 O_NONBLOCK

- open(const char *path, O_RDONLY);
- open va bloquer et retournera quand un autre processus va ouvrir la FIFO en écriture.

- open(const char *path, O_RDONLY | O_NONBLOCK);
- open va retourner immédiatement même si aucun autre processus n'a ouvert la FIFO en écriture.

- open(const char *path, O_WRONLY);
- open va bloquer et retournera quand un autre processus va ouvrir la FIFO en lecture.

- open(const char *path, O_WRONLY | O_NONBLOCK);
- open va retourner immédiatement même si aucun autre processus n'a ouvert la FIFO en lecture.
- Attention: Si aucun processus n'a ouvert la FIFO en lecture open retourne -1 et la FIFO ne sera pas ouverte.