

# AP DATACENTER COMPTE RENDU

# Réalisé par :

Mohamed El Mesbahi

Partie 01 : Documentation d'installation de la solution	3
I - Installation d'un routeur OPNSense	3
I/I - Téléchargement de l'ISO	3
I/II - Création de la VM	3
I/III - Configuration de la VM	5
I/IV - Configuration de l'interface LAN	12
I/V - Vérification	13
I/V – Mise en place du DNAT	14
DNAT pour accéder au SSH	14
On crée une règle pare-feu pour le SSH	17
DNAT pour accéder au HTTP	18
On crée une règle pare-feu pour le HTTP	19
II - Installation d'un serveur Ubuntu	20
II/I - Téléchargement de l'ISO	20
II/II - Création de la VM	20
II/III - Configuration de la VM	22
III - POC (Proof Of Concept)	26
III/I - Configuration de srv-web	27
Installation de apache2	27
Installation de SSH	28
Installation et configuration de SFTP	28
On crée le groupe sftp	28
On ajoute les utilisateur sur le groupe sftp pendant qu'on les crée	28
On crée les répertoires personnels	28
On change le propriétaire du dossier home et ses sous-dossiers	28
Installation et configuration de UFW	28
Installation et configuration de Fail2ban	29
- On va maintenant sécuriser SSH avec fail2ban	29
IV - Solution 02 : Une seule adresse LAN	29
IV/I - Désactivation du site par défaut sur apache2	29
IV/II - Creation et activation du site 2	30
IV/III - Creation et activation du site 3	30
IV/IV - Modification du DNS	31
Sur une VM Ubuntu	31
Sur une VM Windows 10	31
V/III - Vérification	31
V/IV – Scripts pour la solution 02	31
Premier script	31
Partie 02 : Documentation d'utilisation de la solution	32
Comment se connecter su le site web	32
Sur une VM Ubuntu	32
Sur une VM Windows 10	32
Se connecter par SETP au serveur Uhuntu	33


# Partie 01: Documentation d'installation de la solution

# I - Installation d'un routeur OPNSense

# I/I - Téléchargement de l'ISO

https://mirror.ams1.nl.leaseweb.net/opnsense/releases/25.1/OPNsense-25.1-dvd-amd64.iso.bz2

# Extraction du dossier compréssé .bz2



## I/II - Création de la VM


- Nom: OPNSense

- ISO Image: Fichier ISO téléchargé


- Type: BSD

- Version: FreeBSD (64-bit)


#### Suivant




#### Suivant



#### Suivant





#### Finish



# I/III - Configuration de la VM

## Click droit > Configuration






# Adapter 1

Réseau interne

LAN01


# Adapter 2

# Accès par pont




- Double click sur la VM pour l'allumer et ne pas toucher le clavier pour laisser l'OS se configurer automatiquement.
- Pour le login on tape "installer" et comme mot de passe on tape "opnsense" (par défaut le clavier est en anglais)


- "Continue with default keymap" puis Entrée




- "Install (ZFS) puis "OK"




- "Proceed anyway"



- "stripe" puis "OK"




- cocher "ada0" puis "OK"




- "YES"



- On attend la finalisation de l'installation



- "Root Password" puis "OK"




- On saisit le mot de passe de root puis "OK" (par défaut le clavier est en anglais)




- On confirme le mot de passe de root puis "OK"



- "Complete Install" puis "OK"



- "Reboot now" puis "OK"



- On ejecte le disque du lecteur virtuel. Éjection forcée



- On utilise le login "root" puis le mot de passe qu'on a saisi avant.
- On saisi "5", puis "y" et Entrée

```
* OPNsense.localdomain: OPNsense 25.1 (amd64) ***
                   -> v4: 192.168.1.1/24
HTTPS: sha256 A2 40 94 9D 0E 7A 27 2C 3C FE B3 AA C8 8F 2C AB
94 BE E5 52 92 76 6C D7 ED 49 D0 1F 11 FF 68 5E
                                                  7) Ping host
 0) Logout
                                                 8) Shell
 1) Assign interfaces
                                                 9) pfTop
10) Firewall log
    Set interface IP address
 3) Reset the root password
                                                11) Reload all services
12) Update from console
 4) Reset to factory defaults5) Power off system
 6) Reboot system
                                                 13) Restore a backup
nter an option: 5
   system will halt and power off. Do you want to proceed? [y/N]:
```

# I/IV - Configuration de l'interface LAN

```
- Saisir "2" puis Entrée
```

- Saisir "1" puis Entrée
- "N" puis Entrée
- "192.168.0.1" puis Entrée
- "24" puis Entrée (24 correspond au masque de notation CIDR)
- Entrée
- "n"
- "N"
- Entrée
- "N"
- "N"
- "V"
- "y"

```
Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - LAN (em0 - static, track6)
2 - WAN (em1 - dhcp, dhcp6)

Enter the number of the interface to configure: 1

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? [y/N] N

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.0.1

Subnet masks are entered as bit counts (like CIDR notation).
e.g. 255.255.255.0 = 24
255.255.0.0 = 16
255.0.0.0 = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24
```

```
For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.

For a LAN, press (ENTER) for none:

Configure IPv6 address LAN interface via WAN tracking? [Y/n] n

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? [y/N] N

Enter the new LAN IPv6 address. Press (ENTER) for none:

Do you want to enable the DHCP server on LAN? [y/N] N


Do you want to change the web GUI protocol from HTTPS to HTTP? [y/N] N

Do you want to generate a new self-signed web GUI certificate? [y/N] y

Restore web GUI access defaults? [y/N] y
```

#### I/V - Vérification


Sur une autre vm qui est sur le même LAN que l'interface em0 du routeur OPNSense, on tape "https://192.168.0.1/" sur un navigateur.




On se connecte avec le login et mot de passe de la VM OPNSense.


# I/V – Mise en place du DNAT

# DNAT pour accéder au SSH













## Puis sur « Save »




# On crée une règle pare-feu pour le SSH









#### Puis sur « Save »



Page 17/33





## II - Installation d'un serveur Ubuntu

# II/I - Téléchargement de l'ISO

https://ubuntu.com/download/server/thank-you?version=24.04.2&architecture=amd64&lts=true


#### II/II - Création de la VM

- Nom: SRV-WEB

- ISO Image: Fichier ISO téléchargé


- Cocher "Skip Unattended Installation"

#### Suivant




Page 19/33


#### Suivant



#### Suivant



#### Finish



# II/III - Configuration de la VM

Click droit > Configuration

Réseau

Adapter 1

**NAT** 


- Double click sur la VM pour l'allumer.
- "Try or Install Ubuntu Server" puis Entrée

```
#Try or Install Ubuntu Server
Ubuntu Server with the HWE kernel
Test memory
```

- Utiliser les flèches pour se placer sur "Français" puis Entrée

- "Terminé" puis Entrée
- "Terminé" puis Entrée
- "Terminé" puis Entrée
- "Terminé" puis Entrée

- Attendre que le mirroir soit validé



- "Terminé" puis Entrée
- "Terminé" puis Entrée
- "Terminé" puis Entrée
- "Continuer" puis Entrée



Nom (ex: Mohamed)

Nom du serveur on saisit "srv-web"

Nom d'utilisateur: mohamed Mot de passe: P@ssw0rd!

- "Terminé" puis Entrée



- Cocher "Skip for now" puis "Continuer"
- "Terminé" puis Entrée
- "Terminé" puis Entrée
- Attendre l'installation du système

```
subiquity/Package/apply_autoinstall_config:
subiquity/Debconf/apply_autoinstall_config:
subiquity/Kernel/apply_autoinstall_config:
subiquity/Zdev/apply_autoinstall_config:
subiquity/Ad/apply_autoinstall_config:
subiquity/Late/apply_autoinstall_config:
configuring apt
curtin command in-target
installing system
executing curtin install initial step
executing curtin install partitioning step
curtin command install
configuring storage
running 'curtin block-meta simple'
curtin command block-meta
removing previous storage devices
```

- "Redémarrer maintenant" puis Entrée

- On éjecte le disque du lecteur virtuel. Éjection forcée.
- On utilise le login que vous avez défini comme nom d'utilisateur puis le mot de passe qu'on a saisi avant.

On va maintenant passer en réseau interne « LAN01 »

```
mohamed@srv-web:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

On écrit le contenu suivant sur le fichier


```
GNU nano 7.2

network:
version: 2


ethernets:
enp0s3:
dhcp4: false
addresses:
- 192.168.0.254/24
routes:
- to: default
via: 192.168.0.1
```

# III - POC (Proof Of Concept)

# Schéma Physique:



# Schéma Logique:



# III/I - Configuration de srv-web

# sudo apt update

# sudo apt upgrade

- "O" puis Entrée

## Installation de apache2

# sudo apt install apache2

- "O" puis Entrée

#### Installation de SSH

## apt install openssh-server

- "O" puis Entrée

#### Installation et configuration de SFTP

Il faut d'abord configurer le fichier de configuration « /etc/ssh/sshd\_config » avec <mark>nano /etc/ssh/sshd\_config</mark>

On ajoute autant d'utilisateurs qu'on veut :

Match User Mohamed
ChrootDirectory /home/Mohamed
ForceCommand internal-sftp
AllowTcpForwarding no
X11Forwarding no

Match User Younes
ChrootDirectory /home/Younes
ForceCommand internal-sftp
AllowTcpForwarding no
X11Forwarding no

On crée le groupe sftp

addgroup sftp

On ajoute les utilisateur sur le groupe sftp pendant qu'on les crée

adduser Mohamed –G sftp

sudo passwd Moha

On crée les répertoires personnels

mkdir /home/Mohamed

On change le propriétaire du dossier home et ses sous-dossiers

chown root:root –R /home

Installation et configuration de UFW
apt install ufw
ufw enable
ufw allow 22
ufw allow 80
ufw reload
Installation et configuration de Fail2ban
apt install fail2ban
- "O" puis Entrée
systemctl start fail2ban
systemctl enable fail2ban
- On va maintenant sécuriser SSH avec fail2ban
cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
nano /etc/fail2ban/jail.local
- On retrouve la ligne "[sshd]" et on colle le texte suivant en dessous:
enabled = true
port = ssh
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 3
findtime = 300
bantime = -1
systemctl restart fail2ban

# IV - Solution 02: Une seule adresse LAN

IV/I - Désactivation du site par défaut sur apache2

/sbin/a2dissite 000-default.conf

systemctl reload apache2

IV/II - Creation et activation du site 2

mkdir /var/www/html/site2

touch /var/www/html/site2/index.html

echo "<html><body>Site 2</body></html>" > /var/www/html/site2/index.html

## nano /etc/apache2/sites-available/site2.conf

- On ajoute le contenu suivant à ce fichier

<VirtualHost \*:80>

ServerName site2.local

DocumentRoot /var/www/html/site2

</VirtualHost>

/sbin/a2ensite site2.conf

systemctl reload apache2

IV/III - Creation et activation du site 3

mkdir /var/www/html/site3

touch /var/www/html/site3/index.html

echo "<html><body>Site 3</body></html>" > /var/www/html/site3/index.html

nano /etc/apache2/sites-available/site3.conf

- On ajoute le contenu suivant à ce fichier
<virtualhost *:80=""></virtualhost>
ServerName site3.local
DocumentRoot /var/www/html/site3
/sbin/a2ensite site3.conf
systemctl reload apache2
IV/IV - Modification du DNS
nano /etc/hosts
- On ajoute le contenu suivant à ce fichier
192.168.0.254 site2.local
192.168.0.254 site3.local
Sur une VM Windows 10
- On se déplace sur le répertoire « C:\Windows\System32\drivers\etc »
On ajoute le contenu suivant au fichier « hosts »
192.168.0.254 site2.local
192.168.0.254 site3.local
V/III - Vérification
Sur une VM on teste les URL « http://site2.local » et « http://site3.local »
site2.local
Site 2

site3.local

Site 3

V/IV – Scripts pour la solution 02

Premier script

"

# !/bin/bash

for i in {1..2}; do

mkdir /var/www/html/site\$i

touch /var/www/html/site\$i/index.html

echo « <html><body>Site \$i</body></html> » > /var/www/html/site\$i/index.html

echo « <VirtualHost 192.168.0.\$i :80>\nServerName site\$i.local\n

**DocumentRoot** 

/var/www/html/site\$i\n</VirtualHost>

/sbin/a2ensite site\$i.conf

systemctl reload apache2

done

**>>** 

# Partie 02 : Documentation d'utilisation de la solution

Comment se connecter su le site web

Sur une VM Ubuntu

nano /etc/hosts

- On ajoute le contenu suivant à ce fichier

192.168.0.254 site2.local

192.168.0.254 site3.local

## Sur une VM Windows 10

- On se déplace sur le répertoire « C:\Windows\System32\drivers\etc »

On ajoute le contenu suivant au fichier « hosts »

192.168.0.254 site2.local

192.168.0.254 site3.local

Sur la barre de recherche d'un navigateur on teste les URL « http://site2.local » et « http://site3.local »

site2.local

Site 2|

site3.local

# Se connecter par SFTP au serveur Ubuntu

Pour se connecter à son dossier personnel, on peut soit utiliser la commande :

```
C:\Users\w10>sftp Mohamed@192.168.0.254
Mohamed@192.168.0.254's password:
Connected to 192.168.0.254.
sftp> _
```

# Ou un programme dédié comme filezilla

